सरल साज्-सामान से वैज्ञानिक प्रयोग

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

ग्रनुवादक डॉ॰ गोरख नाथ डी॰ एस-सो॰ (एडिन)



प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार न्नग्रहायण 1885 (दिसम्बर 1963)

मूल्य — 6 ° 00 रुपय

संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संस्था द्वारा श्रंपेजी में प्रकाशित 'यूनेस्को सोसं युक्त फार सायंस टीचिंग' का यह हिन्दी संस्करण यूनेस्को के भारतीय राष्ट्रीय प्रायोग के सहयोग से प्रकाशित किया गया ।

> निदेशक, प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-6, द्वारा प्रकाशित तथा प्रवन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरोदावाद, द्वारा मृद्रित

हिन्दी ग्रनुवाद के सम्बन्ध में

यह पुस्तक यूनेस्को द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित 'यूनेस्को सोसं बुक फार सायंस टीचिंग' का हिन्दी रूपान्तर है। अनुवाद की भाषा सरल रखी गई है। पारिभाषिक शब्द यथासम्भव वे ही रखे गए हैं जो केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रस्तावित्त अथवा स्वीकृत किए गए हैं। मूल पुस्तक में कई स्थानों पर ऐसी सामग्री का उल्लेख है जो भारत में दुष्प्राप्य है। जहां सम्भव हो सका है, वहां भारतीय सामग्री का उल्लेख कर दिया गया है। कोष्ठकों में अनुवादक के निजी सुक्षाव रख दिए गए हैं। पुस्तक में जो आठ-रस त्रुटियां मिली है, उनका सुषार कर दिया गया है।

—ग्रनुवादक

विषय-सूची

		400
	प्राक्कयन	
भ्रध्याय 1	प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान-शिक्षण के सम्बन्य में कुछ सुझाव	19
भध्याय 2	सामान्य उपकरण बनाना	39
ग्रध्याय 3	पौघों का ग्रध्ययन करने के लिए प्रयोग ग्रौर सामग्री	50
ग्रध्याय 4	प्राणियों का ग्रध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री	69
घष्याय 5	शिलाओं, मिट्टियों, खनिजों ग्रौर जीवाश्मों के अध्ययन के लिए प्रयोग ग्रौर सामग्री	79
ग्रध्याय ६	ज्योतिप का भ्रघ्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री	88
ध्रध्याय ७.	वायु भीर वायुदाव के अध्ययन के लिए प्रयोग भीर सामग्री	99
ग्रध्याय ८	मौसम के श्रध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	119
ग्रध्याय १	पानी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	132
मध्याय 10.	यन्त्रों के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	151
ग्रध्याय 11	वल और जड़ता के भ्रष्ययन के लिए प्रयोग भीर सामग्री	160
भ्रष्याय 12	ध्वनि के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग ग्रीर सामग्री	169
ग्रघ्याय 13	उप्मा के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग श्रीर सामग्री	182
श्रध्याय 14	चुंबकत्व के श्रध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	201
ग्रध्याय 15	विद्युत् के श्रध्ययन के लिए प्रयोग श्रीर सामग्री	211
भ्रष्याय 16	प्रकाश के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	246
ग्रध्याय 17.	मानव-रारीर के ग्रघ्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री	264
प्रध्याय 18	जिसकों के लिए कुछ उपयोगी टिप्पणिया	271
परिशिष्ट-व	तील भीर माप	285
परिशिष्ट-ख	तारे भीर ग्रह	288
परिशिष्ट-ग	तत्वों की सारणी	292
परिशिष्ट-घ	शिलाएं ग्रीर खनिज	294
परिशिष्ट-इ	घनत्व-सारणी	297
परिशिष्ट-च	उप्मा सम्बन्धी स्थिरांक	298
परिशिष्ट−ह	; ग्रा पेक्षिक ग्राद्वेता	
	^ •	

संसार भर की पाठशालाओं में पाठ्य-विषय के रूप में विज्ञान का अपना अलग ही स्यान है। कारण यह है कि विज्ञान का शिक्षण सफलतापूर्वक करने के लिए हमें विविध सामग्री और प्रयोगों की आवश्यकता पड़ती है। यदि पेंसिल, कागज, स्यामपट्ट, पाठ्य-पुस्तके और कुछ अनुपूरक साधन आदि उपलब्ध हों, तो अधि-कांश अन्य विषय सिलाए जा सकते हैं। विज्ञान के शिक्षण के लिए भी ये साधन आवश्यक है, परन्तु यदि केवल इतने ही साधन प्राप्त हों तों विज्ञान एक नीरस और अरोचक विषय हो जाता है।

यदि विज्ञान को सफलतापूर्वक सीखना है तो इसका अनुभव करना आवश्यक होगा । विज्ञान को सीखना आवश्यक है न कि विज्ञान के बारे में जानना । विज्ञान प्रत्येक बालक के इतना निकट है कि इसके अध्ययन को पाठ्य-पुस्तकों के पढ़ने और व्याख्यान सुनने तक ही सीमित रखना उपयुक्त न होगा । संसार में हम जहां भी जाएं, हम देखेंगे कि विज्ञान पर्यावरण का अर्थात् जीवित प्राणियो, पृथ्वी तथा आकारा, वायु तथा जल, उप्मा तथा प्रकारा, और अन्य सिक्तयो यथा गुरुत्व वल का अभिन्न अग है। कोई कारण नहीं कि कोई भी शिक्षक विज्ञान के अध्ययन से सम्बन्धित नूतन सामग्री से वंचित रहें ।

विज्ञान को उत्तम रीति से पढ़ाने के लिए प्रेक्षण ग्रीर प्रयोगों का सहारा लेना आवश्यक है। इनके बदने किसी ग्रन्य रीति से काम नही चल सकता। परन्तु प्रयोग करने ग्रीर सूक्ष्म प्रेक्षण सीखने के लिए विग्रेय सुविवाओं को आवश्यकता पड़ती है, ग्रीर संसार के कई भागों में, विग्रेपकर प्रारम्भिक ग्रीर ग्राद्य माध्यमिक स्कूलों में, ये प्राप्त नहीं होतीं। परिणाम यह होता है कि इन स्थानों में विज्ञान-शिक्षण को बड़ी विषम परि-स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ग्रिथिकतर लोगों की यह घारणा है—यद्यिप यह ग्रस्तय है—कि प्रयोग-शालाओं की सहायता से शिक्षण देने में, चाहे यह प्रारम्भिक स्तर पर ही क्यों न हो, व्यावसायिक निर्माताओं द्वारा बनाए गए जटिल उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की सामग्री अधिकांश प्रारम्भिक ग्रीर माध्य माध्यमिक स्तर के शिक्षण के लिए इतनी महंगी पड़ती है कि उनकी चर्चा ही व्ययं है, ग्रीर संसार के कई भागों में ऐसी सामग्री एकदम ग्रग्नाप्य है, क्योंकि न तो वह वहां बनती ही है भीर न ग्रिथक मूल्य के कारण बाहर से मंगाई ही जा सकती है।

हितीय महायुद्ध के अन्त में बहुत-से देशों में अनेकों पाठ्यालाएं नप्ट हो चुकी थीं। जब ये पाठ्यालाएं फिर से पनपने लगीं तो उन्हें वैज्ञानिक साज-सामान की वड़ी आवश्यकता पड़ी। कारण यह था कि इन देशों में प्रेसण और प्रयोगों के आधार पर विज्ञान की शिक्षा देने की पर-परा थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यूनेंस्कों ने एक छोटी-सी पुस्तक प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व लिया। इसका शीर्षक था: सक्तेंड्रास्त आप साप्त टीचर्च इन डिवेस्टेटिड कण्ट्रीख (उजड़े देशों में विज्ञान-शिक्षण के लिए सुझाव)। इस पुस्तक के सेखक ये श्री जे० पी० स्टीफेनसत (विज्ञान-शिक्षण, सिटी ऑफ लण्टत स्कूल, यूनाइटेड क्लिप्टम)। उजड़े देशों के लिए सो यह अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई ही, परन्तु साप ही उन क्षेत्रों में भी इस आवश्यक्त का सफतता मिली कहीं पहले साज-सामान कम अथवा कुछ भी नहीं थे। इस पुस्तक में सरल सामग्रो से साज-सामान बनाने भीर उनके उपयोग पर बल दिया गया है, इसलिए इस पुस्तक ने उन देशों में एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति की है जहां शिक्षक यह अनुमक करने लगे हैं कि छोटी-से-छोटी कक्षाओं में भी वैज्ञानिक प्रयोगों के स्वयं करना आवश्यक है। युक्तक के कई संकरण निकल चुके है, और इसका अनुवाद फ़ुँच, स्वैनिश, चीनी, थाई और अरबी मापाग्रो में ही चुका है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

पिछले कुछ वर्षों में, यूनेस्को ने उन क्षेत्रों में, जहां सरल साज-सामान के निर्माण और उपयोग की श्रीमक् आवश्यकता है, कई विज्ञान-शिक्षण विशेषज्ञों को सहायतार्थ भेजा है। इन विदोषज्ञों को स्टीफेनसन की पुस्तक में मुझाए गए प्रयोगों को और सामग्री को बनाने और उनका परीक्षण करन का अवसर मिला है। उनकी ऐसी अन्य सामग्री का पता लगाने तथा ऐसे अन्य प्रयोगों की युक्ति जानने का भी अवसर मिला है, जो उपल देशों के लिए अधिक उपयुवत है। स्टीफनसन की पुस्तक ऐसे देशों के लिए नहीं निजी गई थी। इन क्षेत्र-विदोषज्ञों के काम और साथ ही स्टीफेनसन की पुस्तक के कारण सरल उपलर्गों और वैज्ञानिक प्रयोगों के सम्बन्ध में एक विज्ञान जानकारी (ज्ञान-पित्र) सम्मुख आई, जिसे एक पुस्तक में संकवित करके वर्णन करना आवश्यक हो गया। इसी आवश्यकता के फलस्वरूप 'यूनेस्को सोर्स वुक फार सायंस टीचिंग' (विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ) की रचना के लिए प्रेरणा मिली है।

इस पुस्तक में मंकलित सामग्री के प्राप्ति सूत्रों की गथोचित ग्रशिस्वीकृति पृष्ठ 7 पर है।

यह मान कर कि किसी भी आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में विज्ञान और समस्या-समाधान की वैज्ञानिक रीति को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, और इस आजा से कि यह पुस्तक सभी जगहों के विज्ञान-पिक्षकों को अपने महत्वपूर्ण कार्य में सहायता पहुंचाएगी, यूनेस्को क्षेत्र प्रसुत कर रहा है। यहां यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि विज्ञान पूरी सफलता के साथ तभी सिलाया और सीला जा सकता है, जब विक्षक भीर छात्र, दोनों सामृहिक तथा व्यक्तितत अध्ययन के छारा समस्या-समाधान करने का अभ्यास करें प्रयोग करने भीर उनके लिए सरल उपकरणों में और भी सुधार करने के काम को अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग समला जाना चाहिए। इस अकार उस पुस्तक में प्रायः सभी देशों में साथारणतः पाई जाने वाली सामग्री से अनेक छोटे-मोटे उपकरण वाताने की विध्य वताई पई है। इसमें विज्ञान के सैकड़ों प्रकार के प्रयोग है, जिनमें से विध्यक उन प्रयोगों को चुन सकता है जो प्रक्षण के ढारा बालकों को सफल ज्ञान देने में समस्य अधिक उपयुक्त हों।

स्वयं बनाए गए इन उपकरणों को कभी कामचलाऊ-मात्र नहीं समझना चाहिए। यहा प्रयोग करने ग्रीर उपकरण बनाने के जो ग्रम्यास दिए गए हैं, वे विज्ञान-दिश्लण की सर्वोत्तम परम्परा में हैं। विज्ञान के महान् ग्राचार्यों में से ग्रनेक ने इस प्रकार के स्वयं बनाए गए उपकरणों का उपयोग किया है ग्रीर बड़े ग्राविष्कारों में से ग्रनेक इसी प्रकार के यन्त्रों से हुए हैं।

इस पुस्तक के लिए पूर्णता का कोई दावा नहीं किया जा सकता । उपलब्ध मामग्री की प्रचुरता के कारण यह निर्णय करना कठिन हो गया कि वया चुना जाए और क्या छोड़ा दिया जाए। परन्तु प्रामा की आती है कि प्रन्तुत पुस्तक पय-प्रदर्शक का काम करेगी श्रीर शिक्षक तथा छात्रों को प्रेरणा देगी कि वे अपनी विज्ञान सम्बन्धी समस्याभों को स्वयं चुनें और तब अपन-श्रपन स्थान पर जपलब्ध सामग्री से प्रयोगों के लिए श्रावस्थक उपकरण बनाएं।

कृतज्ञता-प्रकाशन

विज्ञान विश्वव्यापी है और यह सीमाओं में बंधना नहीं जानता । कई देशों के कार्यकर्ताओं ने मानव-विमुख जगत से मानव-ज्ञान के इस विस्तृत भण्डार को एकत्र किया है । यह बहुत ही उचित और उपधुक्त है कि इस पुस्तक—-विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेंस्को का आकर ग्रन्थ'—में अनेक देशों के अनुभवी विज्ञान-शिक्षकों के कार्यों का संग्रह किया गया है । मिल-जुल कर अनुभवों का लाभ उठाने से ही विज्ञान-शिक्षण की उन्नति हो सकती है और उसमें आगे बढ़ने की शक्ति आ सकती है ।

जिन लोगों ने इसके निर्माण में योग दिया है, उन सबका उल्लेख करना एकदम असम्भव है। इसमें ली गई प्रधिकांश सामग्री का स्रोत भूतकाल के गर्भ में ग्रीर सभी जगहों के विज्ञान-शिक्षकों के सिम्मलित दाय का एक ग्रंग वन गया है। उन लोगों में से, जिनके लेखों से प्रत्यक्ष रूप से यह ग्रन्थ सम्भव हो सका है, लण्डन स्कूल के प्रीफेसर जें पीत स्वेत के स्वेत प्रत्यक्ष कर ना चाहिए। उनके भौर उनके सहयोगियों के हम ऋणी है; हमने उनके लिखे ग्रीर पूर्वस्को द्वारा पूर्व प्रकाशित 'संवेतान कार सायस टोमई इन डिकैस्टेटिड कण्ड्रीज' से बहुत-सी सामग्री ली है। विज्ञान-शिक्षण पर इस छोटी पुस्तक का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा है और विज्ञान-शिक्षण सम्बन्धी साहित्य में यह एक उन्वकाटि की पुस्तक मानी गई है।

निम्नलिखित सज्जन भी धन्यवाद ग्रीर प्रशंसा के पात्र है :

मेरीलंण्ड यूनिविसिटी के डाक्टर ग्लेन ब्लाउ और यूनाइटेड स्टेट्स शिक्षा कार्यालय, वार्षिगटन, डी॰ सी॰, के डाक्टर पाल ब्लंकवृड, जिन्होंने प्राथमिक विज्ञान-शिक्षण पर संयुक्त रूप से लिखी गई प्रपत्ती दो पुस्तिकाओं से कुछ श्रंश लेने की अनुमति प्रदान की; नैशनल सायंस टीचर्स एसोसिएशन, उसके मन्त्री शी राबर्ट कार्लटन और उनके हारा नैवाकं टीचर्स कालेज के शी गाई ब्रद्ध, जिन्होंने प्रपत्ती लेख-माला 'सायंस टीचिंग टूडें' (आज का विज्ञान-शिक्षण) से सामग्री लेने की उदारतापूर्वक अनुमति दी; श्रीर त्यूमाकं के प्रान्तीय शिक्षा विभाग को, जिसने अपने प्रकाशन 'दि जनरल सायंस हैण्डवृक (सामान्य विज्ञान की लघु पुस्तिका), खण्ड 1 श्रीर 2, दोनों से सामग्री लेने की अनमति दी।

दिसम्बर 1956 में 'यूनेस्कों भोसं बुक फार सायंस टीर्चिय' पहली बार प्रकाशित हुई थी। तब से श्रनेक बहुमूल्य टिप्पणियां घ्रीर सुझाव प्राप्त हुए हैं, थौर संसार के सभी भागों मे पत्र-पत्रिकाधों में इसकी समालोचनाएं छपी हैं। इनके परिणामस्वरूप प्रत्येक पुनर्पूंडण में छोटे-मोटे परिवर्तन किए गए हैं। अंग्रेजी में यह चतुर्थ मुदण है, क्रेंच संस्करण दूसरी बार छप रहा है धौर प्रन्य भाषाधों में शीछ ही ग्रनुवाद छपने वाले हैं।

निम्नलिखित व्यक्तियों ने उपयोगी सज्ञाव भेजे हैं :

िराक्षा विभाग, विवासलैण्ड यूनिविस्टी, आस्ट्रेलिया, के डाक्टर एफ० ज० श्रोलसेन, जो आस्ट्रेलियन सायसटीचर्स एसोसिएशन के भूतपूर्व सभापति भी है, लण्डन यूनिविस्टी के इंस्टीट्यूट आव एजुकेशन के डाक्टर डब्ल्यू० लोवार्च श्रीर फिलीपीन में विज्ञान-शिक्षण की एक भूतपूर्व यूनेस्को विशेषज्ञा डाक्टर बीडा रिसवर्ग।

इस पुस्तक का उद्देश्य

मंभार में ऐसे अनेक स्थान है जहां विज्ञान नित्वाने के लिए सुविधा और उपकरण, दोनों हो की कमी है। ऐसे स्थान उन क्षेत्रों में भी है जहा विज्ञान का उपयोग अधिक विकलित है, तथा अन्य क्षेत्रों में भी। यह प्रन्य उमलिए लिला गया है कि प्रेक्षण और प्रयोग का अधिकाधिक आश्रय लेकर पाठवालाओं और विक्षण-संस्थाओं में मर्वत्र विज्ञान के शिक्षण की उन्नति करने की प्रवृत्ति को प्रोत्माहन दिया जाए।

मूल उद्देश्य संक्षेप मे निम्नलिखित है :

- शिक्षक-प्रशिक्षणं सस्थाओं मे विज्ञान सिल्याने की रीतियों के लिए एक आधार प्रस्तुत करना ताकि शिक्षण-कार्य अधिक उन्नत हो सके ।
- प्रारम्भिक और माध्यमिक पाठमालायों के विज्ञान-शिक्षकों के लिए विद्यार्जन सम्बन्धी अनुभवों और सामग्री को लेकर एक उपयोगी आकर प्रन्थ बनाना ।
- 3. ग्रध्यापन में लगे शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली कमैशालाओं (वर्कसाप्स) तथा पाठ्यकमों को ध्यान में स्व कर एक ऐसा ग्रन्थ प्रस्तुन करना, जिमको विज्ञान-शिक्षण की रीतिया सिन्वाने के लिए थोड़ा-बहत आधार बनाया जा सके।
- शिक्षण-सामग्री का ऐसा समूह एकत्र करते के लिए ब्राचार प्रस्तुत करना जो अन्य सस्याओं की मंगनी दिया जा सके और जिसमें विज्ञान सम्बन्धी सरल उपकरण हों।
- सायंस बलवों तथा विज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थ ग्रन्थवनायी कार्यों के लिए बुद्ध मार्गदर्शी मामग्री उपस्थित करना ।
- 6. एक माडल या ढाचा उपस्थित करना, जिसका आयोजन और विकास इस प्रकार हुआ हो कि वह अनैक देशों में वहां की विज्ञान-शिक्षण की परिस्थितियों के अनुसार मृगमता से अपनाया जा सके और वहां की राष्ट्रभाषा में अनुवित हो सके।

इस पुस्तक के उपयोग के लिए कुछ सुझाव

शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में

प्रिमिक्षण पाने वाले तरण शिक्षक, विज्ञान को सफलतापूर्वक मिलाने की पढ़ित कालेजों में व्याक्ष्यान मुनने से ही नहीं सीलते, प्रागे चल कर कक्षा में ब्राने वाली ब्रनेक समस्यायों का समाधान करना उन्हें अपने शिक्षण-काल में ही थोड़ा-बहुत मीलता चाहिए। सामान्य रीति के शिक्षण-क्रम की खपेक्षा विज्ञानशिक्षण पर विरोप ध्यान देना चाहिए.—कारण यह है कि म्कूलों की पाठ्यचर्यों में बिज्ञान एक प्रयूचे विषय है, क्योंकि इसमे वियोप सामग्री, उपकरण और कार्य-प्रणाली का उपयोग होता है। यदि विज्ञान-शिक्षण का स्तर ऊंचा करनी है, तो विज्ञान-विक्षण को तकनीक का प्रत्येक शिक्षक-प्रशिक्षण कालेज की पाठ्यचर्यों में एक विशेष पाठ्यकम रहना चाहिए।

विज्ञान-शिक्षण की विधियों के पाठ्यक्रम में प्रयोगारमक अर्थान् प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्य अधिक होना चाहिए, जिममें तरुण शिक्षकों को यह मिखाया जाए कि जहा वे पदाएगे, उस म्थान में उपलब्ध मामग्री मे वे कैसे प्रयोगशाला के लिए सरस उपकरण बनाएंगे तथा उनकी प्रकल्पना, डिजाइन और उनका निर्माण कैसे करेंगे। केवल इमी तरह के शिक्षण में वे प्रेक्षण और प्रयोग द्वारा शिक्षा देने के लिए प्रोत्माहित होंगे।

M14DPD/62-2

9 آيم پر डम प्रयोगात्मक पार्यक्षम में नरण शिक्षक को अपने प्रथम अध्यापन-कार्य की पूर्ति के लिए कई-एक उपकरण बनाने का अवसर मिलना चाहिए। उसे शिक्षण-उपकरण-सम्भारों (किट) के प्रधान सेंगों का संयटन करना मीखने के लिए भी प्रोत्माहित करना चाहिए।

विज्ञान-शिक्षकों के लिए आकर ग्रन्थ

स्रनेक मिश्रक, जिन्हें कभी विज्ञान के स्रध्ययन का स्रवसन नही मिला है, विज्ञान पढ़ाने से उरते हैं। अ इस हिचक का कारण बहुवा यह होता है कि वे या तो उपकरण मधटित करना नहीं जानते या फिर उनके पान इसके विभिन्ट स्थ्ययन का स्रनुभव नहीं रहता। ऐसे शिक्षक इस पुस्तक को स्नावस्यक सरल उपकरण बनाने की विधियों का ज्ञान-स्रोत और माथ हो विज्ञान की पाठ्यचर्या का प्राय: कोई भी ध्रांग ध्रुगने के लिए विविध स्थापन-सनुभवों का अण्डार भी समक्ष मक्ष्ते हैं। इस प्रकार उनकी पढ़ाई स्रिधक सफल और उन्नति-शील हो जाएगी।

यह पुस्तक विज्ञान के लिए छात्रों की रुचि का स्तर ऊंचा करने और उसे बनाए रखने में भी सहायता दे सकेगी। बालक स्वभाव से ही प्रयोगातमक कार्यों में रुचि लेते हैं। वे जानना चाहते हैं कि घटनाएं क्यों होगी है और प्रयत्नी कल्पनाओं को वे कार्य-रूप में दालना चाहते हैं। पढ़आला के बाहर भी बच्चे बराबर प्रयोग करने रहते हैं। घनेक बच्चे उपकरण बनाने में सहायना, और कक्षा में प्राप्त धनुभवों का परीक्षण करना चाहने।

जिन उपकरणों के बारे में यहा सुझाव दिए गए है, उनकी रचना में तथा भावी प्रयोगों के लिए उपयोगी उपकरण सम्भार (किट) बनाने में छात्र-सिमितयों की सहायना ली जा गकती है। यदि पाठशाला में कोई कमैशाला है तो शिक्षक छात्रों को वैज्ञानिक उपकरण-निर्माण के लिए कोई विशेष प्रायोजना सौप कर उनकी सहायना कर सकता है।

कर्मशाला ग्रव्यवन-सम्मेलन के लिए विज्ञान-शिक्षण के ग्राधार के रूप में


नोकरी में लगे शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कर्मशाला यध्ययनसम्मेलन श्रव एक प्रतिष्ठित ग्रीर विस्तृत रूप में प्रयुक्त संस्था है। इस प्रकार के सम्मेलन विज्ञान-शिक्षकों के लिए सतार के कई भागों में हुए हैं। वे शिक्षक, जो इन दिनों पढ़ा रहा है, केवल ऐसे ही सम्मेलनों के कारण प्रयुत्ती शिक्षण-पद्धतियों में उन्नि करने ग्रीर ग्रुपती वर्तमान ग्रवस्था से परिवर्षन करने के लिए प्रेरिन किए जा सकते हैं।

विज्ञान-शिक्षण की रीतियां बताने घीर उन प्रयोगशालाओं के काम के लिए, जहां शिक्षकों को मामूली कामनलाऊ उपकरण बताने की शिक्षा दी जाए, यह पुन्तक एक उपयोगी घाषार का काम दे सकती है। घपने दूलाके के घन्य शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने के लिए प्रोन्साहन दिया जा सकता है।

विज्ञान-शिक्षण के सरल उपकरण सम्भार का बन्धक संग्रह (सोन लाइग्रेरो) बनाने के लिए प्रापार भूमि उपस्थित करना

मबसे घड्छा तो यह होगा कि प्रत्येक पाठसाला में ही विज्ञान के विविध क्षयों को पटाने के लिए धावस्यक सब सरल उपकरण बना लिए जाए। परन्तु ममय अववा यन के अभाव के कारण कराजित् ऐमा सम्भव न हो सके तो दूसरा मार्ग यह है कि प्रयोगों के लिए सरल उपकरणों के सम्मारों को कहीं- कहीं संविद्यत कर निषय जाए, जो घौरों की मंगनी दिया जा सके। प्रत्येक सम्भार को एक मजबूत पेटी मे एक करना चाहिए, जिसमें करवेदार टक्कन हो, धौर ठीक वन्द तथा जा सके। जन दन सम्भारों को निमो कैन्द्रीय पाठगाला में रावा जाता है और पड़ीन की पाठगाला में रावा जाता है और पड़ीन की पाठगालामों के विध्यकों को मंगनी दिया जाता है — बहुत- कुछ उसी तरह जिस नरह, पुन्तकालय ने पुन्तके मार्गी री जाती है। प्रत्येक सम्भार में पेटी के भीतर की माम्यी की सुची रहनी है, धौर प्रयोग करने की विधियों की भी।

कार्य-प्रणाली इस प्रकार है। मान लीजिए कि सम्भार एकव करके केन्द्र में स्थित किसी पाठराला में रखे गए हैं। सम्भवतः वहा के शिक्षक इस बात का उत्तरदायित्व ले लेगे कि ये उपकरण-सम्भार अच्छी दशा में बने रहे और उनके लेन-देन के धावरयक लेखे रखे जाएं। प्रत्येक उपकरण-सम्भार के लिए एक कार्ड बना लेना चाहिए। ग्रव मान नीजिए कि अमुक पाठशाला का एक शिक्षक धागामी सप्ताह में अपनी कक्षा को चुबकत्व सिलाने की योजना बनाता है। वह उस पाठशाला में जाएगा, जहा उपकरण-मम्भार रखे हैं। वह एक कार्ड पर लिलेगा कि उसे चुबकत्व सम्बन्धी सम्भार की आवश्यकता कव पड़ेगी और वह उसे कब लीटाएगा। वह सम्भार किस सिक्षक के पास है, वह इस शिक्षक के कार्ड को किस उपकरण-सम्भार वाले कार्ड पर उसका नाम पाठशाला और तारील लिख रंगा और उसे वह सम्भार दे देगा। तब सम्भार निने वाला शिक्षक अपनी कक्षा में उत्तर-सम्भार का उपयोग करेगा। काम पूरा होने के बाद मूची से मिला कर सावधानी में सामग्री की जान की जाती है और अगर कोर्ड चीज टूट-फूट गई हो, तो उसे लिख लिया जाता है। तब उपकरण-सम्भार को संग्रहालय में लीटा दिया जाता है।



सरल उपकरण-सम्भारो का सग्रहालय बनाने की प्रायोजना कई विधियों से बनाई जा सकती है। एक विधि यह होगी कि ऊपर बताए गए नमूने के अनुसार बर्डिगीरी की पाठगाला के लड़कों से पेटियां ली जाए या किसी केन्द्रीय स्थान में उपकरण-सम्भार बनाए जाए या सहकारी रीति से प्रत्येक शिक्षक प्रपने छात्री सहित एक उपकरण-सम्भार बनाने तथा उसके लिए सामग्री को संघटित करने का उत्तरदायित्व ले।

दूसरी योजना यह होगी कि किसी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्था के विद्यार्थियों को पढ़ांस की पाठशालाओं के लिए यन्त्र-सम्भार बनाने का कार्य सीपा जाए।

ं विज्ञान क्लब के कार्यकलापों के लिए ग्राकर ग्रन्थ

विज्ञान क्लबों के संचालकों के मामने बहुधा यह ममस्या वड़ी हो जाती है कि प्रपने सदस्यों के लिए कौन-सो प्रायोजना श्रीर कार्यकलाप निर्यारित करें, जो मचमुच करने-योग्य हों। इस पुस्तक में मुझाई प्रनेक प्रायोजनाएं श्रीर प्रयोग सभी विज्ञान क्लबों की प्रायोजनाश्रों के लिए उपयुक्त हैं। इनका उपयोग हर आयु के तक्ण श्रीर श्रन्यवयस्क कर सकते हैं।

श्रमेक देशों के लिए वैज्ञानिक सामग्री और कार्यों का श्रादर्श ढांचा उपस्थित करना

इस पुस्तक का आकार-अकार ऐसा रखा गया है और सामग्री इस प्रकार चुनी गई है कि यह प्रायः किमी भी स्थानीय परिस्थिति के निए उपयुक्त भानी जा सकती है। इसको पाठ्य-सामग्री भीर इसके सरल रेखा-चित्र सुगमता से पुनः प्रकाशित किए जा सकते हैं।

सरल उपकरण बनाने के लिए ग्रावश्यक ग्रीजार

प्रत्येक पाठशाला में, जहां प्रारम्भिक श्रयवा सामान्य विज्ञान सिलाया जाता है, किसी-न-किसी प्रकार का मार्य-मन (वर्क-वेंच) होना चाहिए जहां सरल उपकरण बनाए जा सकें। इस काम के लिए किसी भी पुरानी में के जा उपयोग किया जा सकता है। यदि कार्य-मंच के लिए स्थान न हो तो कुछ मामूली तस्तों को श्रावश्यक नाप का लाट कर स्कूल की जिसी में क पर रखा जा सकता है। मेज को क्षति पहुंचने से बचाने के लिए इन तस्तों के नीचे कपड़े (या समाचारपत्रों) की गद्दी लगाई जा सकती है। कार्य-मंच ने ऐसा स्थान मिल जाएगा, जहां श्रारी ग्रीर हथीडा चलाया जा सकें (भारत में तो बहुत-सा काम भूमि पर बैठ कर ही किया जा सकता है)। पर्याप्त मंगुराने समाचारपत्र प्राप्त होने पर उनका उपयोग कर्य पर बिछा कर किया जा सकता है, विनेषक जब बस्तुओं को रंगाई करनी हो। नीचे उन मरल श्रीडारों की मूची दी जा रही है, जिनकी गावश्य-कना सरल उपकरण बनाने में पड़ेगी:—

ह्योड़े छोटे-बड़े पेचकस प्लास, लकड़ी काटने की छोटी यारी लोहा-प्रारी (हैंक) छोटा रन्दा लकड़ी वाली रखानी या छेनी हाथ वभी (ब्रेम) ब्रीर फल (बिट्म) वर्मी टीन काटने की कतरनी गील रेती जिकोनी रेनी कलम बनाने की छरी मीटर माप
काच काटने की कलम
संकरी धारी (बक काटने की)
डिडवा खोजने का मन्य (टिन-भोपनर)
कपड़ा काटने की कैनी
छोटा वाक (बाइस) जो मेज पर लग सकै
निहाई (या लोहे का कोई भारी टुकड़ा)
रेगमाल
धड़ी छुरी
इस्तात का धूमा (स्टील चून)
चमड़े में छेद करने की सुम्भी (पच)
किंदिया और टाका

सामान और सामग्री

छोटे-यहे रच।

सरल उपकरण बनाने के लिए प्रावस्यक सामग्री तो स्थान तथा कथा के प्रानुगार बदनती रहेगी, परन्तु कुछ ग्रायारभून सामग्री तथा उनके प्राप्ति स्थानीं का उल्लेख किया जा सकता है।

विविध नापों के पुराने वरतन (तनने)
थाली और परात, (तामचीनी की)
बढ़े चम्मच
चाम के चम्मच
प्यालियां और तम्निर्या
बढ़ी तम्निर्या (डिनर प्नट्म)
गहरी सद्तरियां (मुप प्लेट्म)

घर से

बोतने और शीरिया (विविध धाकार तथा नाप भी) विविध नापों के टीन के डिब्बें (दक्कनदार भीर निना दक्कन के) कोन के अमुन्तबान (विविध धाकार और नाप के) बागवानी के धौजार दस्ती श्रीजार स्थाही को शीनियां

इस पुस्तक का उद्देश्य विविध नापों के स्टेपल कांच के गिलास छोटी कीलें कं घियां चौड़े सिर वाली छोटी कीलें नमकदानिया, जो नमक छिडकने के लिए होती है तागा और दुधाइन साबुन रस्सी--पतनी पुराने विजली के वल्ब दर्पण स्याही विविध नापों के काच के ग्रमतवान तार के कोट-टागने वाले हैंगर विडकी में लगाया जाने वाला काच फल रखने के अमृतवान गमले (फूलों के लिए) वाशर विविध नाप के हक कपड़े टागने के क्लिप पुराने जूतों का नरम चमड़ा टार्च की बैटरिया टार्च के वल्ब दय की बोतले धातु की चादरे धागे वाली लकडी की रीलें (खाली) घातु की छड़े पूरानी दीवार-घड़िया तापमापी (थर्मामीटर) रेजुर ब्लंड ग्रण्डा फेटने की फिरकी पुराने विद्युत्-यन्त्र मोमबत्तिया वाद्य-पन्त्र बडी वाल्टी विविध प्रकार के कपड़े पदी टागने की छड़े ऊर्णाजिन (फर) दिवसूचक-च्वकीय समाचारपत्र मिट्टी के तेल वाले लैम्प कागज के यैने लैम्प की चिमनिया दात के पुराने ब्रुश, तार की जाली काग की चटाइयां (जो चायदानी आदि के नीचे विविच नाप के काग रखो जातो है) धात ग्रीर प्लास्टिक की कीपे प्लास्टिक के गिलास या प्यालियां रबड़-नलिका अल्मीनियम तथा प्लास्टिक की नलिकाए धातु-मलिका (पुरानी पंखयुक्त कलमों से) महीन सूइया द्रुप की बोतलों के अल्मीनियम के बने दक्कन मोटी मूड्या बुनने की सलाइयां लोहे का तथा ग्रन्य सामान बेचने वालों से तल नापने का यन्त्र (लेबल) विविध नापों की कीले रेगमाल विविध नापों के काटे घिरनियां विविध नापों के पेच तार तानने के पेच (टर्न बकल्म) विविध नापों के काबले (बोल्ट) धीर दिवरियां इस्पात का घुग्रा स्कू ग्राइज (लोहे के छोटे छल्ले, जिनमें पैच जुड़ा सरेस तथा चिपकाने का ग्रन्य घरेलू मीमेंट रहता है) पीतल, तांचा भीर लोहे के तार कमानिया नापने का फीता भौजार डोर (मजबूत ग्रौर चिकनी) रवड़ की डार्टे

रंगलेष (पेट) वानिश टार्च (पर्नेश लाइट) लोहा-ग्रारी के फल (हैक-मा ब्लेड) कैंची टीन काटने की कतरनी घातुकी गेद लकड़ी की गेदें थाली तेल के डिब्बे तेल टीन की प्याली ग्रल्मीनियम की प्याली पाइरेक्स (अग्नि-सह काच) की तस्तरिया पाइरेक्स (ग्राग्न-सह कांच)की योतलें तथा शीशिया छोटी चिमटी कील उत्वाडने का आंजार छलनी स्पिरिट लैभ्प की अनी ऐस्वेस्टस की चादरें बैटरी पात्र पिने (ग्रालपिनें) इच्टिका ग्रीर डोर (ब्लाक ऐंड टैकल) जैक पेच थरमस बोतनें

मोटरकार-मरम्मत को वुकान से
पुराने रबड टायर
पुराने भीतरी द्यूव (रबड़ के)
भीतरी द्यूव के बाल्व
पुरानी संवापक देवरियां (मोटर की)
बैटरी में डावने का मुम्ल
पुरानी मोटरकारों का मुखा-कांच (मेपटी ग्लाम)
स्कृतिमा क्ला (स्थाक प्लम)
ऐस्मापी (ऐमीटर)
कार्चूरेटर
संगलक (प्लूब)
सामने की बीतर्सों (हेड लाडट) के बक परावर्तक
(रिल्नेक्टर)

पयुद्राल पम्प विद्युत् मोटर विद्युत् जनित्र गियर गोली लाम (बाल वैयरिंग) गद्दी की कमानियां स्पीडोमीटर का च्यक सामने की वित्तयों के लैन्स सामने की बलियों के बल्ब श्रीजार धातुकी नलिका पुरानी (वेकार) कुण्डलियो (काइल्स) के तार इंजिन पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण प्रतिरक्ष शीया (गाड़ियों के पीछे लगा हुआ वीया) इस्तेमाल किया हुआ तेल

रेडियो मरस्मत की दुकान से
रेडियो मेट
पुरानी कुण्डलियों के तार
परिणामित्र (हामकामेंट)
पुराने रेडियों ट्यूव
विद्यूत में मण्यन्धित झोजार
कुण्डलियां
परिणामित्रों के कोड़
सथनित (करेंसर)
धारा-नियनक (रियोस्टेट)
टाका
धातु प्लेट (धातु की मोटी चाररें)
पुरानी रेडियों कैविनटों का प्यास्टिक

प्रमोतिया पाक पूर्ण (बेकिंग पाउटर) पाक मोडा (बेकिंग मोडा) विरंजन पूर्ण (स्वीचिंग पाउटर) मोल गीरा (कार्न निरंप नमक) एसम

लाद्य पदार्थ बेचने वाले की दुकान से

दियामलाई लकडी के प्रिच्म वनिज तेल (मिनरल ग्रायन) यस्त्रज्ञालाची से पैराफिन गोली लाम (बाल वेपरिंग) मध्मक्की का मोम गियर महर को लाख लोहे की चादर स्टार्च पीतल की चादर डोरी तांबे की चादर चीनी पीतल की छड कागज के थैले लोहे की छड स्वच्छ नमक लोहे का बुरादा तारपीन धात् के रही टुकडे या कनरने सिरका वक्सों के तस्ते रवाखानों से गते के बक्से ग्रगर लकडी के वक्से नुतिया टीन के डिट्ये वनिज तेल (मिनरल शायल) जिलैटिन सैकरीन खाने का तेल हाइड्रोक्लोरिक ग्रम्ल मुग्रर की चर्बी नाइट्कि ग्रम्ल वीज सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल्बर नाइट्रेट मकान बनाने का सामान बेचने वाले की दकान से प्राथमिक चिकित्सा की सब सामग्री ऐस्बेस्टस चादरें सेलोफेन तख्ते वीफ एक्सटेक्ट कील-कांटा भादि (हाईवेग्रर) छोटी शीशियां विमवाही सामग्री रवड की चादर पर्ती लकड़ी (प्लाईबड़) पिसा हम्रा गन्धक प्रस बोर्ड बोरिक ग्रम्ल रस्सी मैगनीज हाड-ग्राक्साइड रंगलेप चिपकाऊ पट्टी वानिश लकडी के जीभ-दाव (टंग डिप्रेसमें) तार की जाली तापमापी (धर्मामीटर) लकड़ों का बुरादा रंग चुना स्याही मीमेंट ग्रायोडिन मंगमरमर के कतले नालियों के ट्टे पाइप दवा टपकाने की नलिका गोल (गुज्जी) छड़ हजामत बनाने का दर्पण लकड़ी की इष्टिकाएं (ब्लाक),

काच की नलिकाएं

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेम्को का ग्राकर ग्रन्थ

शीनिया छोटी शीनिया पेप्टोन स्पज परीक्षण-निकाए लिटमस कागज पोटैमियम क्लोरेट

पेरिस प्लास्टर (प्लास्टर ग्राफ पेरिस)

चश्मों अति की दुकान से पुराने कैमरे जैन्स आवर्धक नैन्म (रीडिंग ग्लास नैन्सेज) चश्मे के पुराने लैन्म (गदडी वाजार से)

मलकार ग्रीर टीन वालों से

नेपान प्रदूप नीमा धातु का रही पाइप धातु की चादर रवड़ की चूपण प्यातिया (मनदान कप) पुरानी टोटिया

विजली की दुकान से

वैटरो (जुष्क सैन)
विजनी के बल्ब
विसंवाहित नार
िम्बच
नैम्म माफेट
विमवाही फीता
विजनी के मीटर
पुराने विध्नु साधन
ग्रोटे बल्बो के साफेट
विग्नु घण्टी
विद्युत गुजक (बजर)
ताब बटन (पुज बटन)
नायन प्रवस्था दिव्युन्सः
नवकीय दिव्युन्सः

खिलौनों को दुकान में यूर्णदर्शी (जाइरोस्कोप) सममरमर की गोलिया छोटा छकड़ा (बैगन)
पिरापांग की गेंदें
चावीदार या यान्त्रिक विलीने
रंगीन सहिया
बाप्प इजिन
बाप्प टरवाडन
बैद्युन विलीने
रवड़ के गुब्बारे
बच्चों के बाय-यन्त्र (बिन्तीने)
रवड़ की गेंदे
प्लास्टिक के पिन्तीने
फुटबान परम अनुकुलक

साइकिल मरम्मत की दुकान से माइकिल के पुराने पहिए पहियों की तीलियां (स्पोनम) भीतर की ट्यूब टायर के बाल्ब दिन्तक (स्प्रोक्ट व्हींग) माइकिल पम्प हैंडल के रवड़ के हरवे माइकिल की बती

कपड़े ग्रादि की दुकानों से

रेशमी कपड़ा
मूनी कपड़ा
ऊनी कपड़ा
क्रिम रेशम का कपड़ा
क्रिम रेशम का कपड़ा
मूनी धागा
रेशमी धागा
लिनेन का थागा

पाठशाला से

ţ

गता मोस्ना म्याही रंगीन सड़िया रषड़ जले विजनी के बल्य नागउ तेल खड़िया संगलक (पयूज) पतला कागज (पेपर टाबल) पेंसिलें खड़िया के डिब्बें गोंद लगी, चिप्पिया (लेबल) रूसें

नवशे रबड़ के छल्ले

सिगारों के डिब्बे

विविध सामग्री गत्ते की निलकाएं (जो डाक द्वारा नक्ये ग्रादि भेजने के काम ग्राती हैं) गता. मोस्ता पुरानी जेवी या कलाई घडियों की कमानिया

परानी दीवार घड़ियों की कमानिया

सिगरेट के टीन वाले डिट्वे रागे फ्रीर श्रत्मीनियम की पन्नी (फायल) पुराने रोलर स्केट पत्यर का कोयला और लकड़ी का कोयला टेलीफोन के ट्रासमिटर टेलीफोन के स्सिवर टेलीफोन के क्लियुन्टल्यादक (मैंगनेटोस) सुबकीय कच्ला लोहा (दिक्सूचक पत्थर) टेनिस की गेंद्र

भ्रासपास से विविध संग्रह दीज श्रीर फल पत्तिया पीधे विड्रियो के घोसले विजाए और खनिज

मिटटी के भिन्न प्रकार के नमने

जीवाश्म (फासिल)

कृमि (कीडे-मकोडे)

प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान-शिक्षण के सम्बन्ध में कुछ सुझाव¹

प्रारम्भिक विज्ञान

प्रारम्भिक विज्ञान क्या है ?

तव फिर विज्ञान क्या है ? यह उन समस्याओं का अध्ययन है जो बहां, जहा बच्चे रहते हैं, पाई जाती हैं । अधिक तौकिक रीति से कहा जा सकता है फि यह प्राकृतिक प्यावरण का अध्ययन है—रसायन और भौतिको औा जीव-विज्ञान और ज्योतिष और भूतर्म-विज्ञान के फुछ चुने हुए अंशो का ही अध्ययन-मात्र नहीं । विज्ञान अवस्य ही इन विपयों से सम्बद्ध है, परन्तु वस्तुत. यह उन समस्याओं का अध्ययन है जो जिज्ञानु वालक के मस्तिष्क में, जिस प्रकार वे रहते हैं और दिन-प्रति-दिन वहते रहते हैं, अचानक उठा करती है। उदाहरण के लिए: हवा क्यों कलती है? बादल किस चीज के बने हैं? पत्यर किन पदाधों से बनता है? जब पण्टा बजता है तो बजत समय पण्ट में से ध्विन क्यों और के ति हैं तो बजते समय पण्ट में से ध्विन क्यों और के तिकलती है? बीज बढ़ कर पेड़ कैसे हो जाता है? इन्द्रधनुप क्यों दिलाई पड़ता है? यदि किसी ने कभी प्रारम्भिक पाठ्यालाओं के लड़केलड़कियों के साथ काम किया हो तो वह जानता होगा कि अधिकांग वच्चों के मस्तिप्क में इसी प्रकार के प्रका भरे रहते हैं और वे इन सब का उत्तर जानना चाहते हैं। तो ऐसे प्रकां के जत्तर सोज जिसाना हो विकान है।

श्रीर यह श्रावश्यक नहीं है कि यह बहुत जटिल हो । दस वर्ष का वालक किसी वस्तु की पूरो व्याख्या नहीं जानना चाहुता, वह इतना समझ भी नहीं सकता । वह श्रासपास की प्रति-दिन निवास के वाल के व्याख्या की शित-दिन प्रति विकास के वाल के वाल के विकास के वाल के वा

[ै]इस ब्रध्याय की सामग्री दो पुस्तिकाक्षों से, लेतकों भौर प्रकाशकों से पूर्ण श्रनुमति लेकर, संकितित की गई है। इन पुस्तिकाग्रों के नाम है: 'टीचिंग एलिमेण्टरी सायंस, बुलेटिन 1948, नम्बर 4' भौर 'सायंस टीचिंग इन रूरल ऐण्ड स्माल टाउन स्कूल्म, बुलेटिन 1949, नम्बर 5'। प्रकाशक है—फेटरल मिक्योरिटी एजेंसी, शिक्षा कार्यालय, वाशिंगटन, डी० भी०। इनके लेलक डा० ग्लेन ग्रो० ब्लाउ ग्रीर डा० पाल ब्लुकबृद है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

दिया जाए, ग्रीर उसके उत्साह को बढ़ाया जाए । इस प्रकार का विज्ञान ही उसके लिए उपयुक्त है ग्रीर इसी विज्ञान को वह समझ भी सकता है।

विज्ञान कहां है ?

प्रारम्भिक पाठसाला में विज्ञान किस वस्तु में रहता है? जहां केहीं भी स्कूल के बच्चे रहते हैं, बही विज्ञान रहता है: विज्ञान उस हवा में हैं जिसमें बच्चे सास लेते हैं, उस जल में हैं जिसे वे पीते हैं, उस प्राहार में हैं जिसे वे खाते हैं। जैसे 'ग्राममीजन क्या है?', 'पानी में खनिज कैसे पहुचते हैं?', 'बिटामिन क्या है?', इत्यादि।

विज्ञान उन बस्तुओं में है जिन्हें बच्चे पाट-गाला आते ममय देखते हैं: जैसे 'विजली से ट्राम गाड़ी कैमे चलती है?','जब मेरा कुत्ता गरमी में हापता है तो वह जीभ क्यों निकाल देता है?', 'बाकाश नीला क्यों है?', इत्यादि।

विज्ञान उनके घरों में है: जैसे 'दरवाड़े की पण्टो कैंमे वजती है?', 'नीवू खट्टा क्यों लगता है?', 'हमारी भट्टो में घर गरम कैंसे होता है?', इत्यादि।

विज्ञान पाठणाला में है: जैसे 'घाग बुझाने वाला यन्त्र धाग कैसे बुझा सकता है?', 'लोहे के नल में जंग क्यों लग गया?', 'हम सब को टीका क्यों लगवाना एडा?', इत्यादि।

तो फिर विज्ञान हमारे छात्रो और छात्राधों के नारों घोर है। प्रत्वेक प्रवस्ता में वे उसे देखेंगे ही। धोड़ी सहायता कर देने में वे उसे धिक प्रच्छी तरह देख मकी। धोड़ा प्रोत्साहन दे से विज्ञान में उनकी एक बढ़िया। वे विज्ञान के बारे में ऐने शिक्षक में धिक सील मकेंगे जो इस वात का ध्यान रखता है कि इनका उपयोग कहा-कहां किया जा मकता है और अपनी शिक्षण का बात बात वात वात को ध्यान रखता है कि इनका उपयोग कहा-कहां किया जा मकता है और अपनी शिक्षण का बात में मीत्री में महायता देता है।

विज्ञान क्या कर सकता है ? बहुधा यह ठीक कहा जाता है कि जो व्यक्ति

पूर्ण जानकार होता है, उसका ध्यक्तित्व रोचक होता है, और जानकार बनने के लिए जिन चींचो की आवस्यकता होती है उनमें से अपने पूर्ण-वरण के बारे में यथीचित जानकारी प्राप्त करना भी एक है। इसका तात्पर्य यह नही है कि आप अपने द्वांचों के मिस्तफ में ऐसी जानकारी ट्रॉम-टूस कर भरने की अभिलापा करे जिसका उपयोग वे बातचीत का सिलसिला वनाए रखने के लिए कर गर्के। नात्पर्य तो यह है कि आप यह चाहें कि शाप ऐसे ब्यापक नियमो या अर्थों को समझाने में उनकी सहायता करें जिनका उपयोग वे प्रपने पर्यावरण की समस्याओं को समझते समय कर सकें।

एक उदाहरण देते हैं : लिली परिवार के फुलो में तीन बाह्य दल (सैपल), तीन पगडिया, जो साधारणत: एक ही प्रकार से रंगी रहती है, छ: पुंकेसर (स्टैमन), एक स्त्रीकेसर (पिस्टिल), इत्यादि होते हैं। 10 वर्ष की धामु का बालक यह सब याद किए विना भी भली-भाति जीवन यवश्य विता सकता है। परन्तु मान सीजिए कि यनेक पौधो और ब्रनेक प्राणियों की जांच रे वह सीलता है कि 'पीधे और प्राणी कुछ नक्षणीं के अनुमार समृहों में रखे जाते हैं, और इन नक्षणों का जानना उस बड़े समह को जानने में सहायक होता है जिसका कोई पोधा या प्राणी होता है'। यह ब्यापक नियप तब उस बच्चे के लिए उन जानवरों और पौषों की पहचान में सहायक हो सकता है जिन्हें वह देनता है, ग्रीर इसमें उसके लिए यह सम्भव हो जाता है कि वह उनकी धादतों का अध्ययन करे, पता लगाए कि वे उपयोगी हैं या हानिकारक, इत्यादि । उमे इस व्यापक नियम का पना चित लगा कर प्रध्ययन भीर प्रेक्षण करने ने और कई छोटी कल्पनाओं को गुंध कर एक बड़ी भूंपला बनाने में चलता है। इस प्रकार विज्ञान का एक उद्देश्य यह है कि ऐसे व्यापन नियम मियाए जाएं जिनमें छात्र मधने दैनिक जीवन में उठने वाली समस्यात्रों का स्वयं समाधान कर सके । बालक भीर बालिकाभी के जीवन में परिवर्तन लाने वाली गमन्याधों का हम जितना

ममीप से अध्ययन करेंगे, विज्ञान-शिक्षण की हमारी योजना उतनी ही अधिक सफल होगी ।

आप यह कभी नहीं चहिंगे कि आपके बालक भीर वालिकाओं की विचार-पढ़ित कमहीन हो। जिस रीति से विज्ञान के व्यापक नियमों का पहले-पहल आविष्कार हुआ, ठीक उमी तरह की विचार-पानित छाओं को दे सकें, यही हमारी अभिलापा होनी चाहिए। हम इसे यथार्थ उत्तर पाने की वैज्ञानिक रीति कह मकते हैं। यह विचार कोई एकर मया मही है। सम्भवत प्राप यही रीति अंकर्गणित तथा प्रत्य विवयों मे वर्षों से अपनाते रहे हों समस्या का स्वरूप वितान, कई-एक परिकल्पनाएं मुझाना, साक्ष्य इकट्ठा करना, परिणाम निकालना और परिणामों की परीक्षा करना। परन्तु इसका धर्य यह भी नहीं है जब कभी कोई समस्या आए तब आप हन सब कमों की एक मीजी-मी खड़ी कर दें और छाओं

बस्तुतः समस्यायों को हुल करने की इस वैजा-निक रीति मे पूर्वोक्त सब कमों का रहना प्रावश्यक नहीं है। उदाहरणतः, बच्चे जानना चाहते हैं कि दिक्सूचक की मूई उत्तर-दिक्षण दिशा स्थां क्यों रहती है। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे समस्या को पूरी सावधानी से स्पष्ट करें ताकि प्रश्न उतना ही रह जाए जितना वे जानना चाहते हैं। तब छात्र स्थयं बताएं कि उनके विचार में मूई उत्तर-दक्षिण दिशा में क्यों रहती है। जो व्याख्याए वे देंगे उनमें से कुछ यूक्तियात होंगी और कुछ निरुषंक ।

को उस पर जबरदस्ती चढाएं।

श्राप पूछेंगे — 'हम भैंसे पता लगा सकते हैं कि किसकी बात ठीक है?' बच्चे उत्तर देंगे— 'हमारी विज्ञान पुस्तक में देखा जाए', 'हमारे भीतिक विज्ञान के शिक्षक थी जैकसन से पूछा जाए' या 'प्रयोग करके देखा जाए'। तब बच्चे घपने-प्रयने मुझाव के अनुसार काम करके देखते हैं। किसी प्रमाणिक मृत्र द्वारा यथासम्भव सावधानी से वे उनकी सुखात को जांच करते हैं। श्रीर नव कहा जा स्वस्ता को जांच करते हैं। श्रीर नव कहा जा

सकता है कि उन्होंने अपनी समस्या को हन कर लिया है और वे अपने ज्ञान का उपयोग भी कर सकते हैं। अवश्य ही यह कार्यक्रम सरल है, यह काम भी सरल है, और समस्याओं का हल करने के लिए जिस पढ़ित कर सकते हैं, उसका यह परिचय और आरम्भ हैं। यदि छात्रों का पय-प्रदर्शन बुद्धिमत्ता से किया जाए तो ऐसी समस्याओं को इस रीति से हल करने में वे काफी उन्नति कर सकते हैं। समस्या-समाधान की इस रीति की वालक पाठगाला में तत्काल ही नहीं सीख लेते हैं। पहले समस्याओं को ठाक ढग से हरा करने की शकत है हैं। समस्या में आती हैं। सहले समस्याओं को ठाक ढग से हरा करने की शक्त बहुत समस्याओं को ठाक ढग से हरा करने की शक्ति बहुत समस्य में आती हैं।

भ्राप चाहते होंगे कि काम करने के साथ-ही-साथ बालक और वालिकाओं में वैज्ञानिक ढंग से विचार करने की ग्रादत भी ग्रा जाए । उदा-हरणार्थ, घटनाए यो ही नहीं घटती, वे प्राकृतिक कारणो से घटती है, इसलिए ग्रन्यविश्वासी न बने । दूसरो के विचारों के लिए श्रपना मस्तिष्क खुला रखे। जब तक कोई पक्का प्रमाण न मिल जाए तब तक ग्रपने विचारों को केवल परीक्षार्थ समझे । ऐसा साक्ष्य एकत्र करें जिस पर लोग विश्वास कर सकें। यदि यह मालुम हो कि आपका मत ठीक नहीं था तो उसे बदलने के लिए तैयार रहें। कृद कर परिणामो पर न पहुंचें। घटनाम्रो के बारे में जानने को उत्मुक रहें ग्रीर ग्रस्पप्ट व्याख्या से सन्तुष्ट न हों। ये वैज्ञानिक विचार-घारा के कुछ रक्षक-स्तम्भ है। ग्रगर सोच-समझ कर निर्धारित किए हुए ढंग से छात्रों को विज्ञान पढ़ाया जाए तो वे इन धारणाओं को अपना सकते है। फिर, इस प्रकार की विचार-शैली से छात्र जितने ही पहले परिचित हों, उतना ही बच्छा होगा ।

फिर ग्राप चाहेंगे कि बालकों और बालकाओं की रुचि को विस्तृत किया जाए । वे अपने चारो थोर की बस्तुओं में से भ्रनेक के बारे मे जानने को स्वभावतः उत्मुक जान पटते हैं, परन्तु फिर भी दुनिया की भाषी चीजों के बारे में वे कुछ नहीं जानते भीर इमिनए उन बस्तुशों के वारे में वे जिज्ञासु हो ही नही मकते । छठी कक्षा में तारो का ग्रध्ययन छात्रो की ऊचि का एक नया विषय बन सकता है और कुछ के लिए रुनि चिर-स्थायी बन सकती है। इस बात का अध्ययन कि पौधे कैमे उगते और बढ़ते हैं, पौधों की खेती में ऐसी रुचि उत्पन्न कर सकता है जो अन्यथा सदा मोई रहती। वच्चों की रुचि के ग्रध्ययन से ऐसा जान पडता है कि बच्चों को ग्रपने पर्या-वरण के हर पहल् में अन्राग रहता है, केवल जानवरों और पौधो में ही नहीं, जैसा पहले कभी समझा जाता था। तो भी, अनेक छात्रो की रुचि बहुत कुछ सीमित रहती है और अन्य सम्भव रोचक विषयों की झलक पाने में उन्हें सहायता की ग्रावञ्यकता होती है। बहुधा किसी विषय में ग्राजीवन रुचि स्कूल में ही पैदा होती है। वैज्ञानिक बहुधा बताते हैं कि विज्ञान में उनका अनुराग तभी उत्पन्न हुआ था जब वे बहुत छोटे थे। प्रारम्भिक पाठशालायों में विज्ञान की अधिक भ्रच्छी पढाई होने पर इस प्रकार के परिणामों की ग्रधिक सम्भावना रहेगी।

ग्राप भी चाहेंगे कि श्रापके छात्र श्रपने चारों श्रोर की वस्तुश्रों के सौन्दर्य का श्रनुभव कर सकें। ग्रह्मवयस्क वच्चे किम प्रकार वस्तुग्री का सौन्दर्य अनुभव करते हैं ? प्रकृति के सौन्दर्य-ज्ञान के लिए छोटे-छोटे व्याच्यानों से सहायता नही मिलती । मुन्दर तितलियां, मध्मनिखया और फलों के ज्ञान के लिए भी ऊपरी व्याच्यानों से ग्रधिक सहायता नहीं मिल सकती । जब हम छात्रों के सौन्दर्य-ग्रनमव की वृद्धि करने की नई रीतिया सीख रहे हैं तो हमें यह सिखाने की चेप्टा करनी चाहिए कि वे स्वय देखें, नुध्म प्रेक्षण करे, सावधानी से परीक्षा करें और स्वय ढढ़ निकालें कि चारों ग्रोर के संमार में कैसे ग्राहचर्य भरे पड़े है। माधारण हरी पनी में भी एक निर्माण-प्रक्रिया चलती रहती है, जिसकी नकल मनुष्य श्रभी तक भी नहीं कर पाया है। उसने इतना मवस्य मीख लिगा है कि इस प्रक्रिया में पानी और कार्यन हाइ-ग्रावसाइड जीवन-तत्व का काम करते हैं, भीर हरे रंग का जो पदार्थ पतियों में यहता है,

बह इस प्रिक्या के लिए नितान्त प्रावश्यक है, और यह भी कि यह प्रक्रिया मूर्य के प्रकास के प्रभाव में पूरी नहीं ही सकती। मनुष्य किसी भी प्रिक्या के परिणाम का विश्लेषण प्रनित्तम मण्याक कर सकता है, परन्नु वह स्वयं उस प्रक्रिया को नहीं कर पाता और न उसे पूरा-पूरा समझ ही पाता है। फिर, इस प्रक्रिया के बिना स्वयं जीवन भी टिक नहीं मकता। जब बच्चा इन सब तथ्यों को सीखना है और जब निश्चक में महायता पाकर इनके महत्व को समझना है, तो उसकी सौल्यं प्रमुभव करने की उपित बहुती है—विशेषकर विद्याल किसी उसाई। यदिव हि किसी उसाई। विद्यान और गुणप्राही शिश्यक के साथ काम कर रहा हो।

हमारी पाठशालायो में बच्चों के लिए विज्ञान जो कुछ कर सकता है, उसमें से थोड़ी-सी बातें यहां बताई गई है। यदि विज्ञान के शिक्षक पुण रूप से जानें कि उद्देश स्या है, और इस बात पर तुल रहें कि विज्ञान की पढ़ाई इन उद्देश्यों की पति को दिष्ट में रस कर की जाए, तभी यच्चे विज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। वे उद्देश, जो शिक्षकों की निर्देश-पुस्तकों में दबे पड़े रहते हैं भीर उपयोग में नहीं लाए जाते, वच्चों के किसी भी काम नहीं था सकते। परन्तु वे उद्देश्य बच्चों की सहायता अवस्य कर सकते हैं जो शिक्षकों के मस्तिष्क में रहते है और बच्नों के मस्तिष्क में भी । ऐसे उद्देश्य विषयों के चुनाय की, उनकी शिक्षण-पद्धति को, उनके लिए किए जाने बाले कार्यों को, उनकी मृत्याकन-प्रणाली को ग्रीर बस्तुतः कक्षा में किए गए मभी कामो को प्रभावित करते है। इमलिए जो बात मभी विज्ञान-शिक्षकों को समरण रखनी चाहिए, वह यह है कि वे यह निर्धारित कर लें कि विज्ञान-शिक्षण में वे जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, उमे रादा स्मरण रखें, बार-बार जांच करते रहें कि वे ठीक मार्ग पर चल रहे है या नहीं, और मुल्यांकन करते रहे कि वे अपने लक्ष्य के रितना निकट पहुंच रहे हैं। भ्रौर सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने उद्देश्य को बच्चों के उद्देश्यों के स्था-सम्भव निकट रुपें और इन उद्देशों की पूर्ति में यदि बच्चे किसी प्रकार सहायता करना चाहे तो उन्हें वैसा करने दें।

प्रारम्भिक विज्ञान भ्रौर प्रकृति-श्रध्ययन

यह एक विवादास्पद प्रश्न रहा है, ग्रीर भव भी है, कि प्रारम्भिक पाठशालाग्रों मे विज्ञान का जो शिक्षण होता है उसे प्रारम्भिक विज्ञान कहा जाए अथवा प्रकृति-अध्ययन (नेचर स्टडी) । कुछ पाठशालाग्रों की प्रकृति-ग्रध्ययन सम्बन्धी पाठ-योजना उच्चकोटि की होती है। वहां के शिक्षक विस्तृततम अर्थ में विज्ञान पढ़ाते हैं और उनकी विषयनिष्ठता आध्निकतम रहती है, यद्यपि वे ग्रपनी पाठ-योजना को ग्रभी तक प्रकृति-भ्रध्ययन ही कहते हैं । कुछ भ्रन्य पाठ-शालाग्रों मे यह प्रारम्भिक विज्ञान ही कहलाता है, परन्तु वह जिन सिद्धान्तों के ग्रनुसार पढाया जाता है वे बहुत पुराने है और प्रकृति-ग्रध्ययन का यह अति सकुचित दृष्टिकोण उसी रूढ़ि से प्रभावित है। इससे प्रत्यक्ष है कि नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना पढाने का ढग और विस्तार । विज्ञान की वे पाठ-योजनाएं, जिनमे प्रकृति-ग्रध्ययन के विषय के सर्वोत्तम ग्रगो का अध्ययन और उस पर आधुनिक समय मे सीखे गए सर्वोत्तम ढंग से निर्माण किया जाता है, आज सबसे अधिक उपयोगी है। यद्यपि नाम से अधिक अन्तर नहीं पड़ता, तो भी प्रकृति-अध्ययन कहलाने वाली पाठ-योजनाओं की अपेक्षा प्रारम्भिक विज्ञान की पाठ-योजनाश्चों मे श्रधिक विस्तृत दृष्टिकोण रहने से उसके भाष्मिक आवश्यकताओं के भ्रधिक निकट होने की सम्भावना अधिक है।

एक जदाहरण से यह बात स्पष्ट होंगी।
प्रकृति-प्राययन की विषयवस्तु के अनुसार
एक विशेष वस्तु का, जैसे किसी शिला या वृक्ष
का, प्रध्यपन किया जाता है, न कि शिला-निर्माण
प्रथ्या वन सम्बन्धी किसी विस्तृत प्रस्त का।
प्रकृति-प्राययन में सम्भवतः वल इस बात पर दिया
जाएंगा कि शिलायों की प्रयंवा वृक्षों की पहचान
कैसे हो, इस बात पर नहीं कि इन सब ब्योरों

से किसी उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जाएगी । यह श्रधिक सम्भव नहीं है कि प्रकृति-श्रध्ययन में उन समस्याग्रों का, जो बच्चों के जीवन ये वास्त-विक सम्बन्ध रखती है, या विज्ञान के समुचे क्षेत्र का अध्ययन किया जाए। उसमें तो वस पौथों श्रौर जानवरों का हो अध्ययन होता है । बच्चों के साथ काम करने से पता चलता है कि उन्हें अपने पर्या-वरण के सब अंगों से अनुराग होता है। प्रकृति-भ्रष्ययन सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण से, जो यहा दिया गया है, जान पड़ता है कि प्रकृति-भ्रध्ययन की पुरानी मान्यताओं के बदले अब ऐसी पाठ-योजना को अपनाया जा रहा है जो आधुनिक बच्चो की ग्रावश्यकताग्रों के लिए ग्रधिक उपयुक्त है। भवीचीन वर्षी में वह दुनिया, जिसमे में लड़के और लड़किया रहती है, बहुत बदल गई है, इसलिए उनके ग्रध्ययन का कार्यक्रम भी उसी के अनुसार बदलना चाहिए।

तो भी, प्रकृति-ग्रध्ययन की घारणा के अनुसार हम देखते हैं कि निजी अनुभव प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण होता है, केवल उसके सम्बन्ध में पढ़ना या मुनना ही पर्याप्त नहीं होता । प्रकृति चिह्न, जो कि वे विविध प्रकार के पौथी और प्राणियों के बारे में हमें बताते हैं, जानवरों के निवास-स्थानों को दिखाते हैं, जीवों के पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट करते हैं, जीवों और उनके वातावरण का सम्बन्ध तया वातावरण के अनुकुल उनमें विशेष परिवर्तन प्रकट करते हैं, शिक्षा के उपयोगी भ्रंग है। इसलिए प्रकृति की लोज का उपयोग, चाह इसका ग्रारम्भ प्रकृति-ग्रघ्ययन से ही क्यों न हथा हो, यदि ठीक से किया जाए तो म्रायुनिक वैज्ञानिक कार्यक्रम में बहुत योग दे सकता है । वे पाठशालाएं, जो किमी बन या बड़े उद्यान के पास, या देहात में है, यदि प्रकृति की इस प्रकार की लांज करके लाभ उठातो है या किसो धन्य मुज्यवस्थिन रीति से इस देन का उपयोग करती है तो कहा जाएगा कि वे बड़ी भाग्यशालिनी है।

शिविर-जीवन निजी ज्ञान ग्रीर गुण-ग्रहण का एक श्रन्य उद्गम है, जिसमें स्वयं ज्ञान श्राप्त करने और गुण-विवेचन का अनुभव मिल्ता है। प्रारम्भिक विज्ञान की आधुनिक पाठ-योजना में इसे स्थान मिले तो बहुत उत्तम है। शिविर-अग्नि जलाने, सोने का म्यान ठीक करने, विमृद्ध जल प्रास्त करने के अनुभवों का, भोजन सामग्री प्राप्त करने तथा पकाने का और अन्य अनेक कार्यों का विज्ञान से धनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु बच्चे कितना विज्ञान सेर किस प्रकार का विज्ञान मीखते हैं, यह इस पर निभर है कि अवस्थापक का ट्रिटकोण क्या है। अवस्थापक का ट्रिटकोण क्या है।

इस बात का निर्णय करने में कि श्रायका दृष्टिकोण छात्रों की श्रावश्यकतामों के श्रनुसार है
या नहीं, उसे उन उद्देश्यों की मापनी से नापना
चाहिए जिमका विवेचन इस खण्ड के श्रारम्भ में
किया गया था ! वे तथा प्रारम्भिक शिक्षा के उद्देश्य
ठीक मार्ग के प्रदर्शक है। यह नहीं कि श्रयर
आपने गरी के गीलों को रांगे की पन्नी में मड़
कर कुला जन्माण्टमी की झांकी सजाने में, पत्तियों
का दवा कर संजीने में, चिड़ियों के चित्र रंगने में
या कागज की हाण्डिया और मालाएं बनाने में
प्राच्या समय विता दिया तो विज्ञान की श्रापुनिक
गाठ-योजना पूरी हां गई। ऐसे कार्य तो विज्ञान के
सरस्ततम कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं
करते।

विज्ञान भ्रौर प्रारम्भिक पाठशालाग्रों की पाठ-मोजना

प्रारम्भिक विज्ञान की यह पाठ-योजना, जो प्रारम्भिक पाठ्यालाओं की येप पाठ-योजनाओं पर च्यान दिए बिना ही बना दी जाती है, प्रवस्य ही तिएकन होगी। विज्ञान प्रारम्भिक गिक्षा के मामान्य उद्देश्यों की किननी पूनि करना है, इस प्रदन के उत्तर पर विज्ञान के धनग विषय बने रहने का दावा निर्भर है।

प्रारम्भिक पाठमालामां के मामान्य उद्देश्य विविध रूपो में बताए गए हैं। सम्मवतः सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि प्रच्छा नागरिक बनने के तिल् प्रावश्यक विवार, ममझ भीर कार्यदक्षना प्राप्त करते में बच्चों की महाबता की जाए।

इसके लिए उन्हें पड़ने, लिखने और हिसाब करने की ग्राधारभूत चीजे मिखाना ग्रावश्यक है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के मौलिक सावन ये ही है। इनके अतिरिक्त, इस बात की भी आवश्यकता है कि उनको सामाजिक रीतियों भीर नमस्यायीं को समझने ग्रीर पहचानने का भ्रवसर दिया जाए, उनके हल मुझाने और प्रपने मुझावों पर काम करने का अवसर दिया जाए, उन्हें व्यक्ति-गत और समूहगत ग्रावश्यकतात्रों के अनुसार प्रपने सामाजिक ग्राचरण को विकसित करने दिया जाए । पाठवालाओं में अध्ययन भादि ऐसे ढंग से होना चाहिए कि वालक मानवीं के पारस्परिक व्यवहार से सम्बन्धित गुणो को पहचाने और उन पर ग्रमल करें--उदाहरणार्थ परस्पर सहयोग, नेता का चुनाव ग्रीर सामहिक योजनाएं बनाना, मादि । मौर बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में रखना चाहिए, जिनमें उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बढ़े धौर उनमें ऐसा ज्ञान श्रीर कार्यदक्षता उत्पन्न करनी चाहिए कि ये गण उनमें स्वयं विकसित हों । अयकाश के समय में भी इनमें स्वस्थ रुचि तेने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए । बच्छी प्रारम्भिक पाठशालाग्रों की पाठ-योजना के ये मामान्य उद्देश्य है, और इन्हें घ्यान में रखे बिना विज्ञान की कोई भी पाठ-योजना सफल नहीं हो मकती।

प्रारम्भिक पाठमालाओं से बहैच्य में सम्बन्धित इन विवाद मिद्धान्तों के धनुसार ही प्रारम्भिक विज्ञान-निक्षण की विषयवस्तु को बाल नेना बाहिए। हम विज्ञान कैंने पद्धारं, बच्चों के विष्युवास कार्य सबसे प्रधिक उपयोगी होंने, योजना बनाने धीर मूल्यांकन में हम उन्हें कैसे महायदा दे, इन सबको पूर्वोक्त इहेटमों के धनुसार ही रूप देना चाहिए।

उदाहरणायं, हम बच्चों को विज्ञान किय प्रकार मिसाएं कि वह उन्हें प्रधिक प्रच्छे भागिक बनने में महायक हो ? यदि शिक्षक पाट्य विषयों को स्वयं ही नृनता है, उनकी कार्य-व्यवस्था करता है, मान्ययन-मळीत निर्धारित करता है और प्रस्य मय बातों वा भी निर्वय

स्वयं ही करता है, तो बच्चे प्रवन्य करने, योजना वनाने ग्रीर मिल-जल कर काम करने में कैसे ग्रागे वढेंगे ? यदि हम इस बात को मानते हैं कि योजना बना सकना और मिल-जल कर काम कर सकना अच्छे नागरिक का एक लक्षण है तो हमें बच्चों को योजना बनाने ग्रीर मिल-जल कर काम करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। शिक्षक के नाते बच्चों के नेता होने और मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ कर बाजा देने में स्पप्ट अन्तर है। नेता के रूप में शिक्षक विषय-रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रारम्भिक कार्य कर सकता है, कार्य-विधि के सम्भव मार्गो का स्पष्टीकरण कर सकता है, और इस प्रकार उनका सहायक बन सकता है। अपने अनुभव के कारण वह थोडा-बहत मार्गप्रदर्शक का काम कर सकता है, परन्तु वास्तव मे प्रशंसनीय तो वहीं शिक्षक है जो उचित समय पर चुप होना जानता है। चाहे विज्ञान हो या पाठणाला सम्बन्धी कोई काम हो, बच्चों में उत्तरदायी नागरिकता की भावना तब ही आती है जब शिक्षक उचित समय स्वयं चुप हो जाए ग्रीर वच्चो को काम करने दे। पाठ्य विषय का अधिकतर यही काम होता है कि बालकों की इस शक्ति को विकसित

करें। इसलिए, विज्ञान मिलाने के समय बच्चों को अवसर देना चाहिए कि वे मिल कर योजना बनाएं, निर्णय करें, भूले करें, भूलों का मुद्यार करने के तरीके सोचे, अपनी सफलता को जाने, नई कार्य-विधिया निकालें और परिणामों का मल्यांकन करें।

उन प्रश्नो में से सबके उत्तर मत बताइए जो बच्चे ग्रापसे पुछे ग्रौर बराबर यह न कहिए कि उत्तर पुस्तक में पढ़ लो। हम विज्ञान से ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं ? प्रयोगों से, प्रेक्षण से, विषय को जानने वाले लोगो से पछने से, पढने से, सिनेमा देखने से और अन्य रीतियों में। तो फिर छात्र कैसे सीखते हैं कि इन रीतियों का उपयोग कव किया जाए और कव उनके परिणामी पर भरोसा किया जाए ? वे निर्णय करने के अम्यास से सीखते है. तब ग्रपनी प्रस्तावित योजनाग्रो को कर के देखने से और अपनी चेप्टाओं की सफलता देखने से । ग्रम्थास से छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने के सायनो का उपयोग कर सकने की शक्ति बढ़ती है, परन्तु यह तभी होता है जब हम उनकी सहायता करते रहे । प्रत्येक पाठय विषय इस बात में निश्चित रूप से सहायक हो सकता है, परन्त केवल तभी, जब हम उसे यह अवसर दें।

विज्ञान-शिक्षक

यदि हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक सभी प्रारम्भिक पाठणालाओं के शिक्षक विज्ञान पढाने के लिए अपने को पूर्णतया मुसज्जित न समझे, तो हम कभी आरम्भ ही न कर सकेंगे। प्रारम्भिक पाठपालाओं के सबसे अधिक सफल शिक्षकों ने अपने लिए कहा है, "अपने काम में कुछ विज्ञान भी सम्मिलत करने का महत्व में समझता हूं। मेरा विद्वासा है कि विज्ञा विज्ञान के मेरा कार्यक्रम अधूरा है। में विज्ञान के मेरा कार्यक्रम अधूरा है। में विज्ञान के स्वार में अधिक नहीं जानता, परन्तु यह मैं जानता हूं कि वच्चे किस प्रकार सीखते हैं। ऐसे प्रकारों के पूछे जाने पर मुझे बुरा नहीं लगता जिनका उत्तर में नहीं जानता, स्वोंकि मैं इतना जानता हूं कि किस प्रकार बच्चों की सहायता करनी चाहिए ताकि वे स्वयं उनका उत्तर निकाल हों।"

इन शिक्षकों के सम्मुख कई समस्याए है। जन्हें अपने लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती है, यह सीखना पड़ता है कि विज्ञान कैसे सिखाए, आवस्यक उपकरण और सामग्री कहां से लाएं। परन्तु उनके पास दो अद्यावस्था उपकरण पहले से विष्मान रहते हैं: वे विज्ञान की पाष्ट्यकन में सम्मिलित करने के महत्व कर अनुभव करते हैं और वे जानते हैं कि बच्चे किस प्रकार मीखते हैं।

ऐसे अनेक शिक्षकों ने निम्नलिखित सुझायों को उपयोगी पाया है:

 विज्ञान की पढ़ाई विश्वास के साथ आरम्भ करिए, न कि भय के माथ। डरना ही हो तो मंगल ग्रह में आए विकरास मनुष्यों के प्रथम करने और गुण-विवेचन का अनुभव मिलता है, । प्रारम्भिक विज्ञान की आधुनिक पाठ-योजना में इमें स्थान मिले वो बहुत उत्तम है। शिविर-अप्रिन जलाने, सोने का स्थान ठीक करने, विदाद जल प्राप्त करने के अनुभवों का, भीजन सामग्री प्राप्त करने तथा पकाने का और अन्य अनेक कार्यों का विज्ञान से धनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु वच्चे किनना विज्ञान और किस प्रकार का विज्ञान सीखते हैं, यह इस पर निर्मंद है कि व्ववस्थापक का दिक्कोण क्या है।

इस यात का निर्णय करने में कि धापका दृष्टिकोण छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार है
या नहीं, उसे उन उद्देशों की भागनी से नापना
चाहिए जिसका विवेचन इस खण्ड के आरम्भ में
किया गया था। वे तथा प्रारम्भिक रिक्षा के उद्देश्य
ठीक मार्ग के प्रदर्भक है। यह नहीं कि अगर
आपनी गरी के गोलों को रांगे की पन्नी से मढ
कर कुण्ण जन्माष्टमी की झांकी मजाने में, पत्तियों
का दवा कर संजोने में, चिड़ियों के चित्र रंगने में
या नागड की अण्डिया और मालाएं बनाने में
आचा समय बिता दिया तो विज्ञान की धापुनिक
पाठ-योजना पूरी हो गई। ऐसे नाम तो बिज्ञान के
सरस्तवम कार्यक्रम के उद्देशों की पूर्णि भी नही
करते।

विज्ञान ग्रीर प्रारम्भिक पाठशालाग्री की पाठ-योजना

प्रारम्भिक विज्ञान की बहु पाठ-योजना, जो प्रारम्भिक पाठणालाग्री की येप पाठ-योजनाग्री पर ध्यान दिए बिना ही बना दो जाती है, प्रवस्य ही गिष्मल होगी । बिज्ञान प्रारम्भिक शिक्षा के मामान्य उद्देश की किननी पूर्ति करता है, इस प्रदन के उत्तर पर बिज्ञान के ग्रन्स विषय बने रहने का दावा निभंद है।

प्रारम्भिक पाठमानायां के सामान्य उद्देश्य विविध रूपों में बताए गए हैं। सम्मवतः सबमें महत्वपूर्ण उद्देश्य बह है कि घच्छा नागरिक बनने के निग् भावस्यक विचार, समझ और कार्यदेशता प्राप्त करने में बच्चों की सहायता की जाए।

इसके लिए उन्हें पढ़ने, लिखने और हिसाब करने की आधारमूत चीजें सिखाना आवस्यक है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के मौलिक साधन ये ही हैं। इनके अतिरिक्त, इस बात की भी आवस्यकता है कि उनको सामाजिक रीतियों श्रीर समस्याश्रों को समझने और पहचानने का ग्रवसर दिया जाए, उनके हल मुझाने ग्रीर ग्रगने मुझावों पर काम करने का अवसर दिया जाए, उन्हें व्यक्ति-गत और समृहगत ग्रावश्यकताग्री के ग्रनुसार श्रपने सामाजिक श्राचरण को विकसित करने दिया जाए । पाठशालाओं में अध्ययन शादि ऐसे ढंग से होना चाहिए कि बालक मानवों के पारम्परिक व्यवहार से सम्बन्धित गुणों को पहचानें और उन पर प्रमल करें---जदाहरणायें परस्पर सहयोग, नेता का चुनाव धौर सामृहिक योजनाएं बनाना, आदि । श्रीर बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में रखना चाहिए, जिनमें उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बढ़े और उनमें ऐसा ज्ञान ग्रीर कार्यदक्षता उत्पन्न करनी चाहिए कि ये गुण उनमें स्वयं विकसित हों । अवकाश के समय में भी इनमें स्वस्थ रुचि लेने के लिए वच्चों को प्रेरित करना चाहिए। बच्छी प्रार्थिभक्त पाठशालाओं की पाठ-योजना के ये सामान्य उद्देश्य हैं, ग्रीर इन्हें ध्यान में रखें विना विज्ञान की कोई भी पाठ-योजना सफल नहीं हो सकती।

प्रारम्भिक पाठतालाओं के उद्देश्य से सम्बन्धित इन विद्याद् गिद्धान्तों के अनुभार ही प्रारम्भिक विद्यात-शिक्षण की विषयबस्य को टाल नेना चाहिए। हम विद्यान कैसे पद्मार्ग, बच्चों के तिए बया कार्य मदसे अधिक उपयोगी होंने, योजन बनाने और मृत्योकन में हम उन्हें कैसे गहाय है, इन सबको पूर्वीकन उद्देश्यों के अनुगार । रूप देना पाहिए।

उदाहरणापं, हम बच्चों को विज्ञान किम प्रका निप्पाएं कि यह उन्हें अधिक अच्छे नागरि बनने में महायक हो ? यदि विकार पार् विषयों को स्वयं ही मुनना है, उनकी कार्य व्यवस्था करता है, अध्ययन-पदिन निपांणि करता है और अप्य सब बातों का भी निर्माण

स्वयं ही करता है, तो बच्चे प्रबन्ध करने, योजना बनाने भीर मिल-जल कर काम करने में कैसे ग्रागे वढेंगे ? यदि हम इस बात को मानते है कि योजना बना सकना और मिल-जुल कर काम कर सकना अच्छे नागरिक का एक लक्षण है तो हमें बच्चों को योजना बनाने ग्रीर मिल-जुल कर काम करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। शिक्षक के नाते बच्चों के नेता होने श्रीर मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ कर ग्राज्ञा देने में स्पष्ट अन्तर है। नेता के रूप में शिक्षक विषय-रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रारम्भिक कार्य कर सकता है, कार्य-विधि के सम्भव मार्गो का स्पष्टीकरण कर सकता है, आर इस प्रकार उनका सहायक वन सकता है। अपने अनुभव के कारण वह थोड़ा बहुत मार्गप्रदर्शक का काम कर सकता है, परन्तु वास्तव में प्रशंसनीय तो वहीं शिक्षक है जो उचित समय पर चुप होना जानता है। चाहे विज्ञान हो या पाठशाला कोई काम ही, बच्चो में उत्तरदायी नागरिकता की भावना तब ही ग्राती है जब शिक्षक उचित समय स्वयं चुप हो जाए ग्रीर वच्चों को काम करने दे । पाठ्य विषय का ग्रविकतर यही काम होता है कि वालकों की इस शक्ति को विकसित

करें । इसलिए, विज्ञान सिखाने के समय बच्चों को अवसर देना चाहिए कि वे मिल कर योजना बनाए, निर्णय करे, भूलें करे, भूलों का सुधार करने के तरीके सोचे, अपनी सफलता को जानें, नई कार्य-विधियां निकालें और परिणामों का मूल्यांकन करें ।

उन प्रक्तो में से सबके उत्तर मत बताइए जो बच्चे ग्रापसे पुछें ग्रीर बरावर यह न कहिए कि उत्तर पुस्तक में पढ़ लो। हम विज्ञान से ज्ञान कैस प्राप्त करते हैं ? प्रयोगों से, प्रेक्षण से, विषय को जानने वाले लोगो से पूछने से, पढ़ने से, सिनेमा देखने से और अन्य रीतियों से। तो फिर छात्र कैसे सीखते हैं कि इन रीतियों का उपयोग कव किया जाए और कब उनके परिणामों पर भरोसा किया जाए ? वे निर्णय करने के ग्रभ्यास से सीखते है, तब ग्रपनी प्रस्तावित योजनाओं को कर के देखने से ग्रीर ग्रपनी चेप्टाग्रो की सफलता देखने से । ग्रम्यास से छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने के साधनो का उपयोग कर सकने की शक्ति बढ़ती है, परन्त् यह तभी होता है जब हम उनकी सहायता करते रहे । प्रत्येक पाठय विषय इस बात में निश्चित रूप से सहायक हो सकता है, परन्तु केवल तभी, जब हम उसे यह ग्रवसर दे।

विज्ञान-शिक्षक

यदि हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक सभी
प्रारम्भिक पाठ्यालाग्रों के शिक्षक विज्ञान पढाने
के लिए अपने को पूर्णत्या मुसज्जित न समझें,
तो हम कभी आरम्भ ही न कर सकेंगे। प्रारम्भिक
पाठ्यालाग्रों के सबसे अधिक सफल शिक्षकों
ने अपने लिए कहा है, "अपने काम में कुछ विज्ञान
भी सम्मिलत करने का महत्व मैं समझता हूं।
मेरा विश्वास है कि विज्ञान के मेरा कार्यकम अयूरा है। मैं विज्ञान के बारे में अधिक
नहीं जानता, परन्तु यह मैं जानता हूं कि बच्चे
किस प्रकार सीखते हैं। ऐसे प्रश्नो के पूछे जाने
पर मुझे बुरा नहीं लगता जिनका उत्तर मैं नहीं
जानता, बयोकि मैं इतना जानता हूं कि किस
प्रकार बच्चों की सहायता करनी चाहिए ताकि
वै स्वय उनका उत्तर विज्ञाल कें।"

इन दिक्षकों के सम्मुख कई समस्याए है। उन्हें अपने लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती है, यह सीखना पड़ता है कि विज्ञान की सिखाएं, आवस्यक उपकरण और सामग्री कहा से लाए। परन्तु उनके पास दो अत्यावस्यक उपकरण पहुले से विद्यमान रहते हैं: वे विज्ञान की पाठ्यकम में सम्मिलत करने के महत्य का अनुभव करते हैं और वे जानते हैं कि वन्ने किस प्रकार मीखते हैं।

ऐसे अनेक शिक्षकों ने निम्नलिखित सुसावो को उपयोगी पाया है :

 विज्ञान की पढ़ाई विस्वान के साय आरम्भ करिए, न कि भय के साथ। डरना ही हो तो मंगल ग्रह से आए विकराल मनुष्यों के प्रथम विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

दर्शन से शीक से डिरिए । विज्ञान उतना प्रसा-धारण नहीं है, जितना श्राप समझते हैं । समाज-विज्ञान, भाषाएं, कलाए श्रथवा श्रंकरणित पढ़ाने से, जिन्हें अधिकांश शिक्षण मुविधापूर्वक पढ़ाते हैं, विज्ञान का पढ़ाना प्रधिक भिन्न नहीं हैं । उनकी अपेक्षा विज्ञान का पढ़ाना प्रधिक फठिन भी नहीं है, कुछ वातों से तो यह श्रषिक सरस है, वर्षोंकि यह मूर्त वस्नुश्रों से सम्बद्ध है और श्रमेक बच्चों को श्रीव का विषय है।

- यह ब्राशा मन करिए कि बच्चे जितने भी प्रध्न पुछुँगे, भ्राप उन सबका उत्तर दे सकेंगे । यदि ग्राप तब तक के लिए रके रहें जब तक ग्राप इसमें समर्थ न हो जाए, तो ग्राप विज्ञान पढ़ाना कभी भारम्भ ही न कर सकेगे। शिक्षक हर दशा मे बच्चो को भावश्यकता से अधिक ही बताते रहते है। यदि ग्राप बच्चों को जानते हैं, श्रीर यह भी जानते हैं कि बच्चों को मीखने में कैस महायता दी जाए. तो शिक्षण-समर को ख्रापने खाया जीत लिया है। बन्नों के माथ-साथ स्वयं भी मीलने में सकीच त करें। ग्रपनी ममस्यात्रों के उत्तर पाने के लिए उन्हें योजनाएं बनाने दें भीर तब ग्राप उनका प्यप्रदर्शक वन कर उनके साथ ही सीखें । अवस्य ही, आपको विषय का थोड़ा-बहुत ज्ञान तो होना ही चाहिए, परन्तु श्रापके विज्ञान के विशेषज्ञ होने की भावश्यकता नही है। आगे जो दो-चार मुझाव दिए गए है, उनसे ग्रापको ग्रपने लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार कर लेने में सहायना मिलेगी।
- 3 जब विज्ञान का कोई एक विषय या खेन प्रस्तयन के निष् चुन लिया जाए तो माधारभूत विज्ञान की कुछ पुस्तकें पड़ें, जो प्रापके छात्रों
 के स्तर के लिए लिसी गई हों । तब सामान्य
 विज्ञान या जीव-विज्ञान की कुछ प्रच्छी पुनतकें
 तें, जिनका स्नर माध्यमिक पाठशालामों की
 पाठ्य-पुस्तकों के समान हो और उन्हें पड़ें ।
 यहां प्रापकों विज्ञान मस्त्रयों विषयों की तह पुष्ठभूमि मिनेगी जो घर्यवयस्क बच्नों को पढ़ाने
 लिए मावदयक है।

- इन पुस्तकों में मुझाए गए कुछ प्रयोग करें, जिसने आपको सामग्री से सम्बन्धित धनुभव हो जाए । प्रारम्भिक विज्ञान के ये प्रयोग उसके आपे भी जटिल नहीं होते जितना आप ममझते हैं।
- 5. पुस्तकों में जिन बातो को म्ययं करके देखने का आदेश रहता है उन पर आघरण करें, जैसे बाहर जाना, प्रेक्षण करना, प्रयोग करना और मामग्री एकत्र करना। ऐसा करने से विश्वाम और अनुभव दोनों ही प्राप्त होने हैं, और यदि आप पहले जान लेंगे कि नगर के निष् पानी साफ करने वाला संपन्य किस दर्शनीय ग्रंग से काम करता है तो आप अपने छात्रों में उनके प्रति प्रायिक सुगमना से रिच और उत्साह उत्पन्न कर सर्वगी।
- 6. पास की माध्यमिक पाठ्याचा के किसी विज्ञान-पिक्षक में बात करें और उससे सहायता में । माध्यमिक पाठ्याचा के विज्ञान-दिक्षक बहुधा प्रापको शिक्षण विपयक तए विज्ञान-दिक्षक प्रयोग सुझाएने और सामग्री तथा पुरतके प्राप्त करने में सहायता देंगे । विज्ञान उनका विज्ञेप कोई और सापारणत: उनका मिरंतफ साभप्रद विज्ञारों से भरा रहता है ।

समस्य रहे कि अपिनिवन वस्तुएं ही प्रापको विजित्र स्थिति में डानती हैं। इसिनए विजान की मामग्रीका, जहानक हो मके, अधिक निजी अनुभव प्राप्त करें। ऊपर बनाए गए मुझाबों के अनुसर्का से विजान के किमी भी नए भेग की पड़ाने के निए प्रायः मबस्य ही ग्रापको प्रास्त-निर्मरता मिनेगी।

से ले सकते हैं, या लड़कों को स्वयं बनाने को कहा सकते हैं। प्रारम्भिक विज्ञान की कहा धों के लिए बहुमूल्य तथा जटिल उपकरण बेकार ही नहीं, हानिकारक भी है। वे अमोत्साक हो सकते हैं और बच्चों का घ्यान विवेचनीय वियय से हटा कर अपनी ग्रोर खींच सकते हैं।

- 8. छात्रों को प्रयोग करने दें। वच्चों के लिए सीखने की यह एक अच्छी रीति है, और वे इसे बहुत पसन्द भी करते हैं। अपनी कक्षा के अधिक चतुर छात्रों को सामग्री एकत्र करने ग्रीर यन्त्र बनाने का काम दें।
- 9. अपना विज्ञान-शिक्षण उस विषय से आरम्भ कीजिए जिससे आप सबसे अधिक परिजित हैं। यह कुछ लोगों के इस विश्वास के प्रतिकृत है कि वच्चों को ही अध्ययन की सब समस्याओं का आरम्भ करना चाहिए। चाहे कुछ हो, यह सिद्धान्त मर्वमान्य नहीं है। कालेज में वैज्ञानिक शिक्षण के कारण, अयवा निजी शौक (हाँवी) के कारण, अयवा निजी शौक (हाँवी) के कारण का यथवा मजी शिक्षण का प्रयाप चुन कर आप अपने विज्ञान-शिक्षण का अच्छा आरम्भ कर सकते हैं। बाद में बच्चे जिस विषय में आगे वढ जाएं, उसके अनुसार काम करना मापके लिए अधिक सरल हो जाएगा।

यदि शिक्षक के नाते पहला सुझाव आप ही

दे तो क्या हर्ज है? तब भी तो बच्चे उसके सम्बन्ध में योजना बनाने मे प्रवृत्त हो ही सकते हैं।

- 10. विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक के साथ जो 'शिक्षकों के लिए निर्देश प्रन्थ' मिलता है, उनका खूब उपयोग करिए । उनमें शिक्षण के बारे में ऐसे विचार भरे रहते हैं जिनका परीक्षण हो चुका है और जो उपयोगी पाए ए हैं । यदि आप उन पाठ्य-पुस्तक का उपयोग न कर रहे हों जिसको आधार बना कर ये निर्देश प्रन्थ लिखे गए हैं तो भी ये बहुधा लाभदायक होते हैं ।
- 11. श्रपनी विज्ञान-सम्बन्धी मामग्री, विज्ञान पढाने की टिप्पणिया और श्रपनी योजनाओं इत्यादि का लेखा रखिए, जिससे भविष्य में प्राप जनका उपयोग कर सकें और दूमरे जिसक श्रापसे जन्हे मंगनी मांग सके। दूमरी बात विज्ञान कर यदि श्राप जस सामग्री को देख सकें जिसका श्रापने पहली वार उपयोग किया मा तो वह विषय श्रविक सरल हो जाता है।
- 12 अन्य शिक्षको से मालूम करिए कि उनको किन वस्तुओ से सफलता मिली है और उनको अपना प्रनुभव बताने के लिए तैयार रिहए । इस प्रकार का विचार-विनियम बहुधा बहुत उपयोगी होता है ।

वच्चे विज्ञान कैसे सीखते हैं

बच्चे विज्ञान कई रीतियों से सीखते हैं—
ठीक बैसे ही जैसे वे अन्य बातें सीखते हैं। वे
जसे अधिक भीष्टा तब सीखते हैं जब विषय में
जनका मन लगता है और जब वे देखते हैं कि
किसी विषय से उनकी जानकारी बढ़ती है,
विषय का वर्णन विज्ञमय है, उसके लिए उन्हें स्वयं
कुछ-न-कुछ काम करना भी कठिन नहीं होता।
परन्तु अवस्य होता है कि उन्हें कुछ सोचना पड़े
और उन्हें यह सन्तोप होता है कि वे जो जानना
चाहते थे, जान रहे हैं। यह विज्ञान की ही विगयता
नहीं है। अंकगणित, भाषाओं, कलाओं, तथा अप्रय
सभी विषयों के लिए भी यही सत्य है। वच्चों
हारा चुने गए और बच्चों के लिए चने गए

कामो में इन सब बातों पर ध्यान रखना ग्रावश्यक है। इन बातों को ध्यान में रख कर हम उन रीतियों में से कुछ की जांच करेंगे, जिनसे बच्चे बिजान सीखते हैं।

प्रयोग करना

प्रयोग करना विज्ञान के सिद्धान्त और व्यापक नियम मीखने की प्रधान रीतियों में गिना जाता है। प्रयोग सरत होने चाहिए। जो मामग्री साधारण होती है, वह अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकती है और प्रधिकांचार चर्मी का उपयोग करना चाहिए। खात्रों में इतनी योग्यना होती है कि वे अपने लिए नए प्रयोग मोच निकान, विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

वे उसके लिए बहुवा आवश्यक सामग्री अपने घर से लाने हैं और उन प्रयोगों को करने के लिए उनमें बहुवा बहुत आधिक उत्साह रहता है।

कुछ वानों को स्मरण रखना चाहिए:

- प्रयोग इस प्रकार करने चाहिए कि छात्रों को भी सोचना पडें । स्पष्ट हैं कि ऐसे प्रयोगों ने, जिनमें शिक्षक स्वयं ही सब वातें छात्रों को बताता है, बच्चों के मस्तिष्क की बृद्धि के लिए कुछ भी प्रेरणा नहीं मिलती ।
- 2 बच्चों की प्रयोग का उद्देश्य जानना चाहिए। यहचा यह बांछनीय होता है कि प्रयोग का उद्देश्य मरल और स्पष्ट रूप में स्थामपटट पर लिख दिया जाए। जब छात्रों की ही उठाई गई किसी समस्या के हल के लिए कोई प्रयोग किया जाता है तब तो यह सरल हो जाता है। उदाहरण-तया बच्चे जाडे में एक ऐसे दिन पाठशाला श्रात हैं जब वर्फ पड़ने से मार्ग में फिमलन रहती है। चपरासी ने बर्फ हटाने के लिए पाठशाला की सीडियों पर नमक छिडक दिया है। बच्चे जानना चाहते हैं कि नमक से बर्फ का क्या हो जाता है और ऐसा क्यों होता है। वे तय करते है कि कारण का पता लगाने के लिए एक प्रयोग करना चाहिए। वे ग्रच्छी तरह समझ जाते है कि व प्रयोग वयो कर रहे है श्रीर इमलिए सन्तोध-जनक रीति में चन्त तक प्रयोग करने की सम्भावना ग्रधिक हो जाती है । भन्य प्रयोग पाठ्य-पुस्तक में लिए जा सकते हैं, परन्त काम की योजना ययासम्भव लडकों को ही बनानी नाहिए ।
- 3 मफल प्रयोग के लिए सावधानी से योजना बनाना भावस्थक है । उपयुक्त सामग्री एकत्र करनी चाहिए—हो सके तो यह काम स्वय यच्चे ही करें । कार्य-विधि की योजना बना लेनी चाहिए । तब उन योजना का पालन मचाई मे करना चाहिए ताकि परिणाम पूरा विश्वानग्रद निकल मके ।
- जहां तक हो गके, स्वयं बच्चों को ही प्रयोग करना चाहिए। वे धनग-धनग या ममूहों में भी प्रयोग कर गक्ते हैं। यह इस पर निर्मर है कि

- प्रयोग क्या है भीर कितनी सामग्री उपनव्ध है। ऐसे प्रयोगों को, जिनमें भ्राग लगने का डर हो था जो बहुन जटिल हों, या तो किया न जाए या उन्हें शिक्षक स्वयं करें।
- 5. बहुधा बच्चे अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए स्वय उचित प्रयोग सोच सकते ह । ये प्रत्येक दृष्टिकोण में सबसे अधिक मन्तोपप्रद होते हैं । प्रयोगों का मदा जटिल होना आवदयक नहीं है. हालांक कुछ शिक्षक यहां मानते ह । यह भो आवडवक नहीं है कि उनका वर्णन किसी पुस्तक में मिले—कमी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता ।
- 6 प्रयोगो को माववानी से श्रीर ठीक निर्देशों के अनुसार ही करना चाहिए—चाहे वे पुस्तकों में मिलें, चाहे कक्षा में विवेचन करने से ।
- 7. छात्रों को बड़ी सावधानी में देखना चाहिए कि जब वे प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, ताकि उनके परिणाम अधिक विश्वनीय हो । उदाहर्णन. मान लीजिए, वे यह जानने की भेष्टा कर रहे हैं कि पौधों को पतियों ने पानी निकलता है अथवा नहीं । वे पीचे को कांच के बरतन से दकने का और बरतन के भीतर की हवा से भूमि का सम्पक्त काटने का साधारण प्रयोग करने के लिए उपकरण मंध्दित करते हैं। दूसरे दिन बरतन में पानी की बंदें कांच के भीतर दिलाई पड़नी है। बच्ने तूर्त निर्णय करते हैं कि उनको अपनी समस्या का उत्तर मिल गया। परन्तु इम बात का निश्वय कैसे किया जाए कि यह पानी बरतन के भीतर की हवा मे नहीं निकला है ? इसका निक्यय वे नहीं कर मरुने । परन्तु मान नीजिए, वैठीक ऐमा ही एक दसरा उपकरण भी संपटित करते है जिसमें पौधे का गमला, कांच का बरतन, मिट्टी इत्यादि होते है, परन्त्र उनमें पीधा नहीं रहना । दोनों उपरुग्णों को धगल-अगल रख लिया जाता है श्रीर परिणाम देखा जाता है। इस बार यदि पीधे वाने बरतन की भीतरी मनह पर पानी इनक्त होता है और विना पौधे वारो बरतन में पानी. इकट्ठा नहीं होना तो पानी पौधे की पनियों में भागा होगा । इस प्रकार के स्वावस्थित प्रयोगी

ारा ही यच्चों को प्रयोगों का पूर्ण झर्घज्ञात iगा। इस सम्बन्ध में यह झावदयक है कि परिणाम कालने के पहले प्रयोग को एक से अधिक बार क्याजाए। (संख्या 9 भो देखिए)।

8. प्रारम्भिक पाठनालाधों के प्रयोगों के लए अटिल उपकरणों की ग्रयेक्षा सरल उपकरण धिक उपयुक्त होते हैं । जैसा पहले बताया ।या है, हाई स्कूल की प्रयोगनालाधों से मंगनी ।गंग कर लाए गए जटिल उपकरण बहुधा प्रयोग व्यक्तिविक उद्देश्य की श्रोर में ध्यान हटा देते हैं ।

9 प्रयोग से परिणाम निकालते समय छात्रों हो सतक रहना चाहिए । केवल एक बार प्रयोग हुए से से वह हुए में सिंद नहीं कर सकते । अपने रिणाम को उन्हें तब तक केवल परोक्षणोर्थ समझना बाहिए जब तक वे अधिक साहय से—या तो प्रतिरिक्त प्रयोगों से या प्रामाणिक पुस्तकों से—प्रयोगों से या प्रामाणिक पुस्तकों से—प्रपंती प्रतिपामों को तथ्य निर्णामों को, तथ्य के अनुसार, मही पा जाते । परिणामों को, तथ्य के अनुसार, मही-सही और पूरे रूप में लिखना चाहिए ।

10. प्रत्येक प्रयोग के बारे में यह यथासम्भव

पूरा-पूरा जान लेना चाहिए कि वह दैनिक जीवन की परिस्थितियों पर किस हद तक ग्रीर कहां-कहा लागू होता है । यह काम कठिन है, परन्तु विज्ञान के अध्ययन का यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रंग है। जब कोई प्रयोग पूरा हो जाता है तो उसका उपयोग करने के लिए वह पहला ही कदम होता है। उदाहरणार्थ, जब छात्र लोहे के मुरचा खाने के बारे में प्रयोग कर चुकेंगे तो वे सम्भवतः यह देखना चाहेंगे कि चीजों को मुरचा खाने से कैसे वचाया जाए । तब एक गीली, विना रगी कील ग्रीर एक उसी तरह की, परन्तू तेल-रंग से ग्रन्छी तरह रंगी कील से प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने वाले देखते हैं कि बिना रंगी कील में मुरचा लग जाता है, परन्तु दूसरे में नहीं लगता। ग्रव वास्तविक ज़ीवन में यह सिद्धान्त कैसे प्रयुक्त होता है ? पाठशाला में ? घर पर ? पाठशाला माने के मार्ग में भीर भन्यत्र ? प्रयोग इसलिए

किया गया था कि मुरचासम्बन्धी जानकारी प्रत्यक्ष देखी जाए। उसके उपयोगों से देखा जा मकता है कि यह जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है।

बच्चों को स्वयं अपने किए हुए प्रयोगों द्वारा तथ्य सीखने के लिए प्रेरित करना कठिन काम नहीं है । छात्रों को अनुभव करना चाहिए कि वे प्रयोग इसिलए नहीं कर रहे कि वे बैजानिका समान किमी जान का पहली बार आविकार करें विकि केवल इसिलए कर रहे हैं कि वे बैजानिक बातों को अच्छी तरह समक्ष लें।

पढ़ना

उन रीतियों की सूनी में, जिनसे वज्वे विज्ञान सीखते हैं, पढ़ने का स्थान बहुत ऊपर है। दुर्भाग्य-वग, विज्ञान में कुछ पाठ्यकम तो घट-घटा कर कवल पढ़ने तक ही सीमिन रह जाते हैं, और उनके साथ अन्य कोई कार्य नहीं किया जाता। तो भी, विज्ञान सीखने की एक रीति यह अबस्य है कि पढ़ा जाए, और इसे फलप्रद साधन बनाने के लिए यह खावश्यक है कि पढ़ने की योजना सावधानी से बनाई जाए। विविच कशाओं के उपनब्ध होनी चाहिए और छात्रों को उनके पढ़ने में सहायना मिलनो चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बाते महत्वपूर्ण है

1 पड़ांई में तथ्य थ्रीर करना में भेद करना सीखते के लिए विज्ञान को क्ला वच्चों के लिए सबसे अच्छो वस्तु है, अर्थात् उन्हें यह जान लेना ब्लाहिए कि कुछ पुस्तके विश्व मनोरंजन के लिए लिखो जाती है और प्रय्य पुस्तके जान के प्रसार के लिए । जो कुछ वे पडते हैं, उमे मस्यता को कसीडी पर कमना उन्हें सोखना चाहिए । पुस्तकों को सामधी में पिरणाम निज्ञान में उन्हें सावधानी में काम लेना मीलना चाहिए, उदाहरणार्थ प्रामाणिक उद्गम में तुलना । किनी प्रमंग में अगर किसी तथ्य की जान किमी प्रामाणिक प्राकर प्रन्य में करें थ्रीर उमें सही पाए तो इसका धर्म यह नहीं हैं कि यह मान निया जाए कि पुस्तक मर्बन धवन्य ही शुद्ध है। छपे पृष्ठों पर अशुद्धि पा जाना आनवर्षक अनुभव ही सकता है। उससे छात्र यह बहुमूल्य पाठ सीख सकता है कि केवल छप जाने में ही कोई बात मत्य नही हो जाती।

- 2. मन में एक निश्चित उद्देष रख कर पढ़ना चाहिए। उदाहरणार्थ छात्र के निजी झनु-मान की सत्यता की जांच करना, मूचना प्रयवा ज्ञान की प्राप्ति करना, यह पता लगाना कि कोई प्रयोग कैमें किया जाए, किसी प्रदेन का उत्तर दूबना या किसी समस्या का हल ढूंढना।
- िकमी विशेष विषय पर अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए विविध पुस्तको का देखना वांछुनीय होता है। इस प्रकार अधिक जानकारी मिलती है। और इसमें विविध दृष्टिकोणों का पता चलता है।
- 4. छात्रों के लिए बहुचा यह आवश्यक होता है कि सरल 'अनुसन्धान' के रूप में वे अपनी निजी पढाई करें । ऐसा होने पर सावधानी से टिप्पणिया लिख लेना आवश्यक है ताकि कक्षा को यथार्थ विवरण दिया जा सके ।
- 5. पद्भे की सामग्री उपयुक्त होनी चाहिए। यह अधिकतर सिक्षक का उत्तरदायित्व है, परन्तु बच्चों की ग्रहायना भी बाइनीय है। बहुत कठिन अथवा बहुत मरन, अथवा अनुपयुक्त सामग्री से, जो बच्चे के अन्न का उत्तर दे पाने में अमम्य हो, बच्चे हतोत्माहित हो जाते है। मन्द-युद्धि झामां या उन छात्रों के लिए, जिन्हें पटने में कठिनाई होती है, पटन सामग्री चुने में विभेष ध्यान देने की आवस्यकता एहती है। वे

पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने भीर विषय भीगने के काम विज्ञान में माथ-माय चल मकने हैं। परन्तु पढ़ना विज्ञान भीगने की केवल एक रीति है। उम पर बहुन बन देना विज्ञान मिलाने के कुछ भाषारमूत सिद्धान्तों की भ्रयहेलना है।

इसके पहले कि विज्ञान मीमा जाए, उसमे भ्रानन्द मिले भीर वह वालकों भीर वालिकायों के जीवन में काम भ्रा सके, उसे पुस्तक के पृथ्वों को छोड़ कर उनके दैनिक अनुभव में स्पष्ट रीति से भवें मार्चा चाहिए । पाठ्य मुस्तक केवल अच्छे पय-अदर्शक का काम दे सकती हैं । पहले, छात्र और शिसक मिल कर समस्याएं एकतित करें । मास्या को हल करने की रोतियां पूरे समूह द्वारा निध्नित की जाए । तभी पदना एक अदयन्त उपयोगी विधि के रूप में माना जा मकता है और आयः सदा होता भी हैं । पाठ्य-पुस्तक ने अधिकृतर आवस्यक जानकारी या जान आप्ता होगा, परन्तु इसका अप यह नहीं हैं : भपनी पुस्तक ते पुरु 18 पर खोने और 24 तक पड़ें, और तव जो कुछ पड़ें उती पर वात करें।

प्रेक्षस

मारे विज्ञान-शिक्षण में प्रेशण (धर्यात् प्यान में देखना) एक अन्य धरयावस्यक किया है। हम ध्रमनी इन्दियों के उपयोग से कर्द वातों का अनुभव करते हैं। सामग्री की वाहा रचना को अनुस्त्रमां में टरोलना प्रथया शुष्क सैल में नस्वद्र तार को छुकर उसकी उप्पा का धनुमत करना, बादमों के विभिन्न रूप देखना, परखादमों की मन्याई के परिवर्तनों को देसना, विश्वमों की बोली सुनना तथा इसी प्रकार को धन्य प्रमेक कियाएं विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भंग है। वे नीएनं की किया को अधिक प्रभावपूर्ण कर देती है।

बस्तुओं के लक्षणों का पना लगाने के लिए, बढ़ती हुई बस्तुओं में परिवर्तन देखने के लिए, आनवरों का रहन-महन नथा मादनें जानने के लिए और अयोगों का परिणाम देखने के लिए बच्चे प्रेशण करते हैं। परन्तु बच्चों को उत्तरोत्तर अधिक यमार्थता में प्रेशण करना मीगना चाहिए और सपने प्रेशणों का विवरण मायगानी में लियना चाहिए।

ययार्थता में प्रेक्षण करने धीर प्रेक्षणों का स्थार्थ विवरण देने की योग्यता होना परमावस्थल है। इनके बिना सब प्रयोग बिस्कुल व्यर्थ होते हैं, इसके बिना क्षेत्र-भ्रमण (लिल्ड ट्रिप्प) धीर इस्य मायन भी फनपड नहीं हो गकते। यदि हम अधिक मावधानी में प्रेक्षण करने की बादन डाल ल तो हम दैनिक पर्यावरण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे छात्र, जो ब्रपने स्कूल के प्रनुभव में इस रीति से सीखने की घादत बहुत पहले डाल लेते हैं, ब्रपने उन महपाठियों से, जो इस रीति को नहीं जानते, बहुत क्रागे बढ़ सकते हैं।

क्षेत्र-भ्रमण

धपनी समस्याधों को हल करने, जानकारी प्राप्त करने धीर तथ्यो का पता लगाने की दृष्टि से प्रारम्भिक विज्ञान में क्षेत्र-भ्रमण का वडा महत्व है। बड़े उद्यान, चिड़ियाधर, टेलीफोन एक्टचेंज, लकड़ी चीरने का कारखाना, हवाई अहु, जल साफ करने का सयन्त्र, चावल का खेत धीर पाठवाला के पास के ग्रन्य इसी प्रकार के स्थानों पर शिक्षक और छात्र बहुधा जाते है। यदि भ्रमण की योजना धच्छी तरह और सही उद्देश्य से न बनाई जाए तो वह शिक्षक के लिए सरदर्द अच्चों के लिए छुट्टी-मात्र और पाठवाला के लिए जनता में वदनामी उत्पन्न कर सकती है।

बच्चों को चाहिए कि किसी निरिचत उद्देश्य को मन में रख कर ही भ्रमण करे—उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए जिनके उत्तर साधारणतः शेंत-भ्रमण में ही निजी प्रेशण द्वारा सही-सही पाए जा सकते हैं। वालकों को भ्रमण का उद्देश्य जानना चाहिए और उस व्यक्ति को, जो क्षेत्र में पथप्रदर्शक का काम करे, यह जानना चाहिए कि बच्चे क्या देखना थीर नथा सीखना चाहते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह पहले उस स्थान को स्वयं देख आए और पथप्रदर्शक से बात कर ले। बच्चों को एक साथ रखने में उसे पयप्रदर्शक की सहायता करनी चाहिए और दसका भी व्यान रखना चाहिए की बच्चों को वें से सी प्राप्त प्राप्त की सहायता करनी चाहिए और दसका भी व्यान रखना चाहिए कि बच्चों को देखन भी ट्यान रखना चाहिए कि बच्चों की ट्यान चाहिए कि चच्चों की चाहिए कि चच्चों की ट्यान चाहिए कि चच्चों की चाहिए कि चच्चों की चाहिए कि चच्चों की चाहिए चाहिए की चाहिए की चाहिए च

भ्रमणों को पाठ्य विषय का आवश्यक श्रंग मानना चाहिए, न कि एक साधारण किया-मात्र । विज्ञान की पाठ-योजना में क्षेत्र-भ्रमण श्रत्यन्त महत्वपूर्ण भी सिद्ध हो सकते हैं और केवल समय बरवाद करन वाले भी । सम्भवतः यह कहना निरापद होगा कि क्षेत्र-भ्रमण की तैयारी में और उससे परिणाम निकालने में केवल भ्रमण मे लगाए गए समय से अधिक समय लगना चाहिए ।

दुश्य साधन

एक अन्य रीति, जिससे, छात्र विज्ञान सीखते है, यह है कि वे उसे चित्रों में देखें, चाहे चलचित्रों में या फिर स्थिर चित्रों में 1 प्रारम्भिक पाठवालाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में दृश्य साधनों का गुणगान अनेक लोगों ने किया है। प्राजकल जो साधन उपलब्ध है, उनमें कुछ का उपयोग किए बिना विज्ञान का पाठ्यकम अधूरा ही रह जाता है, परन्तु यह बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि इस साधन का उपयोग कैसे किया जाता है। चलचित्र और प्रक्षेपी (प्रोजैक्शन लैक्टर्न) हारा दिखा गए स्थिर चित्र अनेक उपयोगी साधनों में से हैं। अन्य साधन भी इतने ही महस्वपूर्ण है।

यदि चलचित्रों या प्रक्षेपी का उपयोग करना हो तो नीचे दी गई कुछ ध्रावस्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए

- 1. फिल्म का चुनना, चाहे वह चल हो प्रथवा स्थिर, उतना हा महत्वपूर्ण है जितना पुस्तक का चुनना । वे फिल्में, जो उच्च स्तर के लिए बनाई जाती है, प्रारम्भिक कक्षाओं के छात्रों के लिए वेकार रहती हैं! फिल्में ऐसी चुननी चाहिए जिनका प्रस्तुत समस्या से सीधा सम्यन्य हो भीर जो विशेष रूप में उसी स्तर के लिए बनाई गई हों, जिनके लिए उनका उपयोग किया जाएगा।
- 2. फिल्मों को शिक्षक और छात्रों की एक सिमिति, पहले से देख ले, जिमसे पता चल जाए कि वे दिखाने योग्य है या नहीं, और तब उन्हें देखने के लिए छात्रों को धावन्यक जानकारी स्नादि देकर तैयार किया जा मके। फिल्म को पहले मे देख लेने में इस बान को निस्चित करने में सहायता मिलती है कि फिल्म का उद्देश्य क्या है और क्या बह उमे युक्तयुक्त ढंग से स्पष्ट कर सकती है; और उसे क्य दियाना

चाहिए---विषय के प्रध्ययन-क्रम के झारम्भ में, बीच में प्रथवा प्रन्त में, प्रथवा एक से अधिक बार प्रथवा किसी भी समय ?

- 3 फिल्म दिखानें के पहले कक्षा को तैयार कर लेना चाहिए । छात्रो को जानना चाहिए कि फिल्म में क्या विशेष बान देखनी चाहिए ग्रीर वे फिल्म को क्यों देख रहे हैं?
- फिल्म के बाद विचार-विमसं परमावस्यक है। इस विचार-विनिमस में प्रस्त पूछे जाते हैं। विचार स्पष्ट किए जाते हैं और बाते समझाई जाती है।

5. यह चेट्टा करनी चाहिए कि छात्र यह ग्रमुभव करें कि फिल्म मनोरजन के लिए नही, विक जिक्षा के लिए दिखाई जा रही है।

चलचित्र और स्लाइड फिल्मों द्वारा दिखाई जाने वाली फिल्मे उन दृश्य साधनी में में केवल एक है जो प्रारम्भिक पाठमाला के विज्ञान में उपयोगी होते हैं । बहुषा लोग भूल जाते हैं कि पत्रिकाधीं श्रीर उसी प्रकार की पुस्तक-पुस्तिकायों से लिए गए चित्रों का भी उपयोग किया जा सकता है। कई पाठशालायों में शिक्षक, छात्र ग्रीर उनके माना-पिता ने मिल कर शिक्षण सम्बन्धी चित्रीं का बहत अच्छा संग्रह एकम किया है। ऐसे चित्रों के उदाहरण ये हैं : वे चित्र जो यह दिखाते है कि जन्त भीरो बढ़ने हैं, वे स्वयं को घपने वानावरण के धनकल कैसे बना लेते हैं, वे कहा रहते हैं, और क्या खाते हैं: वे चित्र जो यह दिखाने हैं कि हम बिजली, मशीनो, लैन्सी तथा विविध प्रकार की कर्जा का उपयोग कैसे करते हैं । इसके अन्य उदाहरण भी है । यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि इन सप्रही को कुछ महत्वपूर्ण धारणामी की स्पष्ट करने के लिए एकत्र करना चाहिए, न कि केवल चित्र इकट्ठे करने की घुन के लिए। प्रतिकृतियां (भाइल) कल्पनाग्रीं को स्रप्ट

करने में बहुधा उपयोगी होती है और उन्हें प्रमुख इसी काम के लिए प्रयक्त करना चाहिए। प्रारम्ब विज्ञान की कक्षाओं में प्रतिकृतियां बनाने के व दुष्टान्त है, जिनमें लगा समय लगभग पूर्णत नष्ट ही जाता है। उदाहरणार्थ प्रारम्भिक पा शाला के स्तर पर मोम से फल के अवयवों प्रतिकृति बनाना बहुत उपयोगी नही होन क्योंकि इस स्तर पर फूल की ब्यौरेवार मंरक का ज्ञान आवश्यक नहीं है। दूसरी श्रोर, सौ परिवार के बारे में पर्याप्त कठिन कल्पनाएं किन प्रतिकृति की सहायता से ग्रधिक संगमता से सम में या जाती है। ऐसी प्रतिकृति से छात्रों को ग्रापेक्षि नापों और सौर-परिवार के विविध सदस्यों व बीच की दूरियों का अनुमान मिलता है और उन उनके धाकारो धौर उनके बीच की दूरी कं धारणाश्रो का, जिन्हें समझना ये श्रव धारम कर सकते हैं, श्रधिक भच्छा बोध प्राप्त करां में सहायता मिलती है। जिस प्रकार धन्य शिक्षण साधनों के उद्देश्यों को हमेशा ध्यान में रता जाता है, उसी तरह प्रतिकृति बनाने के उद्देश्य पर भी भली-भांति विचार कर लेना चाहिए। ऋनु सम्बन्धी उपकरणों की प्रतिकृतियों और नन्तुलन-खिलीनों का बनाना निर्माण से सम्बन्धित काम

है, जिनसे बच्चों को जानकारी बबती है ।

इस तरह कई प्रकार के कार्यकलाए है, जिनसे
छात्र विज्ञान भीषते हैं । किसी कार्य का चुनना
इस पर निर्भर है कि उससे बसा प्रमुक्त करते हैं।
उद्देश्य वह होना चाहिए कि ममझ, किन, वस्तुतथ्यों की जानकारी बढ़े, न कि केवल दिसाने के
लिए ही काम किया जाए । कार्यकलाए ऐसे होने
चाहिए कि उनसे बैजानिक मिदान्त प्रयत्न करवना
प्रियक मनीय, ध्रिक रोकक हो जाए ध्रीर ध्रामों
के समने मन्तिएर ध्रीर हार्यों में भी उनमें
भाग नेने का ध्रवसर मिनी।

विज्ञान सिखाने के माधन

सोग बराबर कहा करते हैं कि बानकों भीर बालिकाओं की पाठ्यकर्षा को अधिक मजीव भीर गामित्राय बनाने के लिए हमे पाम के सापनीं का उपयोग करता चाहिए । बहुधा वित्रयन्तर्नु तथा जिशा की विधियों ऐसी होती है कि पास की बस्तुएं बेकार बीर विधय से दूर जान पड़ती है. क्योंकि पढ़ाई को बच्चों के अनुभव से सम्बद्ध किए विना ही हम पढ़ाने की चेंप्टा करने लगते हैं। देहाती क्षेत्रों में अगणित साधन प्राप्त हो सकते हैं और किन्हीं भी दो क्षेत्रों की साधन-सम्पदा समान नहीं होगी।

यहां जिस प्रकार के साधन बताए गए है, वे कम-से-कम तीन रीतियां से उपयोगी हैं: प्रेक्षण करने वाले छात्रों को अधिक प्रश्त पूछने की प्रेरणा मिलती है, प्रश्तों के उत्तर पाने के लिए बे उत्तर-पुस्तिकों का काम देते है और वे विज्ञान की धाराओं को अधिक मूर्त बनाते हैं।

साधन

आगामी पृष्ठों में स्थानीय साधनों के कुछ उदाहरण नमूने के रूप में दिए गए हैं। उनके उपयोग के बारे में सुझाव भी दिए गए हैं।

 क्रंकड् अयवा पत्थर की खान निम्न-लिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकती है:

यह मेखिना कि पृथ्वी का तल अनंक वर्षों में किस प्रकार बदल गया है; इस वात का जवाहरण देखता कि पृथ्वी से निकले पदार्थ का उपयोग मनुष्य कैसे करता है; यह सीखना कि पू-वैज्ञानिक सामग्री के प्रेक्षण से पृथ्वी की आयु और ऋतु-परिसर्तन सम्बन्धी अनेक वात जानने मे वैज्ञानिकों को कैसे सहायता मिलती है; यह देखना कि मशीनों को किस प्रकार उपयुक्त बंग का वनाया जा सकता है, और उन्हें किस प्रकार मनुष्य की सेवा में प्रमुक्त किया जा सकता है; भूतकाल के जन्तुओं के अध्ययन के लिए जीवाश्म (फासिल) प्राप्त करता।

सम्भव उपयोग : प्रेशण तथा सामग्री एकत्र करने के लिए क्षेत्र-भ्रमण करिए, उस स्थान के वारेमें मालिक की वार्ता सुनिए, यह भी मुनिए कि बाजार में माल किस तरह भेजा जाता है, सुरक्षा के लिए क्या सावधानियों वस्ती जाती है, सुरादि ।

2. पाठशाला के पास का वन निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है:

उन परिवर्तनों का पता लगाना जो जन्तुग्रों भीर पीधों में ऋतु के अनुसार होते हैं; पीधों भीर जन्तुभों के रहन-सहन का अध्ययन; पता लगाना कि जन्तु कहा रहते हैं; देखना कि जन्तुभों की दुनिया और पेड़-पीथों की दुनिया किस प्रकार एक-दूसरे पर आश्रित हैं; यह देखना कि मौतिक परिस्थितियां, जदाहरणतः नमी, ताप और धूप की माना किस प्रकार जीवित प्राणियों पर प्रभाव डालती हैं; उपयोगी और हानिकारक प्राणियों और पौयों के उदाहरण प्राप्त करना; प्रकृति के आस्चयों विविध अवस्था-कमों का अध्ययन।

सम्भव उपयोग: प्रेक्षण सामग्री एकत्र करने के लिए क्षेत्र-भ्रमण करें, चुनी सामग्री को कक्षा में लाइए ।

 जला हुआ क्षेत्र (सड्क का किनारा, खेत या वन) निम्नलिखित के लिए विक्षाप्रद हो सकता है:

पता लगाना कि पोभों और प्राणियों पर जलने का क्या प्रभाव पड़ता है; ब्राग लगने के कारण का प्रध्ययन; यदि ब्राग का लगना हानिकारक है तो ऐसी ब्राग न लगने देने की रीतियों की थोर ध्यान ब्राकुष्ट करना; ऐसी ब्राग को रोकने की रीतियां सीखना; यह देखना कि जले ब्रोगों में जीवन फिर कैसे ब्रारम्भ होता है; पर्याप्त समय तक निरीक्षण करके यह देखना कि स्थान के फिर बसने में कितना समय लगता है; देखना कि उस क्षेत्र के प्रधारण (प्रयोत् मिट्टो के कट कर वह जाने) पर क्या प्रभाव पड़ता है।

सम्भव उपनोग: श्राग के परिणाम की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर जाइए, श्रीम से क्षतिप्रस्त हुई सामग्री एकत्र करिए श्रीर उसकी जांच करिए।

 पास का कोई खेत निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है:

धपक्षरण के चिह्न देखना, जिससे पता चले कि इसका प्रारम्भ कैसे होता है धीर इसकी रोक-पाम कैसे हो सकती है; यह देगना कि पीधे स्वयं को पर्यावरण के धनकल किस प्रकार वनाते हैं, उदाहरणार्थ पत्तियों की स्थिति,
जड़ों की नम्बाई तथा स्थिति और पत्तियों की
सरचना; विविध प्रकार के गीड़ों का प्रेक्षण,
यह देखने के लिए कि वे कहां नक पर्यावरण
अनुकून है; लाभदायक या हानिकारक
कीड़ों को चैंसे मारा जाना है; यह देखना
(यदि खेतों में फसन उगाई जा रही हो) कि
आदंता देने के लिए पौशों की देखभान कैसे की
जाती है; खेत के ऊच और नीचे भागों में मधी
की विविध मात्राएं देखना; यह देखना कि जहां
प्रथित आदंता रहती है वहा के पीथे धादि करा
प्रमार भिन्न होती है।

सम्भव उपयोग: पौषो का प्रेक्षण करते के लिए खेतों में जाइए, विशेष अध्ययन के लिए मुद्ध पौषों को खोद कर साथ माइए, अधिक अध्ययन के लिए कीड़े एकत्र करिए, विषय को जानने वाले किसी व्यक्ति से कहिए कि वह खर-पात (बीड) और कीड़ों के नियन्त्रण की समस्याधो पर कक्षा में अपने विचार बनलाए।

 निर्माण-प्रधीन भवन निम्नितिखित के लिए निक्षाप्रद हो मकता है :

यह देवना कि बिजली का तार कैमें जगाया जाता है; यह देवना कि मकान को कैमें इंमुलेट किया जाता है, जिसमें बाहर की ठण्डक या गरमी भीतर न पुगे हैं; यह देवना कि कौन-छोत से विभिन्न पदायों का उपयोग हों रहा है; नीव चोद कर निकाली गई मिट्टी में उसकी तुकता; यह मीलना कि मन घीर पत्र पानी की निकामी कैमें को जगागी।

सम्भव उपयोग : यथ्ययन के लिए भयन-तिमांच मामग्री के नमृते एकत करिए, जैसे विकती के तार, जिन पर भिम-भिम्न प्रकार के विमवाही (इम्नेटिंग) पदार्थ ही; राक्कृत (ऐस्वेगटम) गया उपमा में इमुलेट करने वाने मन्य पदार्थ, मिट्टियों के नमृते, इत्यादि। उन कारी-गरों ने बात कीजिए, जो पर में सार प्रथम पाइप 6 लकड़ी चीरने का कारसाना निम्न-लिखित के लिए शिक्षाग्रद हो सकता है:

मह सीखना कि काटने के लिए पेड़ कैंगे चूने जाते हैं; पता लगाना कि कम धायु वाले वृक्षों की रक्षा कैंसे की जाती है; यह सीधना कि किम प्रकार की लकड़ियां यहुमूल्य गमशी जाती है बीर क्यों, प्रधीनों का उपयोग देखना; देखना कि प्रनगढ़ इमारती लकड़ी फैंगे तैयार की जाती है प्रीर कैंगे मुनाई जाती है, प्राणियों धार पोभों के जीवन में जगल कर जाने पर होंने घाने परियाँनों का प्रेषण ।

सम्भव उपयोग : काड़ी भीरते के कारकाते में जाइए ब्रीर वहीं के कायेत्रम की घ्यात में देशिए ! लकड़ी के तमृते लाइए, जिनमें यांकिक बनय देने जा सकें, अंगल में जाकर देशिए कि पेट कैसे काट जा रहे हैं, इन बात को देशिए कि विविध मधीनें कामिकों की महायता किन प्रकार कर रही हैं।

 फार्म निम्निसिन में निए निक्षाप्रद हो मकता है:

नाडाक्षों का परिरक्षण तथा उनका मधर करने की विविध रीतियों का, पद्में की देवसाल का भीर तरकारियों तथा फूर्यों की मेती का प्रेशन करता; धर, मेत, सितहान, उजान नथा फल-उद्यान में मधीनों का उपयोग रेसना; यर देवना कि मकान तथा पेन में भाग नगने में यपने के निए क्या प्रचम्ध हैं भीर दुर्घटनायों में चयने के निए क्या जगाय किए जाते हैं?

लगा रहे हैं या इसी प्रकार के अन्य काम कर रहे हैं। यदि कोई कुआं हो तो देखिए कि उसके लिए स्थान कैंगे चुना गया और उनकी खोदाई कैंने जी जाती है। यदि घर के भीतर ही मन-स्थान का प्रवच्च है तो देखिए पाडप, मलकूप झादि कहां और कैंसे लगे हैं, यदि बाहर है तो देखिए जिम स्थान पर कूप बनाया गया है वहां उसकी और पानी के आने-जाने के मार्ग की दूरी वा निकटता क्या है और वही स्थान वयों चुना गया है?

^{*}भारत में इंगुलेटिंग की प्रथा नहीं है-धनुवादक

सम्भव उपयोग : फार्म पर विज्ञान का त्रियात्मक उपयोग देखने जाड्ए; विद्यार्थी अपने घरु में देखे हुए वैज्ञानिक तथ्यो और उपयोगों का विवरण दे।

तरकारियों और फलों का खेत निम्निलिखित
 लिए शिक्षाप्रद हो सकता है:

यह देखना कि पौधे पर्याप्त प्रकाश, नमी श्रीर बढ़ने के लिए श्रन्य श्रावस्यकताए कैमें पूरी करते हैं; यह सीखना कि बोने के लिए भूमि कैसे तैयार की जाती है, पोधे कैसे बोए श्रीर रांचे जाते है श्रीर वोज कैसे विखरते हैं; यह अध्ययन करना कि पौधे कैसे स्वयं परािगत (किस पालिनेटेड) श्रयवा पर-परािगत (क्रास पालिनेटेड) होते हैं श्रीर बोज कैमे श्रंकुरित होते हैं तथा पौधे कैसे वढ़ते हैं; यह सीखना कि विविध प्रकार के पौधों के लिए किस प्रकार की मिट्टियां उपयुक्त होती हैं श्रीर मिट्टी को जांच कैसे को जाती हैं, यह प्रेक्षण करना कि पौचे ग्राहार कैमे सचित करते हैं, श्रीर ऋतु के श्रनुमार पौधों में वया पिन-वर्तन होते हैं।

सम्भव उपयोग : पोवों ग्रीर उनके बढ़ने की रीतियों का प्रेक्षण करने के लिए उद्यानों को देखिए; उन बीजों ग्रीर फलों का संचय किरण जनसे विकीणन (विखरने) की रीतियां दिखाई दे सकती है; कथा में बीज अंकुरित करिए, जिससे पौधों के उनने ग्रीर बढ़ने पर अधिक वातें सीखी जा सकें; पौधों के बढ़ने पर, प्रकास, ताप, ग्रीर नमी का प्रभाव देखने के लिए प्रयोग कीजिए; यदि हो सके तो पाठ्याला में एक उद्यान लगाइए जिससे पौधों के उनने ग्रीर बढ़ने के वारे में ग्रधिक जानकारी प्राप्त की जा सके।

 मधुमक्खी-पालन उद्यान निम्नलिखित के लिए निक्षाप्रद हो सकता है :-

यह देखना कि मधुमिक्तवों की देखभाल कैसे होती है; यह देखना कि छत्ते (हाइव) किस प्रकार बनाए जाते है थीर जाड़े के लिए उनमें क्या व्यवस्था की जाती है; यह देखना कि जब मधुमिक्तवयां धुण्ड बनाती है (या एक शुण्ड में जड़ती है) तो क्या होता है तथा जनकी देखभाज किस प्रकार की जाए कि वे किसी को काटे नहीं और मधुमिक्वयां मनुष्य के लिए किस प्रकार जपयोगी होती है; मधुमिक्खियों को काम करते हुए देवना, और यह देखना कि छत के भीतर जनका जीवन कैसे चलता रहता है; एक ऐसे कीट-वर्ग का अध्ययन करना, जी समाज-श्रिय हो और जो मनुष्य के लिए जपयोगी हो।

सम्भव उपयोग मधुमक्की-पालन उद्यान में जो विविध काम किए जाते हैं उन्हें वहां जाकर ध्यान में देखिए। मधुमिक्छियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और यह सीखने के लिए कि वे किम प्रकार रहती हैं मधुमक्की-पालक में वात कीजिए: मरी मधुमिक्छियों को प्रवर्धक नैन्स प्रथवा मूक्मदर्शी के नीचे रख कर ध्यान से देखिए।

10. पाठशाला की भूमि पर लगा हुआ कोई वृक्ष निम्नलिखिन के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है:

ऋतु के अनुसार होने वाने परिवर्तनों, पतियों के वित्यास, कनिकाओं के वनने और वडने का प्रेक्षण करना; पिक्षयों का रहन-सहन और उनके घोंसले देखना और उनकी उपयोगिता जानना ।

सम्भव उपयोग: वृक्ष को समय-समय पर देखिए और प्राप्त तथ्यो पर विचार-विनिमय कीजिए; छोटी साखाए काटिए और उनका अधिक ब्योरेवार अध्ययन करिए।

 फलों का उद्यान निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो मकता है:

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

सम्बन्धी घटनाग्रों का पौधे की वृद्धि पर प्रभाव देखना ।

सम्भव उपयोग : वर्ष के विविध समयों पर फल-उद्यान में जाइए और वृक्षों को देखिए; विशेष फलों को ध्यान में रिलिए और देखिए कि जैसे-जैसे ऋतु वरलती है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है; कीटों और कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त फलों को एकप्र कीजिए और उनका श्रध्यवन कीजिए।

12. नाता या पोखर निम्नलिखित के लिए शिक्षाप्रद हो सकता हैं:

विविध प्रकार के पौचों का जीवन देखना धौर यह देखना कि तने, जहें, पत्तियां, फूल धौर कस स्वयं को नमी वाने पर्यावरण के अनुकूल कैसे बना छेते हैं। यह देखना कि जल में या जल के निकट रहने के लिए जन्तु किस प्रकार उसके अनुकूल हैं और भूमि के जन्तुयां से उनकी तुलना; देगना कि ये जन्तु और पौचे अनुकों के बदलने पर किस प्रकार बदलते हैं; आहार-प्रांत्ति और निवास-निमिण सम्बन्धी उनका धानरण देखना।

राम्भव जपयोग: ऊपर बताए गए विज्ञान के जपयोगों को देखने के लिए उन इलाकों में जाइए, श्रधिक श्रध्ययन के लिए पौघों भीर प्राणियों के नमूने इकट्ठे कीजिए।

 सडकों के आसपाम के स्थल निम्न-लिमित के लिए शिक्षाप्रद हो सकते हैं :

प्राणियों के निवास देवना, धीर धाहारप्राप्ति की उनकी रीतिया तथा वच्नों का पालन
देवना; विविध प्रकार के बानस्पतिक जीवन
वा प्रेशण यह देराने के लिए कि पर्यावरण
के ध्रनुवार उनमें क्या धनुकून परिवर्षन हो सर्वे है—उदाहरणार्थ बीन-विकीशन की रीतियां
धीर सूते ध्रयया धर्मिक नमी की परिस्थितियां
में उनमें विभिन्नता, पौधों धीर प्राणियों का
पररार सम्बन्ध (उदाहरणार्थ पीभों धीर कोटों
का सम्बन्ध); ध्रयर एक धर्मात् मिट्टी के वर कर उपायों का ध्रम्यन । धीर महन निकी एहाई। को पर ध्रम्यन । धीर महन निकी एहाई। को पारती हुई जाती है तो हाम उत्तर की मिट्टी श्रीर नीचे की मिट्टी का बन्तर देख सकते हैं, ऊपरी मिट्टी की गहराई देख सकते हैं और तर धर्षिक अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उसे बह जाने से बचाना कितना ग्रिकिक महत्वपूर्ण हैं।

सम्भव उपयोग: क्यर वताए गए उदाहरणों के प्रेक्षण के लिए क्षेत्र पर जाइए, ऊरते भीर तीचे की मिट्टियों के नमूने लाइए, प्रत्येक में पौधे उगाने की विच्या करिए और परिणामों का प्रध्यक कीजिए; अलग-अलग तरीके से विकीण होने बाने बीजों के नमुने एकत्र करिए।

14 समाज के विभिन्न वर्गों के लोग :

समाज में ऐसे लोग होते हैं जो हमें सहायता दें सकते हैं। उदाहरणतः अनेक माता-पिता यहुत दूर-दूर तक यात्रा करने का अनुभव रखते हैं; कुछ पग्-पालन विद्यपत होते हैं; कुछ प्रच्ये गृहस्य होते हैं; कुछ प्रिकार, जानवर पंताते और मछली गानते के बारे में अपना मनुभव पता सकते हैं। समाज के प्राय: सभी वर्गो में मिस्तरी और मक्तिक होते हैं। ऐसे लोग स्कूल के बच्चों की मसस्याओं को हल करते में गहापता देने के जिए बुताने पर प्रसन्नता से खाते हैं। समाज के ऐसे वयस्क लोगो को छात्रों की गहापता के निए ऐसी वयस्क लोगो को छात्रों की गहापता के निए

इन साधनों का उपयोग करना

इत मब मायनों का महत्व इन पर निभंद है कि उनका उपयोग किया प्रकार में किया जाता है। प्रत्येकका उपयोग किया निरियत उद्देश्य या उद्देशों के लिए करना चाहिए। उदाहरणतः किसी ममस्या को हुन करने में महायाना पाते के लिए, किसी वैद्यानिक सिद्यान्त को अधिक स्पट बनाने के लिए, या विशान की उपयोगिता और महानता को सिंधक हुद्यंगम करने के लिए। श्रेत्र-अस्पा को सैवारी करने मस्य गिराम और बच्चों के मन में नाम्द रूप से एक उत्तिनित्र ममस्या या समस्याएं होनी चाहिए। शिराम, पीर हो मके तो सात्रों की एक द्योटो मीनित्र को उप स्थल में बहुने ही हो भागा चाहिए, जहां क्यो को ले जाना है ताकि उस स्थान की उपयुक्तता और सुगम्यता का पता चल जाए।

जय कभी छात्र समाज के किसी व्यक्ति से कुछ सूचना पाने की योजना वनाएं तो ऐसा उपाय करिए कि वह व्यक्ति पाठशाला में ब्राने का उद्देश्य समझ ले और वार्ता को इतना सरल रखिए कि वच्चे उसे समझ सके।

सामग्री के पूर्ण उपयोग के लिए क्षेत्र-अमण के बाद किए जाने वाले विचार-विनिमय की योजना बड़ी सावधानी से बनानी चाहिए । समस्या के हल में तर्कोचित ग्राधार-सामग्री का उपयोग करना चाहिए, और ग्रगर किसी बस्तु के बारे में यह विचार हो कि इन परिणामों के

विज्ञान-शिक्षण के लिए सुविधाएं

यहुत थोड़े ही स्कूल, चाहे वे शहर में हो या बेहात में, इतने सीभाग्यदाली होते हैं कि विज्ञान की विक्षा के लिए उनमें एक अलग कमरे की व्यवस्था हो । जहां प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम के अंग के रूप में रहता है, वहां भी साधारणतः विज्ञान की पढ़ाई उसी कमरे में होती है जिसमें अन्य विषया से इस पर्त्तु विज्ञान लगभग सभी अन्य विषया से इस वात में भिन्न है कि स्वयं अनुभव और प्रयोग किए विना इसे ठीक से सीखा नहीं जा सकता । विज्ञान के वारे में केवल सुनना या पड़ना पर्याप्त नहीं होता । यदि विज्ञान की शिक्षा विरस्थायों करनी है तो बच्चों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रेक्षण और प्रयोग करें ।

परन्तु यदि बच्चो को ग्रपनी साधारण कक्षा में प्रयोग श्रीर प्रेमण करना पढ़े तो कुछ कठिनाइयां खड़ी हो जाती है, जिनको दूर करना ग्रावस्पक है। इस खड़ में कुछ ऐमे सुझाव दिए जाएंगे, जिनसे व्यक्त सिक्षक प्रपनी कक्षा में ही कुछ सुविधायों की व्यवस्था कर सकेगा ताकि विभाग का शिक्षण , ग्रीयक रुविकर हो जाए।

कक्षा में विज्ञान-मंच यनाना कक्षा के एक कोने को अलग कर लीजिए और विवरण को लिखित रूप में रख लेना बालकों के लिए लाभप्रद रहेगा तो ऐसे विवरण लिख कर रख लिए जाएं।

अधिकांश पाठणालाएं अभी समाज के व्यक्ति-सायनों का पूरा उपयोग नहीं कर रही हैं। यद्यिन हम कहते हैं कि 'विज्ञान पर्यावरण का अध्ययन हैं', तो भी हम अपने चारों और की अनेक साधारण वस्तुओं को भूल जाते हैंं। हमारी उन देहाती पाठकालाओं में पड़ाई अवश्योम वहुत अच्छी नहीं हैं जहां बहुत कीमती साधन रखें गए हैं। अच्छी पढ़ाई वहां होती हैं जहां बच्चे और शिक्षक अनुभव करते हैं कि वे विज्ञान की दुनिया में रहते हैं और उसके अध्ययन के लिए सामग्री पास में ही हैं।

हार पुष्पानाः, दिज्ञान-मंच' (सायंस कार्नर) रिल्लए। हो सके तो एक या दो में जे लीजिए, जिनका उपयोग प्रयोग तथा प्रदर्शन के लिए किया जा सके। सम्भवन पाठशाला का अभिरक्षक मेंज के नीचे सामग्री, उपकरण ग्रादि रखते के लिए, जिनके वारे में ग्रागामी प्रथाना में बताया गया है, टांड (गेल्ब्ज) लगाने की व्यवस्था कर देगा। विज्ञान-मंच में प्रदिश्त करने के लिए सामग्री लाने के प्रति खात्रों को उत्साहित कीजिए। मुख शिक्षक प्रति सप्ताह एक प्रतियोगिता यह देखने के लिए नगा रखते हैं कि कौन-सा छात्र उस यस्तु को लाएगा जो 'इस सप्ताह की विज्ञान वस्तु' चुनी जाएगी।

विज्ञान-मंच कियाशीलता और उत्साह का स्थान होना चाहिए । बच्चों द्वारा लाई गई सामग्रीको मेज पर इतने समय तकन पड़ा रहने दिया जाए कि उसका साकर्षण ही मिट जाए ।

मत्स्यकण्डों का प्रबन्ध

मत्त्यकुण्ड चिरस्थायी रोचकता की वस्तु है और उममें विज्ञान की अनेक महत्वपूर्ण प्रियायों का प्रेक्षण किया जा सकता है। मत्त्यकुण्ड यनाने विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

श्रीर उसकी देख-रेख करने के लिए निर्देश पृष्ठ 75-76 पर दिए गए है।

जन्तुस्रों के पिजड़े

कहा। में कई प्रकार के जन्तु प्रेक्षण के लिए रखे जा सकते हैं । कुछ जन्तु पिजड़े में बन्द होने पर जतने ब्यम नहीं होते जितने अन्य जन्तु । बच्चों को प्रोत्माहन देना चाहिए कि वे ग्रमने पानव, जन्तुओं को प्रेक्षण तथा अध्ययन के लिए कुछ समय तक पाठशाना में रखें । जन्तुओं के लिए पिजड़े बनाने के सम्बन्ध में मुझाव पृष्ठ 69-70 पर विए गए हैं ।

ऋतु-ताला (बैदर स्टेशन) को स्थापना करना अध्याय 8 में ऋतु मन्वन्धी कुछ सरल उपकरणों का वर्णन है। ये ऐसी सामग्री से बनाए जा सकते हैं जो प्राय: सभी जगह मिलनी है। ऋतु-परिवर्तनों को हर रोज देखना एक रिकर काम है और उससे विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयोगी आधार-सामग्री भी मिल मकती है।

विज्ञान बुलेटिन

यदि वृष्यों को प्रोत्साहित किया जाए तो वे बरावर ऐसी रोचक पठन सामग्री लाते रहेंगे जिसे उन्होंने किसी समाचारपत्र या पृत्रिका करतरा है। विज्ञान बुलेटिन पट्ट वह स्थान है जहां ऐसी पठन सामग्री प्रदक्ति को जा साती है। उस पर विज्ञान कराग्रों में तैयार किए गए चित्र तथा ग्रन्थ वस्तुएं भी प्रविधित को जा सन्तर्ध हैं। विज्ञान युनेटिन पट्ट को विज्ञान-मंत्र रे ऊपर की दीवार पर मुगमता से सटकाया वा सकता है। बुलेटिन पट्ट नरम सकड़ी या प्लास्टर, बोर्ड से बनाया जा सकता है।

जगती हुई वनस्पतियां

यदि खिड्कियों को चोखटों पर छोटे-होटे गमले रव दिए जाएं, जहां उन पर पर्यान्त प्रकात पड़ सके, तो बीज तथा छोटे पौषे उगाने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाएगा । यदि कुछ प्रयोगों के लिए प्रधिक स्थान की खाबस्थकता हो तो फलों की पुरानी पेटियों से लकड़ी के कम महरे बस्स बनाए या बनवाए जा सकते हैं या पाटसता को भूमि का एक बंग इस काम में लिया जा सकता है ।

संग्रह अलमारी

एक बार यदि बच्चों में रिच उलाप्त हो जाए तो वे सदैव अपनी इच्छा से ही नमूने एका करते रहते हैं। जो मुद्ध वे एकत करते हैं, उनमें से बुद्ध बच्चाएं अवस्य ही पाठशाला में रख ती जाती हैं। ऐसे कामों को प्रोत्माहन देना चाहिए। ऐसा करने की एक रीति यह है कि एक धलमारी का प्रवस्य कर दिया जाए जहा विज्ञान की बच्चाएं तम्बह के रूप में सपना अना-अन्य प्रदक्षित को जा गरें।

ग्रध्याय-2

सामान्य उपकरण बनाना


जहां कहीं भी विज्ञान का शिक्षण, प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर किया जाता है, वहा कुछ, उपकरण ऐसे रहते हैं जिनका उपयोग वार-वार करना पड़ना है, जैसे—ज्वालक (वर्नर), तिपाई (ट्रिपाड), पलास्क, मत्स्यकुण्ड (अक्वेरिया), 'ढ़ोटे जाल (डिप नेट्स), इत्यादि । शिक्षण के लिए ये प्रायः अनिवार्य है। इस अध्याय में ऐसे उपकरणों के बनाने के विषय में सुझाव दिए जाएने जिनसे वार-वार काम तेना पड़ेगा।

क. तोलने के उपकरण

1. सरल 'कमानी' तुला

टीन के पुराने डक्कन में कील से ठोंक कर चार छेद कीजिए । ये छेद परिधि के निकट और बराबर-बराबर दूरियों पर हों । इन छेदों में डोर डालिए और उनके सिरों को इकट्ठा करके गाठ लगा दीजिए । अब इस पत्के को रबड़ के छठले (रबर बैण्ड) से बांच दीजिए और दूसरे सिरे की एक खंटी से लटका दीजिए।


यदि बाट उपलब्ध न हों तो भी इस तुला का ग्रंसांकन मापक जार से पानी के झात आयतनों को उडेल कर और तब खड़े ग्राधार-दण्ड पर पलड़े के सामने चिह्न लगा कर किया जा सकता है। तब पत्थर के ऐसे टुकड़े खोंजे जा सकते हैं जो



रबड़ को उतनी ही दूरी तक ताने। इन पत्थरो पर उनकी तौल लिख लेनी चाहिए, जिसमे वे भविष्य में बाटो का काम दे सकें। यह काम सिक्को से कहां तक चल सकता है, इसकी भी जाच करनी चाहिए।

2. भारी बोझों के लिए कमानी तुला

कुर्सी अथवा मोटरकार की गद्दी की कमानी को लकड़ी के पटरेपर जड़ दीजिए। यह लकड़ी इस सम्त्र का आधार (पेदी) होगी। पलड़ा बनाने के लिए टीन के बड़े इक्कन का या धाली का उपयोग कीजिए। उसे कमानी के उपरी सिरेपर जड़ दीजिए। यदि उसे से कमानी झाली (जोड़ी) न जा सके तो पलड़े में सुविधाजनक स्थानों में दोहरे छेद करके और उनमें पतना तार डान कर पलड़ा बांधा जा सकता है।



श्राधार-पट्ट में दो खड़ी पटरियां जड़िए। इनका काम त्ला के पलड़े के अनुसार माप दिखाना है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

पलड़े में 3, 1, 2, इत्यादि किलोग्राम रख कर खड़ी पटिस्यो पर बंधाकन कीजिए । छोटी-बड़ी बोतलों में पानी भरने से लिटर तथा उसके भागों के सुविधाजनक माण-मान बन सकते हैं और अवस्य हो, किसी बोतल में जितने लिटर पानी ही गाज उतने ही किलोग्रान उस पानी की तौल होगी।

3. विषम-भुज तुलाए

डण्डी लकड़ी अथवा धातु को बन मकती है। यदि डण्डी धातु को हो तो डण्डी की नीचे बाली सतह पर खांचे (नॉचेंज) रेते जा सकते हैं, जिनसे विविध भारों के सन्तुलन-विन्दु का पना चल सकेंगा।




4. प्रयोगशाला के लिए विपम-भूज तुला

ऐसी विषम-भूज नुला बनाने के लिए, जो 500 प्राप्त तक तील सके, एक मीटर लम्बी लकड़ी की पटरी लेनी चाहिए ! इसमें उनरी किनारे से 3 मिलीमीटर हट कर जीर एक सिरे 12 सेंटीमीटर पर मोटा सूजा (या मोटी सूई) ठॉकना चाहिए ! तुला इसी सूजे पर सन्तुलित होगी । सीसे के गोल टुकड़ों, या ग्रन्थ किसी पर्यान्त आरी वस्तु को सम-बाटों की तरह इस्लेमाल किया जा सकता है; यदि सीसे का उपयोग किया जाए तो टीन के डवकन में पियला सीसा हाल कर सम-बाट बनाया जा सकता है।

तार का रकाव (स्टिर्प) बना कर और उमसे बूट पालिश की डिट्वी का डक्कन लटका कर पलड़े का काम चलाया जा सकता है। इसे इंट से 6 सेंटीमीटर पर लटकाना चाहिए।

U अक्षर के आकार की धातु की पट्टी (प्लेट) अथवा दर्पण जड़ने की पीतल की दो पट्टिका (प्लेटें) लकट़ी की डांटिका (ब्लाक) के दोनें ओर जड़ दी जानी चाहिए।

दो खिसकने वाले बाटों की धावस्यकत पड़ेगी। इनमें से एक 50 ग्राम का हो। यह सीसे के टुकड़े को ताबे के तार से खटका कर बनाया जा सकता है। दूसरा 1 ग्राम का हो। इसकी ग्राकृति U ग्रक्षरा के समान हो और उण्डी पर इसको (उलट कर) एख दिया जाए। उण्डी के उगरी किनारे को 6 सेंटोमीटर के भागों में निदान लगाए जा सकते हैं।




दस यन्त्र का उपयोग जरते समय 50 प्राम के भार को खिसका कर सबसे पास के सन्तुलन-विन्तु का पता लगाना चाहिए प्रीर तब 1 ग्राम बाले श्रारोही (राइडर) की सहामता से ग्रन्तिम समंजन करना चाहिए। इसके लिए पटरी पर चिद्ध नहीं बनाए गए हैं, परन्तु निकटतम चिद्ध से इसकी दूरी का पता परकार द्वारा तुरन्त पाया जा सकता है।

इस तुला से तोलने का काम शीघ्र होता है और इसका काम सन्तोपप्रद रहता है।

5. घड़ी की कमानी तुला

0-1 प्राम अथवा 1-10 प्रामों को तोलने के लिए एव सुग्राही (सेंसेटिव) तुला पड़ी की कमानी के एक टुकड़ और लकड़ी की इंटिका (इलाक) अथवा धागे की रील से मुगमता से बन सकती हैं। लकड़ी की डिप्टका या धागे की रील को किसी सुविधाजनक आधार पर जड़ दीजिए । फिर उस पर जेवी घड़ी की कमानी का लगभग 20 सैंटीमीटर लम्बा टुकड़ा जडिए । काण्य पत्ती का शकु के आकार का पलडा बनाइए । इस पलड़े को कमानी में, लगभग उसके सुकत सिरे के पास, मुहर करने की लाख से, या अध्याय 18 में बताए गए किसी अन्य सीमेट में, जोड दीजिए । कमानी के मुक्त सिरे में सकेनक (प्वाडंटर) का काम लीजिए और पोस्टकाई में मापनी का । जात बाटों को पलड़े में रख कर अधांकन कीजिए। सुला का सुग्राही होना कमानी पर निर्मर है परन्तु मापनी पर अधा-विह्न मन्तीपजनक दुरियों पर पड़ेगे।




 सरल विषम-भुज तुला (100 ग्राम तक तोलने वाली)

इसका पलड़ा दफ्ती से बनाया जाता है और बह कीप (फनेल) के प्राकार का होता है। एलडे को डण्डों में ओड़ दिया जाता है। डण्डों त्रिभुजाकार पादर से पर्ती लकड़ी प्रथवा मोटे प्लान्टिक (जैसे पस्पेक्स) से बनाई जाती है।

डण्डी गावदुम के ब्राकार की होती है— दूरस्थ मिरे पर 2 मेंटीमीटर चौडी ब्रौर पलड़ के पाम 5 सेंटीमीटर चौडी। कीलक (पिवट) मोटे मूजे (या मोटी मूड़ी का वनाया जा सकता है। कीलक को पलड़े से 2 मेंटीमीटर ब्रौर ज्यारी किनारे में 2 सेंटीमीटर इट कर टोकना चाहिए। डण्डी को सन्तृतित करने के लिए डण्डी या पलड़े वा कुछ भाग काटा जा सकता है।

कीलक धातु के रकाब (स्टिरप) में वने छेदों में ग्राधित रहता है। एक बाहरी रकाब भी होती है, जिसके कारण डण्डी अगल-वगल नहीं खिसक सकती। डण्डी के ऊपरी किनारे पर U अक्षर के आकारका एक आरोही (राइडर) रखा जाता है: प्रामाणिक वार्टों की सहायता से डण्डी को अशांकित करके उसमें खांचे (नॉचेंज) बना दिए जाते हैं। पलड़े के समान शंकु के आकार में मोडे गए फिल्टर कागज के उपयोग से चूणें किए गए फिल्टर कागज के उपयोग से चूणें किए गए टोस पदार्थ (या पदार्थों का चूरा) भी तोले जा सकते हैं।



7. जेंण्डर की तुला

यह चातुर्यपूर्ण तुला, जो प्रयोग दिखाते समय बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, कुछ ही मिनटों में पिन, रेजर ब्लेड, कार्क और इस्पात की बनी बुनने की सलाई का उपयोग करके बनाई जा सकती है।

पहले मलाई को काग में आर-पार घुसा दिया जाता है। घुसाने की दिशा काग के एक सिरे के व्याम-ममानान्तर हो, और सलाई काग के केन्द्रीय अश से यथासम्भव दूर रहे।

प्रत्येक मिरे से मधंनेलन काट कर निकाल दिया जाना है, जिसमें तुला की डण्डी उस प्राकृति को हो जाती है जैसी दिखाई गई है।



काग को सहारा देने वाली पिनें भ्रव काग में धुमा दो जाती है, भ्रीर उन्हें मीगे के दुकडों पर टिका दिया जाता है। ये टुकड़े नकड़ी की पट्टी पर चित्रकाए जाते हैं।

इस तुला की सहायता से कुछ प्रयोग

- 1. सिलाई के धागे का या पतंग के पतले कागज का छोटा-सा ब्रारोही, जिसकी तौल लगभग 2 मिलीग्राम हो, डण्डी की एक भजा के बीच में रखने पर वह डण्डी को लगभग 2 सेटीमीटर झुका देता है।
- 2. थोडी-सी भी गैस का दनना इसमे प्रदर्शित किया जा सकता है । इसके लिए गैस को छोटी-सी चंचु (जेट)द्वारा निकलने देना चाहिए भीर गैम की धार को डण्डी के मिरे पर पड़ने देना चाहिए ।
- 3. जलती दियामलाई को डण्डी के नीचे लाकर बायु में संनयन (कन्वेक्शन) धारा में दिखाया जा मकता हैं।
- 4. तुला की डण्डी विमंवाहित चालक होती है, इसलिए वह विजलीकरण (एलेक्ट्रिफकेशन) दिखा सकती है ? विद्युन्मय दण्ड से इसको छ्कर इसे विद्युन्मय किया जा सकता है।
- यदि मलाई को चविकत कर दिया जाए तो वह नमन सुई (डिप नीडल) वन जाएगी।
- वि डण्डी को चंत्रकित कर दिया जाए ग्रीर इसके एक सिरे के पास तार की कुण्डली लगाई जाए तो तुला घारा-मापी (गैलवैनोमीटर) का काम देगी । उदाहरणार्थ लोहा श्रौर कान्स्टैण्टन के तापान्तर यग्म (थर्मोकपल) को 1.5 मिली-मीटर मोटे तांवें के तार की 22 फेरे की कुण्डली से सम्बद्ध किया जा सकता है। युग्म को मोमवत्ती की ज्वाला से तप्त करने पर केवल लगभग 0 01 बोल्ट का विभव-ग्रन्तर उत्पन्न होता है, तो भी तुला की डण्डी बहने वाली धारा का पता लगा लेती है।
 - 7. प्रक्षेपण । यदि तुलादण्ड में दर्पण की छोटी

पट्टी लगा दी जाए और इस दर्पण से परावर्तित (रिफ्लेक्टेड) प्रकाश-किरणावली का उपयोग किया जाए तो तलादण्ड का छोटे-मे-छोटा संचलन भी दिखाया जा सकता है, यहां तक कि यदि पूर्वोक्त तापान्तर युग्म को केवल धंगुलियों से गरम किया जाए तो भी ताप-विद्युत् धाराएं इस सरन उपकरण से दिखाई जा सकती हैं।

8 सब कामों के लिए उपयोगी समभुज तुला

लगभग 2 सेंटीमीटर मोटी ग्रीर लगभग 22 सेंटीमीटर लम्बी वर्गाकार लकडी की पेदी (वेस) बनाइए। फिर 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेटीमीटर मोटी लकड़ी मे दो खड़े ग्राधार-स्तम्भ बनाइए । इनको पेंदी के केन्द्र के पान इस प्रकार जहिए कि दोनों के बीच में 2.5 मेंटी-मीटर का अन्तर रहे। इनको या तो पैच से जड़ा जाए या पेदी में छेद किए जाएं और उन्हीं में इन की कस दिया जाए । प्रत्येक खडे ग्राचार के ऊपरी किनारे को पतली ग्रारी से इतना गहरा काटना चाहिए कि अगर उसमें रेजर ब्लेड डाला जाए तो उसकी धार लकड़ी में लगभग 4 मिलीमीटर उठी रहे। चीर (स्लाट) में रेजर ब्लेड कम कर वैठा रहे ।

तलादण्ड मीटर को पटरी या उतनी लम्बी लकड़ी की किसी भी पटरी से बनाया जाता है। पटरी के ठीक मन्तलन-केन्द्र पर एक बहुत पतली कील भार-पार ठोंक दी जानी है। यह कील दोनों खड़े ग्राधारों के दीच रहती है ग्रीर रेजर ब्लेडों पर रखी जाती है।

इस तुला से यह दिखाया जा सकता है कि वाय में भार होता है। इसके लिए खेलने के दो समान गव्यारे लेने चाहिए और माइकिल पम्प से एक में कम और एक में ग्रधिक हवा भरती चाहिए ।

व. उप्मा के प्राप्ति-स्रोत

1. टीन के डिब्वे का ज्वालक

ग्क बडा डिब्बा लीजिए, जिसका ब्यास 10 सेटी-मीटर का हो । पेदी से लगभग 4 सेटीमीटर पर डिब्बे के चारों ग्रोर विभुजाकार छैद ग्रंकित करिए,

जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कतरनी से प्रत्येक त्रिभुज की तिरछी भुजाग्री पर टीन को काटिए परन्तु त्रिभुज की ग्राधार-रेखा को न काटे । छेद बनाने के लिए इतना पर्याप्त है । त्रिभुजाकार भागों को भीतर की ग्रोरमोड़दीजिए। इस प्रकार कोयले के टिकने के लिए मंच बन जाएगा । इसमें लकडी का कोयला जलाना चाहिए ।





2. मेथिलेटेड स्पिरिट का बर्नर

पूराने बट पालिश के डिट्ये से सरल वर्नर बन सकता है। तो भी ऊपरी ढक्कन में धात् की एक नली टाके से झाली (जोड़ी) जा सकती है ग्रीर एक तार मोड कर उससे एक कामचलाऊ हत्या (हैंडल) यन सकता है । लेकिन यह बहत मावश्यक नहीं है। यत्ती के लिए चीयड़ो या रही कच्चे सत का उपयोग किया जा मकता है।



3 रोजनाई की जीजी का स्पिरिट लैम्प स्याही की ऐसी शीशी लीजिए जिसका दक्कन धातुका हो और घुमा कर पेच के सहारे शीशी पर कसा जाता हो । कील से ठोंक कर बीच में छेद कर दीजिए। इस छेद में तिकीनी रेती यसा कर और रेती को धुमा-धुमा कर छेद को इतना वड़ा करिए कि उसका व्यास लगभग 8 से 10 मिलीमीटर का हो जाए। किसी गोल और कड़ी वस्तु से छेद को चिकना कर लोजिए। किसी नरम धातु के बरतन से या धातु की चादर के ट्कडे से एक ट्कड़ा काट लीजिए, जो लगभग 2.5 सेटी-मीटर चौड़ा हो श्रौर 4 सेटीमीटर लम्बा हो । इसे उपयक्त व्यास वाली गोल लकडी या गजी छड पर लपेट कर एक नली बना लीजिए। नली का व्यास ऐसा हो कि स्याही की शीशी के दक्कन मे बने छेद में बह कस कर बैठे। ढक्कन के छेद में नली लगा दीजिए। यह लगभग 1 सेटीमीटर बोतल के भीतर चली जाए। नली ग्रीर ढक्कन की सन्धि, श्रीर नली की सन्धि को भी टाके से जोड़ा जा सकता है। कच्चे सत, पूराने मती तौलिए के ट्कड़े या सुती धागे के ट्कड़ों के गुच्छे से बत्ती बनाई जा सकती है। बत्ती इतनी लम्बी श्रवश्य रहे कि वह शीशी की पेदी तक पहुंच जाए और वहा फैल कर उसे ढक ले। इसमें मैथिलेटेड स्पिरिट या वुड श्रल्कोहल इस्तेमाल कीजिए।



ग. ग्रन्य उपयोगी वस्तएं

1. एक मामली श्रिपाद टीन के डिट्ये की वगल को तीन जगहो से काट कर एक उपयोगी त्रिपाद (ट्रिपाड) वनाया जा सकता है। विविध ज्वालकों के लिए स्टैंड के काम के लिए इस प्रकार के दो-तीन त्रिपाद बना रखना मुविधाजनक रहेगा।





2. भाष-उष्मक (स्टीम वाय)

चाय की तस्तरी भीर टीन के डिख्वे में वाणक-पात्र (एवैपोरेटिंग डिझ) श्रीर भाष-उप्मक (स्टीम बाथ) का प्रवन्ध हो सकता है। भाष के निकलने के लिए टीन के डिस्वे के करारी

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

किनारों से छोटे-छोटे टुकड़े काट कर निकाल देने चाहिए।


3. तापक (हीटर)

एक दूसरे प्रकार का तापक तैल के पुराने डिब्बे से बनाया जा सकता है। परीक्षण-निक्का (टेस्ट ट्यूब) पर तार लपेट कर और उसके मिरों को मोड़ कर हत्या बना लेने से काम में सुविधा रहती है।



4. श्रासुत (डिस्टिल्ड) जल

चाय की केतली में पानी उवालिए और जैम जार (चौड़े मुह की बड़ी बोतन) में भाप को संपटित करिए । जैम जार में बड़ा काग लगा रहे और उसे ठण्डे पानी से भरे किसी बड़े बरतन (तसले) में रखा जाए। रबड़ की नली, विपकाऊ फीता अथवा चिकनी मिट्टी को सन्धि पर लगाने के लिए काम में लाया जा सकता है।



वायु-तन्दूर (एन्नर स्रोवन)

टीन का एक बड़ा डिब्बा वायु-तन्दूर का काम


दे सकता है। इक्कन में एक छेद करिए और उसमें काग लगा कर तापमापी (धर्मा-मीटर) लगाइए। डिब्बे के भीतर तार की जीती पुलिया रख कर्रु उस पर चाय की तस्तरी या कटोरी रखी जा सकती है।



6. लीबिंग संघनक (लोहें का)

लोहें की एक नलिका लीजिए, जो पानी के लिए

या विजली के तार की रक्षा के लिए, विजली बाहिनी के रूप में प्रयुक्त होती है। इस पाड़ के एक टुकड़े से धातु का संघनक (कंडेन्सर) क सकता है, जो बीजे के संघनक में अधिक मंजदूर होना है। पानों के आने और जाने के लिए निक्का इसकी वगल में चूड़ी काट कर कसी जा सकते हैं या टाके से झाली (जोड़ी) जा मकती है। प्रयेक् सिरं पर एक छेद बाला काग कस दिया जाता है और छेदों में सीजे की साधारण नली नगा दो जाती है।



7. फिल्टर


कई कामों के लिए पीवों वाला गमला, जिसकी पैदी के छंद में रूर्ट ठूंस दी जाए और पेंदी पर कुछ इंच मोटी बालू की तह लगा दी जाए, फिल्टर का सन्तोपजनक काम देता है।



8. फिल्टर पम्प


तीयों में साधारण फिल्टर पम्प बनाने में
मुख हस्तकौदाल की ब्रावच्यकता पड़ती है, परनु
शीरों की नली और कागों से सरल फिल्टर पम्प
सुगमता से बनाया जा सकता है। पम्प इन खिडान पर काम करता है कि जब पानी का प्रधार (जेट) संकरी नली में डाला जाता है ती बहु
अपने साथ हवा को भी सीच ले जाता है भीर इसलिए प्रासपास (ल) की हवा की दाव कम हो जाती है। चचुओं (जेंदम) के लिए सर्वोत्तम नार्षे केवल परीक्षण और निरीक्षण से जानी जा सकती है, परन्तु साधारणत. ग्रागर पहने चचु का ब्यास एक मिलीमीटर ग्रीर दूसरे का 2 मिलीमीटर हो ती श्रच्छा रहेगा।

व्यक्तिगत काम के लिए रसायन से सम्बन्धित उपकरण।



प्रारम्भिक रसायन से सम्बन्धित ध्रधिकाद्य प्रयोगों के लिए कुछ प्राधारभूत उपकरणों की ध्रावस्यकता पड़ती है, जैसे बीकर, परीक्षण-निककाएं, इत्सादि । नीचे वर्णन किए गए सामा-में बे सभी वस्तुए पाई जाएगी जिनकी ध्रावस्यकता साधारणत. पडती है; गोल गरदन वाले 150 धन सेटीमीटर के पायरेक्स-पलास्को को बीकर, पलास्क, या भाग-उत्पादक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। साधारण शीधे की नली को, उसके ऊपर तार की जाली लपेट कर, दहन-निलका की तरह काम में लाया जा सकता है। यह साधारण कडे दीधे की नलिका की ध्रपेक्षा कम ही टटती है।

नमूना-नली से एक छोटा गैम जार बनाया जा सकता है। परीक्षण-निलकायों को रखने के लिए छोटा स्टैंड बना लेने से काम में सविया होती है, पर यह नितान्त ग्रावश्यक नही है । जिन छोटी परीक्षण-नलिकाओं के बारे में यहा बनाया गया है, उनमें यह भी गुण होता है कि उनके मृह को बच्चों की छोटी अगुलिया वन्द कर सकती है। बड़ी नलिकाए, लकड़ी की पेदी लगा देने के बाद स्टाक बोतल (ग्रधिक सामग्री रखने की बोतल) के रूप में ग्रीर कई ग्रन्य प्रयोगों के लिए भी उपयोगी होती है। यदि पानी का नल उपलब्ध न हो तो टीन के बड़े डिब्बे से (जिसमें 500 घन सेटोमीटर पानी था सके) टंकी का काम लिया जा सकता है। कठिनाई केवल यह होती है कि निकास-नलिका की मन्दि किम प्रकार जलरोधी बनाई जाए । छोटी कक्षायों में प्रयोगात्मक रमायन का शिक्षण देने के लिए यह उपकरण बहुत उपयोगी पाया गया है।



विजलो के पुराने बल्यों के उपयोगी आधान (कण्टेनर्स)

विजली के पुराने वस्त्यों से ऐसे आधान वन सकते हैं जो पलास्क, बीकर, परीक्षण-नित्काक्षों तथा इसी प्रकार की अन्य बस्तुओं का काम दें सके। उचित सावधानी यरताने से ये पर्याप्त ताप सहन कर सकते हैं और बहुत दिन चल सकते हैं। किसी भी नाप का बस्य काम में लाया जा सकता है। वर्ड विभिन्न नापों के बस्य हो तो बे अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे।

जब किसी बल्ब से काम लेना हो तो उसे मावधानी से पुराने तौलिए या अन्य कपडे मे लपेट लेना बुद्धिमना होगी । पहले चाकु से बल्ब के मिरे पर लगी धातु वाली टिकुली या टिक्लियों (मेटल बटन) को उखाडिए । उनकी इतना मोड दीजिए कि उनको गहुम्रा (प्लायसं) से पकड़ा जा सके । इन टिकुलियों को गहुत्रा से खींच कर ऊपर उठाइए । इस प्रकार वे तार दिखाई पड़ने लगेंगे जिनसे टिकुली जुड़ी रहती है। मरोड कर टिकुलियों को तार मे अलग कर दीजिए। म्रव काले विशंवाही (इन्सुलेटिंग) पदार्थ में छेद दिखाई पड़ेंगे । एक टिकुली वाले बल्बों में यह छेद केन्द्र में होगा । सावधानी से इस काले पदार्थ को अलग करिए और हटा दीजिए । इसके लिए गृहस्रा से दवा-दवा कर काले पदार्थ को टुकड़े-ट्कड़े कर देना सम्भवत श्रावश्यक होगा । जहा तक हो सके, सावधान रहिए कि पीतल का खांल टेढ़ा न हो । इसके बाद बड़ी सावधानी की भावश्यकता है भीर सम्भवतः पहले दो-चार बल्व श्रापसे टूट जाएं । कपड़े में लपेटे हुए बल्ब का मजबती में पकडिए। तब झटके से रेती के ऊपरी मिरे से बल्ब के उपर के खुले भाग में छेद कर दीजिए, इससे बल्ब के भीतर तारी को पकड़ने वाली काच की छड बल्व के भीतर गिर पडेगी। फिर गांत (चुहे की पूछ के आकार की) रेती से बल्ब की गरदन के टेड़े-मेड़े टूटे शीशे को एक-सा करिए । सावधानी से काम करने पर बल्व चटफेगा नहीं । ग्राधार-छड़ तथा ग्रन्य

बस्तुएं, जो बल्ब के भीतर हों, भ्रव निकाती जा सकती है और बल्ब काम में लाया जा सकता है। मदि पीतान का छल्ला जो भ्रव पलास्क का मृह है, टिडा हो गया हो तो जीवन क्याम की गोल लकड़ी डाल कर धुमने से वह ठीक किया जा मकता है। पीताल के इस छल्ले के कारण इसमें काम या रवड़ की डाट भी कम कर चैठाई जा सकती है।

11. मापक गिलास या ग्रंशांकक

कई-एक छोटे-बड़े काच के चौड़े मह वाले ऐसे वरतन चुनिए जिनके पार्व सीधे हों। जैतन की बोतले ग्रंगाकित मिलिण्डर बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। (भारत में जैतन, भारित, की खपत बहुत कम है और ऐसी बोतले कठिनाई से मिलेंगी) । लगभग 1 सेंटीमोटर चौड़ी कागज की पड़ी बोतल की सारी लम्बाई पर चिपका दीजिए, केवल सिर की ओर लगभग 1 सेटीमीटर स्थान खाली रहे । ग्रव वाजार से खरीदा ग्रंशा-कित सिलिण्डर, जिसकी धारिता लगभग उतनी ही हो जितनी ग्रापकी बोतल की है, लीजिए ग्रीर नाप कर इतना पानी बोतल में डालिए कि वह लग-भग नापने वाले कागज के सिरे तक पहुंच सके। नापने के लिए लगाए गए कागज पर एक रेखा जल की ऊंचाई दिखाने के लिए खीचिए और उसके नीचे लिखिए कि कितना पानी डाला गया था, जैसे 50 घन सेटीमीटर या 100 घन सेंटीमीटर । फिर, यदि बोतल सर्वत्र समान व्यास की हों तो पेंदी से लेकर कागज पर ग्रकित चिह्न तक की दूरी को सविधा के अनुसार इच्छित भागों में बाट दीजिए । इसके लिए कागज पर रेखाएं वींचिए और प्रत्येक रेखा पर जल की मात्रा लिखिए । उदाहरणार्थं, मान लीजिए 50 घन सॅटी-मीटर जल डाला गया था। तो ग्राप बोतल की लम्बाई को पांच बराबर भागो में बांट सकते हैं, नीचे से पहली रेखा पर 10 घन सेटीमीटर लिखा जाएगा, उसके बाद की रेखा परं 20 घन सेंटीमीटर, इत्यादि । अब प्रत्येक बड़े भाग को छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है और कागज की

पट्टी पर तदनुसार रेखाएं खीची जा मकती हैं। इस प्रकार वने अंशांकित सिलिण्डर की कई धारण-क्षमताओं पर परीक्षा करनी चाहिए। इसके लिए किसी निरिचत सतह तक पानी डाल कर और पानी को बाजार के या मानक-पात्र में उंडेल कर: देखना चाहिए। कागज पर बनी रेखाओं में से कुछ को सम्मवतः थोड़ा-बहुत ऊपर-नीचे करना पड़ेगा। जब जांच पूरी हो जाए तो पिघले मोम (पैराफिन), स्पिरिट में घुली लाल, लेवल बानिश या प्लास्टिक सीमेंट की पतली तह चंडा कर आप मापक को पक्का बना सकते हैं।


12. परीक्षरा-नलिका के लिए ग्राही (होल्डर)

परीक्षण-निका के लिए उपयुक्त ब्राही (हील्डर) कमानी के मजबूत तार को मीड कर बनाया जा सकता है! नार पीतल या लोहें का हो और उसे चित्र में दिखाई गई ब्राह्मित में मोड़ा जाए । कोट-हैंगर का तार भी सन्तीपजनक काम करता है।



13. प्रयोगशाला के लिए चिमटो

पेटियों और लकड़ी के झावों को बाहर भेजने के लिए बहुधा उनको लोहे की पत्ती से बाघा जाता है। इन पतियों के लम्बे ट्रन्डों में बहुत उपयोंगी विमटिया बनाई जा सकती है। विज में दिलाई जा सकती है। विज में दिलाई पह जिस्ती के पार्ट विमटिया नमभग 12 सेटीमीटर लम्बी है। यह पत्ती के दो ट्रन्डों को पीतल से जोड कर, या रिवेट करके, और फिर उन्हें उचित आकृति का काट कर और मोड़ कर, बनाई जा मकती है। विज (ख) में दिलाई गई बिमटी 36 सेटीमीटर लम्बी एक ही पत्ती से बनाई गई थी। गोल सिरा बनाने के लिए पत्ती के मच्च मान को उचित ध्याम के लोहे की छड़ पर लपेट कर कसा गया था। तब चिमटी के प्राक्ती को काटा गया था थी उनको उचित प्राक्तार दिया गया था।




14. धातु का वलय-स्टेड श्रीर वलय

एक उपयोगी वलय-स्टेड ग्रीर वलय कमश पर्दा टागने की चपटी छड़ी से ग्रीर उस पुजें से बनाया जा सकता है जो लैम्पशेड लटकाने के लिए बिजली के बल्ब पर कमा जाता है। यह सब सामग्री लोहे का सामान वेचने वातो की दुकानों पर साधारणतः मिन सकती है। (भारत में ऐसा मामान मिलना कठिन ही है, परन्तु मोटेस नामान मिलना कठिन ही है, परन्तु मोटेस को मोड कर बलय बनाए जा सकते हैं श्रीत लोहे की चादर को मोड़ कर लोहार पर्दे की छड़ को आकृति की नली बना सकता है)। पर्दे की छड़ को मोड़ कर चित्र की ग्राकृति का कर देना चाहिए।

पर की खड़ में दो टुकडे होते हैं, जिनमें से एक टुकड़ा दूसरे के भीतर घुस सकता है बौर बिसक्ष सकता है। इस प्रकार दोनों को सम्मिलित सम्बाई कम-प्रभिक बौड़े पदों के अनुसार की जा सकती हैं।

इस प्रकार की पर्द की छड़ों के दो भागों में से प्रत्येक को लकड़ी की उचित पेंदी पर कीलों से या पेचों से किसए ! छड़ और पेदी के साथ एक तिकोती लकड़ी की सटा कर जब देना चाहिए! इससे बतय-म्टेड प्रधिक मजबूत हो जाएगा हिन में यह लकड़ी भी दिवाई गई है। लैंग्पनोंड में निकाल गए तारों को देवा कर सटा देना चाहिए और उनकी भुजामों (प्राइम) को पर्दे की छड़ के भीतरी और बने दाने में फिट कर देना चाहिए। यह तार कमानी की तरह फैनना चाहिंगा और इस कारण खोखली छड़ के भीतर फंसा रहेगा और इस कमारण खोखली इस के भीतर फंसा रहेगा और कमारण संख्याई पर दिका रह सकता है। इस प्रकार यह वस्त्य-म्टेड में ठीक ढंग में नाम कर मकरेगा।

विज्ञात-विक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ




15. लकड़ी का वलव-स्टैड

इस वलय-स्टेंड का पेंदा 40 मेंटीमीटर लम्बी, 15 मेंटीमीटर लोडी और 1 सेंटीमीटर मोटी नकड़ो से बनाया जाता है। पेंदे के बीच 1 मेंटीमीटर ब्यास का छेंद कर दिया जाता है। प्राचार-स्तम्भ 1 सेंटीमीटर व्यास की छोंद 4 स्वास की और 4 सेंटीमीटर लम्बी लकड़ी की गुज्जी (डावेल राड) में बनाया जाता है। (ऐसी सकड़ी विदेशों में ही मिलती है, इम कड़ी लकड़ी या बांम से काम ले सकते है)। बाचार-स्तम्भ पेंदे के छेंद में खूब कम कर बैठाना चाहिए। यदि पूर्वोच्च नाप की गुज्जी न मिल सकें तो किसी इसरे नाप की छड़ लगाई वा सकती है। परन्तु तब पेंदे के छेंद को उसी के ब्रम्तार बनाना चाहिए।

 वलय-स्टैंड के लिए उपकरण-धारक पट्टिका


पूर्वोक्त वलय-स्टैंड के लिए एक उपयोगी उपकरण-घारक 18 सेटीमीटर लम्बी, 4 मेंटी-मीटर चौडी तथा 1 सेटीमीटर मोटी लकड़ी और कपड़ा टागने की कमानीदार चार पुटकियों में वन नकता हैं। इन पुटकियों को घारक पट्टिका में वित्र में दिखाई गई रीति से जड़ दिया जाता है। ये चुटकियों अपने रोनों फनों में परीक्षण-जिलका कारि उपकरणों की पकड़ सकती है और धारक पष्टिका के बीच में जड़ी हुई दो चुटिकिया बलय-स्टैड के माधार-स्ताम्भ को पगड़ती है। भाप देखेंगे कि धारक के दाहित छोर पर जड़ी चुटकी तिरछी लगाई पर्द है। इसके लिए पेंदे को पहले किमी ममतन स्थान पर रख कर चुटकी को चित्र में दिखाँ गई स्थिति में जड़ना चाहिए। इस प्रकार परीक्षण-गिलका निग्छी स्थिति में रखी जा मकती है ताकि उसे ठीक हंग में गरम किया जा मके।



 शोशे के जारों और बोतलों को काटने के लिए वैद्युत कल

बोतनों, जगों, पतास्को, विजली के पुराने बखों और कांच की बनी ग्रन्य वस्तुओं से कई प्रकार के उपयोगी उपकरण धनाए जा नकते हैं। विशेष कार्यों के लिए उन्हें उपयुक्त बनाने में बहुषा इन वस्तुओं के सिरे या पेरे को काटना पड़ता है। यहा जिस कल के बारे में बताय पड़ा है, उसकी सहायता से कांच की बोतने आदि बड़ी सफाई से काटी जा सकेगी। काटने के बाद उनके सीरण कोरों को रेस कर या प्रांच दिखा कर एक-सा कर लेना चाहिए।

20×7×4.5 सेटीमीटर के दो साधार स्तम्भों को एक-दूसरे से 15 मेंटीमीटर की दूर्र पर उचित पेदे पर जड़ दीजिए i श्राधार-स्तम्भों में से प्रत्येक में, जिस श्रोर कम नाप हो, उस तरफ इतने बड़े छेद बनाइए कि उनमें 5 मिलीमीटर ब्यास की पीतल की छड़ डाली जा सके। ये छेद कपरी सिरे से 2 सेंटीमीटर नीचे रहे। एक श्राधार-स्तम्भ में पीतल हो हो का कावला (बोल्ट) डाल दिया जाला है। दूसरे स्तम्भ के छेद में श्रधिक लम्बा कावला डाला जाता है श्रीर उसमें मूठ भी लगा दी जाती है। चित्र में श्राप देखेंगे कि नियामक (रेगुलेटर) के लिए एक सेट स्कू (पेच) लगाया गया है। निकोम का एक तार या कोई दमरा तार लीजिए, जिसका वैद्युत प्रतिरोध श्रिषक हो। इस का विभव उपलब्ध विजली की 6 वोल्टता के श्रमुसार रहना चाहिए (220—12 वोल्ट या 110—12 वोल्ट वासे श्रमुक्त परिणामित्र, ट्रासफार्मर, से 12 वोल्ट) । प्रतिरोधक तार के सिरों को खड़े स्तम्भो में डाली गई छड़ो से उपयुक्त डिवरिमो द्वारा सम्बद्ध कर वीजिए। विद्युत्-कुंडली चित्र में दिखाई गई है। श्रवकम परिणामित्र कवल प्रत्यावर्ती घाराओं (ए० सी०) पर काम करता है।



श्रध्याय--3

पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

क. जडें

1. मूल-रोम कसे उगाए जाएं

नम फलालैन पर उमाए सरसों के बीजों की जड़ों पर रोम सुगमता से देखे जा सकते हैं। यदि मिट्टी की तस्तरी में ये बीज रखे जाएं, तस्तरी को थाली में रख दिया जाए, वाली में कुछ पानी डाल दिया जाए और वायु को ममदार रखने के लिए उमे थाल या दूसरी याली से ढक दिया जाए तो मूल-रोम के बहुत अच्छे नमूने प्राप्त हो सकते हैं। चित्र में थाली के बदले सुप प्लेटस् दिखाई मिर्ली।




2. मूल-रोमों का निरोक्षण

प्रवर्धक लैन्स से मूल-रोगों का अध्ययन कीजिए और देखिए कि उनकी संरचना कैसी है।

 यह जांच करना कि मूल-रोम जल तथा उसमें डाले गए पदार्थों को सोखते हैं या नहीं

प्रलग-प्रलग परीक्षण-निकाभो में (1) जल, (2) लाल स्याही, और (3) कागो रेड़ डालिए । एक ही प्रकार के तीन पौभों को इन परीक्षण-नित्काभों में डालिए । कुछ दिनों के बाद पौभा (2) रंगीन हो जाएगा, (1) और (3) रंग-रहित रहेंगे क्योंकि उन्होंने केवल जल सोखा हैं।



सरल रसाकर्षणमापो (भारमोमीटर)

2.5 सेटीमीटर की धीशी से पेदी निकाल कर घतना कर दें। पेंदी में एक काग करा कर लगा दे, जिसमें एक छेद रहें और 50 सेंटीमीटर लम्बी कांच को नली या लेमनेड पीने वाली दी मिलकाग्नों को एक में एक ओड़ कर इस छेद में कस दें, एक टुकड़ा सेलीफेन था चर्म-पत्र (पार्चमेंट) (या किसी जानवर की शिल्ली, जैसी खंडही या छोलक पर लगाई जाती हैं) धीशी के दूसरे सिरे पर रख कर मजबूत धाने या पत्ती डोर से कई केरे लपेट



कर बांध दीजिए। दीक्षी में चीनी का खूब गाड़ा घोल मर दीजिए और एक छेद वाले काग को फिर से लगा दीजिए। इस बात की सावधानी रिखए कि घीओं में कोई बुलबुता न रहने पाए। इस प्रकार बने रसाकर्षणमापी को सन्धर (क्लैम्प) की सहायता से पानी के गिलास में लटका दीजिए और कुछ घंटे तक पड़ा रहने दीजिए।

गाजर से बना रसाकर्षणमापी

एक ऐसी गाजर चुनिए जिसका सिर वडा हो ग्रीर जिसकी सतह कही से कटी-फटी न हो। किसी तेज चाक ग्रयवा सेव का बीज निकालने नाले यन्त्र से गाजर के सिर पर लगभग 2 या 2 5 सेंटोमीटर गहरा एक छेद की जिए। यह साव-धानी रखिए कि गाजर का सिर फटने न पाए। इस छेद में चीनी का गाढा घोल भर दीजिए। फिर इस छेद में एक छेद वाला काग या रवड की डाट कस कर लगा दीजिए । लेमन पीने की निलकाए एक-दूसरी में डाल कर जोड़िए और कस दीजिए। फिर एक काफी लम्बी शीशे की नली से काम लीजिए। कुछ घटों तक गाजर को पानी के बरतन में हुवा रहने दीजिए । यदि आपने गाजर के सिर को समतल नहीं काटा है तो काग की सन्धि पर जलती हुई मोमवत्ती से मोम टपका कर उसे बन्द करना सम्भवतः आवश्यक होगा ।



6. ग्रण्डे से बना रसाकर्पशमापी

थोड़ा-सा तनु (डाइल्यूट) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा मान्द्र (तेज) सिरका किसी छिछली तहतरी (जैसे चाय की तहतरी) में लगभग
1 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक हो जाए । अण्डे के
यहें सिरे को अम्ल में इतनी देर तक हुवा रिलए
कि उस सिरे का ऊपरी खोल अम्ल से नष्ट हो
जाए और झिल्ली दिलाई पड़ने लगे । फिर अस्ते
को थो डालिए ताकि अम्ल बह जाए । किसी तैज
आजार से अण्डे के दूसरे सिरे पर खोल में सावधानी से एक छोटा-सा छेद की जिए । इस छेद में
लेमन पीने वाली निलका या काच की निलका डाल
कर उसके मुह को अप्डे के भीतर तक पहुंचा
दीं जिए । पिलका के चारों और की सिल्म की मुहर
करने की लाख या घरेलू सीमेंट से बन्द करदीजिए।
जोड़ पूर्णतया बन्द हो जाए । इस प्रकार को
साकर्यणमापी को पानी के गिनास में रख दीजिए
और कुछ पटे तक पड़ा रहने दीजिए।



7. मूलों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव

सोस्ते के कई टुकडे कीजिए जो लगभ 8
सेटीमीटर वर्ग के हीं । इन्हें कांच के दो वर्गाकार टुकड़ों के बीच रिक्षए । मूली या सरमों के
बुद्ध बीजों को सोनं और कांच के बीच परेले कोर रिक्षए और रवट के छत्नों में बोध दीजिए ।
मोस्त्र को पानी से तर कर दीजिए और तब धाली में थोड़ा पानी भर कर उसमें इस उपकरण को खड़ा कर दाजिए । जब बीजों में खंतुर निकल प्राएं और जड़े लगभा 1.5 मेंटीमीटर लम्बी हो जाएं तो उपकरण को 90 पर शिवर हो परितार होग भे पुना दीजिए भीरनव उसे बिना हिलाए-दुनाए पर्यान्त ममब तक पड़ा रहने दीजिए। फिर उसे विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

दोबारा घुमाइए ग्रीर देखिए कि जड़ो पर क्या प्रभाव पडता है।

गुस्त्वाकपंण का अध्ययन करने की दूसरी रीति यह है कि कुछ बीजों को अंकुरित किया जाए और तब उनमें से उस बीज को चुना जाए जिसका अकुर सीधा हो। बीच में लम्बी पिन या मूई लगा दीजिए और पिन (या सूई) को काग में एक बोतल या शीशों में कुछ भीगी रूई मा सोख्ता पर रख दीजिए। किर काग और अंकुरित बीज को बोतल में रख दीजिए। बोतल को अन्धेरी अजकारी में रख दीजिए, और तममग एक-एक घंटे बाद इसका निरीक्षण कीजिए।



8. जड़ों पर जल का प्रभाव

काच की एक तस्तरी या थाली में (मिट्टी भर कर) एक सिरे पर कुछ नहीं पौषे उपाइए। जब वे लगभग 5 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं तो उन्हों केवल एक स्रोर से श्रीर निकटतम पौषे से

1. तनों के बढ़ने पर प्रकाश का प्रभाव

- (क) दो गमलों में कुछ दीव्र वहने वाले बीज, जसे जई (भ्रोट), मूली, सेम या सरसो ग्रादि बोइए : जब नए पीप सगमग 2.5 संटीमीटर ऊचे हो जाएं तो एक गमले को बनस से ढक दीजिए। वन्म के एक बणज के ऊपर के किनारे के पाम एक खेद कर दीजिए। समय-समय पर बमस को उठाते रहिए श्रीर देखिए कि पीज किस दिशा की भोर बढ रहा है। बनस को पुमा दीजिए, जिससे प्रकाश किसी दूसरी दिशा से ग्राए श्रीर कुछ दिनों के बाद फिर देखिए।
- (ख) किसी लम्बे, तंग बक्स में प्रकास के मार्ग में क्काबट डालने के लिए चित्र में दिलाई गई रीति ने पर्दे लगा दीजिए, और बक्स की दीवार में छेद कर दीजिए। अंकुरित मालू को एक

कुछ हटा कर पानी देना धारम्म की जिए। पानी लगभग एक सप्ताह तक प्रति दिन दी जिए। तब मिट्टी खोद कर फेंक दी जिए और देखिए कि सी चने से जड़ों में बढ़ने की दिशा पर कोई प्रभाव पड़ा था नही। 9. पौधों के विभिन्न भागों में जहें उगाना


कहीं से एक पेटी बालू लीजिए और ऐसी जगह रिलए जहां उस पर सीधी धूप म पड़े। बालू की पानी से अच्छी तरह नम कर दीजिए और उसे बराबर नम रिलए। बालू में ये बस्तुएं रोपिए:-

- (क) विविध बल्व;
- (ख) विगोनिया और जिरेनियम के तनो की कलमें (या मेंहदी, गुलाब, खड़हुत, श्रादि के तनो की जड़े);
- (ग) ईख के तने का एक टुकड़ा, इसकी एक गांठ बालू में दबी रहे,
- (घ) बांस के तने का एक टुकड़ा जिसकी एक गाठ बाल में दबी रहे;
- (ङ) गाजर, मूली या चुकन्दर, प्रत्येक में जड़ का कुछ भाग लगा रहे;
- (च) प्याज;

ख. तने

- (छ) पुतली (ब्राइरिस) का तना;
- (ज) ग्रालू के टुकड़े, प्रत्येक में कुछ श्रांखें रहे,
- (झ) विलो बक्ष की एक शाला ।

एमें छोटे गमले में रोपदीजिए, जिसे बनम के भीतर रखा जा सके। जो पदी छेद से मबगे अधिक दूर हो, उसके पीछे गमले को रख दीजिए। बनम पर बन्कन लगा कर और उसे खिड़की में रख दीजिए। छेद प्रकाम की ओर रहे। समय-समय पर देखते रहिए कि पौधा किस दिशा की ओर बढ़ता है।



- (ग) चार गमलों में शीघ्र बढ़ने वाले कुछ बीज बोइए, जैंसा कि (क) में बताया गया है। जब तक पीथे 2.5 सेंटीमीटर ऊंचे न हो जाए, गमलों की कमरे में रिखए। इनमें से एक गमले को खिड़की पर, जहां पूप घाती हो, रिखए ग्रीर देखिए कि पीथे पर क्या प्रभाव पड़ता है। गमले को पूमा कर पीथे पर क्या प्रभाव की उल्टी दिगा में कर दीजिए श्रीर परिणाम देखिए। गमले को कुछ दिनों तक ऐसे स्थान पर रिखए जहां सीधा प्रकाश न पड़ता हो श्रीर देखिए कि क्या परिणाम होता है।
- (प) नए उमें बंजों के तीन बच रहें गमतों में में प्रत्येक को मिन्न-भिन्न बक्सों में रिखए। प्रत्येक वक्स में एक खिड़की बनाइंग और प्रत्येक खिड़की को किसी साल, पीले और नीले रगों के मिन्न-भिन्न सेलोफेनों से टक दीजिए। नए उमें बीजों के गमने बाले बक्सों को ऐसे स्थान में रिखए जहां अच्छा प्रकाश पड़ता हो और बक्सों की खिड़कियां प्रकाश की और रहें। बिभिन्न रंगों से होकर आने से प्रकाश ननों की बुद्ध में जी मिन्न-भिन्न प्रभाव डालता है, उसे च्यान से देखिए।

2 तने द्रवो का परिवहन करते है

- (क) सेनेरी* के तने लीजिए। तनां के मिरे से संगभग 2 सेंटीमीटर काट कर फेंक दीजिए प्रीर बचे तनों को ठण्डे पानी में दो घटे पड़ा रहने दीजिए ताकि वे ताजा हो जाएं। फिर कुछ तरत-रियों में साल स्पाही डाल कर तनों को उनमें रत दीजिए प्रीर कई घटे डसी स्थित में रहने दीजिए। तनों को अच्छी तरह देखिए। उन्हें काट कर उनके कई छोटे टुकड़े कर दीजिए भीर देखिए कि तने में स्पाही उत्तर तक कहा, चड़ी है। तनों में से इन निलयां (ट्यूब्स) को खीच कर निकालने की नेप्टा कीजिए।
- (स) कुछ मफेद कारनेशन (सफेद गुल-मेहदी या हल्के रग के गेदे) के फूल वृन्त महित

- लीजिए। वृत्तों को फूल से लगभग 2 सेटीमीटर हट कर काटिए। काटने का काम तेज चाकू से ग्रीर पानी के भीतर किया जाए। इन वृत्तों को पानी के ऐसे गिलासों में रिलिए जिनमें या तो खाने की बस्तुए रगने के विविध रंग घुले हो या रंगीन स्याही हो। कई घंटे वाद निरीक्षण करिए।
- (ग) सफेद कारनेशन (या हल्के रंग के गेंद के फूल) के वृत्त को तीन मागों में चीर दीजिए। चीर केवल 8 या 10 सेंटीमीटर उत्तर तक पहुंचे और फिर वहां फीता बांध दीजिए कि वृत्त और न फटें। तीनों भागों को फैला दीजिए और प्रत्येक को विभिन्न रंग की स्याही अथवा बस्तुए रंगने के घोल में डाल दीजिए। कुछ घंटे बाद फूल का निरीक्षण करिए।
- (घ) कई प्रकार के वृक्षों के वृन्तों या नई शाखाओं के काटे हुए सिरों को रगीन स्याही में रख दीजिए और पीछे उन्हें एक तेज चाकू से छोटे-छोटे टुकडों में काट कर देखिए कि स्याही उनमें किस जगह तक चढ़ी है।
- (इ) गमलों में उद्यान के साधारण पीयों के बीज बोइए । जब नए पीये 8 या 10 मेंटी-मीटर ऊंचे हो जाएं और अच्छी तरह वड़ रहे हो तो तने के ऊपरी भाग को तेज छुरी से काट जर अलग कर दीजिए। बीझ ही जहां काटा गया या बहां जल की बंदे दिखाई पर्डेगी।

3 विविध प्रकार के तने

(क) एकदल: बांस, ईस ग्रीर मनका आदि कई पीमों के तने प्राप्त की जिए। एक बहुत तेज छुरी से अथवा रेजर व्लेड से प्रत्येक तने को आर-पार काट दीजिए। धनुप्रस्य काटों (प्राप्त मेक्शान्त) की परस्पर तुलना करके उनकी सम्तम्म के देखिए। विशेष स्प में यह देखिए। कि निया या रेशों और मैलों के जालक (फाइब्रोबेस्क्यूनर वण्डल) तनों की भीतरी मज्जा (पिय) में किम प्रकार सर्वत्र विपरो है।

^{*} सेलेरी के तनों में विदेशों में तरकारी बनती है। भारत में गुलमेंहदी या गेंदा के तने से काम लिया जा सकता है—अनुवादक ।

(ख) द्वितः विलो, जिरेनियम, टमाटर आदि कई पौधों या छोटे वक्षों के तने प्राप्त कीजिए। प्रत्येक तने की आर-पार तेज छरी या रेजर बलेड से काटिए । आप देखेंगे कि बाहरी परत से ठीक नीचे घटक हरे रंग की एक

परत है। यह एधा-परत (कैम्बियम शेयर) है। श्राप यह भी देखेंगे कि नलियां या रेशों और सैलों के जालक (फाइब्रोवेस्वयुलर बण्डल) तने के मध्यस्य काण्ठ भाग के चारों ग्रोर एक वन में स्थित हैं।

ग. पत्तियां

1. पत्तियों की किस्में

लिली, बांस, ईख, मक्का, विलो और जिरे-नियम (या ग्रहहुल या पीपल) जैसे पौधों या वृक्षों की पत्तियां इकट्ठी करिए । आप देखेंगे कि एकदल पौधा (जैसे लिली, बांम, मक्का, ईल) में पत्तियों की शिराएं प्रायः समानान्तर होती है। देखिए कि द्विदल पौधों (विलो, जिरेनियम, पीपल, इत्यादि) की पत्तियों की शिराएं शाखा वाली होती है।

2. पत्तियों का संप्रह बनाना

जितने भी तरह के पौधे मिल सके, सबकी नई पत्तियां एकत्र करिए । एक मजबत चिकने पटरे पर समाचारपत्र भ्रथवा सोख्ते की कई तहें फैला दीजिए। फिर उस पर पत्तियों को इस प्रकार सजा दीजिए कि वे एक-दूसरे को न छएं। तव उन पर फिर समाचारपत्र अथवा सोस्ने की कई सह विछा दीजिए। ऊपर फिर एक पटरा रख दीजिए और उस पर कई-एक भारी पत्यर या भारी वस्तुएं रख दीजिए। जब तक पत्तिया पूर्ण तया मुख न जाएं, तब तक उनकी इसी प्रकार दवा रहने दीजिए। अन्त में दाव में से पत्तिया निकाल कर नोटबुक के पृष्ठों पर स्वच्छता से सजाई जा सकती है और स्काच टेप श्रयवा गोंद नगे कागज से वे जोड़ी जा सकती है। नोटबक के पट पर पत्ती का नाम और अन्य रोचक मामग्री अंकित की जा सकती है।

3. पत्तियों की धुम्न-छापें बनाना

पत्तियों की धूम्र-छापे (स्मोक प्रिट्स) चित्र में दिलाए गए चार अमीं का अनुगरण करने से स्यमता मे वन मकती है।

किसी गोल चिकनी बोनल के पारवीं पर बसा (ग्रीज)या वैसलिन की पतली तह चढ़ा दीजिए।




बोतल में ठण्डा पानी भर दीजिए और उस पर कम कर काग लगा दीजिए। फिर बोतल को मोमवत्ती की जलती तौ पर रखिए और सर्वत्र एक-समान कालिख चढ जाने दीजिए । समाचारपत्र पर किसी पत्ती को इस प्रकार रखिए कि उसकी शिराएं ऊपर रहें। कालिख लगी बोतल से पत्ती को बेलिए। फिर पत्ती पर एक ताव सफेद कागज रिवर । तब सफेद कागज और पत्ती को स्बच्छ गोल बोतल या अन्य रोलर से बेलिए।

4. पत्तियों की खिड़काव-छाप (स्पैटर प्रिट्स)

पत्ती को सफेद कागज पर रखिए और उसे पिन, कील या पत्यर के कुछ टकड़ों से चपटा करिए। किसी पुराने दातों के ब्रश को पोस्टर रंगने के रंग में या हिन्द्स्तानी स्याही में डुवा लीजिए।(ये सब रग गोद में घोटे रहते हैं)। बुश को कागज से थोडी कनाई पर पकड़े रहिए और उसके वाली गर सावधानी से चाक का फल फिरा कर उसके रंग को पत्ती के चारो स्रोर सरावर-बरावर झिड़क दीजिए । आवश्यकता से अधिक रंग या स्याही

पीघों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग स्रौर सामग्री

इस्तेमाल नकरें। जब रंग सूख जाए तो पत्ती को हटा दीजिए।



पत्ती छापने की एक छिड़काब-मेटिका (स्पैटर बाक्स) ऊपर के दाहिनी ओर के चित्र में दिखाई गई रीति से बनाई जा सकती है। एक कम गईरे वक्स या चौलटे के ऊपर छिड़िकयों पर लगने वाली जाली का एक टुकड़ा रख दिया जाता है। (इनके बदले छलनी को श्रीधी रख कर भी अच्छी तरह काम चलाया जा सकता है)। अब दांतों के मुद्दा को रंग में डुबा कर और उसी जाली पर रगड़ कर रंग छिड़का जा सकता है। पत्ती और कागज पेटी के नीचे रखे जाते है। विविध रंगों के कागजों पर मफेद रंग का इस्तेमाल करके भी देखिए।

5. पत्तियों की स्वाही-छापें

खापालाना से पोड़ी-सी स्याही लीजिए भीर उसे शीधे की चादर (भयांत् सपाट शीधे) पर प्रथम चीनी मिट्टी की टाइल पर रख दीजिए। फिर रबड़ के मेलन से बेल कर स्याही की एक पतनी और सर्वत्र समान तह बना वीजिए। समाचार-पत्र की तहीं पर पत्ती को इस प्रकार से रिवए कि उसकी शिराएं ऊपर रहे। फिर पत्ती पर स्याही तमें बेलन को एक बार चला बीजिए। अक पत्ती को सावधानी से उठाइए और उसे सफेंद कागज पर रिविए। स्याही लगा पृष्ठ कागज की ओर रहे। ऊपर से समाचारपत्र की एक परत विद्याकर उसे चिकनी गोल सेतल से बेल दीजिए। ग्रव पत्ती को सावधानी से उठा लीजिए। द्याप स्वार है।

6. पत्तियों के तिमिर-चित्र

एक सफेंद्र कागज पर एक पत्ती रिखए श्रीर उसे श्रंमूठे श्रथवा श्रंमुली से इस प्रकार दवाए रिहए कि वह हिल न सके। प्राकृतिक या कृत्रिम स्पंज के एक दुकड़े को (या रूई को कपड़े में वाध कर बनाई गई पोटली को) स्पाही की गद्दी (इंक पैंड) पर दबाइए। फिर घीरे-घोरे, लेकिन मजबूती से हाथ को बार-बार केन्द्र से बाहर की श्रोर चला कर, पत्ती के चारों श्रोर रगड़ कर चित्र में दिखाई गई विधि से उसके किनारों का चित्र बना नीजिए।



7. कार्बन पेपर से पत्ती की छापें

पत्ती की शिराग्रों वाली बगल पर चर्वी या वैसलिन की बहुत पतली तह चढ़ाइए। ग्रम इसको समाचारपत्र की कई परतों पर रिलए। शिराग्रों वाली पीठ ऊपर की भोर रहे। ऊपर कार्बन पेपर रख दीजिए (मसालदार पूष्ट नीचे की म्रोर रहे)। कार्बन पेपर पर एक ताब कोई दूसरा कागज रख दीजिए ग्रौर उसके ग्रार-पार कई बार विकनी पेंसल बेल कर कागज को रगड़िए ताकि कार्बन पेपर का मसाला पत्ती पर चड़ जाए। गृद्ध खाप तैयार करने के लिए पत्ती को दो सफेद कागजों के बीच रिलए ग्रौर फिर पेंसिल से रगड़िए।

8. पत्तियों के विन्यास का अध्ययन

जितनी ध्रिषक संस्था में देख सकें, उगते हुए पौषों को ठीक ऊपर से देखिए । पत्तियों के दिन्यासों के चिविध नमनों के जित्र मीबिए ।

9. कक्षा में पत्तियां उताना

यदि कक्षा में शकरकन्द को पानी में रख दिया जाए तो उसमें से बहुत सारी पत्तियां उग श्राएंगी । इसके लिए गिलास या चीड़े मुह की बीतल में शकरकन्द को रिखए, जड़ बाला सिरा नीचे की श्रीर रहे। बीतल में इतना पानी डालिए कि कन्द के नीचे का एक-तिहाई भाग पानी से ढका रहे। कन्द को डूबने से बचाने के लिए उसकी बसनों में तीन सींकें या दियासलाइयां खोंसी जा सकती हैं और इनको गिलास के मुंह के घेरे (रिम) पर रखा जा सकता है।


गाजर, शलजम और चुकत्वर के कत्वों में काफी मात्रा में संचित आहार रहता है। यदि उन्हें पानी में उगाया जाए तो उनसे पत्तिया तो उत्तप्त होंगी, परन्तु नए पीचे तैयार नहीं होंगे। उत्तप्त होंगी, परन्तु नए पीचे तैयार नहीं होंगे। उत्तप्त से सब पुरानी पत्तियों को हटा दीजिए और नीचे में कन्द को छांट दीजिए ताकि उसका केवा के 8 मेंटीमीटर तक का भाग बोप रहे। इस भाग को छांद्राली तस्तरी में रख वीजिए और तक्तरी में पानी डाल वीजिए। कन्द को खड़ा रखने के लिए तस्तरी में कंकड़ या पत्यर के दुकड़े रख दीजिए।

पत्तियों की जड़ से 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे हट कर अनन्नाम को काट लीजिए और इस भाग को पानी की खिछली तक्तरी में रख दीजिए । कई सप्ताह तक पत्तियां बढ़ती रहेंगी।



10. पत्तियों से जल-बाप्प निकलता है

मिट्टी से मरे दो गमले लीजिए, जिनमें से एक में कोई छोटा पौचा हो और दूसरा खाली। गमलो में पानी देने के बाद उनकी मिट्टयों को चित्र में दिलाई गई आकृति की दक्ती में दक दीजिए।
प्रत्येक गमले पर शीशे का जार (चीड़े मुंह से बोतल) ग्रींधा रल दीजिए, जैसा चित्र में दिलागा गया है। धूप में पौधों को गास-पास रल दीजिए, ग्रीर दिन में समय-समय पर इन्हें देखते रहिएं (इस प्रयोग को जाड़े में किया जाए)।



11. पत्तियों की संरचना

किसी स्कूल, डाक्टर या अस्पताल से एक सूदमदर्सी (माइकोस्कोप) मंगनी मांग लीजिए । उससे पत्तियों का पिछला भाग देखिए और उसके सांस लेने वाले रामों (स्टोमाटा) का पता लगाइए। स्टोमाटा के अमल-क्यल आप दो छोटी-छोटी हार-कोशिकाएं देखेंगे।

रेजर ब्लेंड में किसी पत्ती को बहुत पतता अनुप्रस्य काट (अग्रस सेन्द्रान) में काटिए और उसके किनारे को मुक्तदर्शी से देखिए। लम्ब उत्तक (पैलिलेंड) स्तर, बाह्य त्वचा (एपिडमिम) आप संजी स्तर मंग्निक पता लगाइए। सम्मवतः आप स्पर्णी स्तर में एक शिरा और एक रन्ध्र (स्टोमाटा) का खुला मुख देव सकेंगे। का खुला मुख देव सकेंगे।



12. हरी पतियां पौथों के लिए ग्राहार बनाती है

किसी चौड़े मुंह की बोतल को खौलते पानी के उपर रख कर उसमें घोड़ा-सा प्रस्कोहल गरम किएए, यहा तक कि वह खोलने लगे। जिरेनियम (या प्रवृह्वन, या सरसों) या किसी प्रम्य पौधे की कई हरी पतियां सीजिए, पर इन्हें पहले कई घंटे को बौतते प्रस्कोहल में डाल वीजिए। जब उनका सब क्लोरोफिल निकल जाए तब उन्हें फौरन निकाल कर खूब गरम पानी के बेसिन (ताम-चीनी के बेहे बरतन) में डाल वीजिए। एक पत्ती को पानी से निकाल कर सीबे की चादर या टाइल पर फैला वीजिए। पत्ती पर टेक्चर प्रयोगों को पर पर फैला वीजिए। पता पर टेक्चर प्रयोगों हो पर होनी पर गाँ हो गाँ होना स्वीजिए । गाँ मीले रंग का उत्पन्न होना स्टार्च की पहनान है, जिसे पती ने पूप में वनाया है।

13. हरी पत्तियां पूप में घावसीजन छोड़ती है जल के मीतर उगने वाले कुछ पौषों (सेवार, घादि) को कीप (फनेल) के नीचे पानी के बीकर में रख दीजिए। कीम की डण्डी के ऊपर पानी से भरी एक परीक्षण-मिलका उलट कर रख दीजिए। इस उपकरण को कड़ी धूप में रख दीजिए। पौषों से गैस के बुलबूले उठेंगे जी परीक्षण-मिलका के ऊपर तक पहुँचेंगे। कुछ देर बाद परीक्षण-मिलका हटाई जा सकती है और उसके भीतर की गैस की परीक्षा पुनगती हुई सींक या दियासवाई से की जा सकती है।



पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

14. पत्ती द्वारा पौधे में हवा घुस सकती है

एक ऐसी पत्ती लीजिए जिसमें वृन्त लगा हो। वृन्त को काग के छेद में डाल कर सन्धि को (गीली


मिट्टी, म्रादि से) बन्द कर दीजिए । इस काग में एक पाइवं-नती लगाइए भौर काग को फ्लास्क के मुह में कस कर लगा दीजिए । फ्लास्क में पानी रहे। पाइवं-नली में मुंह लगा कर हवा को चूस लीजिए । तब बृन्त के सिरे से हवा के बुलबुके निकलते दिखाई पड़ेंगे।



15. पीधे सांस लेते है

पौषे को किसी परीक्षण-निका में रिखिए ग्रीर उस परीक्षण-निका को लकड़ी के किसी भारी (ब्लाक) में बनाए गए इस्टिका छेद में फंसा दीजिए ताकि परीक्षण-निका लुढ़क न जाए । ग्रव इस्टिका को चूने के पानी के बड़े बरतन में रिखिए श्रीर पौषे को दोशे के बड़े बरतन में रिखिए। फिर पौषे को इसी प्रकार डक कर किसी ग्रव्थेरे स्थान में कई घंटे पड़ा रहने दीजिए ग्रथवा इसरे दिन देखिए।

चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि कार्वन डाइ-ग्राक्साइड गैस



निकली थी धौर पानी के स्तर के उठने से पता चसता है कि पौषे ने पर्याप्त धावसीजन ले सी है।

घ. फूल

 फूलों को एकत्रित करना ग्रीर मुरिक्षत रखना

पत्तियों के सम्बन्ध में जिन रीतियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं को अपनाया जाए ।

2. फूल के प्रमुख भागों का ग्रध्ययन

मुख बड़े तथा सरल फूलों, जैसे ट्यूनिप या लिली (या मुदर्शन, या धतुरा या धगस्त्य) की जांच कीजिए। पुंकेसरों (स्टेमेन्स)को गिनिए धीर देविए कि वे केन्द्रीय म्त्रीकेसर(पिस्टिल) के चारों और किस प्रकार स्थित है। महत्वपूर्ण ग्रंगों के बड़े जित्र खीजिए। जित्र में स्त्रीकेसर के विविध मागों—वर्तिकाय (स्टिस्मा), वर्तिका (स्टाइल) और धण्डासय (भोवरी)—के नाम लिखिए। पुंकेसर के भागों—तन्तु (फिलामेंट) और परागकीय (ग्रंवर)—के भी नाम लिखिए।

बृन्त का बह सिरा, जिस पर फूल उगता है, आश्रम (रिसेप्टेक्न) कहलाता है। आश्रम की जड़ पर साधारणतः पत्ती की भांति अंग रहते हैं, जो कती को घेरे रहते हैं। इनको बाह्यदल (सेपल) कहते हैं। वाह्यदलों के ऊपर साधारण घटक रंगों की पंखुड़ियों का एक बृत रहता है, जिसे दलपुंज (कीरोला) कहा जाता है।



सादा फूर्लों को चीरना
 पांच कार्ड या कागज के टुकड़ों में से प्रत्येक

पर निम्मलिसित बान्दों में से एक धन्द लिखिए पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पंजुड़ियां, बाह्यदल, प्राध्य । एक फूल को सावधानी से चीरिए और उनके विभिन्न भागों को उपयुक्त काडों पर अभा-श्रका रख दीजिए ।

कुछ फूनों के प्रंगों को खींच कर ही मुगमा से अलग किया जा सकता है, परन्तु औरों के विए चाकू या कैंची की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि फूल काकी संख्या में मिल सकें तो यह प्रम्यात प्रत्येक विद्यार्थी की पृथक् त्रियाशीलता के विए प्रत्यक्त मूल्यवान है। इस काम के लिए सार्व कृतों को ही, जिनमें पंसुद्धियों की एक ही पंति रहती है, लेना चाहिए।

एक पुकेसर को लीजिए और उसके परागकीय (ऐन्यर) को काले कागड पर हल्के-हल्के रगहिए। तब साधारणतः कागज पर पराग के कण दिसाई देंगे ।

अण्डाशय को तेज छुरी से आड़ा काटिए श्रीर बीजाण्डों अपीत् 'बीज-भैतियों' को गिनिए । बीजाण्डों के भीतर बीजों के प्रारम्भिक रूपों को ध्यान से देखिए ।

4. विविध फूलों के पराग-कणों का निरीक्षण

कई फूल लीजिए, जिनमें वुकेसरों पर पराग बन चुका हो । काले या गाड़े रंग के कागजों पर प्रत्येक फूल के पराग को अलग-अलग झाड़िए । झलग-अलग प्रकार के पराग का निरीक्षण प्रवर्षक र्लन्स से कीजिए और उनकी विभिन्नताओं पर गौर कीजिए।

5. पराग के कणों को शंकुरित करना

नीनी का गाड़ा घोत बनाइए घोर उसे छिछनी तहतरी (जैसे चाय की तहतरी) में रतिए! विविध प्रकार के फूलों के परागों को झाड़ कर चीनी के घेल की सतह पर डालिए। अब हो हीनों की चारद से डक दीजिए धौर किसी मामूची गरम स्थान में कई घंटे पड़ा एहने दीजिए। यह

पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

प्रयोग सफल हुआ तो पराग के कणों से छोटी कलियां उगती हुई दिखाई पड़ेंगी। प्रवर्धक लैन्स का उपयोग कीजिए।

6. सादा फुल की प्रतिकृति (माडल) बनाना

मूर्ति वनाने की भिट्टी, रंगीन कागज और सीक का उपयोग करके त्रिविस्तारीय माडल बनाइए (अर्थात् ऐसे नमूने जिनमें लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो), जो किसी विशेष वर्ग के फूल के विविध अंगों को निरूपित करें। यह झम्यास विद्यापियों के लिए व्यक्तिगत कियाशीलता की दृष्टि से मत्यन्त महत्वपूर्ण है और इससे विद्यावियों को फूल के विविध अंग श्रच्छी तरह स्मरण हो जाते हैं।

यृत्त बनाने के लिए मूर्ति बनाने की थोड़ी-सी
मिट्टी लीजिए। उसे हथेलियों के बीच बेल कर बेलन का रूप दे दीजिए। इसका व्यास लगभग 2 सेंटी-मीटर रहे और लम्बाई लगभग 5 सेंटीमीटर। इसके एक सिरे को मेछ या डेस्क पर मजबूती दवा देजिए और दूसरे सिरे के बीच में उचित लम्बाई की सीक पुसा दीजिए, जैसा कि चित्र में क पर दिखाया गया है।


बाह्यदल बनाने के लिए हरे कागज से छः विन्दुओं का तारा काटिए । बीच में एक छेद बनाइए, जिसका व्यास कम-से-कम 1 सेटीमीटर हो । तब बृन्त पर बाह्यदलों को उचित स्थिति में रख दीजिए, जैसा ख पर दिखाया गया है ।

एक चटकीले रंग के कागज से पंखुड़ियों का दलपुज काटिए। बीच में काट कर छेद बना दीजिए, और वाह्यदल के ऊपर दलपुंज को बैठा दीजिए, जैसा ग पर दिखाया गया है।

मूर्ति बनाने की मिट्टी से स्त्रीकेसर को नन्हीं मुराही के झाकार का बनाइए । इसको सीक के निकले हुए भाग पर दवा दीजिए जिससे यह सपने स्थान पर टिका रहे, जैसा घ पर दिलाया गया है ।

इसके बाद थोड़ी-थोडी मिट्टी सीको के सिरों पर रख कर पुकेसर बनाइए । अब जैसा ड पर दिखाया गया है, इन सींकों को स्त्रीकेसर की जड़ के पास की खुली मिट्टी में चारों ग्रोर खोंस दीजिए।

जब फूल की प्रतिकृति तैयार हो जाए तो इसके डण्ठल को श्रंगुलियों से कुछ लम्बा करने श्रोर फल वाले सिरे को कुछ झुका देने से प्रतिकृति श्रीयक सच्ची दीख सकती है।



7. फुलों के प्रेक्षण के लिए क्षेत्र-भ्रमए

फूलों को खिलता हुआ देखने के लिए क्षेत्र-भ्रमण की योजना वनाइए । यदि पाठशाला के श्रास-पास रोचक जंगली फूल उगते हुए न मिलें तो किसी निजी उद्यान या पार्क में जाने का आयोजन करना चाहिए । कुछ फूल एकत्र भी करिए ।

8. यह देखना कि फूलों से फल किस तरह विकसित होते है

फूलों के कुछ ऐसे नमूने इकट्ठे की जिए जो परि-पक्तता की विविध धवस्यामों में हों मर्यात् नव विकत्तित कलियों से लेकर उन फूलों तक जिनकी पखुड़ियां डाइ गई हों। प्रयंक मण्डाराय को काट कर खोलिए और देखिए कि बीज के विकास में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं।

ताजा तोड़े हुए सेर भर मटर या सेम की फिलयों का निरीक्षण कीजिए और वे फिलयां चुन सीजिए जिनमें पूरे दाने नहीं पड़े हैं। इनको

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का श्राकर ग्रन्थ


छीलिए और इनकी नुलना पूरी भरी फलियो से कीजिए। श्रविकसित दाने उन बीजाण्डों के

अवशेष हैं जो पराग से निषेचित नहीं पाए हैं।

इ. बीज

1. बीज उगाने का एक उपयोगी तरीका

किसी कम लम्बे गिलास के मुंह पर कपड़े सा एक टुकड़ा बांध बीजिए। फालतू कपड़ा बगन में लटकता रहे और कांच के चौड़े मुह के किसी बरतन (जैसे अमृतबान) में 2 सैंडीमीटर ऊंच पानी में बूबा रहे। अमृतबान का मुह कांच की चार से डक बीजिए तांकि भीतर की वायु नम-दार रहे। बीजो को कपड़े पर रखा जाता है।



 'पुराने कपड़े को लपेट कर बनाया गया' बीज-परीक्षक

किसी महीन कपड़े का एक मीटर का बौकोर टुकड़ा लीजिए और उसे एक ही तरफ में दो बार तह कर दीजिए (इस अकार कुल मिला कर कपड़े की यार तह कर दीजिए (इस अकार कुल मिला कर कपड़े की वार तह हैं हो जाएंगी)। एक किनारे के पास लगभग पेसिल से 5×5 सेंटीमीटर के आठ या दस बौकोर खाने बनाइए। इन वर्गों पर गिनती लिल दीजिए और बीज की प्रत्येक पुड़िया में से दस बीज निकाल कर एक-एक वर्ग में रख दीजिए। कपड़े के दूसरे सिर को मोड़ कर बीजों पर अका दीजिए। कपड़े के हुसरे सिर को मोड़ कर बीजों पर अका दीजिए। कपड़े से हुक्के-हुक्ले बाय बीजिए। इस प्रकार बीज-परीशक बनां-कर उमे पानी से तर कर दीजिए। इसको धरावर नम रसिल, और यदि जाड़े की ऋनु हाँ।

तो किसी गरम जगह में कई दिनों तक पड़ा र दीजिए । तब उसे खोलिए और देखिए कि किस्म के बीजों में से कितने अंकुरित हुए ।



3. गिलास-उद्यान


कांच के गिलासों में विविध प्रकार के बीज उगाइए । इन्हें हम 'गिलास-उद्यान' कहेंगे । प्रत्येक विद्यार्थी को प्रपना निजी गिलास-उद्यान रखना चाहिए और प्रतिदिन बीज से उमे पौषी के विकास का सचित्र लेखा रखना चाहिए।




मिलास-उचान बनाने के लिए मोहते को श्रायताकार काट लीजिए प्रोर मिलाम के भीतर डाल दीजिए (मोहता मिलास के पादवों को छूता रहे)। पिलास के बीच में सूखी काई (ग्रीट मास) कई, लकड़ी का पूमा, लकड़ी का बरादा सामा इसी प्रकार का कोई श्राय पदार्थ मर बीजिए। कुछ बीजों को सोस्ते और गिलास की वगल में डाल दीजिए । गिलास की पेंदी में थोड़ा पानी हमेशा रहे ।

 बीजों के झंकुरित होने के लिए श्रावश्यक परिस्थितियों का झध्ययन

नीचे दिए गए चित्र में क में बीज रूई पर रखे गए हैं। यहा उन्हें गरमी और हना, दोनों, मिनती हैं, परन्तु पानी नहीं मिनता। ख में पानी और गरमी मिनती है परन्तु हवा नहीं मिनती क्योंकि पानी के ऊपर एक तह खौता कर ठण्डा किया गया तेल डाल दिया गया है। ग में पानी से तर रूई के कारण नमी है और हवा भी है परन्तु वर्फ जमाने के मिथण (फीजिंग मिनसचर) में परीक्षण निक्का को डूवा रख कर उसे ठण्डा रखा गया है।



 यह दिखाना कि उमते हुए बीज श्रावतीजन स्तेते हैं एक निलका लीजिए और उसके भीतर




पौथों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

थोड़ी-सी नम हई और दो-चार दाने सरसों रख कर उसके एक सिरे को काग से बन्द कर दीजिए । खुले सिरे को कास्टिक सोडा के तनु (डाइल्क्ट्र) 'घोल मे डुवा दीजिए और कुछ दिनों तक पड़ा रहने दीजिए। घोल नीला में चड जाएगा। काम हटा कर जलती हुई लकड़ी से परीक्षण करने पर पता चलेगा कि या तो बहुत कम आवशीजन वची है या कुछ भी रोप नहीं रही।

6. बीज की संरचना का ग्रध्ययन करना

सेम, मटर, लौकी (कहू), सूर्यमुखी, मक्का, (चना, कमल) और अन्य वड़े आकार के बीजों को पानी में भिगो दीजिए। जब वे नरम हो जाएं तो उनके ऊपरी छिलके हटा दीजिए और सावधानी से काट कर बीज को खीलिए। उन अवयवों का पता सगाइए जिनसे बीज बना है। इन अवयवों के वानस्पतिक नाम सिखाने से कोई विशेष लाभ न होगा—यदापि विद्यार्थियों को इसमें दिल कै कि विद्यार्थी वो नम से के इसमें दिल है कि विद्यार्थी वोज के उस भाग को, जो नया पीधा है, और उस भाग को, जो नया पीधा है, और उस भाग को, जो संचित आहार है, पहचानना सीख जाए।



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का धाकर-ग्रन्थ

उस गैस की जांच जो बीजों के श्रंकुरित होने में निकलतों है

एक फ्लास्क में थोड़ी-सी भीगी रूर्ड लीजिए धौर उस पर सरसों के कुछ बीज रिलए । उपकरण को ऊपर चित्र में दिलाई रीति से संगोजित करिए । कुछ दिनों तक बीजों को घंकुरित होने दीजिए । सावधानी से काग को हटाइए बीर एक गोलाकार कीप (विसल-फनेन) के द्वारा नीचे पानी छोड़िए । क्लिप को लंल कर हटाई गई बाग छो चूने के पानी में से बुनवुला छोड़ते हुए निकलने दीजिए । पानी दूषिया हो जाएगा, जिससे कार्वन डाई-मानसाइड की उपस्थिति का पता चलता है।

च. जीवाणु (बैक्टीरिया)

1. जीवाणु उगाने की तैयारी

कांच की दो या तीन दर्जन गहरी तस्तरिया प्राप्त करिए । किसी भी प्रकार की तस्तरियों से काम चल जाएगा । कांच के चौकोर टुकडे काट सीजिए, जिससेय तस्तरियों डेंग जा सार्कें । ये टुकडे काट तस्तरियों से कुछ वड़े रहें । ऐसी तस्तरिया जीवाणु-उथानों के लिए बहुत उपयोगी होंगी । प्रारम्भिक प्रयोगों के लिए बहुत उपयोगी होंगी । प्रारम्भिक प्रयोगों के लिए बालू, गाजर या शकरकर की फांकें जीवाणु उगाने की 'मूर्म' का काम दे सकती हैं । इन खाय पदार्थों से 6 या 8 मिलीन्मीटर मोटी फांके काटिए । ये इतनी बड़ी हों कि छोटी तस्तरियों में मुगमता से या जाए ।

जीषाणुत्रों के लिए उद्यान तैयार करने में यह सावधानी बरतनी चाहिए कि मब वस्तुएं साफ-मुखरी रहें। मालू मादि के टुकड़ों को प्रच्छी तरह धोईए और तस्तिरियों तथा उनके क्किनों को धोकर मुखा लीजिए। तस्तिरियों और उनके इकनों को साफ सफेंद्र कागज पर रिलए। मानते होंचों को पूर्णतया साफ कर लीजिए। जब सब मुख तैयार हो जाए तो एक साफ मीक से झालू मादि के टुकड़ों को उठा कर तस्तिरियों में बात मादि के टुकड़ों को उठा कर तस्तिरियों में बात

8. यह दिखाना कि बीजों के ब्रकुर किस दिशा की बोर बढ़ते हैं

सौकी (या कहू) के अथवा अन्य वह वीकों को रात भर पानी में फूलने दीजिए और उनमें से तीन को चित्र में दिखाई गई रीति से सूर्यों पर लगा दीजिए । एक बीज की नीक अपर

की दिशा में रहे, एक की वगल की धोर और तीसरे की नीचे की ओर । उनको नमदार वासु में रिखए। सावधानी से देखिए कि धंकुर है सि दिशा में उगते हैं है



दीजिए। फिर उन पर उनकन लगा कर चित्र में दिखाए गए डंग से धागे से बांध दीजिए। इन तस्तरियों को किसी बड़ी-सी धाली में रख कर तन्त्रर (भोवन) में 110 से 120 गेंटोग्रेड तक ही ताप पर एक घंटे तक गरम करिए। इससे उद्यानों के भीतर के जीवाणु मर जाएगे।





2. जीवाणु-उद्यानों को रोपित करना

जब जोबाणु-उद्यान ठण्डे हो आएं तब उनको मेज पर असग-प्रस्ता रिवर्ग, परन्तु जब तक आप बोने के लिए तैयार न हो जाएं तब तक उनके डबरनों को न सोलिए। जीवाणुओं को जोबाणु-उद्यानों में पित्र तरने के लिए बांस या सकड़ी की सोक अच्छे भीजार का काम देती है। 30 मा 40 सीकों को किसी है के सिक्ट के सिक्ट

पौधों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

जीवाणु मर जाएंगे। किसी सीक को जब निकालना हो तो उसे चिमटी से निकालिए। चिमटी केवल एक ही सीक को छुए।

जहां तक हो सके, ग्रीघक-से-ग्रीघक स्थान से जीवाणु लीजिए, उदाहरणार्थं (1) सड़ता हुआ या सड़ा हुआ फल, (2) सड़ा या खराब दांत, (3) गन्दा सिक्का, (4) नाखूनों के नीचे से खुरचा गया मैल।

सींक से जीवाणु के उत्पादक पदार्थ को स्पर्श कीजिए और तब शीघ्रता से किसी एक जीवाणु-रहित 'उद्यान' का ढक्कन उठाइए । सीक के सिरे को माल की फांक पर रगड़िए और ढक्कन रख दीजिए। इस बात का ध्यान रहे कि 'उद्यान' में जीवाणग्रों को रोपित करते समय ढक्कन को यथासम्भव कम ही उठाया जाए ताकि वाय में विद्यमान जीवाण और फफ्दियां (माउल्ड्स) उसमें घुसने न पाएं। ढनकनो को फिर कस कर बांध दीजिए और तस्तिरयों की कुछ दिनों तक ग्रन्थेरे में रख छोडिए। यदि जाडे के दिन हो तो उनको ऐसे स्थान में रखिए जो साधारणत गरम रहे। जब उनकी जांच की जाएगी तो जीवाण ग्राल पर घटवे के रूप में दिखाई पड़ेंगे। प्रत्येक घड़्ये में हजारों जीवाण रहते है ।

3. जीवाणु-उद्यानों के लिए एक दूसरी 'भूमि'

योड़े-ते चावल या आलुओं को तस्तरी में इतनी देर तक उवालिए कि वे अच्छी तरह पक जाएं। मांड छान कर एल लीजिए। इस मांड का इस्तेमाल योड़ी-सो जिलेंटिन या 'अगर' तैयार करने में किरए। जिलेंटिन में एक चुटको नमक और योड़ा-सा मांस का घोरवा अपवा मांस के सत का पकाया दुकड़ा (यूलान क्यूव) डाल दीजिए। तस्तरी और डक्कन वैसे ही हों जैसा पिछले प्रयोग में वतलाया गया या। प्रत्येक तस्तरी में जिलेंटिन का इतना गरम मिश्रण डालिए, कि पेंदी पर 3 या 4 मिलोमीट से तह एक जाए। अब तुरन्त डक्कन समा दीजिए और जाए। तस्त त्यारन का प्रताय ना वारा किए और जब तक जिलेंटिन जम न जाए तह तक

उसे यों ही पड़ा रहने दीजिए। डक्कनों को बांध दीजिए भीर तन्दूर में रख कर जीवाणु-रहित करने की किया करिए। तन्दूर से निकालने से पहले तस्तरियों को वहीं ठण्डा होने दीजिए श्रीर जिलेटिन को जम जाने दीजिए। इन जीवाणु-उद्यानों में जीवाणु उसी प्रकार रोपित किए जाते हैं जिस प्रकार पहले बताए गए उद्यानों में।

4. श्रन्तरण सूई बनाना

जीवाणु सम्बन्धी प्रयोग करते समय एक ऐसी अन्तरण मूई (ट्रांस्फर नीडल) उपयोगी सिद्ध हो सकती है जिसको ज्वाला में तत्व करके जीवाणु-रहित किया जा सके। मूठ बनाने के लिए पेंसिल के बराबर की कोई नरम लकड़ी लीजिए। सूई की नोक को लकड़ी में काफी दूरी तक पहुचा दीजिए और सूई के आंख वाले सिर को जीवाणु-उद्यमों को टटोलने के लिए काम में लाइए।

 यह देखना कि जीवाणु नमदार स्थानों में प्रधिक श्रुच्छी तरह पनवते है या शुष्क स्थानों में

दो जीवाणु-रहित तक्तरियां लीजिए। किसी तीसरी तस्तरी में उगते हुए जीवाण समृह से ग्रन्तरण मुई का स्पर्श करा कर पूर्वीक्त तस्तिरियों में जीवाणुत्री का अन्तरण कर दीजिए । सई पर लगे पदार्थ को प्रत्येक तस्तरी की जिलैटिन पर अच्छी तरह लगाना चाहिए। दनकन तुरन्तवन्दकीजिए। एक पर 'शुष्क' और दूसरी पर 'नमदार' का लेबल लगा दीजिए । पहली तस्तरी को विकिरक (रेडिएटर) पर रख कर सुला लीजिए परन्तु उसे बरावर किसी बक्स से ढका रखिए। (भारत में मकान गरम करने के लिए विकिरक, रेडिएटर, का प्रचलन नहीं है, आग बुझाने के बाद गरम चूल्हे से या राख से ढके कण्डे की मन्द आंच से काम चलाया जा सकता है)। तस्तरी इतनी गरम न होने पाए कि उसे छना कठिन हो जाए। 'नमदार' लेबल वाली तस्तरी को किसी धन्येरी साधारण गरम कोठरी में रिलए, जाड़ा हो तो रसोईघर में भौर जब

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

भ्राग बुझ जाए तो चूल्हे के पास । परन्तु जगह ऐसी हो कि तस्तरी सूखने न पाए। कई दिनों तक दोनों तस्तरियों की जांच करते रहिए।

 यह देखना कि जीवाणु गरम स्थान में श्रविक पनपते हैं या ठण्डे स्थानों में

दो जीवाणु-रिहित तम्तरियों में फिर से जीवाणुमों को प्रतिरित करिए। एक पर 'गरम' का लेवल लगाइए, दूसरी पर 'ठण्डे' का। पहली तस्तरी को किसी गरम प्रम्थेर स्थान में रिलए। गरमी इतनी हो जितनी भारत में प्रधिकांग स्थानों में गरमी या बरतात में पड़ती है, जाड़े में दिनों में कमरे को मंगीठी से गरम रिलए। पूसरी तस्तरी को किसी ठण्डे घरचेर स्थान परिलए। गरमी के दिन हों तो गेटी के एक कोने में प्रिति दन वर्ष का बोका रख दिया करें। प्रति दिन वर्ष का बोका रख दिया करें। कह दिनों तक इन तस्तरियों का प्रति दिन करिशाण करिए।

मह वेखना कि जीवाणु प्रन्थेरे में स्रविक स्रब्छी तरह पनपते हैं स्रयवा प्रकाश में

पहले की तरह दो जीवाणु-रहित तस्तरियों में जीवाणु अन्तरित करिए। एक पर 'अन्यकार' का लेवल लगाइए, दूसरी पर 'प्रकाश' का । पहली तस्तरी को किती अन्वेरे गरम स्थान में रिखए और दूसरी को तेंज युप में अपवा किती ऐसी जगह जहां बिजलों का तेंज बल्व सारे समय तस्तरी पर तीव प्रकाश बालता रहें। कई दिनों तक दोनों तस्तरियों का निरीक्षण प्रति दिन करते रहिए।

8. जीयाणु कहां मिल सकते हैं ?

जीवाजु-रहित की गई जीवाजु उगाने वाली तडतिरामें का सम्पर्क निम्नलिखित में से समा-मम्भव प्रधिक-ने-प्रधिक वस्तुमी से स्थापित करिए। तक्तरियों पर सेवल नगा रोजिए। उनकी साध्यारण गरम प्रभेरी जगह में कुछ दिनो तक रहने बीजिए, ग्रीर तब उनका निरीक्षण करिए।

- 1. स्वच्छ हाथ और गन्दे हाथ
- झाइन, जिससे तस्तिरियां मादि पौ जाती हों
- 3. कूड़े की बास्टी
- 4. संसार (कफ)
- 5. छीक
- 6. जूते के तले
- खाना खाने की स्वच्छ याली या तक्तरी
- 8. मक्खी
- 9. झींगुर
- 10. कुते के रोएं
- पाठशाला की किसी कोठरी की हवा
- 12. दूघ, जो खट्टा हो गया हो
- 13. पेंसिल की नोक
- किसी गन्दी गली की हवा
 कका हुआ पानी, जैसे पोखर का जल
- 15 रुका हुआ पाना, जसपालरका जल 16 कम्बल, पायदान, दरी या गलीचा।

9. क्या धूप में जीवाणु मर जाते हैं ?

किसी तस्तरी से, जिसमें जीवाणु उग रहे हों, जीवाणु लंकर उन्हें दो जीवाणु-रिहत तस्तरियों में अन्तरित करिए । एक तस्तरी को खुली पूप में रिखए और दूसरी की साधारण गरम अन्येरे में। जब पहली तस्तरी गर्द एटों तक पूप में रह चुके तो उसे दूसरी तस्तरी में साथ पूर्वोक्त अन्येरे स्थान में रख दीजिए। प्रत्येक तस्तरी का निरोक्षण कई दिनों तक प्रति दिन करिए।

क्या जीवाणुनाशक (डिसिन्फॅक्टेक्ट्स) जीवाणुब्रों का नाश करते है ?

जावाणुभा का नाश करत हु।

बाजार में विकने वाले तथा कई तरह के

परेतृ जीवाणुनाशक परार्थ प्राप्त करिए (प्रगर

पानी में गीम की पतियां जवाली आएं तो वह

पानी भी परेतृ जीवाणुनाशक का काम दे

सकता है)। जितने प्रकार के जीवाणुनाशक

धाप प्राप्त कर सकें, जतनी ही पोपण तस्तरियों

में जीवाणुगा का मन्तरण कर दीजिए मीर

एक तस्तरी भीर ले लीजिए जो तुलनक का काम दे सके। प्रत्येक अन्तरित तश्तरी की 'भूमि' को एक विभिन्न जीवाणुनाशक से घो डालिए । फालतु जीवाणुनाशक को उंडेल दीजिए। प्रत्येक तस्तरी में लेवल लगा दीजिए। सब तश्तरियों को ढक दीजिए और तुलनक तश्तरी समेत सबको किसी साधारण गरम अन्धेरे स्थान में रख

दीजिए और कुछ दिनों के बाद उनकी जांच

छ. फफ्ंदियां

करिए ।

1. विविध प्रकार की फर्फुंदियां प्राप्त करना (क) एक ऐसी नारंगी लीजिए जिस पर हरी फफ़ंदी लग गई हो और उसे कांच के अमृतवान (बरतन) में डाल कर अन्धेरे साधारण गरम स्थान में रखिए।

- (ख) एक टुकड़ा पाव रोटी (डबल रोटी) या साधारण रोटी को पानी में नम करके किसी बरतन में रख दीजिए और उसमे हवा लगने दीजिए । कुछ दिनों तक उसे भ्रन्धेरे साधारण गरम स्थान में रहने दीजिए।
- (ग) एक टुकड़ा नीला या रोकफ़ोट पनीर प्राप्त करिए, जिसमें जरा फफ़दी लगी हो (या कई दिनों तक रखी मलाई या दही लें, जिसमें फफूंदी लग गई हो) । अमृतवान में डाल कर उसे एक अन्धेरे और साधारण गरम स्थान में रखिए।
- (घ) रुके हुए पानी में कुछ मरी मिक्खियां डाल दीजिए । कुछ दिनों में उनके चारो ग्रोर प्रायः सफेद फफ्दी उग ग्राएगी।

2. फफुंदी के पौधे किस प्रकार उगाए जाएं जिन तस्तरियों का उल्लेख जीवाणु सम्बन्धी प्रयोगों में किया गया था, वैसी ही जीवाण-रहित तरतरियां लीजिए और उनमें ग्राल के कतरे भयवा जिलैटिन रिलए। ऊपर के प्रयोग 1 में बताए गए प्रत्येक जीवाणु उत्पादक से फफूंदी लेकर एक जीवाणु-रहित पोषण तस्तरी में डाल दीजिए । चारों तस्तरियों को किसी अन्धेरे

11. यह देखना कि मिट्टी के जीवाणु कहां रहतें है क्लोबर, ऐल्फेल्फा या सोयाबीन (या मटर, बोड़ा, सेम, चना या सनई) के पौघे को खोद कर उठा लीजिए। जड़ में लगी मिट्टी को सावधानी से घो डालिए और देखिए कि जड़ों में कई नन्हीं छोटी ग्रन्थिया (नोड्यूल्स) दिखाई पड़ रही हैं या नहीं। यहीं वे माइट्रोजन विनिवेशी जीवाण पाए जाते है जो भूमि को उपजाऊ बनाने मे बहुत महत्वपूर्ण होते है।

पौधों का ख्रध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री

साघारण गरम स्थान में रख छोड़िए। कुछ दिनों में चारों किस्मों की फफंदियों की विशुद्ध उपजें द्याप पा सकते है।

3. फफंदियों की संरचना

जव फफूदियों की चारों विशुद्ध उपजें खूब बढ जाएं तो प्रवर्धक लैन्स द्वारा प्रत्येक का निरी-क्षण करिए । यह देखिए कि वे तन्तु दिखाई पड़ रहे है या नही जिनके कारण कुछ फफूंदिया मकड़ी के जाले की तरह दिखाई पड़ती है। यह भी देखिए कि उनमें नन्हीं काली घुण्डियों वाले छोटे-छोटे डण्डल हैं या नहीं । ये ही बीजाणु-पुट कहलाते हैं। प्रत्येक बीजाण-पूट में हजारों बीजाणु जन्म लेते है । इनके परिपनव होने पर पूट फट जाता है । यदि परिस्थितियां अनुकुल हों तो प्रत्येक बीजाणु से फफूंदी का एक नवीन पौघा विकसित हो सकता है।

4. क्या फर्फ़्दियों की घृद्धि के लिए पानी की मावश्यकता होती हैं ?

जीवाण-रहित पोपण तस्तरी में एक चम्मच मुखा ग्रनाज, जैसे चावल या भाटा रिखए। उतनी ही मात्रा में वही अनाज दूसरी जीवाणु-रहित पोपण तस्तरी में भी रिविए परन्त उस श्रनाज को पहले पका लीजिए। प्रत्येक में ग्रन्तरण मुई द्वारा जीवाणु धन्तरित कीजिए। तस्तिरियों को ढक दीजिए भीर उनमें लेवल लगा दीजिए। किसी अन्धेरे साधारण गरम स्थान में तस्तरियों को रख दीजिए और कुछ दिनों के बाद प्रत्येक को देखिए ।

श्राग बुझ जाए तो चुल्हे के पास । परन्तु जगह ऐसी हो कि तस्तरी सूखने न पाए। कई दिनों तक दोनों तस्तरियों की जांच करते रिहेट।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनस्की का ग्राकर ग्रन्थ

यह देखना कि जीवाणु गरम स्थान में अधिक पनपते हैं या ठण्डे स्थानों में

दो जीवाणु-रहित तस्तरियों में फिर से जीवाणुमों को अन्तरित करिए। एक पर 'गरम' का लेवल लगाइए, दूसरी पर 'ठण्डे' का। पहली तस्तरी को किसी गरम अन्वेरे स्थान में रिखए। गरमी इतनी हो जितनी भारत में अधिकांश स्थानों में गरमी या बरसात में पड़ती है, जाड़े के दिनों में कमरे को अमीठों से गरम रिखए। दूसरी तस्तरी को किसी ठण्डे अम्बेरे स्थान में रिखए। गरमों के दिन हों तो पेटी के एक कोने में पिखए। गरमों के दिन हों तो पेटी के एक कोने में पित दिन करें का ढरेका रख दिया करें। कई दिनों तक इन तस्तरियों का प्रति दिन निरोक्षण करिए।

यह देखना कि जीवाणु भन्धेरे में अधिक अच्छी तरह पनपते है अथवा प्रकाश में

पहले की तरह दो जीवाणु-रहित तस्तरियों में जीवाणु अन्तरित करिए। एक पर 'अन्यकार' का लेबल लगाइए, दूसरी पर 'अकारा' का । पहली तस्तरी की किसी अन्वेरे गरम स्थान में रिखए और दूसरी को तेज यूप में अथवा किसी ऐसी जगह जहा विजली का तेज बरव सार समय तस्तरी पर तीज प्रकाश डालता रहे। कई दिनों तक दोनों तस्तरियों का निरीक्षण प्रति दिन करते रहिए।

8. जीवाणु कहां मिल सकते है ?

जोवाणु-रिहत की गई जीवाणु उगाने वाली तस्त्रियों का सम्पर्क निम्नलिखित में से यया-सम्भव प्रियक-से-प्रियक वस्तुमों से स्वापित करिए। तस्त्रियों पर लेवल मगा दीजिए। उनकी सामारण गरम मन्बेरी जगह में कुछ दिनों तक रहने थीजिए, और तब उनका निरीक्षण करिए।

- 1. स्वच्छ हाथ और गन्दे हाथ
- 2. झाड़न, जिससे तस्तरियां भारि पोंडी जाती हों
- 3. कूड़े की बाल्टी
- 4. खखार (कफ)
- 5. छींक
- 6. जुते के तले
- 7. साना खाने की स्वच्छ यालींया तस्तरी
- 8. मक्ली
- 9. झीगुर
- 10. कुत्ते के रोएं
- पाठशाला की किसी कोठरी की हवा
- 12. दूघ, जी खट्टा हो गया हो
 - 13. पेंसिल की नोक
 - 14. किसी गन्दी गली की हवा
 - रका हुआ पानी, जैसे पोखरका जल
 कम्बल, पायदान, दरी या गलीचा ।

9. यया धूप में जीवाणु भर जाते हैं ?

किसी तदतरी से, जिसमें जीवाणु उप रहे हों, जीवाणु लंकर उन्हें दो जीवाणु-पहित तदतिरयों में अन्तरित करिए । एक तस्तरी को खुली धूप में रिलए और दूसरी को सामारण गरम अन्येरे में। जब गहली तस्तरी कई घंटों तक पूप में रह चुके तो उसे दूसरी तरतरी के साथ पूर्वोक्त अन्येर स्थान में रख दीजिए। अस्तेक तस्तरी नम निरोक्षण कई दिनों तक प्रति दिन करिए।

10. वया जीवाणुनाशक (डिसिन्फेक्टेण्ट्स) जीवाणुओं का नाश करते हैं ?

बाजार में विकने वाले तथा कई तरह के घरेलू जीवाणुनाशक पदार्थ प्राप्त करिए (मगरे पानी में नीम की पत्तियों उचाली जाएं तो बहु पानी में घरेलू जीवाणुनाशक का काम दे सकता है) । जितने प्रकार के जीवाणुनाशक खाप प्राप्त कर सकें, उतनी ही पोषण तस्तिरों में जीवाणुमों का मन्तरण कर दीजिए मीर

एक तस्तरी घोर से लीजिए जो धुलनक का काम दे सके। प्रत्येक अन्तरित तस्तरी की 'भूमि' को एक विभिन्न जीवाणुनाशक से घो डालिए । फालतू जीवाणुनाशक को उंडेल दीजिए। प्रत्येक तस्तरी में सेवल लगा दीजिए। सब तस्तरियों को डक दीजिए और जुलनक तस्तरी समेत सबको किसी साधारण गरम अन्येरे स्थान में रख दीजिए धोर कुछ दिनों के बाद उनकी जांच करिए। पौधों का श्रध्ययन करने के लिए प्रयोग और सामग्री 11. यह बेखना कि मिट्टी के जीवाणु कहा रहतें हैं

बतीवर, ऐल्फेल्फ़ां या सोयावीन (या मटर, बोड़ा, सेम, चना या सनई) के पीघे को खोद कर उठा लीजिए। जड़ में लगी मिट्टी को सावधानी से घो डालिए और देखिए कि जड़ों में कई नन्ही छोटी प्रन्थियां (नोड्यूल्स) दिखाई पड़ रही है या नहीं। यहीं वे नाइट्रोजन विनिवेदी जीवाणु पाए जाते हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

छ. फफूंदियां

1. विविध प्रकार की फर्फूदियां प्राप्त करना

(क) एक ऐसी नारंगी लीजिए जिस पर हरी फर्फ़्दी लग गई हो और उसे कांच के अमृतबात (वरतन) में डाल कर अन्धेरे साधारण गरम स्थान में रिखिए।

(ख) एक टुकड़ा पाय रोटी (डबल रोटी) या साधारण रोटी को पानी में नम करके किसी वरतन में रख दीजिए श्रीर उसमें हवा लगने दीजिए। कुछ दिनोतक उसे श्रन्धेरे साधारण गरम स्थान में रहने दीजिए।

(ग) एक टुकड़ा नीना या रोकफोर्ट पनीर प्राप्त करिए, जिसमें बरा फफूंदी नगी हो (या कई दिनों तक रखी मनाई या दही लें, जिसमें फफूंदी लग गई हो)। अमृतवान में डाल कर उसे एक अन्वेरे और साधारण गरम स्यान में रिशिष्ट।

(घ) रुके हुए पानी में कुछ मरी मिक्लियां डाल दीजिए । कुछ दिनों में उनके चारों श्रोर प्राय: सफोद फफूदी उग श्राएगी।

2. फफूंदी के पौधे किस प्रकार उगाए जाएं

जिन तस्तरियों का उल्लेख जीवाणु सम्बन्धी
प्रयोगों में किया गया था, वैसी ही जीवाणुरिहत तस्तरिया लीजिए और उनमें भालू के कत्त
यथा जिलैटिन रिखए। ऊपर के प्रयोग 1 में
बताए गए प्रत्येक जीवाणु उत्पादक से फकूंदी
लेकर एक जीवाणु-रिहत पीपण तस्तरी में
डाल दीजिए। चारों तस्तरियों को किसी मन्धेरे

साधारण गरम स्थान में रख छोड़िए। कुछ दिनों में चारों किस्मों की फर्फ़ूदियों की विशुद्ध उपजें धाप पा सकते हैं।

3. फफ्ंदियों की संरचना

जव फर्जूदियों की चारों विशुद्ध उपजें खूब यह जाएं तो प्रचर्यक तैन्स द्वारा प्रत्येक का निरी-क्षण करिए । यह देखिए कि वे तन्तु दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं जिनके कारण कुछ फर्जूदियों मकड़ी के जाले की तरह दिखाई पड़ती हैं यह भी देखिए कि उनमें नर्सी काली घृण्डियों वाले छोटे-छोटे डण्डल हैं या नहीं। ये ही बीजाण्युट कहलाते हैं। प्रत्येक बीजाण्युट में हजारों बीजाण्यु जन्म सेते हैं। इनके परिएक्व होने पर पुट फट जाता है। यदि परिस्थितियां मनुकूल हों तो प्रत्येक बीजाण्यु से फर्जूदी का एक नवीन मौंचा विकसित हो सकता है।

4. क्या फर्जूदियों की वृद्धि के लिए पानी की श्रावश्यकता होती है ?

आवध्यस्ता हाता हा जीवाणु-रहित पोपण तस्तरी में एक चम्मच सूचा प्रताज, जैसे चावल या प्राटा रिविए। उतनी हो मात्रा में वही प्रताज दूसरी जीवाणु-रहित पोपण तस्तरी में भी रिविए परन्तु उस धनाज को पहले पका लीजिए। प्रत्येक में ग्रन्तरण सूई डारा जीवाणु भन्तरित कीजिए। तस्तरियों को डक सीजिए धौर उनमें लेवल लगा सीजिए। किसी ग्रन्थेर साधारण गरम स्थान में तस्तरियों को राज सीजिए धौर फुछ दिनों के बाद प्रत्येक को देखिए। गरम स्यान में फर्फूबियां श्रधिक श्रन्छी तरह उगती है श्रयबा ठण्डे में ?

प्रयोग 4 को फिर से करिए, परन्तु इस बार एक तब्तरी को साधारण गरम अन्वेरे स्थान में रिखए (गरमी का दिन हो तो किसी पेटी में रिखए और पेटी में प्रति दिन काफी बर्फ डाल कर उसे ठण्डा कीजिए)। कुछ दिनों बाद तब्तरियों का निरीक्षण करिए।

अन्येरे में फर्फूदियां अधिक अच्छी तरह उनती है अथया प्रकाश में

जपर के प्रयोग 4 को दोहराइए परन्तु इस बार एक तस्तरी को साधारण गरम स्थान में रिवए, जहां उस पर बराबर प्रकाश पड़ता रहे । दूसरी तस्तरी को किसी साधारण गरम झन्धेर स्थान में रिविए । कुछ दिनों वाद तस्तरियों का निरोधण कीजिए।

ज. खमीर

1. सने भाटे पर खमीर का प्रभाव दिखाना

थोड़ी-सी चीनी, पानी और मैदे को इस ग्रनुपात में मिलाइए कि उससे बढ़िया पाव रोटी वन सके (उदाहरणार्थ मैदा 100 भाग, चीनी 7 भाग और पानी इतना कि उंडेल सकने लायक गाड़ा मिश्रण बन जाए)। इस गण्डिका (डफ) को दो बराबर भागों में बांटिए । थोडे-से पानी में खमीर की ग्राची टिकिया मिलाइए और उसे गण्डिका के एक नमने में मिला दीजिए। गुण्डिका के दोनों नमुनों को तश्त-रियों में रख कर उनमें लेवल लगाइए श्रीर साधारण गरम स्थान में रख छोड़िए। कुछ घटे बाद निरीक्षण करिए (खमीर की टिकिया मिलने में सम्भवतः कठिनाई होगी, परन्त हलवाई में जलेबी के लिए खमीर उठाया मैदा लेकर भी काम चलाया जा सकता है। आधी टिकिया लमीर के बदले 2 चम्मच लमीर उठे जलेवी के ग्राटे का इस्तेमाल किया जा सकता है)।

2. खमीर की श्रियाशीलता पर ताप के प्रभाव की परीक्षा


जगर प्रयोग 1 में बताई गई रीति से थोड़ी-सी मुज्डिका बनाइए । एक टिकिया खमीर को पानी में मिलाइए और तब उसको मुण्डिका में खूब अच्छी तरह मिला दीजिए । इस गुण्डिका के तीन भाग करिए और उन्हें कटोरियों वा अमृतवान में रखदीजिए । इन पर 1, 2, 3 के केवा नगा दीजिए । जिस कटोरी पर 'संल्या-1' का तैवल लगा हो उसे प्रशीतक (रैंकिनरेटर) में रख दीजिए । प्रशीतक न हो तो कटोरी को लकड़ी की पेटी में बर्फ पर रिलए, वर्फ इतनी रहे कि कम-से-कम चार घंटे तक चले। कटोरी संख्या-2 की साधारण गरम स्थान में रिलए और कटोरी संख्या-3 को खूब गरम स्थान में। कुछ घंटे बाद प्रत्येक कटोरी की गुण्डिका की जांच करिए।

3. यह दिखाना कि खमीर चीनी पर प्रभाव डालता है

किसी बरतन में योड़ा घरवत बनाइए । इसके लिए चाहे चीनी का प्रयोग करिए, चाहे खंड का अपना शहद का । घरवत को परीक्षण-निका में उंडेल कर उसमें समीर की चीचण हिक्या पीस कर डाल दीजिए । उतना ही समीर पीस कर एक दूसरी परीक्षण-निका में डालिए । इस परीक्षण-निका में उतना ही पानी रहे जितना पहली परीक्षण-निका में घरवत है । दोनों निकामों को साधारण गरम स्थान में रिखए । समय-समय पर परीक्षण-निकामों को व्यान से देखते रहिए और पता सगाइए कि उनमें क्या कर्नार ही पानी रही की व्यान से देखते रहिए और पता सगाइए कि उनमें क्या कर्नार सामा ?

4. चोनी पर खमीर की त्रिया से निकली गैस का प्रध्यपन

एक परीक्षण-निलम में थोड़ा-सा साफ पूर्व का पानी रिलए और किसी विद्यार्थी से कहिए कि वह उसमें लेमन पीने की निलम ने गांव छोड़े। निलका का इसरा मिरा चूने के पारी में डूबा रहे। सीघ ही चूने का पानी इरिया हो जाएगा। यह कार्चन डाइ-पास्ताइट गैन की पहचान है। अब एक परीक्षण-निलम में थोड़ा-सा शरबत टाल कर उसमें समी मिलाइए । इस परीक्षण-निलका में एक-एक छेद वाला काग लगाइए धौर छेद में कांच की निलका । इस निलका में रबड़ की नली (ट्यूव) जोड़िए धौर उसके दूसरे सिरेपर लगभग 15 सेंटीमीटर लम्बी कांच की एक दूसरी निलका । एक दूसरी परीक्षण-निलका में चूने का साफ पानी लेकर इस लम्बी निलका को उसमें डुवो वीजिए । यब दोनों परीक्षण-निलकाओं को कुछ समय तक किसी साधारण गरम स्थान में पड़ा रहने दीजिए। चूने के पानी का निरीक्षण किरए।



5. खमीर के पौधों को देखना

किसी कालेज या हाई स्कूल से अथवा किसी डाक्टर से या किसी अस्पताल से एक सूक्ष्मदर्शी मंगनी मांग नाइए । खमीर वाले रायत की एक-दो बूंबें शीधे की पिट्टका (स्लाइड) पर रिलए और सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसका निरीक्षण करिए । आपको अनेक प्रण्डाकार कोशिकाएं दिखाई पड़ेगी । प्रत्येक कोशिका खमीर का एक पौधा है । सम्भवतः आप फुछ ऐसे पौधे भी देखेगे जिन पर कलियां लगी है। यही रीति है जिससे खमीर के पौधे प्रजनन करते हैं।



झ. मिट्टी के विना पौधे उगाना

सम्भव है कि कुछ बच्चे घर के भीतर मिट्टी के बिना ही पौषे उगाना चाहे। ऐसा किया तो जा सकता है परन्तु इसके लिए विशेष सामग्री ग्रीर रासायनिक पदार्थों की ग्राव-स्यकता होगी। इन प्रयोगों के लिए ग्रावस्थक सामग्री की पेटिया 'सायंस सबिस, 1719 ऐन स्ट्रीट, ऐन० डब्ल्यू० वाशिगटन डी॰ सी॰, यू॰ एस॰ ए॰ (संयुक्त राज्य भ्रमेरिका)' से 4.95 डालर में मगाई जा सकती हैं।

ञा. सरल वागवानी

कई लड़के चाहते हैं कि घर या स्कूल में उदान बनाए जाएं। प्रत्येक बच्चे को उत्साहित करना चाहिए कि बहु थोड़ी-सो भूम स्त काम के लिए नुन ने और उसे साफ करें। जब भूमि की गोड़ाई प्रच्छी तरह कर दी जाएं तो उसमें पंक्तियों के लिए लाइनें डाल दी जाएं। प्रमुर मूली या नैट्यूस (या गाजर) आदि बोने हों तो ऐसा किया जा मकता है कि पहली पंक्ति में मूलियां योई जाएं धीर हर दूसरी में लैट्यूस। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने उद्यान का नक्शा बनाए और उसमें यह दिखाए कि कहां क्या बस्तु बोई गई है।

पीघों को घर पर या स्कूल में बोया जा मकता है और बाद में उनको खेत में रोषा जा सकता है। इसके लिए लगभग 10 मेंटीमीटर गहरें लकड़ी के बक्कों की माय-स्यकता पड़ेगी (इनके बदल मिट्टी के गमनों काभी उपयोग किया जा गकता है)। इन बक्कों विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ में बन्छी (पुरानी खाद मिली हुई) मिट्टी

लगभग 8 सेंटीमीटर तक भर दी जाती है। टमाटर, गोभी, करमकल्ला (पातगोभी) श्रौर छोटे पौघों के बीज घर के भीतर बीए जा सकते हैं। जब तक खेत में मूली, गाजर के

पौषे तैयार होंगे, तब तक घर के भीतर बोए गए पौधे भी खेत में रोपे जाने योग्य हो जाएंगे।

बागबानी करने से पौधों को उगाने फैर उनकी देख-भाल करने के सम्बन्य में कर्र

एक उपयोगी बातों का ज्ञान मिलेगा । समय अने पर उगाई हुई सब्जियों की प्रदर्शनी की भी योजना बनाई जा सकती है।


ग्रध्याय—4

प्राणियों का ग्रध्ययन करने के लिए प्रयोग भ्रौर सामग्री

1. कोट-जाली

4

एक गोल छड़ी (या बांस), थोड़ा मोटा तार और मसहरी की जाली या खंखरे कपड़े से एक उपयोगी कीट-जाली बनाई जा सकती है। मोटे तार को मोड़ कर 39 से 45 सेटोमीट यास का बलय बना दीजिए और उसके सिरों को एक साथ करके ऐंठ दीजिए और यह ध्यान रिक्षण कि वह सीधा भाग कम-से-कम 15 सेटीमीटर लम्या हो। इस बलय को इस छड़ी (या बांस) के सिरे पर तार (या डोरी) से बांध दीजिए या रो-मुंह कीलों से जड़ दीजिए। मसहरो की जाली का एक टुकंड़ा इतना बड़ा काटिए कि उससे लगभग 75 सेटीमीटर गहरी जाली वन जाए। इस जाली को पूर्वोंक्त गोल तार पर टांक दीजिए। मा जाली को पूर्वोंक्त गोल तार पर टांक दीजिए। इस जाली को पूर्वोंक्त गोल तार पर टांक दीजिए। इस जाली को पूर्वोंक्त गोल तार पर टांक दीजिए।



2. कीट-मार बरतन

चीड़े मुंह का एक काच का बरतन लें लीजिए, जिसके ऊपर पेचदार ढककन लगा हो या जो कस कर बन्द किया जा सके। पेदी में रूई की गई। रख दीजिए और उसके ऊपर यसे या मोड़ते का एक गोल टुकड़ा रख दीजिए, जिसमें कई-एक हुँद कर दिए गए हों। प्रयोग करते समय रूई को कार्बन टेट्टाक्लोराइड (कार्बोना) स्रथवा किसी ऐसे स्रत्य कृमिनाराक से तर कर दीजिए, जिसमें डी० डी० टी० पड़ी हो। यसे को कई के ऊपर रख दीजिए श्रीर तब कीट (पतंगे या कीडे) को बरतन में डाल दीजिए। बरतन को कस कर वन्द कर दीजिए श्रीर जब तक कीट मर नजाए, उसे न खोलिए। यदि पतंगे या तितिलयां तैयार की जा रही हों तो यह घ्यान रहे कि वरतन का मुंह इतना वड़ा सबस्य हो कि निकालते समय पंख न टूटने पाए।

3. कीटों के लिए तान-पद्टिका

यदि कीटो को धारोपित करने के लिए सान-पट्टिका की ग्रावश्यकता पड़ती है तो सिगार बनस से बहत जल्दी ही तान-पट्टिका बनाई जा सकती है। सिगार वक्स से ढक्कन की ग्रलग कर दीजिए ग्रीर उसे बीच से लम्बाई में चीर कर उसके दी बराबर भाग कर दीजिए। यव दोनों भागों के बीच लगभग 1 मेंटीमीटर चौडा स्थान छोड कर इन्हें फिर से बक्स पर जड़ दीजिए। कीट के शरीर को इस गड़ढ़े में रख दिया जाता है और पखों को झगल-बगल की लकड़ी के ऊपर कागज के छोटे-छोटे टकडों द्वारा कर दिया जाता है। कागर्ज के ट्कड़े डक्कन की नरम लकड़ी में पिन खोंस कर जड़े जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये पिन केवल कागज में से ही होकर जाएं, कीटों के पंख में से नहीं। कभी-कभी दक्कन के भागों को छोटा कोण बनाते हुए भी रखना उपयोगी होता है। इसके लिए उनकन के ट्रकड़ों को जड़ने के पहले सिगारों के बक्त के सिरों को V के रूप में काट देने से काम चल गकता है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

यह नीचे के चित्र में ख पर दिलाया गया है।



4. कीट संचयों के लिए ब्रारोपण-पेटिकाएं


लकड़ी या दफ्ती के सिगार वक्सों से बहुत उपयोगी श्रीर मुविधाजनक कीट संचय-मैटिकाएं बन सकती हैं। तान-पट्टिका से कीट को हटाने के बाद उसके द्वारीर में एक पिन गोद दी जाती है, श्रीर वह पिन बक्स की पेंदी में खोंस दी जाती है, जिससे कीट वहीं खगा रहे। पिनों को कम से लगाना चाहिए। पिन के सिरे के पास मोटे-से कागज का एक छोटा काढ लगाया जा सकता है, जिस पर जस कीट के सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत विवरण हो।

सिगार वनसों के भीतर रूई बिछा कर भी कीटों को धारोपित किया जा सकता है। डक्कन हटा दिया जाता है और बनस के भीतर धूनी रूई की तहें जमा दी जाती हैं। इस पर कीट सजा दिए जाते हैं और तब बनस को कांव या सेलो-फेन से ढक दिया जाता है। कांच या सेलो-फेन को पट्टी (टेप) से बनस पर विपका दिया जाता है। सीजिए, धापकी पक्की धारोपणी (मार्जीटंग) तैयार है। यह धारोपणी तित्तियों प्रतंगों को खारोपित करने के लिए धायचा पाठसाता के संबहालय (म्यूजियम) में कीटों के प्रदर्शन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

5. विज्ञान कक्ष के लिए जन्तुओं के विजड़े

प्रारम्भिक भीर सामान्य विज्ञान में बहुचा यह ध्रावस्यक हो जाता है कि कभी-कमी जन्तुमा की पित्र हे में बन्द करके कसा में भी बोहे ममय के लिए रक्षा जाए ताकि विद्यार्थींगण उनका ध्रव्ययन कर सकें। उसके तिए पिजड़े होंक दंग से बनाए जाने चाहिए। जिन बस्तुमीं में ये बनाए जाने चाहिए। जिन बस्तुमीं में ये बनाए जाते हैं, ये बस्तुएं हर जगह मिल मकती हैं।

ऐमा एक पितज़ा लकड़ी के बक्स से बनाया जा सकता है। इसमें एक कब्जेदार उनकत होना चाहिए । डक्कन में एक खिड़की (जुन भाग) हो जिस पर तार की जाती नमा शे जाए। वस्स के चारो पास्तों में भी खिड़िक्त बना देनी चाहिए। अगल-वगत बनी क्यों में भी खिड़िक्त में बाती जिड़की में चाक जु दीजिए। इस तर्य के पिज़ड़ों में नीचे एक दराज लगा दीने में पिज़ड़ां में नीचे एक दराज लगा देने में पिज़ड़ां और भी उपयोगी हो जाता है। दराव कांच वाली खिड़की के नीचे रहे और जसारी लामबाई-चौड़ाई इतनी हो कि वह नीचे सं समूची पैंदी को डक ले। तब इससे जानवरी को पदान कि पिज़ड़े की सफ़र्म जी पदान ही पिज़ड़े की सफ़र्म जो पदान ही पिज़ड़े की सफ़र्म जो पदान ही पिज़ड़े की सफ़र्म को पदान ही पिज़ड़े की सफ़र्म को पदान ही पिज़ड़े की सफ़र्म की जा सकती है।






शीतोष्ण प्रदेशों में तार की जाली की बजाय वास की रापचियां श्रयवा सकड़ी लगा कर बहुत उपयोगी पिजड़े बनाए जा सकते हैं।

पिजड़े में बन्द जन्तुम्रों को दाना-पानी देनां बहुया सरल नहीं होता । साध मीर पानी के बरतनों को माम तौर पर पेंदी से मुख ऊपर स्ताना चाहिए। छोटे जन्तुमों के लिए मामूली राने का बरतन मामारण टीन के डिब्बे से बन सकती है। डिब्बे की बगल से एक पट्टी काट नेनी चाहिए भीर फिर डिब्बे को बगल से एक पट्टी काट नेनी माहिए भीर फिर डिब्बे को बगल में छोटे तारों से सहका देना चाहिए जैसा विज में मामिर में छोटे तारों से सहका देना चाहिए जैसा विज में मिर में मार में माहिए भीर कि माहिए भीर कि माहिए भीर कि माहिए जैसा विज में मिर माहिए जैसा विज में मिर माहिए जैसा विज में मिर माहिए जैसा विज में दिखाया गया है। मफैर

नूहों, गिनी पिग्स और बड़े नूहों (हैम्स्टर्स) को पानी देने की व्यवस्था एक बोतल भीर कांच भ्रषदा प्लास्टिक की छोटी निलका द्वारा की जा सकती है (चित्र देखिए) ।



6. घर पर बनी कीटधानी (वर्मरी)

लकड़ी का एक वक्स लीजिए, जिसका आकार 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर × 15 सेटी-मीटर का हो । इसमें सामने की और कांच लगा होना चाहिए। यह वक्स केंचुओं के रहन-सहन का अध्ययन करने के लिए उपयोगी होगा।

वनस को लगभग ऊपर तक (क) वालू, (ल) सड़ी पत्तियाँ, ग्रीर (ग) मुरभुरी मिट्टी में भर दीजिए। ऊपरी तह डालने के पहले प्रत्येक निचली तह को भ्रष्ट्यी तरह दबा देना चाहिए।

ऊपर की मिट्टी पर लेट्यूस की पत्तियां (अयवा करमकल्ले की नरम पत्तिया या अन्य



साय-पात), गाजर, इत्यादि रख दीजिए श्रीर साय ही कुछ केंचुए भी छोड़ दीजिए।

वक्स के भीतर की सामग्री को नमदार रिलए ग्रौर केंचुओं के रहन-सहन का ग्रध्ययन करिए।

7. कीड़ों के जीवन-वृत्त का अध्ययन

गत्ते का एक वडा-सा बक्स लीजिए ग्रौर उसके चारों ग्रोर की दीवारों में बड़े श्रायताकार छेद काट कर उनको बहुत महीन कपडे से ढक दीजिए। कपड़े को बक्स के किनारों पर मोड दीजिए और लेई से चिपका दीजिए । एक बडा-सा द्वार भी बनाइए। इसके लिए बक्स की एक दीवार को तीन श्रोर से काटिए और चौड़े मोड पर गत्ते को मोड़ दीजिए। हत्या बनाने के लिए हरे कागज या गत्ते का एक टकड़ा मोड कर द्वार के सिरे के पास चिपका दीजिए। वक्स की ग्रसली पेदी को ज्यो-का-त्यों रहने दीजिए ताकि बक्स मजबत रहे। (यदि सेलोफोन मिल सके तो द्वार अथवा एक दीवार में एक खिडकी बनाई जा सकती है)। पेदी पर एक कागज विछा दीजिए पर उसे चिपकाइए नही । इससे बक्स की सफाई करने में सगमता रहेगी। कुछ छोटी-छोटी प्यालियों में नमदार मिट्टी रिवए. उनमें फल खोंस दीजिए और खाद्य पौधों की पत्तिया तथा तने भी रख दीजिए । पानी से भरे बरतन रखना ठीक नहीं रहता क्योंकि पानी में इव कर कीट मर भी सकते है।

तितिलियों के जीवन-इतिहास की सभी अवस्थाओं को जानने के लिए यह पिंजड़ा बहुत उपयुक्त है और अगर प्यूपे बनने के लिए मिट्टी के बड़े बरतन भी साथ रख दिए जाएं तो यह पतंगी (भाष) के सम्बन्ध में भी उपयोगी हो सकता है। कीड़ों के छूने आदि के लिए युद्धा याकिसी छोटी छड़ी से काम लिया जा सकता है।

टिड्डे ग्रीर तृण-कीटों के लिए सामग्री जुटाना

इन कीटों को चौड़े मुंह के काच के बरतन, धमुतवान अथवा बड़े गिलास, को उलट कर विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्की का आकर अन्य

यह नीचे के चित्र में ख पर दिखाया गया है।



4. कीट संचयों के लिए ग्रारोपण-पेटिकाएं

लकड़ी या दफ्ती के सिगार बक्सों से बहुत उपयोगी और सुविधाजनक कीट संखय-मेटिकाएं बन सकती हैं। तान-पट्टिका से कीट को हटाने के बाद उसके रारीर में एक पिन गोद दी जाती है, धौर वह पिन बनस की पेंदी में खोंस दी जाती है, जिससे कीट बही लगा रहें। पिनों को क्रम से लगाना चाहिए। पिन के सिर के पास मोटे-से कागज का एक छोटा कार्ड लगाया जा सकता है, जिस पर उस कीट के सम्बन्ध में योड़ा-बहुत विवरण हों।

सिगार बनतों के भीतर रूई बिछा कर भी कीटों को घारोपित किया जा सकता है। ढक्कन हटा दिया जाता है और बक्त के भीतर पुनी रूई की तहें जमा दी जाती हैं। इस पर कीट सजा दिए जाते हैं और तब बनता की कांच या सेली-फ़ेन से ढका दिया जाता है। कांच या सेली-फ़ेन को पट्टी (टेप) से बक्त पर चिपका दिया जाता है। सीजिए, आपकी पक्की खारोपणी (माउटिंग) तैयार है। यह घारोपणी तित्तिज्यां और पतांगें को खारोपित करने के लिए घाटा का सदर्शन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

5. विज्ञान कक्ष के लिए जन्तुमों के पिजड़े

प्रारम्भिक भीर सामान्य विज्ञान में बहुधा यह धाबस्यक हो जाता है कि कभी-कभी जन्तुमों को पिजड़े में बन्द करके कहा में भी थोड़े ममस के तिए रता जाए ताकि विद्यार्थींगण उनका श्रद्ययन कर सकें। उसके लिए पिजड़े ठीक उंग से बनाए जाने चाहिए। जिन बस्तुमों में ये बनाए जाते हैं, वे बस्तुए हर जगह मिल मकती हैं।

ऐमा एक पिजडा तकड़ी के बक्स से बनाया जा महना है। इसमें एक कब्बेदार दक्कन होना चाहिए। दक्कन में एक खिड़की (बृज भाग) हो जिस पर तार की जाली तगा से जाए। वस्स के चारों पारवों में भी खिड़कियां विज्ञाहिए। अगल-यगल भीर पीछे ती खिड़कियों में जाली तगा दीजिए और मानने वाली खिड़की में चाक जड़ दीजिए। इस तए के पिजड़ों में नीचे एक दराज तगा देते वे पिजड़ों और भी उपयोगी हो जाता है। दराद कांच वाली खिड़की के नीचे रहे और उक्की लम्बाई-चोड़ाई इतनी हो कि यह नीचे के समुची पेंदी को दक से। तब इससे जानवरी सो परेशान किए बिना ही पिजड़े को सफार की पा सकती है।



शीतोष्ण प्रदेशों में तार की जाली की बजाय बांस की खपिचयां ग्रमवा लकड़ी लगा कर बहुत उपयोगी पिजड़े बनाए जा सकते हैं।

पिंजड़े में यन्द जन्तुयों को दाना-मानी देना
बहुया सरल नहीं होता । खाद्य और पानी
के बरतानों को प्राम तौर पर पेंदी से कुछ ऊपर
रखना चाहिए। छोटे जन्तुयों के लिए मामूची साने
का बरतन साधारण टीन के डिब्बे से बन सकता
है। डिब्बे की बगल से एक पट्टी काट नेनी
चाहिए और किर डिब्बे को पिंगड़े की बगन
में छोटे तारों में नटका देना चाहिए.
जैसा चित्र में दिखापा गया है। समेंद

पूहों, गिनी पिग्स और वड़े पूहों (हैम्स्टर्स) को पानी देनें की व्यवस्था एक बोतल भीर काच अथवा प्लास्टिक की छोटी निलका द्वारा की जा सकती है (चित्र देखिए)।



6. घर पर बनी कीटधानी (वर्मरी)

लकड़ी का एक बक्स लीजिए, जिसका आकार 30 सेंटीमीटर× 30 सेंटीमीटर× 15 सेंटी-मीटर का हो । इसमे सामने की श्रोर कांच लगा होना चाहिए। यह बक्स केंचुओं के रहन-सहन् का अध्ययन करने के लिए उपयोगी होगा।

बनस को लगभग ऊपर तक (क) वालू, (ल) सड़ी पत्तियाँ, ग्रौर (ग) भूरभूरी मिट्टी से भर दीजिए। अपरी तह डालने के पहले प्रत्येक निचली तह को ग्रच्छी तरह दबा देना चाहिए।

ऊपर की मिट्टी पर लेट्यूस की पत्तिया (श्रयवा करमकल्ले की नरम पत्तियां या अन्य



साग-पात), गाजर, इत्यादि रख दीजिए और साथ ही कछ केंचए भी छोड़ दीजिए।

वनस के भीतर की सामग्री को नमदार रिखए ग्रीर केंचुग्रों के रहन-सहन का ग्रध्ययन करिए।

7. कीड़ों के जीवन-वृत्त का ग्रध्ययन


गत्ते का एक बड़ा-सा वक्स लीजिए और उसके चारों श्रोर की दीवारों में बड़े ग्रायताकार छेद काट कर उनको बहुत महीन कपडे से दक दीजिए। कपडे को बक्स के किनारों पर मोड दीजिए और लेई से चिपका दीजिए । एक बडा-सा द्वार भी बनाइए। इसके लिए बक्स की एक दीवार को तीन ओर से काटिए और चौड़े मोड़ पर गत्ते को मोड दीजिए। हत्था बनाने के लिए हरे कागज या गत्ते का एक टकड़ा मोड कर द्वार के सिरे के पास चिपका दीजिए। वक्स की असली पेंदी को ज्यों-का-त्यों रहने दीजिए ताकि बनस मजबत रहे। (यदि सेलोफेन मिल सके तो द्वार अथवा एक दीवार में एक खिड़की बनाई जा सकती है)। पेंदी पर एक कागज विछा दीजिए पर उसे चिपकाइए नहीं। इससे वक्स की सफाई करने में सुगमता रहेगी। कुछ छोटी-छोटी प्यालियों में नमदार मिट्टी रखिए, उनमें फल लोंस दीजिए और लाद पौघों की पत्तियां तथा तने भी रख दीजिए। पानी से भरे बरतन रखना ठीक नहीं रहता क्योंकि पानी में ड्व कर कीट मर भी सकते है।

तितिलियों के जीवन-इतिहास की सभी ग्रवस्थाओं को जानने के लिए यह पिजड़ा बहुत उपयुक्त है बीर ग्रमर प्यूपे बनने के लिए मिट्टी के बड़े बरतन भी साथ रख दिए जाएं तो यह पतंगों (माथ) के सम्बन्ध में भी उपयोगी हो सकता है। कीड़ों के छूने ग्रादि के लिए बुध या किसी छोटी छड़ी मे काम तिया जा सकता है।

टिड्डे घौर तृण-कोटों के लिए सामग्री जुटाना

इन कीटों को चौड़े मुंह के कांच के बरतन, अमृतवान अथवा बड़े गिलास, को उलट कर विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का भ्राकर ग्रन्थ

उसमें रखा जा सकता है। उनके खाने के लिए वरतन में पत्तियों रख देनों चाहिए। पत्तियों की टहनी को पानी के छोटे बरतन में खड़ा किया जा सकता है। कीट को खीबक स्थान देने के लिए और उसे डूबने से बचाने के लिए और वरतन को, जूते के बीचे डिड्यों को उल्टा रख कर उस पर रखाजा सकता है। पत्तियां जूते के बसस की पेदी से, जो ग्रब सबसे ऊपर है, बाहर निकली रहें। बाहर निकली रहें।



 भिक्तियों के लिए अमृतवान से बना जीवालय

बड़ी मक्सी (ब्लो पलाई) के जीवन ग्रीर रहन-सहन का अध्ययन करने के लिए उसे कांच के ग्रमुतवान में रखा जा सकता है। जब वह इस वरतन में रखे कूड़े पर अण्डे दे चके तो मक्बी को दूसरे बरतन में रख दीजिए भौर ग्रण्डों को किसी साधारण गरम स्यान में रख दीजिए (जाड़ों में घूप में)। एक सप्ताह बीतने पर अण्डों से ढोले (जेण्डिल्स) निकलेंगे। एक सप्ताह और वीतने पर वे पीतावेष्टित (क्रिसैलाइड) हो जाएंगे । मगर थोड़ी-सी गीली मिट्टी श्रयवा काई (मॉस) को बरतन में डाल दिया जाए तो वे सुर्धेंगे नहीं। बुद्ध ही सप्ताहो में उनका पूरा जीवन-इतिहास जाना जा सकता है। बाद में उनसे सम्बन्धित कई समस्याओं की द्यान-बीन भी की जा सकती है, जैसे क्या वे सोती हैं? वेक्या खाती हैं देनर और मादा मे क्या भन्तर होता है?

10. मकडियों का अध्ययन

श्रापन देखा होना कि कई जातियों की मकहिया पानी के ऊपर या पालिस किए हुए परानने पर नहीं चल पाती। इस तथ्य से लाभ उठाया जा सकता है। पानी के बाल में पौधे का गमना रख दीजिए या गमले को पालिस की हुई मेंच पर रखिए। दो या तीन छहियों या गतो की पष्टियों को एक बहुमुज के श्रावार के श्रनुसार आपन में बांग दीजिए, और इस ढांचे को गमले के पीये के सहारे कुछ तिरछा खड़ा कर दीजिए। श्रव पौपे पर एक जाला बुनने वाली मकड़ी रख दीजिए। बह जाला बुनने चाली मकड़ी रख दीजिए।

यदि किसी अलमारी की कुछ दराजें निकाल दी जाएं और उसमें एक बड़ा-सा मंकड़ा, जैने एपायरा डायाडेमाटा (मादा), रख दिया जाएं तो वह उसमें ही जाला युन देगा। अलमारी में कुछ पीचे रत दीजिए और फिर मकड़े को रख कर अलमारी को हात रा दोलिए। इस से सम्भवतः जाला दूट जाएगा, परन्तु अब यदि डार को खुला छोड़ दिया जाए तो मकड़ा भागने की कोविश नहीं करेगा। वह एक दूसरा जाला चुन डालेगा। यदि उसके जाले में काफी कीट न फंसें तो उसे कीट, डोले, पतंगे या मक्खियां खाने को देनी चाहिए।

जाला बुनने की विधि भी देखनी चाहिए धीर उसके खाने तथा मन्य कार्य-व्यवहारों को तिथि तथा समय सहित नोटयुक में तिथ देना चाहिए । म्रनियमित जाला यनाने वाली मकड़ी (काववेब स्पाइडर) को बड़े प्रमृतवान में रखना चाहिए। ममृतवान पर जाली लगा देने ते समय-समय पर भीतर डाली गई मनखी उट कर भाग नही पाएगी। मकड़ी जितने भी मण्डे कर भाग नही पाएगी। मकड़ी जितने भी मण्डे से सम्यन्य में उसकी रोचक प्रादतों का भी प्रध्ययन विया जा सकता है।

 भेंडकों भीर भेकों का पालन भीर प्रेक्षण भेंडकों भीर भेकों को चिड़ियां रराने के निगी पुराने पिजड़े में रसा जा सकता है। इसके भीतर मिट्टी, पीचे और पानी के लिए एक-दो खाली तस्तरियां रस दीजिए। तब पिजड़े के दरवाजे से, जो सागरणतः छोटा होता है, पानी से भरी बोतल पिजड़े के भीतर डाल कर तस्त-रियों को भर दीजिए। मेंडकों तथा भेकों को लाने के लिए केंचुए और मन्स्लियां देनी चाहिए।

मेंढर्की और भेकों के स्वसन-तन्त्रों, सांस की गित और उनकी खाने की झादतो का सही-सही प्रस्थान किया जा सकता है। यदि पिजडे पर झाड़ कर दी जाए तो यह देखा जा सकता है के इससे मेंडक की चमड़ी के रंग में क्या पित्ततें होता है। यदि एक मेंडक को भीशे के एक बड़े कटोरे में डाल दिया जाए तो उसके तरंग की विधि भी देखी जा सकती है।

वेगनियों को कांच के बरतनों में रखा जा सकता है परन्तु जब उनका रूपान्तर निकट आए तो उनको किसी कम गहरी तस्तरी या थाली में डाल देना चाहिए। बाली के बीच में थोड़े-से पत्थर रख दिए जाएं। वेगनियों हैं उत्पन्न छोटे मेंढकों को पालना सत्त नहीं है। अच्छा यही होगा कि उनको मुक्त कर दिया जाए और अधिक आमु के मेंढकों को ही ऊपर की रीति के अनुसार पाला जाए।

(जस्ती वरतन ऐम्फीविया—उभयचर प्राणियों—के लिए उपयुक्त नहीं होते।)

12. चूहों का पालन और प्रेक्षण

काले और सफेद चूहों को जस्ते की कलई वाली चादरों से बने महाने के पुराने टवों में रखा जा सकता है। टब को मबबूत तार की बड़ें छेदों चाली जाली मे डक देना चाहिए ! मूहें के बच्चे तार की जाली से बाहर निकल काएंगे और जाली पर खेल-कूद मचाएंगे। यदि जाली टब के चारों और कई इंच बाहर बड़ी रहे और पास में कोई लाग न रहे तो वे जाली पर से उत्तर नहीं सकेंगे। टब को से दी पर सकेंगे नह ब हों से वाहर निकल कारों हों से उत्तर नहीं सहेंगे। टब को से दी पर सकेंगे। टब को से दी पर सकेंगे। टब को से दी पर सकेंगे। टब को से दी पर सहेंगे वाहर वहां देनी चाहिए। इसको

प्रति दिन बदलना चाहिए। बालू को बहते पानी में अच्छी तरह घोकर और हवा में फैला कर मुखाने के बाद फिर से इस्तेमाल किया जा मकता है। रहने की जगह बनाने के लिए कपड़े के साफ टुकड़े लीजिए। बाद में या तो इनको उबाल लीजिए या फिर फेंक दीजिए।

चूहों को पालना सरत होता है। वे सभी
कुछ खा सेते हैं। उन्हें जूटन श्रीर तरकारी
श्रादि की छीलन खाने के लिए दी जा सकती
है। उनको थोड़-से 'पैरट सीड' भी दे देने चाहिए,
जिसका श्रधिक भाग हेलिए यस के बीज होते
हैं (इतके बदले चना भी दिया जा सकता है)।
चूहों को 'पैरट सीड' बहुत श्रच्छे लगते हैं श्रीर
वे उन्हें पंजो मे पकड़ कर उनके छिलकों को
तोड़ते हैं। उनको सूर्यमुखी, भटर, सेम या गेहूं
(या चने) के नव श्रंकुरित पीधे देने चाहिए
ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में सब विटामिन
मिल सकें।

शुरू में चूहों की एक जोड़ी ही काफी होगी क्योंकि चूहों के बच्चों की परम्परा तेजी से बढ़ती है।

यदि चूहों को अच्छा लाना दिया जाए भीर उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक वर्ताव किया जाए तो वे शीध्म ही पालनू वन जाते हैं भीर जब तक वे डर न जाएं, कभी काटते नहीं। एक ही व्यक्ति या सदैव उन्हीं व्यक्तियों द्वारा उनका पालन ग्रादि होना चाहिए।

चूहों के रहन-सहन और प्रजनन का अध्ययन करें। उनकी वृद्धि का लेला बनाएं। चूहों का वजन लेने के लिए एक विशेष वनस बनाइए। गत्ते का एक ऐसा वनस जीजिए जिसका वकन महरा हो। हवा धाने-जाने के लिए उनकन में कई-एक छोटे-छोटे छेद कर लीजिए। बनस के भीतर पोड़े-से हेलिए-यस (धववा चने) के बीज रख दीजिए, और जब चूहा इसमें पूते, उनकन समा दीजिए। वनस और वृद्धे को एक ही साथ जीजिए। धारपात तीन से बनस की तौन को मटा सीजिए। धारहार सम्बन्धी सरस प्रयोगों के लिए पूहों विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

की तील को सूचकांक माना जा सकता है। चूहों को नियमित ढंग से तोलना चाहिए जैसे, प्रति र सप्ताह।



चूहों की सहायता से सरल मेण्डलियन प्रयोग भी किए जा सकते हैं।

यदि चीड़-फाड़ की आवरयकता एड़े और क्लोरोफार्म उपलब्ध न हो, तो चूहे को निम्न- लिखित रीति से वड़ी सरलता से मारा जा सकता है: मजबूत पेटी प्रयवा अच्छे दक्कन वाले विस्कृट के छोटे डिब्बे की पेंदी, दीवारो प्रीर दक्कन में कील से ठोंक कर कई-एक छेद करिए। चूहे को इस दिब्बे में एख दीजिए और दक्कन लगा दीजिए। समूचे डिब्बे को पानी में ड्वा दीजिए और दक्कन पर भारी बोझ रख दीजिए। डिब्बे में पानी में द्वा दिब्बे में पानी में इस दिब्बे में पानी श्री चूहा छोड़ मर जाएगा और चूहा शीछ मर जाएगा।

 चींटियों का ग्रध्ययन करने के लिए प्रेक्षण-नीड़

चीटियों के जीवन-इतिहास के अध्ययन के लिए एक प्रेक्षण-नीड़ निम्नलियित रीति मे मुगमतापूर्वक बनाया जा सकता है:


लकड़ी के तीन टुकड़े लीजिए, जिनमें में प्रत्येक की लम्बाई 30 मेंटीमीटर और मोटाई-चौडाई 1.5 मेंटीमीटर हो। इन टुकडों को U की मार्कृति में जोड़ दीजिए। अब इसकों लकड़ी की किसी पेंदी पर जड़ वीजिए। इसके बाद 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर के दो काच के टुकड़े काटिए भीट उनकों U के दोनों भोर रम कर उन पर रबड़ के छुक्त समा दीजिए या घातु के किसी प्रकार के मन्यरों (किनपों) से उन्हें जड़ दीजिए।

श्रव इसके ऊपर लगान के लिए एक डक्कन बनाइए जो इस पर कस कर बैठ। चित्र को देखिए। एक तरफ, ऊपरी किनारे से लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे, 0.5 सेंटीमीटर व्यासका। छेदकीजिए धौर उसमें रूई ठूंस दीजिए ।

नीड़ बनाने के लिए यह श्रावस्यक है कि को के बीच के स्थान में मिट्टी भर दी जाए। उसी खेत से लेनी चाहिए जहां से चींदि लाई जाएं।

ऊपर से बलुई मिट्टी डाल बीजिए फ्रीर बीच-बीच में दवा कर इसके तल को सग उस छेद के स्तर तक ला बीजिए जहां रूई हूं हुई है।

जहां तक चीटियों का सम्बन्ध है, इस काम लिए काली या लाल चींटियां सबसे भी उपयुक्त होती हैं। वे अपनी बस्ती प्रायः स्प परवरों के नीचे ही बनाती हैं।



जैसे ही धाप सपाट परवर उठाएने चीटियां भागने लगेंगी । अब संकरे मुंह में दवा वाली दो दोशियां, उनके मुंह को बन्द करने के लिए रूई, लुरपी ग्रीर एक ताव बह मफेद कागज या चादर चाहिए।

एक दीशी को भूमि पर रख दीजिए धौर चीटियों को बोतल में जाने दीजिए। सगमग 100 चीटियों तीजिए। तब स्ट्र्ट्रिंग पर सीशी का मूह बन्द कर दीजिए। इसके बाद रानी का पता लगाइए। इसके लिए काफो गहराई तक खुरपी से खोदिए और मकेंद्र वादर को भूमि पर बिछा कर मिट्टी को उस पर फैलाते जाइए। जब आप मिट्टी के ढोकों को अंगुलियों से तोड़ेंगे तो आप देखें कि एक चीटी औरों से बहुत बड़ी है। यही रानी है। इसे दूसरी शीक्षों में डाल दीजिए, परन्तु इस काम में बैंगे की आवश्यकता होगी।

प्रेक्षण-नीड़ में चीटियों को पहुंचाने के लिए किसी बड़े थाल में पानी भर दीजिए प्रीर उसके बीच में एक थाली उन्टी करके रख दीजिए, जिसके बीच में एक टापू-सा बन जाए ग्रीर उस पर से चीटियां भाग न सके। प्रेक्षण नीड़ को बीच वाली थाली पर रख दीजिए ग्रीर चीटियों को उस थाली पर या सीचे प्रेक्षण-नीड़ पर ही छोड़ दीजिए। एक बार जब रानी उसमें बन्द हो जाएगी तो दोप चीटियां अपने-ग्राप द्वार में से भीतर श्रा जाएंगी।

चीटियों को दिन का प्रकाश श्रच्छा नहीं लगता, इसलिए छेद में रूई ठूस दीजिए श्रीर नीड़ पर मोटे वादामी कागज का लिफाफा चढा दीजिए। तब घोंसले को उठा कर उसके नियत स्थान में रख दीजिए।

द्वार के पास भीतर शीशे पर थोड़ा-सा शहर चुपड़ लीजिए, चीटियों के लिए काफी प्राहार की व्यवस्था हो गई। मिट्टी को नमदार रखने के लिए फाउंटेनपेनों में स्याही भरने की नीलका से कभी-कभी भीतर पानी छिड़क दीजिए।

नीड़ के भीतर की कीतूहलपूर्ण घटनाओं, अण्डों का दिया जाना, ढोलो का निकलना, चीटियों के परस्पर वार्तालाप का ढंग, जो एक-दूसरे के सिर को कांगिकाओं (ऐएटेझी) से पू कर किया जाता है, का प्रथमन हिन्म प्रकाण में किया जा सकता है क्योंकि हिन्म प्रकाश से चीटियों के कार्य-व्यवहार

में कोई बाधा नही पड़ती। चीटियों की सुरंग फांच फे समानान्तर ही बनाई जानी चाहिए ताकि येसब बातें बड़ी सुगमता से देखी जा सकें।

निम्नलिखित प्रयोग भी लाभदायक सिंह होंगे—कुछ चीटियों को नीड़ से बाहर निकालना और फिर वापस रख देना, दूसरे स्थान से कुछ चीटियों को लाकर नीड़ में डाल देना, हरी मिल्लयों को या मकड़ियों आदि को नीड़ में डाल देना, ब्रादि आदि ।

एक बार जब नीड़ मुस्थित हो जाए और रानी श्रण्डे देने लगे, तब द्वार में से रूई निकाल दी जा सकती है। प्रेक्षण-नीड़ को एक खुली खिड़की के पास रख देने से चीटियां वर्ष भर स्वतन्त्रता से ब्राती-जाती रहेंगी।

14. ग्रमृतबान का मत्स्यकुण्ड¹ (जल-जीवशाला)

यदि काच की कोई बड़ी टंकी न मिल सके तो साधारणतः किसी भी काच के बरतन से साधारण मत्स्यकुण्ड बनाया जा सकता है। केवल यह ध्यान में रहे कि मत्स्यक्ण्ड के पानी में एलोडिया या मिरियोफाइलम (या सेवार तथा अन्य पौचे, जो तालों या नदियों में पानी के भीतर ही भीतर उगते हैं) आदि काफी जल-पौधे रखें जाएं ताकि पानी में हवा पहुंचती रहे। एक किलोग्राम के ग्रमतबान में कैडिस (कैडिस-फ्लाई) के डिम्भ तालाव में पाए जाने वाले घोषे, छोटे कठिनी (ऋस्टेशिया) भीर एलोडा भीर छोटा लेम्ना (लेम्ना माइनर) ब्रादि पौधे भली-भांति रखे जा सकते हैं। अगर इन पौधों को सावधानी से लगाया जाए तो महीनों तक ये ठीक और सन्तुलित ढंग से काम करेंगे। इसमें कम पौध लगाना उतना ही हानिप्रद होगा जितना कि ग्रधिक लगाना । इस मत्स्यकूण्ड की देख-रेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्त अगर इसमें डिस्टिकम या कोई अन्य शिकारी हिम्म रखा जाए तो बरतन की पेंदी में 3 मेंटीमीटर

मत्स्यकुण्ड में केवल मछिलियां ही नहीं पाली जाती, बरन् सभी प्रकार के जल-जीव पाले जा मकते हैं। इसे अंग्रेजी में एववेरियम कहते हैं।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्की का आकर ग्रन्थ

तक स्वच्छ बालू भरने से वह कैडिसों के लिए शयन-कक्ष का काम कर देगी। उसके ऊपर महीन कपड़ा डाल देना चाहिए ताकि कैडिस मिलवमों के चुपके से भाग जाने का डर न रहें।

भ्रण्डे देने, भ्रन्य परिवर्तनों तथा उनके भ्रन्य कार्य-व्यवहारों से सम्बन्धित वातों को लिखने के लिए एक दैनिकी (डायरी) श्रपने पास रखनी चाहिए।

इन मत्स्यकुण्डो के आधार पर तालाव में रहने वाले पौषों और प्राणियों के परस्पर सम्बन्ध का प्रारम्भिक अध्ययन किया जा सकता है।

तालों और नदियों के प्राणियों (मछली धादि) को पकड़ ने के लिए रस छानने की छलनी (अयवा धाटा छानने की छलनी) एक मजबूत जाल का काम दें सकती है। उस छलनी के बेंट को किसी छड़ी में मजबूती से फीते से बांघ दीजिए। फीते को कई बार वेंट के छेंदि से निकालिए। धीते को कई बार वेंट के छेंदि में निकालिए। धीर रवड़ निलयन (मोल्यूका) मिन सके तो उसे फीते पर खूब चुमड़ दीजिए और फीते पर मजबूत गांठ बांघ कर गांठ पर भी विलयन चुमड़ दीजिए।

15. यहे जलचरों के लिए मतस्यकुण्ड

इनके लिए 50 सेंटीमीटर × 25 क्रॉसेटीमीटर भाग का करेंच का मस्स्यकुण्ड यनाना चाहिए। पुराने संचायक के सेनों से भी काम चलाया का सकता है। परन्तु उसका कांच बहुन साफ नहीं होता।

मस्त्मुण्ड तैयार करने के लिए किसी निर्मल नदी या ताल की पेंदी में जमी महीन मिट्टी (मल या सिल्ट) लीजिए घीर उसे बहुत पानी में मच्छी तरह पींदए। मस्त्मुण्ड की पेंदी पर इमकी 2 सेंटीमीटर मोटी तह विखा दीलिए। उसमें तर्मुल (रीड) के कुछ पीये लगा दीजिए। इसमें पोमों की जड़ों को पत्थर से या सीसे के छस्ले में दबाना चाहिए। तब मोटी वालू या वजरी की एक तह विखाइए मीर कुछ बड़े पत्थर रख दीजिए, निनमें जल-कीट दिए सकों। मस्त्यकुण्ड में धोरे-धोरे पानी आत कर उसको भरिए धौर एक्शे दिन तक उसे बैसा ही छोड़ दीजिए। जब पाने निर्मल हो जाए तो उसमें स्वच्छ जल-पौयों वो लगाइए। यदि जल-पौये काकी संस्वा में खे तो वातन-स्थ्यस्था के लिए व्ययं का श्रम नहीं करना होगा।

ग्रव घास को स्वच्छ रलने के लिए कुछ घोंपे भीतर डालिए और तब जिन जलचरों को आप चाहते हों उनको भी मत्स्यकुण्ड में डान दीजिए । उनको खिलाना भी कम पडेगा। मछलियां घोंघों के ग्रण्डों को ला लेंगी और साघारण ताल के पानी में काफी संख्या में छोटे-छोटे जीव रहते हैं, जिनसे उनकी अन्य श्रावश्यकताए पूरी हो जाएंगी। यदि केंचुए खिलाने हों तो सप्ताह में केवल एक बार ही देने चाहिए और उन्हें इतने छोटे-छोटे ट्कड़ो में काट कर डालना चाहिए कि मछलिया उन्हें भ्रासानी से खा सके। जो भ्राहार बन रहे उसे तूरन्त निकाल कर फेंक देना चाहिए अन्यथा उसमें फफदी लग जाएगी घौर उत्तमें मह्मलिया द्वित हो जाएंगी। मत्स्यकृण्ड के ऊपर छेदो-याला जस्ते का ढक्कन लगा देना चाहिए। इससे जल-छिपकलिया (न्युट्स) श्रीर मेंढक भागने नही पाएंगे।



16. फल-मक्षिकाओं के जीवन-चन्न का निरीक्षण

कांच के छोटे समृतवानों (या वह मृह मीं योतलों) में फल-मक्षिकाएं वड़ी सुगमतापूर्वन रह सकती है। यरतन की वेदी में पके फन का एक ट्रुकड़ा रस वीजिए भीर कागज की कींग तत्त उने योतल के मृह पर कस वीजिए। बोतन को पूसे स्थान में रस वीजिए, श्रीर जब 6 या 8 फल-मिक्षकाएं उनमें पुस जाएं तो कींग की हटा कर बोत्तत के मुंह में हस्के-से रूई ठूस दीजिए। इन मिलस्यों में कुछ नर और कुछ मादा होंगी। मादा बड़ी होती हैं और उनका पेट प्रियेक चौड़ा होता हैं। नर अपेक्षाइन खोटे होते हैं और उनके पेट पर एक काली नोक होती हैं।



फल-मिक्षकाए शीछ ही अण्डे देंगी और दो-तीन दिन में डिम्म निकल आएगे। बरतन के भीतर कागज का एक टुकड़ा डाल देना चाहिए जिससे प्यूपा बनने का ममय आने पर उम पर डिम्म रेग सके। इन प्यूपा से प्रौड़ कीट निकलेंगे। इनसे निकली हुई नई मिक्षकाओं को इसरे बरतन में रखने से नई पीढ़ी आरम्भ की जा मकती है।

17. मुर्गी के श्रण्डो को सेना

यदि श्रापकी कक्षा में विजली लगी हुई है तो बहुत कम खर्च में यण्डे सेने की एक मशीन, जिसे हुन्मपूर्वेदर कहते हैं, वनाई जा सकती है। कहीं से गत के दो वनस लाइए, जिममें एक बड़ा और एक छोटा हो। छोटे वनस का एक फ्रीर का एक सिरा काट दीजिए और वहे बनस के एक और की दीवार में 15 सेंटीमीटर की बगांकार खिड़की काटिए। इसके बाद छोटे वनस के ऊपरी सिरे में श्रामी दूरी तक एक चीर लगाइए (सीमा काटिए) और वनस के भीतर एक विजली का वन्द्र बटना दीजिए। इस वन्द्र में सम्बासार लगाइए सामा चाहिए।

छोटे बनस को वड़े बनस के भीतर रिलए ग्रीर दोनों के बीच चारों तरफ मोड़े हुए समा-चारपत्र रख दीजिए। इस बात का ध्यान रिवए कि छोटे बनस का गुला भाग बड़े बनस के उस ग्रीर रहे जिधर खिड़की काटी गई है। वक्स के भीतर एक तापमापी ऐसी जगह रिखए जहां से धाप उमे पढ़ सके। खिड़की पर काच का टुकड़ा लगा दिया जाता है।

श्रव आप प्रयोग आरम्भ कर सकते हैं।
यह आवश्यक है कि वनस के भीतर का ताप
21 दिन तक दिन-रात बराबर 103 फा॰
(40° सेंटीप्रेड) बना रहे। विविध्य बच्चो के
उपयोग से श्रीर समाचारपत्रो की संख्या को
घटा-बढा कर कुछ दिनों बाद आपश्यम है इन्यूबेटर में इस ताप की नियमित व्यवस्था कर
सकेंगे। इन्व्यूवेटर के भीतर छोटी-सी कटोरी
में कुछ पानी रख देना चाड़िए।



श्रव एक दर्जन सनम्य (फर्टाइन)मण्डे प्राप्त करिए। अण्डों को इन्बयूबेटर में रख दीजिए। तीन दिन बाद एक अण्डा निकाल लीजिए और उसे सावधानी से तौड़िए।

भीतर के पदार्थ को एक कम गहरी तकतरी
में एक साथ ही गिरा बैजिए। आपको तीन दिन
के म्रन्दर एक भ्रूण विखाई देगा और प्राप उसके हृदय की घड़कन भी देस सकते हैं और वह शायद आपे के तक घड़कता रहें। हर तिसरे दिन एक घण्डा निकालिए और भ्रूण का विकास देनते रहिए। कुछ प्रपर्श को चर्च व देखने के लिए पूरे 21 दिन तक रहने दीजिए कि उनमें से किसी में में बच्चा निकलता है या नहीं।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्कों का आकर ग्रन्थ

18. सांप

श्रध्यम के लिए विपहीन सोपों को कक्षा में लाया जा सकता है। चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक ऐसा पिंजड़ा बनाया जा सकता है जिसमें सांप के निकल भागने का कोई डर न रहे। पिंजड़े की पेंदी पर बालू श्रीर बजरी विद्या देनी बाहिए। पिंजड़े के भीतर पानी का कोई कम गहरा बरतन रख देना चाहिए। कुछ परवर श्रीर किसी वृक्ष की एक टहनी भी वहां रख देनी चाहिए, जिसमें दो या दो से श्रीयक शाखाएं हों। जब कोई विपहीन सांप बाहर दिसाई प तो बहुत ही भीरे-से उसके पास जाना चाहिए यदि सांप को कभी हाथ से उठाना हो व उसे एक हाथ से सिर के ठीक पीछे पकड़ें उसे बहुत कस कर न पकड़ें। गरीर के या भाग को अपने दूसरे हाथ का सहारा वीजिए केंचुए, कई प्रकार के कीट, ग्रण्डे या मांस के छो टुकड़ें खिला कर सांपों को पाला जा सकता है कुछ सांप पिजड़ें में बन्द करने पर कुछ सां ही नहीं। बहुधा सांप कई सप्तात ही कक कुछ नहं खाते। यदि कोई सांप खाता ही नहीं तो उं छोड़ देना ही ठीक रहेगा।



ग्रध्याय---8

शिलाओं, मिट्टियों, खनिजों ग्रौर जीवाश्मों के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग श्रौर सामग्री

शिलाभ्रों, मिट्टियों, खिनजों भ्रीर जीवाश्मों के बारे में जानने के लिए बालकों को संदैव उरसुकता रहती है। प्रायः सभी प्रकार के पर्यावरणों में इनके नमूने मिल सकते हैं, इसलिए ये विज्ञान-शिक्षण में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। शिक्षक को यह नहीं समझना चाहिए कि विद्यार्थी जितने नमूने लाएं, उन सबका नाम बताना उचके लिए श्रनिवार्थ है। वर्गीकरण श्रीर नामकरण तो प्रशिक्षित भू-गर्भ-वैज्ञानिकों के का काम है। पारिआपिक शब्दो के जाल में फंसे विना भी शिलाभ्रों श्रीर लिजों के विषय में बहुत-कुछ सीखा जा सकता है। शिलाभ्रों श्रीर लिजों के वारे में श्रविक जानकारी प्रायं करते के लिए परिशिष्ट-च देलिए।

कुछ शिलाए रूखी तथा खुरदरी होती है और ऐसा जान पड़ता है, मानो बालू के कण एक-दूसरे में चिपका दिए गए हों। ऐसे पत्थरों को बलुआ पत्थर या बालुकारम कहा जा सकता है। शिलाओं का एक दूसरा समूह नन्हें कणों और स्काटों (किस्टल्स) से बना हुआ जान पड़ता है। वे ग्रेनाइट की तरह होती हैं। उन्हें ग्रेनाइट-सम कहा जा सकता है। स्लेट, चूनापत्थर और नरम परतदार शिला, जो बहुधा निर्देश के किनारे मिलती है, साधारण शिलाओं की कुछ दूसरी किस्में हैं। यखि यह सरल शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्ण नहीं है, फिर भी साधारण शिलाओं में से अधिकांश के वर्गीकरण के लिए अच्छा काम देंगी।

शिलाओं को उनके बनने की रीति के अनुसार साधारणतः तीन बड़े वर्गों में बांटा जा सकता है:

- म्रवसादीय किला या तलहटी किला (सेडिमेण्टरी रॉक्स) निदयों द्वारा साए गए कीचड श्रीरतलहट सेपानी के बीच बनी थी । ये शिलाएं बहुषा परतदार होती है। दोल और चूनापत्यर इसके उदाहरण हैं।
- ग्राम्तेय शिला या मैम्मज शिला (इम्नीयस रॉन्स) पिपले पदार्थों के ठण्डे होने पर बनी थी। लावा, स्फटिक (बवार्ट्ज) ग्रीर अभ्रक ग्राम्नेय शिलाओं के मच्छे उदाहरण है।
- 3. कायान्तरित शिला (मेटामार्फिक रॉक्स) उच्च ताप और अत्यधिक ताप होने पर प्रवसा-दीय शैलों तथा आग्नेय शिलाओं से बनी थी। इस प्रकार की शिलाओं के उदाहरण चूनापत्यर से बना संगमरमर श्रीर शेल से बनी स्लेट हैं।

क. शिलाएं ग्रौर खनिज

1. शिला-संग्रह बनाना

अगर प्रत्येक छात्र से शिला का एक टुकड़ा लाने को कहा जाए तो आसपास में पाई जाने बाली साधारण धिलाओं का एक संग्रह बनाया जा सकता है। छात्रों को समझा दीजिए कि सब सिलामों का नाम जानना धावस्यक नहीं। एक तरह के नमनों को प्रतंग करके एक मेज पर एक साय रख दीजिए। संगृहीत शिलाघों को उनकी ब्राकृति, रंग तथा श्रन्य लक्षणों के श्रनुसार वर्गों में विभाजित करिए। शिलाघों का वर्गीकरण करने के लिए श्रियक-से-श्रियक रीतियां सोज निकालिए।

2. किसी एक शिला का भ्रध्ययन

एक प्रकेली शिला को चुन लीजिए और साव-धानी से उसका निरीक्षण करते हुए उसके बारे में

ग्राधिक-से-ग्राधिक जानकारी प्राप्त करने की चेप्टा कीजिए। अगर उसका आकार चपटा है तो सम्भवतः वह किसी अवसादी सरवना का एक टकड़ा या परत है। ये शिलाएं आज से लाखों वर्ष पहले नीचे बैठे अवसादों के कड़े हो जाने से वनी थी। यदि किसी शिला को देख कर यह जान पड़े कि वह बालू के महीन कणों को, मानो मीमेंट द्वारा जोड़ने से बनी है तो वह सम्भवतः बल्या पत्थर (सैण्डस्टोन) है। यदि उसमें कुछ बढ़े गोलाकार या अण्डाकार रोड़े है तो बह सम्भवतः एक अन्य अवसादी शिला है, जिसे मिश्रपिडाश्म (कंग्लॉमरिट) कहते हैं। यदि शिला कुछ गोल दिखाई पड़े तो यह सम्भवतः जल के प्रवाह का परिणाम है। प्रवर्धक लैन्स से शिला की जांच करिए। यदि उसमें छोटे कण श्रीर स्फाट (किस्टल्स) हैं तो वह ग्रेनाइट-सम शिला है और सम्भवतः उसे बहत पहले किसी शक्ति ने ब्बी के गहरे गर्भ से ऊपर फेंक दिया था। इस प्रकार कई शिलाओं का सावधानीपुर्वक निरीक्षण करने से छात्रों में ग्रन्य शिलाग्रों का संग्रह करने ग्रीर उनका ग्रध्ययन करने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी।

3. निजी शिला-संप्रह बनाना

विद्यार्थियों को उत्साहित करना चाहिए कि वे अपना निजी शिला-संग्रह वनाएं । इन संप्रहों को गत्ते के छोटे बक्सों ग्रयवा सिगार के वक्सों में रला जा सकता है। वक्सों में विभाजन पट्टियां तगा देनी चाहिए । विद्यार्थी श्रपने संब्रह की शिलाओं को पहचान ले तो उसे चाहिए कि वह प्रत्येक शिला पर कागज के छोटे-छोटे लेवल या चिपकने वाले फीते के टुकड़े चिपका दे। प्रत्येक शिला पर एक संख्या डाल देनी चाहिए और वक्स के ढवकन पर एक तालिका चिपका देनी चाहिए। संग्रह को सीमित ही रखेना ग्रच्छा है। छात्रों को उत्साहित करना चाहिए कि जो नमूने उनके पास भावश्यकता से भविक हों, र वे दूसरे छात्रों को देकर उसके बदले में उनरे नमृते से ले जो उनके पास न हों, श्रौर इस त संग्रह को पूर्ण बनाएं।

4. ट्टी हुई शिला का ग्रध्ययन

घिलाओं ने कई तमूनों को बीच में तोड़ कर ' दो दुकड़ें कर दीजिए। ताजा तोड़ी गई सतहों को नुलना सिला की बाहरी छीजी हुई सतह ते : करिए। शिलाओं को अधिक टूट-फूट से बचाने के लिए जन्हें कपड़े में लपेट कर और किसी बड़ें प्रथर पर रख कर हथीड़े से जीर से ठोंकना चाहिए। कपड़ा लिपटे रहने के कारण छोटे दुकड़ें छटक नहीं पाते।

चूनापत्यर को पहचान

यह देलने के लिए शिलाओं के नमूनों की परीक्षा की जा सकती है कि उनमें कोई चूनापत्यर, है या नहीं । इसके लिए उन पर नीवू कारस, मिरका अयवा अन्य कोई तनु अम्ल (डाइल्ट्र्ट एमिड) निराइए । यदि उनमें से कोई चूने का पत्यर होगा तो अम्ल पढ़ने पर वह बुदबुदाने लगेगा और उसमें बुलबुले उठेंगे । यह बुदबुदाना कार्वन डाइ-आनसाइड गैस के कारण उत्पन्न होता है, जो अन्त के सम्पर्क में आने के कारण चूना-पत्यर से निकलकी है। संगमरपर पर भी, चूना-पत्यर से बनी आन्तिय शिला होने के कारण, यह परीक्षण किया वा सकता है।

प्रवर्धक लैन्स की सहायता से टूटी शिलाओं का ग्रम्ययन

ताजातीशी शिला का प्रध्ययन प्रवर्षक सैना से करिए और उसमें विभिन्न स्तिनों के स्काटों (किस्टल्स) को ढूंढ़ने की चेप्टा करिए। विभिन्न स्तिनों के स्काट धाकार, धाकृति और रंग में विभिन्न होंगे।

प्रवर्धक लैन्स की सहायता से बालू का परीक्षण

थोड़ी-सी बालु की परीक्षा प्रवर्धक लैन्स अथवा, यति क्रिक्ट उपलब्ध हो तो उसकी शिलायों, मिट्टियों, खनिजों श्रीर जीवारमों का ग्रध्ययन

है। बहुषा अन्य खनिजों के स्फाट भी बालू में पाए जाते हैं। उन्हें प्राप्त करने का प्रयस्न करिए।

8. 'शिला' ग्रीर 'खनिज' का शब्दार्थ

जो नमूने आपने एकतित किए हैं, उनका अध्ययनं करिए और उनसे इन दोनों शब्दों का अर्थ जात करिए। शिला एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अधिकांश शिलाएं कई खनिजों का मिश्रण होती है, यदपि मुख्य शिलाएं ऐसी भी होती है जिनमें केवल एक ही खनिज रहता है। खनिज एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी में प्राप्तिक सेरिस मिलता है, विसकी सोरायनिक संरचना निश्चित है और जिसमें विद्याप्ट और लाक्षणिक एणों का एक विशेष संयोग रहता है।

9. किसी खदान का निरोक्षण

खदान को शिक्षक पहुते ही देख आए। देखिए कि शिला कैसे निकाली जाती है। यदि शिला कस्तादी (सेहिमेण्टरी) है तो उसकी परतों को देखिए। शिलाओं के नमूने इकट्ठे करिए और उन्हें कक्षा में अध्ययन केल ए ले जाइए गौधों या जीवों के जीवारमों (फासिल्स) का पता स्वाहए। उन कोशों में भी खात्रों को ले ता सवाहए। उन कोशों में भी खात्रों को ले

जाने की योजना बनाई जा सकती है जहां किसी शिला को तोड़ा गया हो या जहा पास में कोई कोयले की खान हो।

शिलाओं और खनिजों के नमूनों को धारोपित करना

पेरिस प्लास्टर का ग्राधार (बेस) बना कर संग्रह की जाने वाली शिलाग्रों ग्रौर खनिजो के नमनों को उसमें सफाई स आरोपित किया जा सकता है। प्लास्टर के सफेद चुणें को पानी में फेंट कर गाढा मिश्रण बनाना चाहिए । इस मिश्रण को किसी टीन के डिब्बे के दक्कन में भरिए जो लगभग 1 सेटीमीटर गहरा हो। भरने से पहले ढक्कन के भीतर मोमी कागज का ग्रस्तर लगा देना चाहिए या उसमें वमा (या वैसलिन) चुपड़ देनी चाहिए। प्लास्टर कडा होने के पहले ही शिला या खनिज के छोटे नम को उसमें इतना घसा देना चाहिए कि उसके निकलने का डर न रहे, परन्तू इतना भी घंसान रहे कि वह अच्छी तरह दिखाई भी न पड़े। फिर सफेद ग्राधार पर पदार्थ का नाम सुन्दर ग्रक्षरों में लिखा जा सकता है ग्रीर ब्रन्त मे ब्राघार पर चमड़े की स्वच्छ पालिश या वानिश लगाई जा सकती है।

ख. कृत्रिम शिलाएं

1. सीमेंट ग्रीर कंकीट

पोर्टलैण्ड सीमेंट (मकान बनाने में काम प्राने बाला सीमेंट) से भरी एक छोटी वोरी लाइए । छात्रों से किहए कि वे उसे पानी में मिलाएं और उसे टीन के डिब्बों के डक्कनों, कागब के चोगो या उपती के छोट बक्सों में भर दें । जब बहुं कड़ा हो जाए तो उसके रंग-रूप भीर गृण-पर्मों का अध्ययन करिए । एक टुकड़ा तोडिए और उसका अध्ययन करिए । सूखे सीमेंट को टुगुनी बालू या बजरी के साथ मिलाइए । इसमें कंकीट बनेगा । इसमें पानी मिला कर उसे अध्यो तरह सानिए भीर सांचों में डाल दीजिए । कड़ा होने के लिए इसे कई दिनों तक छोड़ दीजिए और फिर इन

नमूनों के रंग-रूप भीर लक्षणों का अध्ययन कीजिए।

2. पेरिस प्लास्टर

योड़ा-सा पेरिस प्लास्टर (प्लास्टर प्राव पेरिस) लीजिए धौर उसमें में कुछ को पानी में मिलाइए। इसे तेंजों से मिलाना चाहिए फ्रन्यमा मिलात समय ही यह कड़ा हो जाएगा। मिश्रण को सांचो में रख दीजिए धौर सूब कड़ा होने तक पड़ा रहने वीजिए। नमूनों के रंग-रूप धौर गूज-धर्मों का अध्ययन करिए।

 गृह-निर्माण में काम आने वाली सामग्री का संग्रह

अपने नगर या ग्राम में गृह-निर्माण में काम

81

विज्ञान-शिक्षण के लिए युनेस्की का आकर ग्रन्थ

भाने वासी जितने भी प्रकार की शिलाएं या खनिज मिलें. उनके नमनों का संग्रह करिए-उदाहरणार्थ संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट, चनापत्थर, इंट.

सीमेट, प्लास्टर (बल्ह्या पत्थर, लाल पत्यर), इत्यादि । इन पर सही लेवल लगाइए और अपने संग्रह में एस लोजिए ।

ग. तत्व और मिश्रण

1. तत्वों का संग्रह

तत्वो की एक सारणी लोजिए और उनमें से जितने भी तत्व धापको मिल सकें, उनका संग्रह करिए । निम्नलिखित के नमुने तो भापको मिल ही जाने चाहिए: लोहा, घ्रत्मीनियम, जस्ता, रांगा, तांबा, सीसा (धात्), सोना, चांदी, पारा, गन्धक । देखिए परिशिष्ट -ग ।

घ. ज्वालामुखी की प्रतिकृति (मॉडल) बनाना

रासायनिक पदार्थ बेचने वाली किसी कम्पनी से 500 ग्राम ग्रमोनियम बाइकोमेट, 125 ग्राम मग्नीशियम पाउडर भौर 30 ग्राम मैग्नी-शियम फीता सीजिए। सब सामग्री का कूल खर्च लगभग 15 रुपये होगा भौर इससे 30 या 40 ज्वालामुखीय स्फोट दिखाए जा सकते हैं।

बच्चों को थोड़ी साधारण चिकनी मिट्टी इकट्ठी करने के लिए कहिए। किसी पटरे से भाषारका काम सीजिए भौर उस पर मिट्टी से ज्वालामुखीय शंकु (कोन) बनाइए, जो लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचा हो और जड़ पर 60 सेटीमीटर ब्यास का हो । शंकु की नोक में 5 से 7 सेटीमीटर की गहराई तक झाड़ की एक सीक धंमा दीजिए।

कागज के एक टकडे पर इतना अमोनियम बाइकोमेट डालिए कि सकू का गड्डादी बार भर उठे। इसके स्फाटों को पीसिए नहीं। इसकी

2. साधारण रासायनिक मिश्रणों का संबह

जितने भी रासायनिक मिश्रणों के नमनों का संग्रह ग्राप कर सकें, करिए। निम्नलिखित की घवस्य प्राप्त करिए : नमक, चीनी, स्टार्च, सोडा (सोडियम कांग्रोनेट) तृतिया, (कापर सल्फेट), ब्लीचिंग पाउडर, पेरिस प्लास्टर, रवड, ऊन, रुई, इत्यादि ।

कंकडियां ही अधिक अच्छा काम देती है। बाइ-कोमेट के स्फाटों में थोडा-सा मैग्नीशियम पाउडर डाल दीजिए और दोनों को पेसिल से सावधानी से मिला दीजिए।

इस मिश्रण का लगभग ग्राधा भाग ज्वालामुखी के मुख में डाल दीजिए। मैग्नीशियम के फीते से 7.5 सेंटीमीटर का एक लम्बा टकडा काट लीजिए और उसके एक सिरे को वलीते की तरह बाहर निकला रहने दीजिए । मैग्नीशियम के फीते में दियासलाई से ग्राग लगा दीजिए और पीछे हट जाइए । यदि पहली बार ही विस्फोट नहीं होता तो कुछ क्षण ठहरिए । दूसरा पलीता लगाइए और फिर चेंच्टा करिए । जब विस्फोट तो हो जाए परन्तु ज्वालामुखी मे बचा पदार्थ गरम ही रहेती शेष मिथण को भी उंडेल दीजिए भीर तब दूसरा विस्फोट होगा।

1. मिटिटयों की किस्में

जितने भ्रधिक स्यानी से मिट्टियों के नमूने ले सकें, लीजिए भीर उनको शीशे के बरतनो में रख दीजिए । बलई मिट्टी, दोमट मिट्टी (लोम), चिकनी मिड़ी या मित्तका (बले), मौर सड़ी-गली पत्तियो ग्रादि से भरपूर मिट्टी के नमूने प्राप्त करने की चेट्टा करिए। छात्रों से इन मिद्रियों का प्रध्ययन कराइए और प्रत्मेक नमूने से थोड़ा-सा निकाल

ङ. मिटटी

कर प्रवर्धक लैन्स की सहायता से भी निरीक्षण कीजिए।

2. मिटटी के कराों में विभिन्नताएं

कांच के कुछ ऐसे बरतन लीजिए जिनमें माना गैलन या दो लिटर पानी भ्रासके। एक बरतन में कई मुद्ठी मिट्टी डाल दीजिए। इस बरतन की पानी से भर दीजिए और तब मिड़ी को पानी में खूब भोलिए । बरतन को कई घटे तक पड़ा रहने दी जिए !

सबसे भारी कण पहले बैठेंगे घौर सबसे हल्के कण फ़त्त में । जब मिट्टी बैठ जाए तो मिट्टी के कणों की नाप के कम में अनेक तहें बनी रहेंगी । ऊपर के पानी को रवड़ की निक्का से साइकन करके निकाल बीजिए । किर प्रत्येक तह से नमूना कीजिए थीर प्रवर्धक लेन्स की सहायता से उसकी जांच करिए।

- 3. यह दिखाना कि मिट्टी में हवा होती है फिसी शीधे के बरतन या बीतल में थोड़ी-सी मिट्टी रिलए और उस पर धीरे-धीरे पानी छोड़िए। आप पानी में मिट्टी से उठ कर घाते हुए बुतबुले देखेंगे।
- यह दिखाना कि शिलाधों से मिट्टी कैसे बनती है

कांच के किसी टुकड़े को किसी ज्वाला (या आग) में सावचानी से गरम करिए और तब उसे एकाएक पानी में डुवा दीजिए। एकाएक टण्डा होने से कांच भीतर-वाहर समान रूप से नहीं तिकुड़ता और इसीलिए वह चटक जाता है। कुछ शिलाओं को आग में डाल कर खूव गरम करके उन पर पानी डाल दीजिए। गरम करते समय और ठण्डा करते समय—दोनों वार ही—पत्थर बहुधा चटक जाते है। मिट्टी बनने में जो-जो अवस्थाएं प्राती है, उनमें तापों की विमिन्नता के कारण दिवाओं के टटना भी एक है।

5- नदियों को कौन-सी वस्तु मटमैला कर देती है

जब कभी पानी जोर से बरसे तो छात्रों से कहिए कि वे कांच के बरतनों में वहते हुए मटमैंने पानी के नमूने ले लें। पानी को कई घंटों तक बिरने वीजिए। जब सब तलछट बैठ जाए तब छात्र उसका परीक्षण करें।

6. शिलाओं से मिट्टी बनाना

कक्षा में धासपास से कुछ नरम गिलाएं, जैसे शेल या छीजा हुआ चूनापत्यर लीजिए। छात्रों से कहिए कि उसे चूर-चूर करें और बारीक पीस डार्ने।

- 7. जगती हुई बतस्यित्यों पर मिट्टी का प्रमाव फूल या सक्बी के खत की जपजाऊ मिट्टी, जंगल की मिट्टी, जस स्थान की मिट्टी जहां कोई गहरी नींव या तहखाना खोदा जा रहा हो, बलुए स्थान की मिट्टी, निर्दी के किनारे की विकल्प मिट्टी, आदि के नमूने खाइए। इन नमूनों को अलग-अलग गमलो या कांच के दरतानों में रख दीजिए। हर प्रकार की मिट्टी में बीज बोइए और अत्येक को वराबर मात्रा में गानी दीजिए। देखिए कि किस प्रकार की मिट्टी में बीज शीघ्र अंबुरित होते हैं। जब पौपे बढ़ने लों तब देखिए कि मिट्टी के किस नमूने में वे अधिक प्रच्छा उगते हैं।
- 8. यह दिखाना कि निट्टी में पानी हो सकता है काच की पतली रकावी में योडी-सी मिट्टी रिखए और छोटी-सी ली पर उसे सावधानी से गरम करिए। रकावी को कांच के ठण्डे बरतन में ढक दीजिए और तब आप देखेंगे कि बरतन के ठण्ड पाइचीं पर जल संघनित हो जाता है।
- 9. ऊपरी सतह श्रीर श्रवभिम को मिट्टियों की उबेरता में पाए जाने वाले झन्तर का झम्ययम फल या सन्त्री के खेत की ऊपरी सतह की मिट्टी लीजिए। किर लगभग 50 सेंटीमीटर की गहराई से मिट्टी का इसरा नमूना लीजिए। इन नमूनों को अलग-अलग गमलों में रिखर श्रीर प्रत्येक में बीज वोइए। प्रत्येक नमूने में बराबर पालिए, बराबर ही ताय रिखिए, बराबर ही ताय रिखए श्रीर जन पर बराबर ही प्रकारा पड़ने दीजिए। देखिए कि किम मिट्टी से स्रिपक स्वरूप पीये उत्पन्न होते हैं।
- 10. यह दिलाना कि फली वाले पौषों को जड़ों पर नाइट्रोजन 'स्यिर करने वाले जीवाणुझों को ग्रन्थियां होती हैं

कुछ फली बाले पीमों, जैसे क्लोबर, ऐल्फेल्फा, सोयाबीन, लोबिया, चना, सेम, बोड़ा झादि को सरपी में सावधानीपूर्वक खोद कर बाहर निकालिए । उनकी जड़ों में जो मिट्टी नगी हो, उस पानी स सोकर दूर करिए । जड़ों पर विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रन्थ

छोटी-छोटी गांठें दिलाई देंगी । इन गांठों के भीतर नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे ऐसा परिवर्तित कर देते हैं कि पीये उसे मिट्टी से जै सकें।


यह दिलाना कि केशिकत्व (कैपिलैरिटी) पानी को फैसे लींच लेता है

किसी कम गहरी तस्तरी में मुख पानी रख कर उसे रंगीन स्पाही से रंगीन कर दीजिए और पानी की सतह से सोस्ते का स्पर्ध कराइए। देखिए कि पानी सोस्ते में किस प्रकार चढ़ता है।

मिश्री के एक इले से पानी को स्पर्ध करिए श्रीर देखिए कि पानी किस प्रकार ऊपर उठता है। पानी में कपडे की बसी डाल कर भी देखिए।

यह दिखाना कि पतली नलिकाओं में पानी कैसे चढ़ता है

भीशे की एक निलंका को लो में गरम करिए और उसे खीच कर एक पतली निलंका या करिका नली वनाइए । इस निलंका के टुकड़े कर डालिए और टुकड़ों को गत्ने पर चिपका दीजिए, निलंकाएं गत्ने की कोर से लगनग 5 सेंटीमीटर नीचे की ओर निलंकी रहें। निलंकाों क इन सिरों के रंगीन पानी में डुवा दीजिए और देखिए कि केरीकरल भाकर्षण से पानी किस प्रकार ऊपर चढता जाता है।



13. यह विलाना कि विविध प्रकार की मिट्टियों में पानी कैसे चढ़ता है ? लैम्प की कुछ सीधी जिमनियां लीजिए और

प्रत्येक के सिरे के ऊपर एक कपड़ा बांच दीविंग। अलग-अलग चिमनी में 15 सेंटीमीटर तह अलग-अलग अकार की मिट्टी बाल दीविए, जैसे बालू, दोमट मिट्टी, महीन वजरी, विकती मिट्टी, इत्यादि। इसके बाद इन चिमनियों की पाल में खड़ा कर दीजिए, जिसमें लगभग उसेंटी-मीटर पानी हो। देखिए कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी केंदिकत्व के कारण सबसे उपर घड़ना है।

14. यह दिखाना कि कौन-सी मिट्टी पानी को अधिक ग्रहण करती है

कई लैम्प-चिमनियां तीजिए भीर प्रत्येक के एक सिर के ऊपर कपड़ा बांच दीजिए भीर तब प्रत्येक में ऊपर से 8 सेंटीमीटर छोड़ कर शेप भाग में किसी एक प्रकार की मिट्टी भर दीजिए जैसे बातू, चिकती मिट्टी, लोग और जंगल की मिट्टी। प्रत्येक चिमनी के नीचे एक तस्तरी रख दीजिए ताकि चिमनी से जो पानी गिरे, बहु उस तस्तरी में गिरे। किर प्रत्येक चिमनी में नाप कर इतना पानी छोड़िए कि कुछ पानी नीचे से बहु चसे। देखिए कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी चिना बहु अधिक मात्रा में छोड़ा जा सकता है।

15. पोलो मिट्टो पर वर्षा का प्रभाव

टीन का एक डिब्बा सीजिए और उसकी पेंदी
में ह्योड़े और महीन कील से छेद करके पानी
छिड़कने का हजारा बनाइए। कई ममलों या डिब्बों
में पोली मिट्टी इस मात्रा में भरिए कि वह गमले
के ऊपर तक बराबर मा जाए। बुखुक सिक्को,
या लेमन की बोतलों के टीन वाले डक्कों को मिट्टी
की सतह पर रिखए। प्रत्येक गमले को एक पाली
में रिखए कीर उस पर हजारे से पानी छिड़किए।
हजारे से छिड़का हुमा पानी बरसते हुए पानी केसमान होता है। यहले हल्का छिड़काव करिए
और यह देखिए कि मिट्टी पर हल्की वर्षा कमा
भाव होता है। छिड़काव जारी रिखए सांक प्राप्त
भारी वर्षा के प्रभाव को भी जान सकें। देखिए
कि किस प्रकार घरिसत मिट्टी छीटों के साम बर्स

जाती है श्रीर फिर सिनकों श्रीर ढनकनों के नीचे मिट्टी के स्तम्भ बने रह जाते हैं।





मुली मिट्टी हरकी वर्षा का प्रभाव भारी वर्षा का प्रभाव

16. ढाल की मिट्टी पर वर्षा का प्रभाव

किसी कम गहरी थाली या ऐसे ही बनस में कस कर मिट्टी भरिए । थाली को बाहर वर्षों में इस प्रकार रख दीजिए कि बहु एक और उठी रहें। देखिए कि किस प्रकार पानी की बूदें नीचे बात सिर की और मिट्टी को बहा ले जाती हैं। यह प्रयोग वर्षों के बदले हजारे के उपयोग से घर पर भी किया जा सकता है।

17. मिट्टी पर वर्षा को बूंदों के गिरने का प्रभाव दिखाना

एक तस्तरी अथवा किसी डिब्बे के ढक्कन में मिट्टी भरिए और उसे सफेद कागज पर रख दीजिए। दवा टफकाने वाली नित्तका में पानी भर तीजिए और उसे मिट्टी से लगभग एक मीटर उस कि जाकर बूंद-बूद करके टफकाइए और देखिए कि कितनी मिट्टी छटक कर कागज पर जा पड़ती है। फिर साफ कागज का एक दूसरा ताव तस्तरी के नीचे रिखए और बूंद-बूंद करके मिट्टी पर पानी टफकाइए, परन्तु अब की बार बूदों के मार्ग में कोई पवरोग, जैसे देखिल जात दीजिए, जिससे बूदों का बत्तर एक टुक्ट जाए।। क्या पीचे मिट्टी का अपकरण इसी अकार करते हैं?

18. वर्षा को बूंदें मिट्टी पर भिन्न-भिन्न प्रभाव कैसे डालती है ?

सफेंद्र कागज के एक ताब को कागज पकड़ने वाली निकारों से किसी गत्ते पर स्थिर किरिए और उसे फर्से पर सपाट एक दीजिए। दवा टपकाने वाली निका स उस पर रंगीन पानी टपकाइए। धींटों का परिणाम और प्राकृति देखिए। प्रयोग की ोहराइए परन्तु अव की बार गत्ते के एक किनारे को उसके नीचे कुछरख कर, कुछ उठा दोजिए । ध्यान से देखिए कि पानी को विभिन्न ऊंबाइयों से गिराने में, गत्ते की दाल को कम-श्रीधक करने और बूंदों को छोटी-बड़ी करने का क्या प्रभाव होता है । प्रयोग की किया-विधि में अनेक परिवर्तन किरए और परिणाम देखिए। यदि हर प्रयोग में नया कागज और नए-नए रंग लिए जाएं तो इन प्रयोगों का एक लेखा बनाना वांछनीय रहेगा।



कपरो सतह को मिट्टी पर वर्षा-जल का प्रभाव

एक गमले में दोमट मिट्टी या बालू भरिए। नल की टोंटी को इतना खोलिए कि पानी बूंद-बूंद करके टपके। गमले को घंटे मर या अधिक समय तक के तिए उसके नीचे रख दीजिए। देखिए कि गिरती हुई यूंदों के कारण चिकनी मिट्टी और प्रकार्यनिक (इनागैनिक) पदार्थ अपरी सतह से किम प्रकार हट जाते हैं।


20. भूमि की श्ररक्षित सतहों पर वर्षा का प्रभाव

किसी वक्स या चीड़ याल में बालू प्रीर मृतिका की एक ढेरी बनाइए । ढेरी के ऊपरी हिस्से पर हजारे से हल्के-हल्के पानी छिड़िकए । यह देखिए कि पानी प्रपने साथ शिला-कणों को किस प्रकार बहा ले जाता है प्रीर उन्हें किस प्रकार ढेरी के निवलें तल पर निशिष्त (जमा) कर देता है ।

21. बहता हुआ पानी मिट्टी कैसे बहा ले जाता है ?

नीचे दिए गए चिन के अनुसार दो ट्रे बनाइए। ट्रे के जोड़ों में पुटीन भर दीजिए। इससे पानी बाहर नहीं निकलेगा। जो पानी अपर से बह कर बाहर गिरे, जसे इकट्ठा करने के लिए बाल्टी अपना सीतल और कीप का उपयोग किया जा सकता है।

- (क) एक ट्रे में पोली मिट्टी भरिए श्रीर दूसरी में कूट कर दवाई हुई मिट्टी। दोनों ट्रेमों को कुछ तिरखा करके रखिए श्रीर प्रत्येक पर बराबर मात्रा में पानी खिड़किए। देखिए कि कौन-सी मिट्टी श्रीधिक शीध बहती है श्रीर बह कर निकला हुआ पानी किस प्रकार का है।
- (ल) दोनों ड्रेझो में मिट्टी भर दीजिए परन्तु एक में तृणी ढेले (घास लगे हुए मिट्टी के ढेले) भर दीजिए । दोनों में पहले की तरह पानी डालिए और धपक्षरण तया बह कर निकलने बाते पानी की जांच किएए।
- (ग) दोनों ट्रेग्रों में मिट्टी भरिए परन्तु एक को अधिक ढलुग्रा रखिए। पहने की तरह पानी डालिए और देखिए।



22. ऊपरो मिट्टो का श्रयक्षरण कैसे रोकें?
ऊपर के प्रयोग के लिए जो ट्रें बनाई गई

च. जीवारम (फॉसिल्स)

जीवाश्म कहां मिल सकते हैं?
 नहीं-वही पत्यर में या ऐसे स्वानों में,
जहां भूमि में शिलाएं उसरी हुई हों, जीवाश्म पाए

थीं, उनका उपयोग करिए ।

- (क) दोनों ट्रेगों में पोली मिट्टी गरिए इ प्रायंक को एक जैसा डालू करके रिलए। हि छड़ से एक में ट्रे के अनुदिश (सम्बाई की हि में) और दूसरी में उसके अनुप्रस्थ (चौड़ाई दिशा में) खूड़ (हल रेखाएं) बनाइए पर एक में सड़ी तथा दूसरी में वेंड़ी महरी रेख बनाइए। प्रत्यंक पर बराबर पानी खिड़कि। दोनों हिन्सतियों में होने बाल अपकरण धौर वह निकले पानी की जांच करिए।
- (ख) ट्रेथों को फिर पोलो मिट्टी से भिए उन पर इतना पानी खिड़किए कि पानी नािं बना कर बहुने लगे । भव एक ट्रे की नालियों जगह-जगह छोटे परबर तथा छोटी टहिं रक्ष-कर पानी के बहुने का मार्ग रोकिए । पि पानी से सींचिए और देखिए कि नािंन्यों रोकने का न्या परिणाम होता है ।

23. श्रनक्षरण का श्रध्यवन करने के लिए के अमण

श्रासपास में किसी ऐसे स्थान का पता लगा। जहां पानी ने वह कर नासियां काट कर हां पहुंचाई हो। इस अपदारण के श्रव्ययन के लि सभी छात्रों को बहुतों ने जाइए। ऐसा क हुआ। यह किस प्रकार रोका जा सकता थां क्या श्रव भी कुछ किया जा सकता थां क्या श्रव भी कुछ किया जा सकता है।

24. पाठशाला की भूमि का परीक्षण

प्राय सभी पाठशालाओं के मैदानों में कहूँ न-कहीं ऐसा स्थान होगा जहां बहुते पानी हाति पहुचाई हो । छात्रों को प्रेरित कृरिए ि वे एक योजना बना कर यह निष्म करें हैं अपकरण को किस उपाय से रोका जाए औं तब उन्हें अपनी योजना को कियान्तित कर दीजिए।

जा सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का प्रयस्त करिए जो जीवाश्मों के बारे में जानता ही भीर तब कसा के साथ जीवाश्म पाए जाने शिलाग्रों, मिट्टियों, खनिजों श्रीर जीवारमों का श्रध्ययन

वाले क्षेत्र में जाने और जीवाश्म एकत्र करने की योजना बनाइए ।

नरम या बिटुमिन वाले पत्यर के कोयले के ढोंकों को तोड़ कर उनके दो टुकड़े करने पर बहुधा बीच में जीवाश्म मिलते हैं । ढोंकों को सावधानी से तोड़िए और टूटे तलों का निरीक्षण करिए कि उस पर पत्तियों और पर्णागों (फनों) की छाप है या नहीं ।

यदि पास-पड़ोस में जीवाश्म न मिले तो भ्रापको प्रादेशिक या राष्ट्रीय संग्रहालयों का सहारा लेना पड़ेगा। वे कुछ जीवाश्म भ्रापको भेज सकते हैं। प्रादेशिक या राष्ट्रीय संग्रहालयों (म्यूजियम) को पत्र लिखना शायद लाभदायक सिद्ध हो।

2. यह देखना कि जीवाश्म कैसे वने

किसी पत्ती में वैसलिन लगाइए और उसे मपाट कांच पर अयवा किसी दूसरी चिकनी सतह पर रिलए। पत्ती के चारों ओर कागज मा गत्ते की पट्टी गोलाई में खड़ी करके लगा दीजिए। इस पट्टी की बगल में मृति बनाने की मिट्टी लगाइए ताकि पट्टी मजबूती से खड़ी रहे । अब कुछ पेरिस प्लास्टर को पानी में मिलाइए और उसे पत्ती के ऊपर डाल दीजिए। जब प्लास्टर कड़ा हो जाए तब पत्ती को हटा दीजिए। प्लास्टर पर पत्ती की विद्या छाप दिखाई पड़ेगी। कुछ जीवाहम इसी प्रकार बने—उनके ऊपर मिट्टी की परत पड़ती गई और बाद में वह कड़ी होकर अवसादी दिखा में परिवर्तित हो मई। इस प्रयोग को किर से करिए परन्तु छाप के लिए पत्ती के बदले बैसलिन लगी सीपी या घोंचे का उपयोग करिए।

3. जीवाइमों को ग्रारोपित करना

यदि आप ऐसे स्थान में रहते हैं जहां जीवाशम बहुत मिलते हैं तो पाठशाला-संग्रहालय के लिए छात्रों से जीवाश्म-संग्रह वनवाना रोचक होगा।

जीवाश्मों को पेरिस प्लास्टर में सफाई से उसी ढंग से आरोपित किया जा सकता है जो इस अव्याय के खण्ड क-10 में शिलाओं और सनिनों के आरोपण के लिए बताया गया था।

. 07

श्रध्याय-6

ज्योतिष का श्रध्ययन करेने के लिए प्रयोग श्रौर सामग्री

धोटी कक्षाओं के छात्रों तथा सामान्य विज्ञान का प्रध्ययन करने वाले तरण वालकों के लिए ज्योतिष सदैव एक रोजक विषय रहा है। कई स्थानों में ज्योतिष की आधारभूत कल्पनाएं वर्णनासक कं से सिखाई जाती है—अर्थात् बच्चे उनके बारे में केवल पढ़ या सुन लेते है। इस अध्याय में कई-एक प्रयोग सुझाए गए है, जिनसे विक्षक पूर्वोक्त कल्पनाओं में से कुछ को प्रेक्षण तथा प्रयोग से विस्तार-पूर्वक प्रदक्षित कर सकेगा।

इस अध्याय में प्रयोगों का कम ऐसा नही रखा गया है कि कठिन प्रयोग वाद में हों। अच्छा यह होगा वि शिक्षक उन प्रयोगों को चुन ले जो पाठ्य-विषय के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जान पढ़े।

क. तारों का प्रेक्षण करना

1. सरल वर्तन-दूरदर्शी बनाना

सरल दूरदर्शी बनाने के लिए गत्ते की दी ऐसी निलकाओं की खाबश्यकता पड़ेगी कि एक दूसरी के भीतर ठीक-ठीक था जाए ।

यदि श्रन्छे सैन्स उपलब्ध न हां तो दूरदर्शी सन्तोपजनक नहीं सनेपा । जिन लोगों ने ज्योतिष सम्बन्धी प्रयोग पहले-पहल किए से, उनकी इस तथ्य का अनुभव शीझ ही हो गया था ।

सृत-परीक्षक लग्स (लिनेन टेस्टर) (कभी-कभी डाक-टिकट-प्रवर्धक जैन्स भी) प्रवर्णक होते है प्रचात् उन्हें वर्ण-विषयन की दृष्टि से संशीधित किमा जाता है। यदि जैन्स का संगमान्तर (फोक्ल लंग) 2 या 3 संटीमीटर हो तो उसे किसी छेद वाले काग में लगाने पर एक प्रच्छा श्रभिनेत्र-लेन्स (श्राइ-पीस) बनाया जा सकता है।


यह भी महत्वपूर्ण है कि श्रमिदृश्य कांच श्रवणंक हो। तभी ठीक-ठीक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि इस प्रकार का लैन्स मिल सके और उसका संगमान्तर भी 25 से 30 संटीमीटर का हो तो उसे एक वड़े व्याम वाली निलंका में प्लास्टिसीन से मजबूती से लगा दैना चाहिए। दोनों लैन्सो के श्रक्ष को एक ही सरल रेखा मे लाने के लिए कुछ बैठ-विठाव करना पड़ता है (अर्थात् दोनो ताल उनके केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा पर लम्ब हो जाएं)। जब दोनों के ठीक देंग से विठा दिया जाए तो एक मिलका के प्रसर्ति के भीतर आगे-पीछे पला कर फोकस (अर्थात प्रतिविम्ब की तीहजता) को ठीक कर लीजिए। आपका यह यन्त्र गैलीलियों के उस यन्त्र से भी कच्छा है जिससे उसने अपने सारे आविकार किछा थे।

इस उपकरण के द्वारा बृहस्पति के उपग्र (चन्द्रमा) सुगमता से दिखाई पड़ेंगे परन् (सन्भवतः) शनि चलच न दिखाई पड़ेंगे परन् व्यक्तियों के चश्मे के निस्तों पर वैज्ञानिक सामान की दुकान से खरीदे साधारण छोटे लैन्स से बने इरदर्शी लगाने से भी बृहस्पति के उपग्रह दिखाई पड जाते हैं)।



सरल परायतीं दूरदर्शी बनाना

सरल परावर्ती (दर्पण-युक्त) दूरदर्शी किमी मृह देखन वाल दर्पण के अवतर (कानकेव) कांच से बनाया जा सकता है। दर्पण को उपपुरी नाप के लकड़ी के बनस में इसे प्रकार रखा जाता है कि वह विविध कोणों पर तिरछा अकाय जा सके। लकड़ी का एक प्राचार-स्तम्भ बना कर बनस में इस प्रकार जोटा जाता है कि उसका भी कोण बदला जा सके। दो कम सगमान्तर के तैन्सों को कागों में कम दिया जाता है और उनका गते की छोटी निलका के सिरो में लगा दिया ,जाता है। यह अभिनेय-जैनस का काम देता है। तब इस अभिनेय-जैनस का काम देता है। स्वित में कस कर लगाया जाता है कि दर्पण की दूरी दर्पण के संगमान्नर के बराबर हो जाए।



3. सूक्ष्म परावर्ती दूरदर्शी बनाना

दर्पण के तिर्माण ग्रीर काच के जटिल न्यौरों को स्थान देना इस पुस्तक के क्षेत्र के पूर्णतमा नाहर है। तो भी, शायद कुछ शिक्षक चाहेगे कि उनके योग्य छात्र एक प्रच्छा दूरदर्शी बनाए। इस विषय के लिए एक बहुत अच्छी पुस्तक है: 'पमेच्योर टेलिस्कोप मेकिंग'। प्रकाशक है : दि सायंटिकिक ग्रमेरिकन पन्निशा कम्पनी, न्युमार्क छिटी, न्युमार्क।

 प्रमुख तारामण्डलों को पहचानना और तारों का मानचित्र बनाना

इस काम को घर पर ही ग्रासानी से किया जा

मकता है। घ्रमावस्या के आसपास का समृय इसके लिए सबसे अधिक उपमुक्त है। उस समय चन्द्रमा का प्रकाश इतना तीज नहीं होता कि तारों को अच्छी तरह देवने में कठिनाई पड़े। सबसे पहले धूव तारा को पहचानना चाहिए इसके बाद बादामी कागज के एक टुकड़े में मूई से छेद करके तारामण्डलों के चित्र बना कर इस कागज को साथ रखना चाहिए। जब इस कागज को किसी प्रकाश की और उठा कर देखा जाएगा तो सुई-छिड़ दिखाई पड़ने लगेगे। इस कागज को इतना घुमान माहिए कि उपा आहुति का तारामण्डल पहचान में आ जाए। नब अधिक दिस्तृत तारा-चित्र, जिसका केन्द्र धूव तारा हो, शीझ बनाया जा सकता है।

जब इस प्रकार कुछ तारामण्डलो का जान हो जाए तब एक चित्र राति के आरस्भ में और एक सोने के समय बनाने से काफी जानकारी बढेगी । तारामण्डलों को पहचानने की एक दूसरी रांचक रीति यह है कि एक स्यामण्डु बाहर निकाल निया जाए और तारो को निरूपित करने के लिए उसमें ऐसे बटन सोम दिए जाए जी अम्बेर में नमकते रहें।



तारा-मार्गों के फोटो लॉबना

जिन खानों के पाम कैमरे हैं, उनके लिए एन अस्वन्त रोचक काम यह है कि वे तारो के साभानी मार्गों का चित्र तीचें। ये मार्ग पृथ्वी विज्ञान-विक्षण के लिए यूनेस्को का आकृर ग्रन्थ

के धुमने के कारण कैमरे में बनते हैं। इसके लिए कोई स्वच्छ किन्तु चन्द्रमा-रहित रात्रि चुनिए और कोई ऐसा स्थान योज नीजिए जहां से क्षितिज विना किसी रुकायट के दिखाई पड़ता हो ग्रीर जहां बाहरी प्रकाश के कारण (जैसे मोटरगाडियों की वित्तयां इत्यादि) बाघा न पडती हो । कैमरे का मुख यथासम्भव ठीक ध्रव नारे की ग्रोर कर दीजिए ग्रीर त्रिपाद पर रख कर ग्रथवा नकडी की छोटी टण्डियों से टेक लगा कर, कैमरे को स्थिर कर दीजिए। यदि कैमरा फोकस डालने वाला हो तो लैन्स को ग्रनन्त (इनफिनिटी) पर रितए (अर्थात उमे अनन्त दूरी वाले चिह्न से समंजित कीजिए) और लैन्स-छिद्र को पूरा स्रोल दीजिए । सवारक (घटर) को एक निश्चित काल नक उदभागित (एक्सपोज) करने के लिए समजित करिए (ग्रथीत् उमे उस चिह्न पर) रिवए जिस पर रहने से एक बार घोड़ा दबाने पर मंबारक खुलता है ग्रीर दूसरी घोडा दवाने से बन्द होता है) । जब यह सब तैयारी हो जाए तो संवारक को खोल दीजिए और उसे एक से छ: घंटे तक इच्छान्सार खुला रख छोडिए। संवारक जितनी देर तक खला रहेगा, तारा-मार्ग जतने ही बड़े होगे । श्राकाश-गंगा के तारों के फोटो लेने की चेप्टा करिए।

तारामण्डल-घर बनाना

जब बत्ती जलाई जाएगी श्रीर गत्ते बक्त के विरे पर रखे जाएंगे तो तारामण्डल स्पट्ट रूप हें दिखाई पडेंगे।

एक दूसरी रीति यह है कि टीन के कई डिबं लिए जाएं, जिनके भीतर विजली की बती लगर्ड जा सके। तारामण्डल के विविध तारों को निर् पित करने के लिए इन डिब्बों की वेंद्री में छेंद कर दिए जाते हैं। जब किसी डिब्बे में बती रूपी जाती हैं और जलाई जाती हैं तो छेंद्रों से प्रकाण दिखाई पड़ता है और तारामण्डलों की आकृतियं वेंद्री जा सकती हैं। जंग नगने से बचाने के लिए इन डिब्बों पर रोगन करना चाहिए। तब यें वर्षों चलेंगे।

तारों की चमक के अनुसार छेद छोटे-वर्ड़े गहें, डिक्वे लम्बे रहें और अगर विज्ञती-वर्ती में में प्रकाश प्राय: एक विन्दु से निक्वें (उदाहरणार्थ मेंटरकार की हैउलाइट वाली वती) तो छेदों से निकला प्रकाश दीवार या छत पर भी डाला जा सकता है।

7. छाते पर तारा-घर बनाना

उद्यात पर सार्यास्त विश्वा गोल वस्तु के भीतरी तल की तरह हीती है। इसलिए आकाज के विविध भागों को निक्त्मित करने के लिए छाते के भीतरी भाग का उपयोग किया जा सकता है। कोई एक काफी वडा-सा पुराना छाता सीजिए। छाते के भीतर बीचों-धीच खडिया में धूचतारा बनाइए। किसी तारा-चित्र के देल कर विविध प्रमुख के आसपास के सब तारामण्डलों को बना चूकने के बाद आप किसी सफेंद कागज से तार्र काट-काट कर पूर्व-भांकित स्थानों में चिपका सकते हैं या आप तारी को मफेंद रंग से रंग सकते हैं। अन्त में विन्दुमय रेखाएं सींच कर एक ही तारा-पण्डल के तारों को सफेंद रंग या राड़िया से मिला सकते हैं।

ख. सूर्य और तारे

 राशिवक के तारामण्डलों का मानचित्र राशिवक के तारामण्डल कान्तिवृत्त (रिवि मागै) 16 डिग्री चौड़ी मेलला के रूप में पाए जाते हैं। इस मेलला को 12 खण्डों में बांटा जाता है। इनमें से प्रत्येक खण्ड झांख पर 30 डिग्री का कोण बनाता है और प्रत्येक मेखला मे एक तारामण्डल रहता है, जिसे 'राशि' कहते हैं।

वर्ष के प्रत्येक मास में पूर्वोक्त राशियों में में एक राशि मूर्च की पुष्ठभूमि में रहती हैं, उदा-हरणार्थ 21 मार्च को लगभग सूर्य के पीछे मीन राशि रहती हैं, एक महीने वाद मेप राशि और इसी प्रकार अन्य राशिया:

वसन्त की राशियां

माच	1	मंप
ग्र प्रैल	2	वृष
मई	3	मियुन

ग्रीष्म की राशियां

जून	4	ककं
जुलाई	5	सिह
ग्रगस्त	6	कन्या

शरद (पतझड़) की राशियां

सितम्बर	7	तुला		
अक्तूबर	8	वृश्चिक		
नवम्बर	9	धनु		

हेमन्त (जाड़े) की राशिया

दिसम्बर	10	मकर
जनवरी	11	कुम्भ
फरवरी	12	मीन

यह मानचित्र एक ही नक्त्रों में उत्तरी आकाश के सब तारामण्डलों को दिखाता है। इसके किनारे पर दिए गए दिनाक बताते है कि आकाश का वह भाग अर्थ-रािव को ठीक उत्तर में कव दिलाई पड़ेगा । परन्तु नक्ष्में के सब तारे एक साथ ही दिलाई नहीं पड़ेगें । वे तारे, जो एक साथ दिलाई पड़ेगें । वे तारे, जो एक साथ दिलाई पड़ेगें । वे तारे, जो एक साथ दिलाई पड़ेगें । वे तारे के व्यात के तीन-चीवाई से थोड़ा कम होगा और वह वृन्त नक्ष्में के परिधि के उस दिन्दु पर स्पर्ध करेगा जो अभीप्ट दिनाक के व्यास पर दूमरी ओर होगा । नक्ष्में का व्यास 11 मेंटीमीटर है। इसिलाग अच्छा यह होगा कि पारदर्शक कागज में 8 मेंटीमीटर व्यास का वृत्त काट लिया जाए। उस पर एक व्यास खीच लिया जाए, जो उत्तर-दिलाण रेखा दिनागा।









वृत्त को नक्ये पर पूर्वोक्न स्थिति में रखा जाए। जो भी व्यास स्थाप सीचे, वह श्रुव से होकर जाए स्थीर सभीष्ट दिनाक को दिना में रहे। तब वह वृत्त यह वताएगा कि किमी चुने हुए दिन सथ-राशि के समय कीन-मा क्षेत्र दिनाई पडेगा। पारदर्गक



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

कागज को परिधि और नको की परिधि के बीच कुछ जगह छूट जाएगी और यह देखने में आएगा कि झुबतारा मदा पारदर्शक वृत्त और उसके


है ब्रीर लगभग 18 सेटीमीटर के बृत में पाः को रख कर उमें गत्ते के ऊपर विषका दिवाजात है। केन्द्र पर एक छोटी मोमबत्ती रिविए। छ्



तत्कालीन उत्तरी किनारे के मध्य में **पड़ता** है। [यह बान बही मत्य होगी जहां का श्रक्षास (लैटिट्यूड) लगभग 45° उत्तर है]¹।

 एक माँडल बनाना, जो तारों के बीच सूर्य का दृष्ट मार्ग दिलाए

लगभग 60 सेटीमीटर नम्बे और 8 मेंटीमीटर चौड़े कागज की पट्टी पर राशिमों का बिज सही कम में शीचा जा मकता है। तब कागज के मिरे एक-दूसरे में चिपका दिए जाते हैं, जिससे एक गोन घरा वन जाता है। राशिया मीति पर और रहने चाहिए। नव गते की पेंदी इस पाश को कोर के बन खड़ा कर दिया जाना



^{1.} ग्रनुवादक

सूर्यं को निरूपित करती है। राशियों से सम्बद्ध ऋतुएं पैदी पर पाश के बाहर लिख दी जाती है। एक प्रखरीट प्रयदा किसी प्रन्य वस्तु को धागे से लटकाइए और धागे को एक प्रोर एंटिए। जब एंटेन खुलेगी तो वह वस्तु पूमने लगेगी। इससे अक्ष पर पूमती हुई पृथ्वी का निरूपण किया जा सकता है।

एक मॉडल बनाना, जो यह दिखाए कि प्रहण कैसे लगता है

एक गत्ते को काला करके उसमे 5 सेटीमीटर व्यास का एक छैद कीजिए। छेद के पीछे दूधिया विजली-बत्ती रिखए । यह सूर्य को निरूपित करेगी। इस छेद के चारो तरफ लाल खडिया से किरीट (कारोना) बना दिया जाता है। चन्द्रमा बनाने के लिए लकड़ी की एक गेंद सीजिए, जिसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर हो और इसको बनने की सलाई पर लगा दीजिए । इस उपकरण के सामने एक पर्दा लगा दिया जाता है। इस पर्दे मे कई वड़े सई-सिद्ध बना दिए जाते हैं । देखने वाला इनमें से किसी एक से झांक कर ग्रहण को देखता है। इस प्रतिकृति में भी किरीट केवल पूर्ण ग्रहण की स्थिति में दिखाई पड़ता है। चन्द्रमा की स्थिति को ठीक करने के लिए साइकिल की एक मजबत तीली लगा दी जाती है, जो उपकरण के ग्रंप्रभाग में से वाहर निकली रहे।



4. सूर्य-प्रहण दिखाना

छत से लटकी बड़ी बिजली-बत्ती की तरफ एक क्रांख से देखिए, और दूमरी ग्रांख को बन्द रिखए। खुती आंख के सामने कोई छोटा सिक्का कुछ इंच की दूरी पर पकड़े रहिए। बड़ी बत्ती दूरी पर है घीर मूर्य को निरूपित करती है। छोटा सिक्का आपकी आल के पास है घीर सूर्य और पृथ्वी के बीच रहने वाले चन्द्रमा को निरूपित करता है। आप देखेंगे कि छोटा सिक्का आपकी बत्ती को पूर्णतया छिया देता है घीर आपकी आंख पर छाया कर देता है।

5. सूर्य के धब्बे देखना

उस दूरदर्शी का उपयोग करिए जिसे ध्रापने किसी पहले प्रयोग में बनाया था। उसे इस प्रकार व्यवस्थित करिए कि वह ठीक सूर्य की दिशा में हा जाए। दूरदर्शी के ध्रमिनेत्र-चैन्स से कुछ दूरी पर सफेद गता रिखए। दूरदर्शी से इस प्रकार फोक्स डालिए कि गते पर सूर्य का साफ और कान्तिमय प्रतिविम्द पड़े। यदि सूर्य की सतह पर सूर्य-कलक या सूर्य के पन्ने विश्वमान होंगे तो आप प्रतिविम्द में उन्हें ध्रमिन्यित रूप-रेखा के छोटे काले धव्यों वे एप में देख सकते।

चेतावनी : दूरदर्शी में श्रांख लगा कर सूर्य को मत देखिए। देखना ही हो तो श्रांख पर गाढे रग का काच-फ़िल्टर अवस्य लगा लीजिए।

सूर्यं के हिसाब से पृथ्वी की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की देखना

अपनी कोठरी के फर्स या दोनार पर उस स्थान पर रेखा खीचिए जहा धूज पड़ती हो। ठीक मास, दिन धौर घटा (समय) लिख लीजिए। प्रत्येक सप्ताह के मन्त में ठीक उतने ही बजे उसी प्रकार फिर रेखा खीचिए। साल मर तक इसी प्रकार रेखाएं खीचते रहिए। तब घापको कुछ रोचक परिणाम प्राप्त होंगे। रेखा की स्थिति में सप्ताह-सप्ताह और महोने-महोने का परिवर्तन सूर्य के गिर्द पृथ्वी के पूमने का परिणाम है।

ग. सौर-परिवार विषयक प्रयोग

 सौर-परिवार की प्रतिकृति (मॉडल) बनाना छात्रों से सौर-परिवार की प्रतिकृति बनवा कर, यहाँ की मापेक्षिक नापों और सूर्व मे उनकी दूरियों की प्रत्यक्ष जानकारी की जा सकती है। सूर्य तथा प्रहों को निरुपित करने के लिए बातों विविध नापों की गेंदों का उपयोग करना विज्ञान-जिक्षण के लिए यूनेस्की का ब्राकर ग्रन्थ 🕡

चाहिए या मिट्टी की प्रतिकृतियां बनानी चाहिएं, या फिर गत्ते में उचित नापों के वृत्त काटने चाहिएं। इनको या तो दीवार, फर्ज या इयामपद्र पर ठीक ढग से लगा देना चाहिए क्योंकि इनमें खिटिया से ग्रहों की कक्षाएं भी श्रंकित की जा मकती है। नीचे की सारणी में आवश्यक आकड़े मादि दिए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर प्रतिकृति को ठीक नाप का बनायाजा सकता है :

नहीं रहते। इसी से वे पहचाने जा सकते है)। छात्रों को प्रहों की पहचान सिखा देनी चाहिए. जिससे वे चमकीले. तारे और उनका बन्तर जान नकें। दो शाम को ग्रगर ग्राप बच्चों को तारे आदि दिखाएंगे तो वे बड़ी प्रसन्नता से जन्हें देखेंगे। पृष्ठ 88 पर बताए गए दूरदर्शी का अथवा किसी क्षेत्र-दूरदर्शी (फील्ड ग्लासेज) का उपयोग करिए ।

ग्रह सम्बन्धी ग्राकडे	बुध	गुक	पृथ्वी	मंगल	वृहस्पति	गनि	वारुणी	वस्ण	यम
मूर्य में ग्रोसत दूरी (लाख मीलों में)	360	670	930	1,410	4,890	8,860	17,820	27,930	36,70
ब्यास (मीलों मे)	3,000	7,600	7,900	4,200	87,000	72,000	31,000	33,000	4,00
			· · · · ·	2.2	2	fre 1500-	-		

2. उन ग्रहों को देखना जो स्रांखों से देखे जा सकते हैं

वर्ष के विविध समयों में दिखाई पड़ने वाले ग्रहों को शिक्षक भ्रच्छे तारा-चित्रों की सहायता से सुगमता से पहचान सकता है (ये ग्रधिक चमकीने रहते हैं और नारा-चित्रों में ग्रंकित 3. उल्काम्रों को देखना

उल्काओं अथवा टूटते तारों की खोज के लिए भगस्त या नवम्बर का महीना ठीक रहेगा। बच्चों से कहिए कि वे सन्ध्या के बाद आकाश देखते रहें और जो कुछ भी वे प्रेक्षण करें, उसका विवरण दे।

घ. पृथ्वी सम्बन्धी प्रयोग

1. पृथ्वी का घूर्णन दिलाने वाला फूकी लोलक फुको लोलक का ग्राधार बनाने के लिए एक G ग्रक्षरनुमा मन्थर (G-लैम्प) लीजिए, जिसके जबडे के भीतर

एक गोली-घारक की टाके से झलवालिया गयाहो । फूको लोलक घर के भीतर टांगना धच्छा है । गोली-धारक का छर्रा मोटे रेजर ब्लेड पर टिका रहे अथवा किसी सन्य कडी सतह पर। जब लोलक को चला दिया जाता है तो कुछ घटों के बाद उसके जलने का समतल बदल

जाता है। इसका पता पाने के लिए लॉलक की छोड़ते समय भूमि पर चिह्न लगा देना चाहिए। इस परिणाम का वास्तविक कारण यही हो सकता है कि गोले के नीचे पृथ्वी धूम गई हो। 2. एक सरल वियोडोलाइट या ऐस्टोलेब


चादा (प्रोट्नैक्टर) की ग्राधार-रेखा पर लाज या सरेस (म्लू)से लेमन पीने की निलका चिपका कर एक सरत थियोडोलाइट या ऐस्ट्री-

लेब बनाया जा सकता है।

चादे को आधार-स्तम्भ पर एक पेच से कसना चाहिए। इस पैच के सिरे पर एक साहुल-मूत्र लटका देना चाहिए। इससे आधार-स्तम्भ ठीक . अर्ध्वाकार रखा जा सकेगा और यह तारे अथवा

किसी ग्रन्य वस्तु का उन्नताय-कोण नापने मे सुचक का काम भी देगा।

इससे अच्छी भी एक प्रतिकृति बनाई जा सकती है, जिसकी सहायता से तारे का जन्नतांग्न (जनाई) प्रीर दिगंग (जतर-दक्षिण दिशा से कोण), दोनों नापे जा सकते हैं। प्राधार-स्तम्भ को ग्राधार-पीठिका (पेंदी) पर पेव से कत दीजिए। दो सिक्कों के बीचोंबीच छेद करके उन्हें बाहार की तरह काम में लाइए ग्रीर धायार-स्तम्भ सेतिज कोण नापने के लिए ग्राधार-स्तम्भ में टीन का एक टुकड़ा जड दीजिए। घारम्भ के कई ग्राविकार इसी प्रकार के कामचलाऊ उपकरणो की सहायता से किए गए थे।




पष्ठक की प्रतिकृति

काग, सरेस, पिन, कांच-निलका, इत्यादि के उपयोग से एक सरल पष्ठक (सेक्सटेंट) बनाया जा सकता है।

काग के एक सिरे से एक छोटा-सा भाग काट कर निकाल दिया जाता है। इस पर चादे की प्राधार-रेखा को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वह काग के सिरे के व्यास के समा-नानर रहे। चांदे की प्राधार-रेखा के बीचोंबीच एक मजबृत पिन खोंस दी जाती है। यह पिन दर्पण के पूमने के तिए धुरी का काम करती है। कांच की किसी नितका को (गरम करने के बाद) खीच-खीच कर इतना पत्तन कर लिया जाता है कि वह पिन पर बहुत ढीली न बैठे। इसे दर्पण की एक पट्टी पर (जो नाप में 7 सेटीमीटर × 1 सेटीमीटर की हो) विपका दिया जाता है मीर पिन इसी में पहना कर चांदे के छेद में खोस दी जाती हैं। इस प्रकार निलका कब्जे का काम देती हैं। इस प्रकार निलका कब्जे का काम देती हैं। तिलका वालें मिरे को छोर में मेटीमीटर छोड़ कर दर्पण की पट्टी की गेप कलई छुड़ा दी जाती हैं। इस प्रकार कलई-रहित किया गया भाग यन्त्र की भूजा का काम देता है और चांदे की मापनी पर का कोण वताता है।

दूसरा दर्पण, जो स्थिर रहता है, चांदे पर वनाए गए दीवं छिद्र (स्वाट) में कमा जाना है ब्रीर लाख में जोड दिया जाता है। चांदे (स्वाटिस का) में दीघं छिद्र तपाए गए तार या बुनने को सलाई में किया जाता है। इस दीघं छिद्र तो चांदे के ब्राधार से 45 डिग्री का कोण वनाना चाहिए। इस दर्पण में (बीच की ब्राधार रेते) आधी कलाई हटा दी जाती है। चांदे की ब्राधार-रेखा के ममानान्तर लेमन पीने की निलंका का एक टुकडा या कांच की निलंका लाख से चिपका दी जाती है ब्रीर इमी में में देखा जाता है। इम मलिका में देखने पर पूर्वोंकत कलाई-रहित प्राधे दर्पण द्वारा क्षितिज दिखाई एड़ना चाहिए (आवश्यकता हो तो निलंका को देशन कर नीजिए)।




विज्ञात-विक्षण के लिए प्तेस्को का आकर ग्रन्थ

इस्तेमाल करते समय काग को पकड़ कर यन्त्र को दाहिने हाथ में लेना चाहिए और यन्त्र की भूजा को इस प्रकार समंजित करना चाहिए कि सितिज के दोनों प्रतिबिध्न, स्थिर दर्गण को कन्दिरार भाग में दिखाई पड़ने वाला और उसके स्वच्छ भाग द्वारा दिखाई पड़ने वाला, अट्ट हो। तब यन्त्र को स्वच्छ कांच वाली भुजा जिम कोण को सूचित करती है, उसे लिखा जाता है।

भुजा को श्रव इतना भुमाया जाता है कि सूर्य श्रयवा श्रन्य वस्तु का प्रतिविम्ब, जो स्थिर दर्पण के कलईदार श्राये भाग मे दिखाई पड़ता है, उसके दूसरे स्वच्छ भाग द्वारा दिखाई गड़ने वाले क्षितिज पर बैठा हुशा जान पड़े।

भुजा जितने कोण द्वारा घूमती है, यह सूपं के जनतांश का आवा है। यदि सूपं तेज चमक रहा हो तो आंखों की रक्षा के लिए गाढ़े स्याम रंग के कांच या जिलैटिन की घायस्यकता पड़ेगी। भारत में सूपं सदा हो तेज चमकता है और बिना स्याम कांच के सूपं की और कभी नहीं देलना चाहिए।


इसी प्रकार की दर्पण की पट्टियां विश्वकलक पर पिनों की सहायता से ऊर्घ्याधर समतल में खड़ी की जा सकती हैं। इसके लिए काच की मलिकाओं में पिन डाल कर इन पिनों को विश्वकलक में खोंस देना चाहिए। पष्टिक के दर्पण-तन्त्र में प्रकाश-रिहम्यों के मार्ग के श्रव्ययन के लिए पूर्वोंक्त पट्टिया उपयोगी सिद्ध होगी। विशिष्ट रिहम्यों के मार्ग का पता पाने के लिए किरणा-विलयों अथवा पिनों का उपयोग करना चाहिए।



4. ध्प-घड़ी बनाना


ऋतु में बचने के लिए धूप-घड़ी को धातु

प्रयया रंगी हुई लकड़ों से बनाना चाहिए ताकि उसमें छीजन न हो। सरल प्रयोगों के निष्कत की भी प्रतिकृति, बनाई जा सकती है।



समय का पता शंकु की छाया से चलता है। शंकु एक समकोणिक त्रिभुज होता है, जिसन आधार-कोण उस स्यान के अक्षांश (लैटिट्यूड) के बराबर होता है जहां धूप-घड़ी का इस्तेमात किया जाता हो ।

इस निभुज को सरेस आदि से अपने स्वान परः इस प्रकार लगाना चाहिए कि उसका कर्ष भूव तारे की दिशा में रहे। तब आधार-पट्टिका पर घंटों के चिह्न बनाए जा सकते हैं।



यदि 4 सेंटीमीटर व्यास की कांच की कोई निलका मिले सो उससे दूसरे ढंग की धूप घड़ी बनाई जा सकती है।


इस उपकरण में बुनने की मजबूत सनाई गंकु का काम करती है। उसे धापार-पट्टिका में उचित कोण पर सोंस दिया जाता है। पैमाना निकका की परिधि पर चिपका दिया जाता है। प्रेर उसे 24 बराबर मागों में बार दिया जाता है। सलाई की जो छाया इस पर पढ़ती है जनने पंटे का बीच होता है। कांच की निकक्त को कागों की सहायता से ठीक स्थान पर रखा जाता है।

5. पृथ्वी और चन्द्रमा की सरल प्रतिकृति

पृथ्वी को नारंगी या अन्य किसी गोल बस्तु से निरूपित किया जा सकता है। नारंगी ग्रादि को बास अथवा किसी मजबूत सीखचे पर लगा दिया जाता है। एक तार को मोड़ कर या बुनने की सलाई को बास के बीच में छेंद करके डालिए और उस पर कोई छोटा गोल कल अथवा बीज या मेवा रख कर चन्द्रमा को निरूपित करिए। इसे हाथ में लेकर किसी लैंग्प के चारों और पक्का लगाने से चन्द्रमा की कलाएं, सूर्य के चारों और पृथ्वी का यूमना और ग्रहणों का लगना भी समझाया जा सकता है।

ऋतुग्रों का कारण दिखाना

रबड़ की खोखली गेद की (जैसे टेनिम की गेद) पृथ्वी बनाइए। गेंद में 15 सेंटोमीटर सम्बा तार या चुनने की सलाई घुसा दीजिए। मह पृथ्वी का अक्ष है। गले पर लगभग 40 सेटो-मीटर व्यास का एक वृत्त खीचिए। ग्रह पृथ्वी की कक्षा को निरूपित करेगा। इस पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, परिचम आदि चारों दिशाएं अंकित करिए! सूर्य की निरूपित करने के लिए एक विजली-बत्ती को गलें से लगभग 15 सेटोमीटर के जबाई पर लटका बीजिए। इसके बदले जलती मोमवत्ती भी रखी जा सकती है। गेद को, जो



पृथ्वी को निरुपित करती है, पूर्वोक्त चार स्थानों में पारी-पारी से रिलिए । यक्ष क्रव्वांघर से 23.5 डिग्री का कोण बनाए । देखिए कि गेद का कितना भाग सदा प्रकान में रहता है और रिमयां सीधी कहां गिरती हैं । चारों स्थितियों में देखिए कि रिमया किस गोलाई पर तिरखी पड़ती हैं।

प्रयोग फिर से करिए, परन्तु प्रव की बार चारो स्थितियों में पृथ्वी का प्रक्ष ऊर्व्यावर रहे और देखिए कि यदि पृथ्वी का प्रक्ष तिरछा न होता तो क्या होता।

किसी स्थान पर दिन और रात की लम्बाइयों में अन्तर पड़ने का कारण दिखाना

वही उपकरण लीजिए जिसका उपयोग अपर
प्रयोग-6 में किया गया था। गेंद के बीजोंबीच एक बृत लीचिए। यह भूमध्य रेखा (ईसवेटर) को निरूपित करेगा। भूमध्य-रेखा पर धौर निरूपित करेगा। भूमध्य-रेखा पर धौर निरूपित करने के लिए गेंद पर बिन्दु लगा दीजिए। गेंद को फिर चारों स्वितियों में रिलिए परन्तु इस बार प्रत्येक स्थिति में गेंद को उसकी पुरी पर घुमाइए धौर देखिए कि विविध नगर, जिन्हें आपने अकित किया है, कितने समय तक प्रकाश में रहते हैं धौर कितने समय तक छाया में। प्रत्येक प्रव पर 6 महीने का दिन होता है धौर 6 महीने बी रात।

यह दिखाना किपृथ्वी पर ब्राई हुई उप्मा (गरमी) श्रीर प्रकाश पर सूर्य की किरणों के तिरछेपन का क्या प्रभाव होता है

एक गते को इस प्रकार मोड़िए कि उससे 2 सेटीमीटर की (अनुप्रस्थ) काट की घौर 32 सेंटीमीटर लम्बी नौकोर निवका बन जाए 1 किर खूब कड़े गते से 23 मेंटीमीटर लम्बी घौर 2 सेंटीमीटर लम्बी घौर 2 सेंटीमीटर लम्बी घौर 2 सेंटीमीटर लम्बी घौर 2 केंटीमीटर लम्बी घौर 2 केंटीमीटर लम्बी घौर 2 केंटीमीटर लम्बी घौर 2 केंटीमीटर लम्बी घौर कर लिए हैं किए कि एक्टी केंटिमीटर बाहर निकनी रहें। केंटे गते कें सिरे को मेंज पर रिसए घौर निवका को अध्वापर

से लगभग 25 तिरखें। दिसा में रखिए। निलका के ऊपरी सिरं पर टार्च या जलती मोमवत्ती रखिए और मेज पर उस क्षेत्र को अंकित कर लीं थिए जिस पर निलका के भीतर से आया हुआ मकास पहता है। इस प्रयोग को फिर करिए परन्तु अब निजक केवल 15 डिग्री शुकी रहे। प्रयोग को फिर किए परन्तु इस समय निलका कव्योंकार रहे। तीनों क्षेत्रों की तुनना करिए और प्रयोक का क्षेत्रफन ज्ञात किए। मूर्य से आई उप्मा और रोशनी की मात्रा अधिक कव रहती है? जब रिस्मां खड़ी पहती है, या तब जब वे तिरखी पड़ती है?

9. शंकु बनाना

पाठशाला के खुले मैदान में एक 130 सेटीमीटर लम्बी छुड़ी को भूमि मे गाड़ दीजिए और छात्रों को कहिए कि छाया की लम्बाई नाप

1. चन्द्रमा के तल का निरीक्षण

पृष्ठ 88 पर बताए गए दूरदर्शी या क्षेत्र-दूरदर्शी (फील्ड-ग्लामेज) का उपयोग करिए। चन्द्रमा के तल का अध्ययन करिए और देखिए कि आप उसमें किसी ज्वालामुख (केटर) अथवा पर्वत को देख सकते हैं या नहीं।

2. चन्द्रमा की कलाओं का निरोक्षण

पूरे एक चन्द्र मास तक लड़कों से प्रति रात्रि चन्द्रमा का निरीक्षण कराइए और उसकी आकृति का चित्र विचवाइए । अमायस्या से आरम्भ करके यह कम अमायस्या तक जारी रिखए।

3. चन्द्रमा की कलाओं का कारण दिखाना

अपनी कक्षा में या किसी दूसरे कमरे में अन्येरा करके मेंज पर एक जलती मोमबत्ती या विजनी-बत्ती रिलए । 8 सेंटीमीटर ब्यास की रखड़ की गेंद्र को सफंद्र रंग से रंग लीजिए । हाथ फैला कर गेंद्र को पकड़े रिहिए और दूस प्रकार लड़े रिहिए कि प्रकास आपकी पीठ की और रहे । गेंद्र को अपने में कुछ ऊचा रिलए ताकि उस पर प्रकास पड़ मने । देखिए कि गेंद्र के किस भाग पर प्रकास पड़ रहा है । यह स्थिति पूणिमा को निक्पित करती है । यह स्थिति पूणिमा को निक्पित करती है । यह स्थिति दी दाई से बाई और कर लिख लें। छाया को वर्ष की विविध ऋतुओं में दिन में दो-तीन बार नापिए।

10. यह दिखाना कि एक हो समय पर सूर्य रिश्मयों का कोण (उन्नतांश) रोहाना बदलता रहता है

कागज या गत्ते के दुकड़े में ! सेंटीमीटर व्यास का गोल छेद कर दीजिए। प्रपनी कक्षा में दक्षिण दिशा की किसी खिड़की में इसे ऐसी जगह रखिए कि धूप छेद में से होकर पर्यं घ खिड़की की चीखट -पर रखे गए सफेद कागड़ पर पड़े। जहां पर सूर्यं की किरणावली पड़ती है, उस स्थान पर कागज में एक घेरा बनाइए। घेरे के भीतर दिनांक और समय लिख सीजिए। इस प्रयोग को आगाभी दिनों में ठीक पहले दिग वाले समय पर दोहराइए।

ड. चन्द्रमा सम्बन्धी प्रयोग

म्बिए । गेंद को बरावर अपने सामने और सिर स्वे कुछ कंचा रिवाए। एक बार पूरा भूम कर देविए कि गेंद के प्रकाशित भाग की माछति किस प्रकार बदलती हैं। क्या आप चन्द्रमा की विविध कलाग्रों, को देखते हैं? सब किर धूमिए परन्तु पूरे बक्कर के आठवें भाग पर एक जाइए और किसी से किहिए कि वह चन्द्रमा (गेंद) के प्रकाशित भाग का चित्र खींचें (वह व्यक्ति सापसे स्वाप प्रकाशित भाग की माछति दूसरी हो जाएगी।)।

4. चन्द्र-ग्रहण दिखाना

व अन-प्रकृष (विकास)
एक कमरे में प्रत्येरा निरंप । मूर्य को निरुपित
करने के लिए टार्च या मोमवत्ती जलाइए । एर
हाय में 8 सेटीमीटर की रवड़ की येंद लीजिए, वो
पूर्वी को निरूपित करें । चन्द्रमा को निरूपित
करने के लिए दूनरे हाथ में 2 सेटीमीटर को दूसरी
गेंद लेकर टार्च से निकनी किरणावती के सामन
रिलए और पूर्वी की खाया को देखिए ।
इसके बाद छोटी गेंद प्रयांत् चन्द्रमा को पूर्वी
के पीछे खाया में ले जाइए । जब तक चन्द्रमा
पूर्वी की छाया में होकर चनता रहेगा तव तक
चन्द्रमा
पूर्वी की छाया में होकर चनता रहेगा तव तक
चन्द्रमा
पूर्वी की छाया में होकर चनता रहेगा तव तक

अध्याय-7

वायु और वायुदाब के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग ग्रौर सामग्री

जीवन के लिए जो वस्तुएं परम ब्रावध्यक हैं, उनमें से वायु भी एक है। वायु के समुद्र के तन में ही हम रहत भी है। मनुष्य अपने कई-एक दैनिक कार्यों में बायुदाब का उपयोग करता है। प्रत्येक बालक ग्रीर बालिका क पाठ्य-विषयों में वायु ग्रीर बायुदाब को भी स्थान मिलना चाहिए।

क. यह दिखाना कि वायु कहां-कहां है

1. संबरे गले की एक शीशी का मूह नीचे की और करिए। कान के एक वड़े बरतन में पानी रख कर शीशी को उसमें पूरी तरह हुवा शीजए। अब धीरे-धीरे गीशी को तरिरक्ष करहा उसके मूह को पानी की सतह की और लाइए। आप क्या रेखते हैं? क्या शीशी खाली थी?

٠,

Ti

 पानी के बरतन में मुट्ठी-भर मिट्टी डालिए और घ्यान से देखिए। क्या ग्रापने कोई ऐसी बात देखी जिससे पता चले कि मिट्टी में हवा थी ?

 एक ईंट लीजिए श्रीर उसे पानी के बरतन में छोड़ दीजिए । क्या कोई प्रमाण मिलता है कि ईंट के भीतर हवा थी ?

4. मिलास में ठण्डा पानी भिष्ण और सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण करिए। गिलास को गरम स्थान में कई घंटे पडा रहने दीजिए। फिर निरी-क्षण करिए। भापको क्या अन्तर दिसाई पड़ता है ? क्या कोई प्रमाण है कि पानी में हवा है ?

ख. यह दिखाना कि हवा जगह घेरती है

कर दीजिए । छेद योतल के भीतर तक पहुंच जाए । आपने क्या देखा ? ऐसा क्यों हमा?


3 काच के बडे बरतन को पानी से आधा भर कर उस पर एक काग नैराइए। श्रव काग

के ऊपर एक गिलाम को उल्टा करके रिखए । गिलास को नीचे दवाइए । यास प्रयोग को फिर करिए, परन्तु पहले गिलाम की पेरी में थोडा कागज कम कर दूम दीजिए । कमा कागज भीग जाता है?




1. एक बोतल और एक कीप लीजिए। कीप को बोतल के मुंह में लगा दीजिए और बोतल के मुह की सन्धि पर बाहर की और मूर्ति बनाने की मिट्टी लगा दीजिए। गीली मिट्टी बोतल के मुह में कम कर लगाई जाए। कीप में धीरे-धीरे पानी डालिए। ग्राप क्या देखते हैं? हवा के बारे में इससे क्या पना चलता है?

2. ऊपर के प्रयोग-1 को फिर से करिए प्रौर इतना पानी डालिए कि पानी लगभग कीप के ऊपरी किनारे तक में कि पीनी मिट्टी में सालधानी में कील से एक छुट



विज्ञान-शिक्षण के लिए युनेस्को का श्राकर प्रन्य

4. एक मत्स्यकुण्ड अथवा कांच का कोई यडा चरतन लीजिए और उमें लगभग पूरा भर दीजिए। पानी पीने के एक गिलास को औधा करके उसे मत्स्यकुण्ड में डुवाइए। दूसरे हाय में एक दूसरा गिलास भी भीतर औधा ही डालिए। इस गिलाम का मृह डस प्रकार तिरखा करिए कि उसमें पानी भर सके। यब दूसरे गिलास को पानी के भीतर ही औधा करके पहने गिलास को चीरेन्से तिरखा करिए और हवा को धीरेन्से तिरखा करिए और हवा को धीरे-पीरे निकलने दीजिए। दूसरे गिलास में पहले गिलास की हवा भर लीजिए। दूसरे गिलास में पहले गिलास की हवा भर लीजिए। हवा के बारे में इससे क्या पता चलता है?



5. मस्स्यकुण्ड में कांच का एक लम्या बरतन रिलए । इसे पानी में भर जाने दीजिए । नय इसे मस्स्यकुण्ड की पेदी पर भीधा खड़ा कर दीजिए । इस बरतन के मुंह की भ्रोग के नीच रवड़ की निवका या लेमन पीने की निवका का एक सिरा डाल

ग. यह दिखाना कि हवा में भार होता है

1. एक लम्बी छड़, जैत मीटर की पटरी या गड लीजिए थीर उसक ठीक बीच में एक गतली कील को प्रार-पार टोंक दीजिए। काच क दो गिलामों की कोरों पर कील को टिका कर छड़ को सन्तु-लित करिए। फिर तार के छोट टुकड़े के एड़ प्रारोही (राइडर) बनाइए थीर उसे छड़ के विर पर उस थोर रिगए जिसे सन्तुलन की दृष्टि से भारी करना हो। ग्रारोही की घटा-बढ़ा कर दीजिए ग्रीर निलका में धीरे-से फूंक मारिए। इससे हवा के बारे में क्या पता चलता है ?

6. चौड़े मुंह की लम्बी बोतल को मानी है अर कर ग्रामी भरी बाली पर उत्तर दीकिए। ऐसा करने का सरीका यह है कि बोतन-की पानी से भर कर उसके मुंह पर काब गाले का एक टुकड़ा रख लिया जाए और तब बोतन को उत्तर कर उसके मुंह को बाली के पानी

के भीतर कर दिया जाए। फिर डक्कन को पानी के भीतर से निकाल तिया जाए। बोतल के मृह को जरा-मा उठाइए भीर उसके नीचे दवा टमकाने वाली



निलका का मुंह डाल दीजिए। दवा टपकारे वाली निलका के रवड को दवाइए और देखिए कि क्या होता है। ऐसा कई बार किया जा सकता है। हवा के बारे में इससे क्या पता चलता है?

7. एक ऐसी बीतल लीजिए जिसमें कस कर बैठने वाला काग या रवड़ की डाट ही। बीतल को पानी से भर दीजिए परन्तु हवा का छोटा बुलबुला उसमें रह जाए। बीतल को तिरछा किएए और काग को दबा कर बुलबुले को निकालने की वेष्टा किएए। ध्राप क्या देसते हैं? यह प्रयोग हवा के बारे में क्या बताता है?

भ मार हाता ह छड़ को ठीक-ठीक सन्तुनित करिए (बिना झारोही और सन्तुनन के भी काम पल सकता है)। छड़ी के एक मिरे पर रवड़ का एक गृखाए और रवड का (या सावारण) एक छत्ना लटका दीजिए। अब छड़ के हुसरे मिरे पर हुस् बाट या प्रत्य सन्तुएं रख कर छड़ को ठीक-ठीक सन्तुनित करिए (यदि पहले बुख पासंग रहेगा की उसका प्रभाव इस सन्तुन से मिट जाएग)। एडं र उन स्थानो पर चिह्न लगा लीजिए जहां ब्बारा ग्रौर सन्तोलक भार रखे गए थे। गुब्बारे . तो हटा लीजिए ग्रौर उसमें साइकिल पम्प से हवा ।रिए । गुब्बारे का मृंह घागे से बाध दे । फिर व्यारे और सन्तोलक भार को ठीक उन्ही जगहो -ररख दीजिए जहां वे पहले थे। यह काम तरल नहीं है क्योंकि नाम-मात्र भी अन्तर पडने ो प्रयोग बैकार हो जाएगा । इमलिए छड के सरो पर भी पतली कीलें ठोंक कर वहां गब्बारा भौर सन्तोलक भार लटकाना ग्रधिक ग्रच्छा होगा। ग्राप क्या देखते हैं ? इससे हवा के बारे मे या पना चलता है ? (ग्राकिमिडीज के सिद्धान्त

घ. यह दिखाना कि हवा दवाव डालती है

1. एक गिलास को पानी से ऊपर तक भर शिजिए। उसके ऊपर पतले गत्ते का एक टुकडा रख कर उसको गिलास पर दवाए रखिए और गिलास को उलट दीजिए। फिर ग्रपने उस हाथ को हटा लीजिए जिससे भ्रापने गत्ते को पकड़ रखाथा।



उलटे हए गिलास को चिकनी मेज पर रिलए ग्रीर सावधानी से गिलास को गत्ते से मेज पर खिसकाना आरम्भ करिए । गिलास को घीरे-धीरे मेज पर खिसकाइए। क्या आप मेज पर पानी गिराए बिना गिलास को खाली करने की कोई रीति सुझा सकते हो ? यह प्रयोग हवा के बारे में क्या बताता है ?

 चौड़े मंह की लम्बी बोतल लीजिए ग्रीर उसकी बारी पर गीली मिडी की तीन या चार गोलियां चिपका दीजिए । बोतल में पानी भरिए । मिट्टी पर एक तस्तरी रखिए और तब बोतल तथा

के अनुसार हवा भरने पर गव्यारे तथा उसक भीतर को हवा की सम्मिलित तील उतनी कम हो जाएगा जितना कि विस्थापित हवा की तौल होगी, इससे गृब्बारे की तौल में सुक्ष्म अन्तर पड़ेगा और वह भी केवल इसलिए कि भीतर की हवा में दाय कुछ अधिक है।) प्रयोग को वड़ी मावधानी से करना चाहिए।

ऊपर के प्रयोग को फटबाल, वास्केट बाल म्रादि के ब्लैंडर या वाइमिकिल या मोटर के पहिए की भीतरी टयव की महायता से भी किया जा सकता है।

तस्तरी को उलट दीजिए। मुर्गी के बच्चों के लिए जल-पात्र रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। बोतल में पानी क्यो रुका रहता है। तश्तरी से थोड़ा पानी निकाल लीजिए। क्या होता है ?



3. पतले पटरे का 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 मेंटीमीटर लम्बा टुकड़ा लीजिए। पटरे को मेज पर इस तरह रिवए कि लगभग 25 मेंटी-मीटर टकडा किनारे से आगे निकला हो। अब ममाचारपत्र का एक ताव लेकर उमे इस प्रकार फैलाइए कि पटरे का मेज पर का भाग उसके नीचे ग्रा जाए। इसके बाद ग्रपने हाथ को कागज के मध्य भाग से फिनारे की धोर ने जाते हुए मारी हवा बाहर निकाल दीजिए। इस प्रयोग की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ग्राप हवाको कागउरके नीचे से पूरी तरह निकाल पाएं। जब यह हो जाए तो किसी में


विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

कहिए कि पटरे के बढ़े हुए भाग पर छड़ी से मारे। क्या होता है ? इससे हवा के बारे में क्या पता चलता है ?

 कांच की सीबी निलका प्रथमा शरवत पीने की निलका के एक सिरे पर अंगुली रख कर उसे बन्द कर लीजिए और दूसरे सिरे को रंगीन पानी में डुबाइए। अगुली हटा लीजिए और



देखिए कि क्या होता है ? निलका के सिरे को फिर अंगुली से बन्द कर लीजिए और निलका को पानी से हटा लीजिए । क्या होता है ? क्यो होता है ? हवा के बारे में इससे क्या पता चलता है ?



5. टीन के डिब्बें के एक श्रोर पेंदी के पास भीत से एक छेंद्र करिए । डिब्बें को पानी से भिरए । हमेंनी को डिब्बें के मुंह पर कस कर दबाइए । छेंद्र में पानी का बहना बन्द हों जाएगा । हाय हटा लीजिए तो पानी फिर छेंद्र में स बहुने लगता है । इससे क्या पता चलता है ? 6. एक चौड़े मुंह की अथवा साघारण वानी वीतल चुनिए। थोड़ा-सा कागज मरोड़ कर उसकी एक गोली-सी वना लीजिए भोर उनमें आग लगा कर उसे बोतल में डाल दीजिए। बोतन के मुंह पर रबड़ का गुट्यारा सीच कर तूर्त लगा दीजिए या उस पर रबड़ का दुकड़ा इन रिखए। आप क्या देलते हैं ? क्या आप का सकते हैं कि ऐसा वयों होता है ?

7. एक अण्डे की 10 मिनट तक उवालिए या इतना उवालिए कि वह वहत कड़ा हो जाए। उपर का छिलका अलग कर दीजिए। एक ऐसी बोतल लीजिए जिसकी गरदन इतनी चौड़ी हो कि उसमें विना अण्डे की मफेदी के ट्टे ही अण्डे को दवा कर भीतर डाला जा सके। दूध की बड़ी बोतन, जिसमें एक क्वार्ट या एक लिटर दूध ग्राता है, श्रच्छा काम देगी । थोडे-से कागज की एक गोनी बना कर उसमें श्राग लगा दी जिए और उसे बोतल में डाल दीजिए। अण्डे को त्रन्त बोतल के मुंह में रम दीजिए । नुकीला मिरा नीचे की श्रोर रहे । नया होता है ? ग्राप इसे कैसे समझाते हैं ? ग्रण्डे की बाहर निकालने के लिए बोतल को उलट दीजिए । ऐसा करिए कि ग्रण्डा बोतल की गरदन में ग्रा जाए ग्रीर उसका नुकीला सिरा नीचे की ग्रीर रहें। ग्रव बोतल में मुंह लगा कर उसमें जोर से हवा भरिए और देविए कि मुंह हटाने पर क्या होता.

8 पानी पीने के मिलास को पानी के बड़े बरतन में डुबा दीजिए। घ्यान रिसए कि पानी में गिनास पूर्णतंथा भरा रहे। अब गिलास को औंघो स्थिति में रच कर उसे इतना ऊपर उठाइए कि गिलास लगभग पूर्णतथा पानी के बाहर निकल भाए। गिलाम के भीतर का पानी गिरता चर्यों नहीं?

 पाइप साफ करने वालों का रवड़ वा प्याला (प्लम्बर्स फोर्म कप) तीजिए। उसकी पेंदी के नीचे पानी लगाइए और उसे किसी सपाट मगह वायु और वायुदाव के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री



पर दबाइए, उदाहरणार्थ तिपाई के ऊपर । प्यांने के साथ-साथ तिपाई को भी उठाने की चेप्टा करिए । एसा करना क्यों सम्भव है ? (भीगे चमड़े के युत्त के केन्द्र में डोर पहना कर भी यह प्रयोग किया जा सकता है)।

- 10. पाइप माफ करने वामों के रवड के दो प्याने लीजिए। उनके किनारों पर पानी लगाडए। दोनों प्यालों को सटा कर वलपूर्वक दबाइए और तब उन्हें अलग करने की चटा करिए। उन्हें खींच कर अलग करना क्यों इतना कठिन है? यह प्रयोग प्रसिद्ध मैंगडिबुगं गोलाघों वाले प्रयोग से मिलता-जुलता है।
- 11. एक मुख्यारे में अपने मुह से थोडी-सी हवा फूकिए। गुख्यारे को मंज की उपरी सतह के पास लाइए और लायं के दी प्यालों को गुख्यारे के दोनों और दबाइए (इससे गुख्यार के दोनों और दबाइए (इससे गुख्यार कुछ दूर तक दोनों प्यालों में पुस जाएगा)। गुख्यार के या कुछ और हवा फूकिए। और तब गुख्यारे का मुंह राग कर बन्द कर दीलए। यदि महप्रयोग साववानों से किया जाएगा तो गुख्यारे को उठाने पर दोनों प्याल उठ आएग। प्यालों को गुख्यारे में गीन-सी सुंह प्यालग दिती हुँ ?
- 12. कांच के एक ही ताप के दो गिलास
 निक्षित्र प्रीर एक के मुंह के चारों घोर भागे सोख्ते
 का कार बना कर लगा दीजिए। कुछ कानजों
 को गरोड़ कर एक गोली बना लीजिए। उममे
 धाग लगा दीजिए और उसे मेंच पर रखे गिलाम मे
 डाल दीजिए। फिर तुरन्त ही दूसरे गिलास को
 उलट कर मोल्ते पर जोर से दबाइए। बचा घाण

ऊपर के गिलास को उठाने से नीचे वाले गिलास को भी उठा सकते हैं ? क्यो ?

- 13. दो मोटे गिलास लीजिए। प्रत्येक को पानी सं भर दीजिए। एक गिलास पर कागज का एक दुकड़ा रख दीजिए और उसे दूसरे गिलास पर इस प्रकार उलट दीजिए कि दोनों गिलासों की बारियां एक-दूसरे पर ठीक-ठीक पहें। कागज को हटा दीजिए। नया होता है? क्यों?
- 14. टीन के एक वड़े डिब्बे मे, जिसके मुह्
 पर पेचदार डक्कन हो, 3 सेंटीमीटर पानी
 भरिए। डक्कन हटा कर टीन को स्टोब
 (चूल्हें) पर खुला राजिए। जब पानी खीलने लगे
 और खुले मुहू से भाग जोर से निकलने लगे तब
 डिब्बे को कुर्ती से चूल्हें से हटा कर उस पत
 बीझता से पेचदार डक्कन लगा दीजिए और खुब
 कस दीजिए। डिब्बे को ठण्डा होने दीजिए और
 परिणाम देखिए। डिब्बे को ठण्डा पानी छोड़ने से
 या उसे ठण्डे पानी की बाल्टी में डुबाने से परिणाम
 और भी जीझ दिखाई पड़ेगा ?



15 विजली के एक पुराने वस्त्र को गैस प्रथवा स्पिरिट लैम्प की ज्वाला में गरम कर्फ़े उसके पीताल के छत्सों को निकाल दीजिए । जव बरन्व की लाख चुझां देने लगे तब उसे प्लास से एंठ कर बरन्य से छुझां देशों लो । आपको एक निकाल का तिरा दिखाई देगा, जो बर्च के भीतर सुसा रहता ह और जितके द्वारा भीतर की हवा चीच ली जाती है । बर्च को रंगीन पानी के बरनन में इम तरह रखिए कि निनका वाला मिरा गीचे गहें । ब्लास से निलका का मिरा (पानी के भीतर-हीं-मोतर) तोड़ दीजिए। बया होता है ? आप इसकी चना व्याख्या करेंगे ?

ङ. वायुदाव को नापना

1. सरल पारा वायुदाव-मापी

लगभग 80 सेटीमीटर लम्बी एक कांच की मलिका लीजिए। मलिका के सिरे की गैम (या स्टोव या स्पिरिट लैम्प) की ज्वाला में डाल कर ग्रौर नलिका को घुमा-घुमा कर उसके सिरे को बन्द करिए। निलका को यथासम्भव ऊर्घ्वावर रखना चाहिए। एक छोटी-सी साधारण अथवा गोलाकार कीप लीजिए और उसे अपने दाव-मापी की नलिका के खुले सिरं से किसी रवड नलिका के छोटे टकड़े से जोडिए। निलका में धीरे-धीरे पारा (मर्करी) डालिए । यदि हवा के बुलवुले फस जाए तो पारे को ऊपर-नीचे धीरे-से हिला कर नलिका से उन्हें दूर किया जा सकता है। पारा सिरे से 1 सेटी-मीटर नीचे तक ही भरिए। अन्तिम भाग को दवा टपकाने वाली नलिका से भरता ग्रच्छा है। इससे पारा बैकार नहीं जाएगा। निलंका में इतना पारा भरिए कि पारे की सतह नलिका की बारी से नाम-मात्र के लिए ऊपर हो जाए। श्रव किसी रकाबी या बहुत चौड़े मुह की बोतल में लगभग 2 सेटीमीटर पारा डालिए ग्रयीत् पारे की गहराई 2 सेंटीमीटर हो जाए) । पारे से भरी


गर्म करने के पहले गर्म करने के बाद

प्रमास के सबसे में भाग पारा
में गिलका का गिरा

निलका के सिरे पर श्रंगुली रख कर उस सिरे को नब्नरी याबीतल के पारे में डुबी दीजिए। जब निलका का मिरा पारे में डूब जाए तब श्रंगुली हटा सीजिए। फिर निस्तिका को उचित आधार है सहारे खड़ा रिखिए। यह उपकरण पारद का-दाब-मापी का काम देगा। तस्तरी में पारे के दत से निस्ता में पारे के तल की ऊंचाई सेटीसीटी पा इचों में वायुदाब बताती है।

2. बोतल से बना वायुदाब-मापी


किमी बोतल में थोड़ा पानी प्रिए। एक सम्बद्धी में कुछ पानी डाल कर बोतल को उन्छा कर बीतिल और बोतल के मुंह को तस्तरी के पाने में दुवों दीजिए। प्रव इसका प्रयोग मुर्गी के बन्ते को पानी दिलाने के लिए किया जा सकता है परन्तु इससे बोतल के बाहर विपकाई यह कप्पक की पट्टी पर बायुवाब में होने वाले परिवर्तकों को भी मोटे हिसाब से प्रक्रित किया जा सकता है



3. निद्रंव वायुदाब-मापी

निर्देव थायुदाय-मापी की प्रतिकृति बर्ग के लिए गैस-मुखौटा साइकिल के हत्ये की नानी दार रवड़-निनका से काम निया जा सकता है इसमें सूदमता की बाजा करना व्यर्थ है क्योंनि कई प्रकार की बृदियां उसमें रह सकती हैं।

नालीदार नलिका के मिरों को बन्द करने के लिए दो अच्छे काम या रन्ध-रहिन (नर्न पोरस) लकड़ी के दो टुकड़े लीजिए। सिरों को बन्द करने पर नलिका निर्वात मंजूमा (बैडुम्प ऑक्स) का काम देनी है। कामों को तब बसनी चाहिए जब नालीदार निलका तनी रहे। सन्धियों को मोम से बायु-प्रभेश (एखर-टाइट) कर देना चाहिए। रवड़ की बाहरी सतह पर भी इमी उद्देश्य से एक डोर कस कर बांध देनी चाहिए।




नीचे के काग पर एक बोझ (कोई बटखरा) लटका दिया जाता है। यह वायुमण्डलीय दाव का योडा-बहुत प्रतिरोध करेगा और भाषी को लीच कर फैला देगा।

वायुमण्डलीय दाव में होने वाले परिवर्तनो को एक प्रवर्षक संकेतक (प्र्याइण्टर) द्वारा सूचित किया जा सकता है ।

4. एक तुला वायुदाब-मापी

तुला वायुदात्र-मापी इस मिद्धान्त पर बनाया जाता है कि एक ही ताप पर नम वायु की प्रवेदा गुष्क वायु प्रधिक भारी होती है। एक ही जैसे ने सनमें को (टीन के डिक्यों को भी लिया जा मकता है) किसी सूच्याही तुला की डण्डी के दोनों मिरों पर आरोधित करिए। जेण्डसं-त्यबस्था (पृष्ट 41) की सहायता से यह काम सन्तोप-प्रद रीति से हो जाता है।


एक वेलन को पूर्णतथा बन्द (सील) कर दिया जाना है। इसके भीतर की हवा प्रामाणिक हवा का नमूना है। दूमरे में एक छेद रहता है, जिसमे वाहरी हवा भीतर घुस सके। केवल एक ही बेलन रहने पर भी यह उपकरण काम कर सकता है, परन्तु दो बेलनों के उपयोग से इसे सन्तुजित करना अधिक सुगम होता है। इस उपकरण को किसी पेटी में रखना चाहिए ताकि इस पर हवा का शोका न लगे। पेटी के ऊपर बाहर निकला हुया मकेनक डण्डी की स्थित बताना है।



5. एक दूसरा निर्द्रव वायुदाव-मापी

काच के छोटे बरनन के मह पर पतला रवड़ खीच कर लगा दीजिए। रबह को जबड़े रखने के लिए उस पर एक धागा या डोर बाध दीजिए । डोर के नीचे के फालत रवड को काट दीजिए और इस किनारे के नीचे घरेल सीमेंट लगा कर स्वड़ को ग्रच्छी तरह चिपका दीजिए (घरेलू चेप-हाउमहोल्ड मीमेंट-भारतीय घरो में प्रयक्त नहीं होता. परन्त मोटरकार की मरम्भत करने की सामग्री बेनने वालों की दकान से धातू पर कपड़ा आदि चिपराने का सीमेंट खरीदा जा मकता है, जो रवर-मत्यशन से बहुत गाड़ा और अधिक चिप-चिया होता है)। किसी छोटे काग के ऊपर से एक पतलो गोल कतरन काट लीजिए और उमे रवड़ के बोच में निपका दीजिए । फिर एक लम्बी मीक या दारवत-निका को काग में मरेम से विपका दीजिए। दिमामलाई में एक छोटा-मा त्रिभन

(स्फान या फक्षी) काट लीजिए और उसे योतल के किनारे पर सरेस से चिपका कर उस पर सींक या शरवत-निलका को टिका दीजिए। सीक के खुले सिरे के पीछे एक पैमाना बना कर रख दीजिए।



6. साइकिल पम्प की सहायता से वायुमण्डलीय दाव को नापना माइकिल पम्प में वासर को उलटा

च. यह दिखाना कि पम्पों में वायुदाव का उपयोग किस प्रकार होता है

विभिन्न वायुदावों के कारण डिब्बे से पानी बलपूर्वक बाहर कैसे आ जाता है

एक परीक्षण-निका में दो छेद वाली रवड की डाट लगाइए । एक छेद में एक काच की मिलका सगाइए जो परीक्षण-निका के भीतर सगभग उसकी पेंदी तक पहुंच जाए । परीक्षण-निका में पानी डालिए और कांच की निकका के उपरी सिरे में मुह लगा कर चूनिए। देखिए क्या होता है? तब रवड की डाट के खुले छेद को कम कर चन्द करिए और फिर काच की नित्का में मुह लगा कर चूमिए। देखिए क्या होता है? दोनों में अन्तर स्थों है?

2. एक साधारण पिचकारी

कांच या धातु की नितका से एक माधारण पिचकारी बनाइए (लोहे का पानी वाला पाइप या विजलीवाहिनी नितका से काम लीजिए)। दो काग और धातु की एक छोटी-सी छड़ भी चाहिए।

लटकाइए । अब इसें वायमण्डीय दाव नापने के लिए किया जा सकता है। पम्प के बैरल की काट (कास-संकान) के क्षेत्रफल का अनुमान या किमी वर्गाकित कागज से नापा जा सकता है। तब बायमण्डल की दाव को किलोग्राम/सेटीमीटर मे जात किया जा सकता है । वायुमण्डलीय उत्क्षेप (ग्रमधास्ट) कितना बोझ सम्भाल सकता है, इसका पता प्रम्प के हत्थे में विविध भारों को लटका कर लगाया जा सकता है। भार लटकाने के लिए पम्प के हत्ये में लकडी की डाट ठोंक कर उसमें पेनदार हुक लगा देनी चाहिए।


जिस काग से पिस्टन का काम लेना हों, उस पर भूत मा लता लपेटना चाहिए नाकि वहं पिचकारी में कस कर चले । दूसरे काग में छंद करके काच या टायत पीने की नित्का या वाम लगा देना चाहिए । इधर से पानी पिचकारी में पनेगा।

3 उत्थापक पम्प


पिषकारी में थांडा-बहुन फर-बदल करके एक साधारण उत्थापक परण बनाया जा सकता है। इसके लिए पिस्टन में तप्त मलाई से दो धेर करिए और इन छेदों के ऊपर चमड़े का एक पनता दुकड़ा या रवड लगा दोजिए। यह दुकड़ा कपाट (बाल्व) का काम करेगा। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तब कपाट बन्द हो जाएंगे, परन्तु उनहें नीचे बाते समय इन छेदों द्वारा पाती करर चढाया जा मकेगा।



वायु और वायुदाव के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री



4. लॅम्प-चिमनी से बनामा गया उत्थापक पम्प एक ऐसी चिमनी लीजिए जिसकी दीवारे सीधी हों प्रयात् चिमनी बेननाकार हो। इसे पम्प के बेनन (सिलिण्डर) की तरह इस्तेमान करिए। पिस्टन बनाने के लिए चिमनी में दो छेरो वाला एक काग लगाइए। यदि काग कुछ डीला हो। उसे उस पर सूत या लत्ता लपेटिए ताकि बह कस कर चले। यदि काम कुछ बड़ा हो तो उसे रोमान (बालू के कागज) पर चिस कर छोटा किया जा सकता है। पिस्टन-छड़ के लिए काग के एक छेद में नोहे या पीतल की छड़ डालिए। काग के दूसरे छेद के ऊपर रवड़ या पुराने जूते से काट हुए नरम चमड़े का लवीला ढक्कन लगा दीजिए। यही पिस्टन का कपाट (वाल्ब) होगा। इसे प्रपनी जगह पर टिकाने के लिए काग में एक छोटी




चिमनी के निचले सिरे में एक ऐसी डाट किसए
जिसमें एक छेद हो। इस छेद में 50 सेटीमीटर
लम्बी निलका लगा कर किमए। इस डाट के छेद
के ऊपर भी रवड़ या नरम चमडे का एक कपाट
(बाल्व) लगाइए। यह पाद-कपाट (फुट बाल्व)
हुम्रा। किसी बरतन में पानी डाल कर पम्प तैयार
कपरी भाग पर कुछ पानी डाल कर पम्प तैयार
करिए। पिस्टन के ऊपर जाते और
नीचे उतरते समय कपाटो को ध्यान से
देखिए। वायुदाव किस प्रकार पम्प के काम में
सहायता पहुचाती है?

5. लैम्प-चिमनी से बनाया गया फ़ोर्स-पम्प

ऊपर बताए गए उत्थापक पम्प में पिस्टन के बदले एक छेद वाली एक डाट लगाइए । इस छेद मे पिस्टन दण्ड को कस कर लगाइए। चिमनी की पेदी में दो छेद वाली डाट लगाइए। एक छेद में 50 सेटीमीटर की कांच की नलिका लगाइए ग्रीर उसके ऊपर एक कपाट (बाल्ब)। भ्रव की एक बोतल में दो छेदों की कांच वाली डाट कस कर लगाइए । प्रत्येक छेद में कांच की एक छोटी निलका रहे, जो डाट की पेदी की सतह तक ही पहचे। एक छेद पर कपाट (वाल्व) लगा दीजिए । पम्प को किसी बलयधानी में कस कर लगा दीजिए। पूर्वोक्त बोतल को भी उसी घानी पर ग्रौधा कस दीजिए (ग्रथात उसका मह नीचे रहे)। वलयधानी में दो मन्धर लगाइए -एक मन्यर बोतल की डाट को नीचे से पकड़े ग्रीर दसरा बोतल की गरदन को ऊपर से। इमसे बोनल मजबूती में अपने स्थान पर टिकी रहेगी। अब पम्प की निकास-निका को (जिस पर कपाट नहीं है) बोतल की आगम-नितका में (जिस पर कपाट है) रवड़-नितका द्वारा जोड़िए । बातल (दाव-कक्ष) की निकास-नलिका में नली का एक ट्कडा लगा दीजिए, जिसके मिर पर तण्ड (नाजल या जेट) रहे, उदाहरणार्थ दवाटपकाने की नलिका। पम्प में पानी डाल कर उसे काम के लिए तैयार करिए और देशिए कि ग्राप पानी को कितनी दूर फेंक सकते है। बपाटो

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का श्राकर ग्रन्थ

को ध्यान से देखिए। काम करते समय पम्प में नामु किस प्रकार काम करती है ? उत्थापक पम्प से यह पम्प किस अकार भिन्न है ? इस पम्प का उपयोग किस काम के लिए किया जा सकता है ?



6. परीक्षण-नलिका का फ़ोस-पम्प

इस उपकरण को बनाने के लिए एक परीक्षक्र निलंका की पेंदी को छोटी ली पर गरम किए और फूंक कर एक छेद बना नीजिए । इस प्रशार की दो परीक्षण-निलकाएं नीजिए और उनमें एक एक छर्री या गोली डाल कर कपाट बनाइए।

यदि भीतरी परीक्षण-नित्का पर मून या सत्ता लगेट दिया जाए और चित्र में दिल्लाए गए ढंग से उसमें काग और नित्काः स्वाई काए तो बहु झोर्ल-पम्प के पिस्टन का काम देगी। मून सपेटने में भीतरी नित्का बाहरी गिलिका के भीतर कस कर काम कर



छ. यह दिखाना कि साइफन में वायुदाय का नया उपयोग होता है

1. सरल साइफन

दो लम्बी बोतलें भीजिए और प्रत्येक को पानी से लगभग श्राधा भर दीजिए । श्रव तीम-तीम मेटी-मोटर लम्बी दो काच-नलिकाए लीजिए और उन्हें 30 सेटीमीटर लम्बी रवड अथवा प्लास्टिक की नलिका से ग्रापस में जोड़ दीजिए। नलिका की पानी से भर दीजिए और चुटकी से (बीच मे) दवा नीजिए। किनारे की दोनो काच-नलिकामी की एक-एक बोतल में डान दीजिए । बोनलो की ऊंचाई घटा-बढ़ा कर पानी को एक बोतल से दूसरी में साइफन करते रहिए। यदि स्याही से पानी की रंगीन कर दिया जाए तो प्रयोग अधिक अच्छा होता है। दोनो बोतलो को मैज पर रख दीजिए। क्या माइफन ग्रव भी चाल है ? ग्राप समझ सकते हैं कि वायदाव किम प्रकार साइफन के कार्य में महत्यता पहुंचाती ŧ?

2. साइफन का फब्बारा

काच के बरतन में (पुरानी विजली-बर्त के बल्व से काम चल सकता है) दो छैद वालं रवड की डाट लगाइए । एक छेद मे चंजुमुहं निलका (जेट ट्यूब) लगाइए, जो वरतन (बल्ब) के भीतर, उसकी आधी लम्बाई तक, पहुंच जाः ग्रीर डाट के बाहर लगभग 2 मेंटीमीटर निर्मी रहे । दूसरे छेद में कांच-नलिका का छोटा टुकड़ा उतने ही मीने तक डालिए कि उसका मिरा डाट की पेदी की सनह तक ही पहुंचे परन्तु बाहर की धोर वह 2 सेटीमीटर के लगभग निकला रहे। चचुमुली नलिका में एक 20 सेंटीमीटर लम्बी रबड़-मलिका जोड़ दीजिए। दूसरी मनिका में 1 मीटर लम्बी रबड़-नलिका जोड़िए । बग्तर (बल्ब) में थोड़ा पानी डालिए, डाट लगाइए और रवड़-मलिका को मेज पर रखे पानी के बरतन में डाल दीजिए तथा लम्बी गलिका के सिरे नो भनि

पर रखी खाली बाल्टी में डाल दीजिए। यदि मेज पर रखें बरतन के पानी को स्याही से बोड़ा रंग दिया जाए तो फश्वारा अधिक अच्छा दिखाई पड़ेगा। आप एक दूदरा साडफन फश्वारा बना सकते हैं। इसके खिए एक दूसरे उपकरण को ठीक पहले जैसा बनाइए और दोनों को एक साय सम्बद्ध कर दीजिए।



3. स्वयंचल (सेल्फ-स्टाटिंग) साइफन

काच अथवा प्लास्टिक की एक छोटी निलका लीजिए, जिसका ब्यास लगभग 2.5 सेटीमीटर ग्रीर सम्बार्ड 8 से 10 सेटीमीटर तक हो । एक सिरे

ज. संपीडित वायु के प्रभावों को दिखाना

 वायुकी पत्यास्यता (कमानी की तरह होने के गुण)

एक साडिकल पम्प लीजिए ग्रीर उसकी निकास-निलका के मृत्व पर प्रपना ग्रगूठा रिलए। ग्रंथ पिस्टन को बलपूर्वक भीतर युसा कर तुरना खोड़ दीजिए। क्या होता है ? क्या कारण है ?

2. संवोडित वायु वाला धाराकर्षी बनाना

एक बड़ी, परन्तु संकरे मुंह वाली, बोतल सीजिए, प्रथात् वैमी बोतले जैसी सोडावाटर या सेमनेड की होती हैं।बोतल में एक छेद वाली डाट सगाइए। डाट के छेद में 10 सेंटीमीटर लम्बी

में एक छैद वाली एक डाट लगाइए । इस छेद मे एक छोटी काच-नलिका लगाइए, जो डाट के नीचे भीतर की ग्रोर लगभग 1 सेंटीमीटर निकली रहे। बडी नलिका केंद्रसरे सिरे पर दो छेंद वाली डाट लगाइए । इन छैदों में से एक में एक चचुमुखी निनका लगाइए जो बडी निनका के भीतर नीचे से घुस कर ऊपर के एक छेद वाली डाट में लगी निलका के मुह में चली जाए। एक छेद वाली डाट में लगी नलिका के बाहरी सिरे पर एक लम्बी रवड की नलिका जोड दीजिए। ग्रव मेज पर पानी से भरी एक बाल्टी रखिए और इस उपकरण को उससे एकदम पूरा इवा दीजिए ग्रीर लम्बी रवड-नलिका के दूसरे सिरे को भूमि पर रखी लाली बाल्टी में डाल दीजिए। कुछ ममंजन (एडजस्टमेण्ट) करने के बाद साइफन ग्रपने ग्राप चालू हो जाएगा।



काच-निका नगाइए थीर कांच-निका के सिरे को (तप्त करके थीर) खीच कर चचुमुखी (जेट) बना दीजिए। चंचुमुखी निका के निचले मिरे पर एक छोटी रवड़-निका द्वारा ट्रूमरी कांच-निका जोड़ दोजिए। दूमरी कांच-निका इतनी लम्बी हो कि वह लगभग बोतल को पेदी तक पहुंच सकें। बोतल में लगभग थावा पानो भर दोजिए। कस कर डाट सगा दोजिए थीर अपनी धंगुलियों से दबाए रहिए ताकि नहीं वह बाहर न निकल पड़े। ध्रब बोतल के भीतर बोर में पुन सारिए। जब फूंक मारना बन्द करें तो बोनल का मह ध्रपने में दूसरी थोर रिपए। बया होना है?

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्की का ग्राकर ग्रन्थ



3. संपीडित वाय से फिटफिटी (पाप-गन)


• 1 मा २ सँटीमीटर ब्यास की घौर 15 मा 20 सँटीमीटर कम्बी काच घ्रयवा प्लास्टिक को सौथी निका लीजिए। पैमिल पर घामा लोक कर पिस्टन बताइए। पिस्टन निका में कस कर चले। निका के ग्रन्त में छोटा काग लगा दीजिए ग्रीर पिस्टन को बीहता से भीतर धकेलिए।



 संगीडित वायु की सहायता से बोझ उठाना फुटबाल या बास्केट बाल का ब्लैंडर निकाल

झ. वायुदाय को घटाने वाले कुछ परिणामों को दिखाना

1. बाबु दांब की सहायता से पानी को उठाना परीक्षण-मिलका में थोंड़ा पानी डाल कर उसमें एक छेंद्र बाला काग लगाइए । काग के छेंद्र में कांव की निलकों लगाइए । अब पानी को उबालिए ताकि परीक्षण-मिलका में मब हवा निकत जाए। नब जे इस तरह उन्बेटए कि उनका खसा मह किसी बननन में एवं पानी की गतह के



लीजिए धीर उसे मैज पर रिखए। ब्लैंडर पर हुव पुस्तको को एक-पर-एक करके रख दीजिए भीर तब ब्लंडर के भीतर हवा फूंकिए।

5. 'भड़क' बोतल (वर्ष बाटल)

एक बोतल या पलास्क में एक छेद वाली डार लगाइए और उसमें एक कीप लगा दीजिए । डार को बोतल में अच्छी तरह कस दीजिए और तह



कीप में पानी छोडिए। बोतल नियमित रूप से रह-रह कर 'भड़क' उठेगी।

नीचे हो जाए। वायुमण्डलीय दाव पानी की ऊपर फेंक देगी और परीक्षण-निका प्रायः भर विदेगी।

2. सरल निर्वात पम्प बनाना

माइकिल या मोटरकार का हाथ पम्प मीजिए। , पम्प को खोल कर पिस्टन निकान लीजिए। उस बोल्ट को लोल डानिए जो वसड़े के बागरों को कता रहता है। बाधारों को म्रज उल्टी दिया में लगाड़ (म्रघांत कटोरीनुमा बार का मुंटें जो पहले नीचे था, म्रज उत्तर हो जाए। पिस्टन पर बाझर कम बीजिए और उसे मम्प के सिनिण्डर में डालिए। इस तरह का पम्प निर्वात (वैवसुमम) सम्बन्धी कई-गुक सरस प्रयोगों में काम टैंगा।

 निर्वात से सम्बन्धित प्रयोगों के लिए संप्राही स्थाना कोच का एक बड़ा बरतन लीजिए, जिसपर एक बापु-स्रभेश पेचदार बक्कन हो, उदाहरणार्यं वह जार जिसमें फल संरक्षित किए जा सकते हैं। बक्कन में बर्मी में एक छेद करिए और उम छेद में धातू को छोटी-सी निलका टांके से झलवा लोजिए किन्तु उसका जोड़ वायु-स्रभेश रहे। इस निलका के नीचे वाले सिर्ट में कार के पहिए की भीतरी खड़ नाम के कपाट (वाल्व) को उल्टा करके झलवा सीजिए।



4. गुब्बारे से एक प्रयोग

ह रवड़ के एक छोटे-से गुब्बारे में कुछ हवा मिरए और उसका मृह रवड़ के धागे में (या माधा-रण धागे से) बाध कर बन्द करिए। इस गुब्बारे को अपने संवाही में रख दीजिए और पस्प की इन्महापता से कुछ हवा निकालिए।

ञा. मानव-गरीर में वायु

1. फेफड़े कैसे काम करते है

X.

ŕ

किसी बड़ी बॉनल की पेंदी काट डालिए (पृष्ठ 281 पर इसकी विधि देखिए)। मुह में काग कम कर लगाइए। काग में Y की ब्राकृति वाली एक सीन-मुंही निका लगाइए। इस निक्का की गाखाओं पर स्वड़ के छोटे-छोटे गृब्बारे या ब्लैंडर बॉपिए।

बड़े बरनन की पेदी पर मजबूत बादामी कागज या रबड़ की चादर बांध दीजिए। इसके बीज में एक महीन छेद रहें। उसमें धागा डाल कर गांठ तथा दीजिए और छेद को लाख में बन्द कर दीजिए। इस धामे को खीजने से पदी (प्रचीत् पूर्वोक्त कागज या रबड़) नीचे स्विच जाता है और

5. बोतल भीर काग से एक प्रयोग

एक जीवी को काग या रवड़ की डाट से कस कर बन्द कर दीजिए। इस दीवी की संप्राही के भीतर रख दीजिए और अपने पम्प की सहायता से कुछ हवा निकालिए। क्या होता है ? इसका कारण क्या है ?


6. धायुदाव को घटा कर पानी को चलाना

दो शीवियां लीजिए। एक पानी से आधी भरिए धौर इसमें एक छेद वाली डाट लगा दीजिए। छेद में कांच-निका लगाइए, जो लगभग शीशी की पेदी तक पहुचती हो। निक्का के बाहरी सिरे पर रवड-निका जोड़ दीजिए धौर उसके दूसरे निरेकां दूसरो शीशी में डाल दीजिए। इन दोनो शीशियां को संग्राही के भीतर रिक्षए धौर पन्म से इनकी कुछ हवा खीच लीजिए। क्या होता है? इसका क्या कारण है? आप चाहें ती पानी की स्याही से रंग सकते हैं।

7. गुडबारे पर दूसरा प्रयोग

बौजी (बा छोटी बोनल) के मुंह पर रवह का गुट्यारा खीन कर लगा दीजिए (बौर गुट्यारे के मृह को धार्म से कम कर बांध दीजिए) । उमे अब संप्राही में रिविए और पम्प से कुछ हवा निकाल लीजिए। क्या होता है ? इसका क्या कारण है ?

Y की ब्राकृति बाली निलका के मुंह से होकर हवा भीतर धुमनी है तया उसमे गुब्बारे फूल जाते हैं।



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का ग्राकर ग्रन्थ

पर्दे को ऊपर की ग्रोर दवाने का परिणाम उल्टा होता है ।

2. फेंफड़े के भोतर की वायु के आयतन को नापना

एक बोतल में पानी भर कर उसको इस प्रकार उत्तिहिए कि उसका मुह बाल्टी (या प्रत्य बरतन) में रखे हुए पानी की सनह के नीचे हो जाए। काच या रबड की निलका का एक सिरा बोतल के भीतर डाल दीजिए और पूरा माम सीच कर बोतल के भीतर अपने फेफडों की पूरी हवा फूक दीजिए।



बास्टी अथवा अन्य वरतन में पानी डान कर अथवा बोतन को और नीने डुवा कर ऐसी व्यवस्था करिए कि बोनन के भीतर की वायु-दाव वायुमण्डल की दाव के बरावर हो जाए (अथांत भीतर और बाहर के पानी के तन एक


ट. वायु के कुछ रासायनिक गुणों का अध्ययन

1. इस्पात का पूषा (स्टील वूल, जो नोहे को खराद पर काटने में उत्पन्न होता है) नीजिए भीर उसे दवा कर एक गोली बना मीजिए। गोली पर लगे हुए तेल को साफ करने के लिए उमें पैट्रोल, बेनजीन या कार्बन टेट्राबलोराइड (कार्बीना) में यो डालिए। उमे निचोड लीजिए सौर तब खीच-तान कर उमे कुछ बड़ा कर लीजिए या फुला नीजिए। जब वह मूल जाए तो उमे एक पलास्क में राम दीजिए, जिममे एक छेद की डाट नगी हो। छेद में 40 सेंटीमीटर लम्बी कांच को मानी की बोतल में इस तरह खड़ा कर दीजिए को नीनका लगी रहे। इम पलास्क में र निका को पानी की बोतल में इस तरह खड़ा कर दीजिए कि निका को पानी की बोतल में इस तरह खड़ा कर दीजिए कि निका का मुह पानी में दूवा रहे। कुछ घंटे तक देवते रहिए। वसा होता है? इसका कारण मगा है?

समतल में ब्रा जाएं) । बोतल के पार्च पर एं चिप्पी चिपका दीजिए । बोतल को उटा गीत्र, बौर डमको नाप करिए कि इस चिह्न तक भरो के लिए जितना पानी ब्रावस्थक होगा, उनग् ब्रायतन कितना होगा।

 सांस छोड़ते समय जो वायु निक्तरी है, उसमें कार्बन डाइ-ब्राक्साइड होती है

दो पलास्को को इस प्रकार सम्बद्ध हिया जात है कि जब आप T आइति वाली नली द्वाराधन नेते या छोडते हैं तो सारी हवा पनास्कों में परे हुए चूने के पानी में बुलवुले छोड़ती हुई मातीग जाती है। एक निमका की सास सेते गरा अंगुली ने बन्द कर दिया जाता है और दूसरी में मांग छोडते ममय।





2. ऊपर के प्रयोग को फिर से करिए, परन्तु इस बार इस्पात के घूए को परीक्षण-निक्का या । धोटे बरतन की पेंदी में हूंप दीजिए और परीक्षण-निका आदि को पानी में जीधा कर दीजिए । 24 पंटे तक पड़ा रहने दीजिए । आप क्यारे क्यारे हैं? परीक्षण-निक्का (या छोटे बरतन) की कितनी हवा निकल जाती है या जसमें कहां तक पानी चढ़ जाता है ? प्रयोग के बाद इस्पात के पूर का रूप कैसा हो गया ? ऐसा क्यों हुआ ?



3. लोहें की कील या कांटी को कपड़े में वांघ कर लैम्प-चिमनी के ऊपरी किनारे में लगे हुए कांग से लटका दीजिए। चिमनी को पानी की तरतरी में खड़ा रखिए। कुछ समय बाद पानी नितका में चढ़ जाएगा।



4. इस्पात की पटरी या लोहे की छड़ को छुरी की घार पर सन्तुलित करिए, एक सिरेपर पीतल का बटखरा या पत्थर रखना चाहिए । इसे कुछ दिनों तक नम चायु में (या बरसात में) खिड़को के पास रख छोड़िए और यह देखिए कि उसोलक (जिबर) की लम्बी भुजा पर जंग लगने का क्या परिणाम होता है।



5. यह सिद्ध करना कि किसी भी वस्तु के जलने के लिए प्रावमीजन प्रावस्थक है, जटिल उपकरणों की सहायता के बिना साध्य नहीं होता। तो भी अनेक प्रयोगों के हारा यह सिद्ध होता है कि दहन (कम्बस्चन) जारी रखें होता है कि दहन (कम्बस्चन) जारी रखें होता है कि वहन वाध्यवर देते रहना श्रावस्यक है। यदि इन प्रयोगों के परिणाम सावधानी से निकाल जाए और उनके प्राधार पर बहुत व्यापक नियम न बनाए जाएं तो ये प्रयोग वैज्ञानिक प्रवृत्ति बनाए रखेंगे और सन्तुलित बिनार करने के स्वभाव के विकास में सहायता पहुंचाएगे। जब उपयुक्त पृष्ठभूमि इस प्रकार स्थापित हो जाए तो दहन में आवमीजन का काम समझाया जा सकता है।

कई मोमबत्तियां लीजिए और इनको खड़ी रखने के लिए उनमें गत्ते को पेदी लगा यीजिए । इसके लिए नई ध्रयवा पुरानी मोमबती के दो-दो या तीन-तीन इंच के टुकड़े कर डालिए और प्रत्येक के एक विर्दे को छील दीजिए, जिसमें बत्ती लगभग चौथाई इंच बाहर निकल धाए । एक मोमबत्ती जलाइए और उसे तिरखा करके रिक्षए, जिससे पिघला मोम टपक पड़े । गत्ते के टुकड़ों के बीचों-बीच तीन-तीन या चार-चार यूद मोम रचकाइए। गव तक मोम कड़ा न हो जाए, छोटी मोमबत्तियों को इन पर दवाए रिहुए।

गते पर जमाई गई एक मोमवत्ती को जला कर उस पर कांच का कोई बरतन उल्टा रख दीजिए। जब बत्ती बुझ जाए तो छानों से पूछिए कि इससे क्या परिणाम निकला। पेते निष्ठणों को न स्वीकार करिए, जिनको प्रत्यक्ष माधनों से तिष्ठणों को न स्वीकार करिए, जिनको प्रत्यक्ष माधनों से तिष्ठणों को कि किया जा सके। जब याई निष्कर्ष मुसाए जा चुकें तो उन्हें इस परिणाम का कारण यह बताइए कि मोमवत्ती छोटे-से बन्द स्थान में जलती हुई नहीं रह सकती।

निज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्य

6. चार छात्रों से फहिए कि जैसे ही उन्हें संकेत मिले, वे कांच के चार बरतानों को चार जलती हुई मोमवितयों पर क्रोंचा रख दें। बरतान छोटे से लेकर बड़े तक हों, जैसे भाषे पाईट का, एक पाईट का, एक चार्ट का भीर एक गैलत का; या इसी प्रकार कोई प्रत्य माप-कम भी इस्ते-माल किया जा सकता है। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकालने में शिक्षक और छात्रों को सावधानी बरतानी चाहिए।



7. किसी कम गहरे बरतन की पेंदी में मोम पिधला कर उसमें मोमबत्ती विपकाइए। बरतन में 2.5 सेंटोमीटर या 3 सेंटोमीटर तक पानी अलिए। मोमबत्ती को जला कर उस पर छोटा, सीधी दीबारों वाला को च का बरतन धीधा रख दीजिए। जब प्रयोग समाप्त हो जाए तो पैमान में देखिए कि पानी कितना अपर बड़ा है। विमिन्न नाभों के बरतनों से इस प्रयोग को वार-बार किए। आप क्यां क्यां क्यां का सार हो है। इसका क्यां का सर हो ?

8. एक छोटी प्रज्यवनन-निवका (इग्विशन ट्यूब) (प्रयवा साथारण छोटी निवका का एक सिरा बन्द करके 5 सेंटीमीटर को एक परीक्षण-निवका बना चीजिए) में आधी दूरी तक पोटा-सियम परमैंगनेट भर बीजिए । इसमें निकास-निवका (डिलिबरी ट्यूब) जोड़ने के बाद इसे सूब तत्त कोजिए । इसमें आबसीजन मैस निकलेगी, जिसे गहरी तस्तरी (या घाली) के पानी के जगर संचित किया जा सकता है ।



 पांच भाग पोटासियम क्लोरेट धौर एक नाग मैगनीज डाइ-माक्साइड मिला कर उसी उपकरण में गरम करने से भी, जिसका उप्योव प्रयोग-8 में किया गया या, आवसीजन बनाई बा सकती है।


10. एक 100 मिसीलिटर की बोतन सीरित् और उसमें समभग 25 मिसीलिटर हाइग्रेज पराक्साइड डालिए (साधारण दवासानों बात, या—विदेश में—विसातियों के यहां किन्ते बात पराक्साइड अच्छा काम देता है, परन्तु केश के विरंजित करने के लिए जिस पराक्साइड से का लिया जाता है, उससे अधिक धावसीजन निक्तओं है)। बोतल में एक चम्मच मैगनीज डाइ-प्राक्साइ में जाति की एक एक एक पा नाम कर उसे इंड मिनटों तक एक एक एक है हैं। मिनटों तक पढ़ा रहने दीजिए। जो नही-नहीं चुन विपाससाइड से उठते हैं, वे धावसीजन के हैं। बोल पराक्साइड से उठते हैं, वे धावसीजन के हैं।

इसकी परीक्षा के लिए कि बोतन के भीतर की गैस आवसीजन है या नहीं, एक सम्बीनी सींक सीजिए और उसका सिरा जना कर ज्वाला को बुसा दीजिए । बोतन से काम हटा दीजिए भीर सुनगती हुई सींक को बोतन के भीतर के गैस में डालिए। सीक की नौ अधिक प्रक्रवित्व हो जाएगी।

हाइड्रोजन पराक्साइड से आक्सीजन निकालों के लिए मैगनीज डाइ-प्राक्साइड के बदले सापारप बेंकिंग सीडे का भी इस्तेमाल किया जा तकता है। परन्तु इसको प्रतिक्रिया में कुछ समय अधिक लगता है (बेंकिंग सोडा एक पाउडर है, जिस्में प्राच्या है (बेंकिंग सोडा एक पाउडर है, जिस्में प्राच्या है (बेंकिंग सोडा है) सीर पाव रोटो बनाने के मेरे में सीस्ट के बदले बहुषा वेंकिंग सोडा भी डाला जाता है)।



- 11. सीहे के बहुत महीन तारों को ऐंडिए भीर उस सिरे को सी में तब तक गरम करिए जब तक कि वह चमकने न लगे। तब इसे तुरन्त भागसीजन-सी वाली बोतक में डाल दीजिए भीर देखिए कि सोहे के तार कैंसे जलने सगते हैं। यदि तार के सिरे पर करा-चा पिसा गम्बक नगा दिया जाए तो तार भ्राग जल्द पकड़ेगा।
- 12. पातु की तस्तरी में घोड़ा-सा इस्पात का महीन घूमा (स्टील बूल) रिक्षए और दिया-सलाई से उसमें आग लगाइए । इस्पात जलने सगेगा नयोंकि यह बहुत बारीक घिज्जयों के रूप में है और आनसीजन-सी, जो बायु में ज्यान रहती है, इस घूए के अधिक-से-प्रधिक तल को स्पर्ध करती है ।
- 13. तार के सिरे पर थोड़ा इस्पात का घूया वाधिए। किसी ज्वाला में रख कर उसमें प्रान लगाइए और तब इसे तुरन्त प्राक्सीजन की बात में डाल दीजिए। प्राप देखेंगे कि हवा की घेपे आप परे को प्रान्ती को स्वान से जलता है।
- 14 कार्बन डाइ-मानसाइड को बर्किंग सोडा या संगमरमर को छरीं तथा तनु प्रम्ल (डाइल्यूट) से तैयार किया जा सकता है। इसको संचित करने का ढंग यह है कि गैस को सूसी बोतलों या डिब्बों में जाने दिया जाए भौर तय जनके मुंह को गत्ते से ढक दिया जाए।



15. एक जलती हुई सींक (या लकड़ी) को कार्वन डाइ-धानसाइड से भरी बोतल में डातिए । क्या कार्वन डाइ-धानसाइड गैस चीडों का जलने में सहायता देती है ?

- 16. कांच के प्रमृतवान में पिघली मोम सहित एक मोमवती रिलए। मोमवत्ती को जलाइए और जलती मोमवत्ती वाले अमृतवान में एक-दूसरे अमृतवान में कार्बन डाइ-प्राक्ताइड उंडेलिए। इससे कार्बन डाइ-प्राक्ताइड के घनत्व के बारे में क्या पता लगता है?
- 17. थोड़ा चूना लीजिए और उसे पानी में चला कर चूने का साफ पानी तैयार करिए। पिश्रण को एक दिन तक स्थिर पड़ा रहने दीजिए और उसके ऊपर के स्वच्छ पानी को साइफन द्वारा निकाल लीजिए। इसा को चूने का पानी कहते हैं। प्रयोग-14 में प्रयुक्त जिनत्र (जैनेरेटर) की सहायता से कुछ कार्यन डाइ-प्रान्साइड को स्वच्छ चूने के पानी में से बुलबुला छोड़ते हुए निकलने दीजिए। आप क्या देखते हैं? कार्यन डाइ-प्रान्साइड को उपस्थित जानने के लिए इसके द्वारा रासायनिक परीक्षण किया जाता है।
- 18. कांच के सरतन के भीतर एक मोमबत्ती जलाइए । जब वह बुझ जाए तो उसे बाहर निकाल लीजिए और बरतन में थोड़ा चूने का पानी उलिए । बरतन को अच्छो तरह हिलाइए और ध्यान से देखिए । आप क्या देखते हैं? मोमबत्ती के जलने से जो पदार्थ वने है, उनमें से एक पदार्थ क्या है? जलती लकड़ो या कागड़ का इस्तेमाल करके प्रयोग को दोहराइए ।
- 19. जलती हुई मोमबती, जलती मकड़ी मौर जलते कागज को ठण्डे चमकदार बरतन के सम्पन्न में (पोड़ी देर के लिए) म्राने दीजिए। म्राप क्या देखते हैं? बरतन पर दिखाई पड़ने बाला पदार्थ क्या हो सकता है? एक पतीली में ठण्डा पानी रख कर भीर उसकी पेंदी को पोंछ कर पतीली को गैस या मिट्टी के तेल के स्टोव पर रखिए। क्षण मर के बाद उसे भांच से उतार कर उसकी पेंदी दिखए। जलती से उतार कर उसकी पेंदी दिखए। जलती सो, लकड़ी या कागज से एक मन्य पदार्थ क्या बनता है? क्या यह भी वही पदार्थ है?
- ग्रीनियमक यन्त्र की एक प्रतिकृति स्याही की शीशी लेकर बनाई जा मकती है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए युनेस्की का आकर ग्रन्थ

धीशी में काग और नलिका लगा दीजिए और सोडियम काबोंनेट के घोल से इसे श्राधा भर दीजिए । ग्रव दया की गोलियों वाली एक छोटी शीशों में सल्फयरिक अम्ल रखिए और उसे सावधानी से पर्वोक्त घोल में तैरा दीजिए ।

जब यन्त्र को चलाना हो तो बोतल को हिलाइए। इससे श्रम्ल बाइकाबोंनेट में मिल जाएगा और कार्बन डाइ-ग्राक्साइड गैस निकलने लगेगी ।

घम्ल के बदले अगर अत्मीनियम सल्फेट


जब हवा वह रही हो तो जिस ग्रीर धारा का वेग अधिक हो, वहां वायुदाब कम, श्रीर जियर देग कम हो, वहां वायदाव अधिक होती है। निम्नलिखित प्रयोग इसी सिद्धान्त पर ग्राथित है :

- 1. दो सेव. नारंगी या पिग-पांग खेलने की गेंदों को तागों से लटका दीजिए । धागा कम-से-कम एक मीटर लम्बा रहे। लटकाई गई वस्तूएं एक ही ऊंचाई में रहें और उनके बीच की दूरी 10 या 15 सेंटीमीटर हो । इन वस्तुओं के बीच बाय की एक देग की धारा बराबर बहाइए ग्रीर देखिए कि क्या होता है। वायु की धारा सबसे अधिक वेग से कहां वह रही थी ? दाव कहां कम हुई ? श्रापने जो देखा, उसका कारण क्या है ?
- 2. कीप के भीतर एक पिंग-पांग की गेंद रिक्षण । कीप की निचली निलका मृह में लगा कर जोर से हवा फिकए और चेप्टा करिए कि गेद उड़ जाए । कीप को उलट दीजिए और अंगुली से सहारा देकर गेंद को उसी के भीतर कर दीजिए । कीप की नलिका में जोर से हवा फंकिए धौर देखिए कि नीचे में हाय का सहारा हटा लेने से क्या होता है। गेंद को मेज पर रिक्ए.। उसे कीप से दक दीजिए । कीप-नलिका में हवा फकिए श्रीर देखिए कि इस प्रकार बाप गेंद को मेज पर से उठा मकते हैं या नहीं। जो कुछ आपने देखा. उसका क्या कारण हो सकता है ? (यदि पिग-पांग की गेंद न मिले तो प्लास्टिक की हस्की गेंद

का उपयोग किया जाए और विशेष कर बी उसमें थोड़ा साबन का घोल भी मिला दिया गए. सो उससे फेन निकलता है।




वायधाराओं से सम्बन्धित प्रयोग से भी काम चल जाएगा)।




- 20 सेटीमीटर × 10 सेंटीमीटर के पतने गत्ते या कडे कागज से एक पुलिया बनाइए। इसके लिए प्रत्येक सिरे ने लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़े भाग को नीचे की तरफ मोड़ दीजिए। इस पुलिया को मेज पर रिखए और मेहराव में से फंक कर इसे उड़ाने की चप्टा करिए। जितने ही जोर से आप फुकेंगे, उतने ही अधिक जोर से यह मेज पर चिपकेगा।
- पतले गत्ते या काई से लगभग 7 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार टुकड़ा काटिए । कोनी को रेलाग्रों से मिलाइए, ग्रर्थात् वर्ग के विकर्ण लींचिए, और जिस स्थान पर ये मिलें, वहां एक साधारण पिन कार्ड के धार-पार खोंस दीजिए ! पिन के सर पर चिपकाऊ फीता लगा कर उसे निश्चल कर दीजिए। धागे की खाली रील पर इने इस तरह रखिए कि कार्ड की पिन रीत के छैद में चली जाए । छेद में बलपूर्वक पूंक कर काग^ड


को रीत से उड़ाने की चेय्टा करिए। रीत और कार्ड को उतट दीजिए। एक प्रंमुली से सहारा देकर कार्ड को रीत से हुत्के-से चिपकाए रिलए। रीत में हवा फूंकिए और श्रंमुली को हटा सीजए। जो कुछ झाप देखते हैं, उसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे?



5. एक मोमवत्ती जलाइए । इसे लगभग 5 सेटीमीटर चौड़े गते के पीछे रिखए । कार्ड पर जोर से फूंकिए और देखिए कि ज्वाला किघर जाती है । आप जो देखते हैं, उसका क्या कारण बताएंगे ?



 मेज पर जलती हुई मोमबत्ती रखिए । उसके सामने एक (बेलनाकार) बोतल रखिए । बोतल पर जोर से फूंकिए और देखिए कि ज्वाला किथर जाती है ।




7. एवः कीप को वैनयुग्रम स्वीपर या किसी ऐसे पात्र के ऊपर रखिए जिसमें संपीडित बायु भरी हुई हो (वैनयुग्रम स्वीपर न मिले तो सोहार की मायी भी ले सकते हैं)। युव्वारे

को फूक कर फुला सीजिए और उसकी गरदन पर धोड़ा तांवे का तार सपेट कर उसे भारी कर दीजिए। संपीडित वायु चालू कर दीजिए और वायुधारा में गुब्बारे को सन्तुलित करिए। गुब्बारे और कीप के बीच एक पिग-पांग गेंद को भी सन्तुलित करने की चेप्टा करिए।



8. कान की दो निलकाए अथवा शरवत पीने की दो पारदर्शी निलकाएं लीजिए। एक निलका को पानी मे आधे भरे गिनास में रिलिए। दूसरी निलका को इस तरह कही लगाइए कि वह पहले बाली निलका के समकोण रहें। दोनों के मुंह के कोर एक-दूसरे को छते रहें। समतल निलका मे मुह लगा कर फूंकिए और दूसरी निलका में पानी के स्तर को देखते रहिए । क्या हुआ ? इसका क्या कारण है? कणीकारक (एंटोमाइकर), औठ बीठ टीठ (कोटनाम्क) का छिड्काव करने का यन्त्र या रोगन-फुहार (पेंट स्प्रेयर) भी इसी सिद्धान्त पर काम करता है।



 कागज की लगभग 30 मेंटीमीटर लम्बी और 4 सेंटीमीटर चौडी एक पट्टी सीजिए ! पट्टी के एक सिरे से लगभग 4 मेंटीमीटर हट कर कागज को मोड़ दीजिए । मोड़ का चिह्न प्रच्छी

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का झाकर ग्रन्थ

तरह पड़ जाए । श्रव श्रोटे मुड़े भाग की श्रवनी ठुड्डी से सटा कर रिजिए, मोड़ की रेखा लगभग श्रापके होठों की ऊंचाई पर रहे । कागज की ऊपरी सतह परजोर से फूंकिए श्रीर देखिए कि क्या होता है । इसका भ्राप क्या कारण बताते हैं?



10. तेज चलती मोटरकार में से हाय बाहर निकालिए, हथेली कैतिज रहे । तब हथेली को थोड़ा ऍठिए, जिससे हथेली के सामने वाला भाग चरा ऊपर चठ जाए । श्रम यामुधारा प्राप्ती हथेली को ऊपर उठाना चाहेगी ।

11. चित्र में दिलाई गई रीति से काल के एक टुकड़े को मोड़ कर और चिपका कर की वायुपान के पंख का-सा रूप दे दीजिए। इस काव में पेंसिल या अन्य कीई चिकनी पतनी बेलनाका वस्तु डाल कर कागज को सटकने दीजिए। हर की धार इस प्रकार फूंकिए कि वह अगते (में?) सिरे पर पड़े। आप क्या देखते हैं? स



अध्याय-8

मौसम के प्रध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

क. मीसम सम्बन्धी यन्त्र श्रीर मौसम प्रेक्षणालय बनाना


मौसम एक ऐसा विषय है जिससे हर एक बालक भलीभांति परिचित रहता है। प्राइमरी स्कूलों की खोटी कक्षाओं में प्रति दिन मौसम का प्रध्ययन किया जा सकता है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए तो कक्षा में ही एक सरल मौसम प्रेक्षणालय बनाया जा सकता है। सामान्य विज्ञान का प्रध्ययन करते समय भीर उसके बाद मौसम सम्बन्धी घटनओं के कारणों का भ्रषिक ब्यौरे-बार प्रध्ययन किया जा सकता है।

1. नित्रंव वायुवाब-मापी

एक सरल निर्दंव वायुदाव-मापी लकड़ी के छोटे वक्स, जैसे सिगार वक्स, में मुच्छी तरह मा सकता है। जिस मोर डक्कन के कब्बे लगे हुएं हैं, उस तरफ की बगल में 1 सेंटोमीटर व्यास का छेद करिए। दावसूचक उपकरण के रूप में पूछ 105 पर प्रयोग ह-5 में बताए गए कांच के बरतन का उपयोग किया जा सकता है। बरतन के मुंह पर एक पतला रवड़ खींच कर लगा देना चाहिए। इससे कुछ श्रच्छा यन्त्र लास्टिक या टीन की तैलदानी (श्रायल कैन) से बनाया जा सकता है।

तेलदानी को दयाइए ताकि उसके भीतर की कुछ हवा बाहर निकल जाए, और तब उसके ियर की (यदि ज्यास्टिक की तेलदानी हो तो प्लास्टिक सीमेंट में भीर यदि टीन की तेलदानी हो तो प्लास्टिक सीमेंट में भीर यदि टीन की तेलदानी हो तो उसके के प्राप्त कर दीजिए। दावसुकक उपकरण को पूर्णतमा बायु-ममेय होना चाहिए, इसिलए, जब सीमेंट अयवा टांका कड़ा हो जाए तो तेलदानी को पानी में हुवा कर और दवा कर जांच किएए कि कहीं से हवा माती तो नहीं। यदि कोई ऐसा स्थान दिखाई पड़े तो इस इव मा दवा कर निकालने के बाद रण्य को जोड़ दीजिए। इस दावसुक्व उपकरण को विकस के भीतर वेप (परेलू सीमेंट) से इस भगर विपक्त सीलिए कि उसके गोंच भाग का

केन्द्र ठीक उस छेद के नीचे पड़े जो आपने बनस की बगल में बनाया है ।




30 सेंटीमीटर लम्बे (माड़ीदार) धागे को दियासलाई के एक छोटे टुकड़े में बांधिए श्रीर उस टुकड़े को दाबसूचक उपकरण में चेप से चिपका दीजिए। किसी टीन के ढिब्बे से लगमग 1 सेंटीमीटर चौड़ी श्रीर 9 या 10 सेंटीमीटर सम्बी एक टीन की पट्टी कोटए। पट्टी के दोनों सिरों को समकोण बनाते हुए इस तरह मोड़िए कि दोनों सिरे लगमग 1.5 सेंटीमीटर लम्बे रहें।



पट्टी के दोनों श्रोर मुड़े सिरों में ऊपरी किनारों से कुछ हट कर बीच में कील से छेद कर दीजिए। ये छेद इतने बड़े हों कि उनके भीतर छोटी विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का स्राकर ग्रन्थ

कील या युनने की पतली सलाई सुगमता से घूम सके। इस कील या सलाई के एक सिरे पर सकेतक (प्वाइण्टर) का काम करने के लिए सरेस से एक सीक चिपका दीजिए। अब धातु की पट्टी को वक्स के माये पर इस तरह जड़िए कि कील या सलाई की धुरी छेद के ठीक ऊपर रहे। मीक सिगार की पीठ पर घमे परन्तु उसे स्पर्ध न करे।



श्रव दावसूचक उपकरण में लगे धागे के सिरे को छेद में डाल कर उपर निकास लीजिए। उसे सलाई या कोल पर कई बार लपेट कर उसके सिर को रवड़ के छत्त्वे में यांध दीजिए। यह ध्यान रहे कि दावसूचक उपकरण से घुरी तक लगा हुआ धागा तना रहे। रवड़ को केवल इतना ही सींचिए कि धागे में थोड़ा तनाव श्रा आए और तव उसके सिर को मिगार वक्स के एक किनारे एक छोटी कील गाड़ कर उसमें बाध दीजिए। मम्मव है तनाव को घटागा-वहाना पड़े।

एक पैमाना बनाइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और उसे संकेतक के नीचे सिगार बक्स के ऊपर चिपका दीजिए । ऐनी व्यवस्था करिए कि संकेतक रस तरह स्थित हो जाए कि बहु मैमाने चित्र के उपर चिपका दीजिए कहां से बाप इसे पढ़ मके । अपने दस बायुदाव-मापी को ऐसे स्थान पर रिविण् कहां से बाप इसे पढ़ मके । जब सकेतक अपनी स्थित बदसे तो रखड़ के तनाव को इस तरह घटाइए- बढ़ाइए कि मकेतक पैमाने पर जीवत रीति से में पूर्व भीर 'कमी' जिल्ल दीजिए । यह बामुदाव-मापी बहुत सुरुमदर्गी होता है और बामुदाव के परिवर्तनों को स्पष्ट मुचित

करता है। निर्देव वायुदाव-मापी के श्रेन्य प्रकार्ष के लिए श्रम्याय-7 पृष्ठ 104 देखिए।

2. वात-दर्शक

वात-दर्शक वायु-प्रवाह को दिया बताता है। 25 सेंटीमीटर लम्बा और चारों तरफ 2 कं सेटीमीटर चौड़ा लकड़ी का एक टुकड़ा सीजर। इसके दोनों सिरों में आरी से 6 सेंटीमीटर गहरा चीर लगा दीजिए।



इसके बाद लकड़ी का एक पतला हुम्स लीजिए, जो 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो और पूर्वेगः चीरों में कस कर बैठे। इसके दो टुकड़े किए, जिनमें से एक का आकार तीर के प्रश्न भाग से तरह और दूसरा तीर की पूछ के समान हो। चित्र देखिए।



वात-दर्शक के सिर और पूंछ को पूर्वीन चीरों में सगा दीजिए और उन्हें या तो सरेष से या छोटो कीलों से जड दीजिए।


अब इस वात-दर्शन को छुरी की नोक पर सन्तुलित करिए धीर उस स्थान पर विद्व सगा वीजिए जहां वह सन्तुलित होता है। इसके बार एक ड्रापर (दवा टक्काने वाली निक्का) का कांच वाला भाग और उसके छोटे मुंह को स्थिट लैस्प प्रया गैस-ज्वाना में घुमा कर वरद कर दीजिए। वात-दर्शक के सन्तुलन-चिन्दु पर उसकी मोटाई की तीन-चौचाई दूरी तक एक छेद कर दीजिए, जो ड्रापर से चोड़ा बड़ा हो। ड्रापर कर्म के छोटे सिर को वात-दर्शक के छेद में डाल विविष् और सरेस या पुटीन से उसे ठीक बंग में जोड़ दीनिए।

भपने बात-दर्शक का श्राधारदण्ड बनाने के निए कोई नरम सकड़ी लीजिए जो एक मीटर सम्बी हो । उसके आखिरी सिरे में एक छोटी कील गाड़ दीजिए। कील के सिरे को रेती से नुकीला फिरए। ड्रायर नली को इस कील पर रख दीजिए और अपने वात-दर्शक को किसी मकान के ऊपर या बल्ली पर लगाइए, जहां उसे सब दिशाओं से हवा लग सके।




पबन बेगदर्जी

हल्की लकड़ी के 50 सेंटीमीटर लम्बे ग्रीर 1 सेंटीमीटर वर्ग के दो टुकड़े लीजिए। प्रत्येक टुकड़े के ठीक बीच में 1 सेटीमीटर चौड़ा ग्रीर लगभग 0.5 सेंटीमीटर गहरा खाचा काटिए।



फिर इन खाचों को एक-दूसरे में ठोंकिए, जिससे जनका आकार स्वस्तिक भुजा के समान हो जाए।



ड्रापर नली का काच लीजिए और उसके छोटे सिरे के मुह को गैस या स्पिरिट की ज्वाला में पूमा कर बन्द कर दीजिए। स्वस्तिक भुजामों के ठीक बीच में तीन-चौथाई गहराई तक एक छेद करिए और उसमें ड्रापर नली को तीनेट या पुटीन से मजबूती से जड़ दीजिए। सिगरेट के चार दिन या प्लास्टिक की चार छोटी कटोरियां लीजिए और उन्हें स्वस्तिक भुजामों के सिरों पर छोटी कीलों या पेचों से जड़ दीजिए। ध्यान रहे कि इन कटोरियों (या तस्तिरियों) के मुंह एक ही दिता में रहें। इस उपकरण के लिए भी ठीक उसी प्रकार प्राधार बना दीजिए जिस प्रकार वात-दर्गक के लिए बनाया गया था। छड़ी के सिरे पर कील ठोकिए ग्रीर रेती से उसे नकीला कर लीजिए।

मीसम के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

यह पवन वेगदर्शी हवा में घूमने लगेगा। तीस सैकड में वह जितनी बार घूमें उसमें पाच का भाग देकर आप यह मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि हवा की चाल प्रति घटा कितने मील है। यदि किलोमीटरों में जानना हो तो 0.62 से फिर भाग देना चाहिए।

पवन का वेग जानने के लिए एक दूसरी रीति यह है कि किसी भान्त दिन में (जब हवा न वह रही हो) आप किसी के साथ मोटरकार में कही जाइए । खिड़की से अपने वेगदर्शी को बाहर निकालिए और मोटर चालक से कहिए कि वह 5 मील प्रति घट की रपतार से चले । इस रपतार में वेगदर्शी 30 सैकड में जितनी बार घूमे उस सक्या को गिनिए। मोटर की रपतार 10, 15, 20, 25, 30, 40, इत्यादि मील प्रति घंटा कर स्स किया को दोहराइए।

भ्रपने पवन वेगदर्शी को ऐसे स्थान में लगाइए जहां इसे सब ग्रोर से पूरी हवा लग सके।

4. वृष्टिमापी

एक कीप, बोतल तथा पानी के झायतन को नापने वाले बेलनाकार मापक की सहायता से



विज्ञान-निक्षण के लिए यूनेस्की का ब्राकर ग्रन्थ

वडी मुगमतापूर्वक एक सरल वृष्टिमापी बनाया जा सकता है।

कीप की कोर या तो तीक्षण और ऊर्ध्वाघर हो अथवा उसमें समतल प्रोप्ठ (लिप) हो, जिससे वर्षा की बूदे छटक कर वाहर न जाने पाए । इस पूरे उपकरण को भूमि में गाड़ देना चाहिए ताकि कीप भूमि के स्तर से केयल एक-दो सेटोमीटर ही ऊपर रहें ।

5. एक दूसरे प्रकार का वृष्टिमापी

टीन का एक वडा डिब्बा लीजिए, जिसका व्यास लगभग 10 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई लगभग 14 सेटीमीटर । प्रायः ऐसे किसी भी डिब्बे से काम चल जाएगा । फिर एक बेलनाकार शीशी लीजिए, जिसका व्यास लगभग 3 सेटीमीटर ही ग्रीर ऊंचाई कम-से-कम 25 सेंटीमीटर हो (जैतन का तेल अक्सर इसी प्रकार की बोतलों में मिलता है)। इसे टीन के डिच्बे के भीतर खड़ा रखना पड़ेगा । बड़े डिब्बे को एक समतल मेज पर रखिए और उसमें इनना पानी डालिए कि पटरी से नापने पर उसकी ऊंचाई ठीक 1 सेंटीमीटर हो जाए । अब लगभग 2 मेटीमीटर चौड़ी कागज की एक पट्टी लीजिए और उसे सीघे पास्व वाली नम्बी शीशी पर सम्बाई में चिपका दीजिए। तब बड़े डिब्बे के पानी को लम्बी बीशी में डाल दीजिए भीर कागज की पटटी पर उस जगह जिल्ल लगा दीजिए जहां तक लम्बी शीशी में बड़े डिब्बे का 1 मेंटीमीटर पानी पहुंचता है । लम्बी शीशी की भीतरी पेदी में लेकर इस चिह्न तक की दूरी को नापिए और उसके ऊपरी सिरे तक इसी के बराबर दूरिया नापते जाइए । चित्नो के बीच की दूरियों को दम बराबर भागों में बाटिए. जिनमें मिलीमीटर भी नापे जा सकें । छोटा बरनन वर्षों की कम मात्रा को ही नाप सकेगा ।

वृध्टिमापी नैयार करने के लिए लम्बी बीझी में एक कीप रिविष् । कीप के मुद्द का व्यास टीक बड़े बरतन के व्यास के बराबर होना चाहिए श्रीर सब दोनों को बड़े डिब्बे मे रख दीजिए। वृध्टिमापी को किसी सुनी जगह में रिविष् जहां उसके सुडकने का उर न रहे। यदि ह्ली वर्षा होगी तो वह अकेले छोटे बरतन में नापो जा सकेगी परन्तु यदि प्रधिक वर्षा होगी. तो फान्द्र पानी बह कर बड़े बरतन में पहुंच जाएगा और नव उसे छोटे बरतन में उड़ेल-उड़ेल कर नापा बा सकता है। यदि वर्षा को इची में नापना हो नो बड़े बरतन में एक इंच पानी डालिए और तब उसे लम्बी नीदा में उड़ेलिए। चिह्न लगा में कि 1 इच वाला पानी कहां तक पहुंचा और तब पैमाने को उसी के अनसार वांटिए।

सेंटीमीटरो या इंचों में वर्षा नापने के लिए एक अधिक अच्छी रीति यह है कि माफ बोतल को निम्मलिखित मूत्र के अनुतार अधिक किया लाए । इस मूत्र में छोटे और बड़े बरतनों की जिज्याओं (अर्थव्यासों) की आवस्यकर्ता होती है।

एक सेंटीमीटर या एक दंज वर्षा के लिए बोतल में पानी की ऊंचाई



एक शुष्काई बल्ब खाईतामापी

दो सस्ते तापमापी लीजिए मौर यह देयने के लिए कि यया वे एक-में ही रहते हैं, दिन में वर्ड बार उनके पाठ्यांकों की तुलना कई दिन सक करते रहिए।

इन दोनों तापमापियों को एक ही पटरे पर जड़िए। उनके बीच की दूरी लगभग 10 मेंटीमीटर

मौसम के श्रव्ययन के लिए प्रयोग श्रीर सामग्री

हो । उनके वल्व पटरे के वाहर निकले रहें, जिससे उन्हें चारों थ्रोर से हवा लग सके ।


दाहिनी ग्रोर के तापमापी के कुछ नीचे एक छोटी और चौड़े मृंह की शीशी (या कटोरी) रिवए । लिनेन या मती नरम कपडे की बत्ती बनाइए । उसका एक सिरा दाहिने हाथ वाले तापमाणी के बल्व पर लपेट दीजिए ग्रीर दसरे सिरे को नीचे रखे हए बरतन में डाल दीजिए। इस बरतन में वर्षा का जल (ग्रथवा आसत जल) भर दीजिए। इस उपकरण से आप यह नाप सकेंगे कि किसी क्षण वायु मे जल की ग्रापेक्षिक मात्रा क्या है । यन्त्र को ऐसी जगह टागिए जहां उसे विना किसी रुकावट के हवा मिल सके । ग्रव भीगे बल्व पर पंखा झिलए । जब ताप के और कम होने की सम्भावना न रह जाए तो गीले और मुखे दोनो तापमापियों के पाठयांकों को नोट कर लीजिए । सखे तापमापी के पाठ्याक से भीले वाले का पाठयाक घटा दीजिए श्रीर तब परिशिष्ट छ: की सारणी मे देखिए कि आपेक्षिक नमी क्या है। मान लीजिए, सारणी में पाठ्यांक 40 मिलता है तो इसका ग्रर्थं यह हम्रा कि शप्क तापमापी द्वारा सुचित ताप पर वायु में जितना वाष्पजल रह सकता है, उस समय उसका केवल 40 प्रतिशत ही हवा में था।

7. केश-आईतामापी

इस उपकरण के द्वारा विना सारणी का उपयोग किए ही भ्रापेक्षिक भ्राद्रंता जानी जा सकती है।

किसी स्त्री अथवा पुरूप के दो-चार केश प्राप्त करिए, जो लगभग 30 सेटीमीटर लम्बे हों। कारिटक मोडा के तनु (डाइल्यूट) घोल में घोकर उनको तेल-रहित कर लीजिए। एक को किसी रटंड के उपरी सिर में बांध दीजिए और नीचे 50 ग्राम का बोझ बाध कर उसे तान दीजिए। केश इतना नम्बा हो कि दो या तीन बार एक रील पर लपेटने के बाद भी वह नीचे तक पहुंच मके। पीत में पह चुरो कसी रहे, जो टीन से बनाए गए घाक्को (वियरिगो) में मरलता

से घूमे। यह टीन स्टैंड पर ऐसी स्थिति में रहे कि स्टैंड का दो-तिहाई भाग ऊपर और एक-तिहाई भाग कपर और एक-तिहाई भाग नीचे छूटा रहे। वाल्सा बुड़ (अथवा सेमर की लकड़ी, अथवा पुत्राल की एक मीक) का एक हल्का सकेतक बनाइए और उसे पीछे एक कार्ड में पैमाना बना कर लगा दीजिए। जैसे-जैस बायू की नमी घटती-बढ़ती है, केम की लम्बाई भी कम-अधिक होती जाती है और माय ही मकेतक भी उपर-नीचे खिसकना रहता है।



पैमाने में निशान लगाने के लिए मबसे अच्छी रीति यह है कि किसी प्रामाणिक आर्द्रतामाणी से उसको मिलाया जाए । यदि यह न मिले तो उपकरण को एक बाल्टी में रिनए, जिसमें योड़ा साधारण गरम पानी रहे और बाल्टी को भीगें तौलिए से टक दीजिए । जब मकेनक भीर आते न बढ़े तो डम बिन्दु पर 100 लिगिए, क्योंकि बाल्टी की हवा 100 प्रतिशन मन्पूल (मैजुरेटेड) होगी। अन्य चिन्ह शुप्कार्ट आर्ट्रनामाणी के पाह्याकों के अनुमार नगाए जा सकते हैं। पाठ्यांक लीजिए और परिशिष्ट छ: में उसकी सापेक्ष आर्द्रता मालूम करिए और इसी सापेक्ष आर्द्रता के अनुसार पैमाने पर संकेतक को स्थिर कर दीजिए। जब पैमाने पर लगभग तीन बिन्दु अंकित हो जाएं तब आप शेप को बराबर भागों पर रख सकते हैं और 5 से 100 तक, पांच-पांच के अन्तर में अंकित कर सकते हैं।

8. मौसम कुटी¹

बायुमण्डल में कितना जलवाय्प वर्तमान है, यह दी-चार मानवीय केशों के तनाव में घट-वढ़ देल कर अथवा तांत के किसी ऐसे टुकड़े से काम करके झात किया जा सकता है, जिममें अार्द्रताग्राही गुण आ गए हों।

जो मौसम मुटी हम बहुवा देखते हैं, वह गत्ते से बनाई जा सकती है। उसकी छत के ऊपर के कोण में एक काग लगा दिया जाता है। काग में तांत के एक छोर को सरेस से जीड़ा जाता है। दूसरे छोर पर एक धीतज पटरा रहता है, जिस पर मानव-साकृतिया बना कर लगाई जाती है। तात किस दिसा में एँठता है, यह परीक्षा से जात किया जा सकता है।



9. मौसम चित्र

दो भाग कोबाल्ट क्लोराइड और एक भाग

साधारण नमक के घोल में सोहते के एक दूवरें को डुवो दिया जाता है। यह कागज जब तक आई रहता है तब तक मुसाबी रंग का रहता है परन्तु जब इसे धूप में या युन्सन बनेर (अपवा जुल्हे) के पास मुखाया जाता है तब यह नीला है जाता है।

दुकानों में विकने वाले मौसम विज हों। सिद्धान्त पर वनते हैं। घर पर बना मौसम विज भी उतना ही अच्छा काम देता है। किशे पुस्तक से कोई ऐसा चित्र काट लिया जाता है जिसमें आकाश, को काट कर निकाल दिया जाता है। उसकी बजाय बहां पर पूर्वोक्त विधि से बनी सोस्ता लगा दिया जाता है। तब चित्र को किशे लाई पर प्रारोपित कर दिया जाता है। विष के वने को किशे लाई पर प्रारोपित कर दिया जाता है। विष के विक को लिइकी के पास टांगना चाहिए वर्गोर्क वहां वह वायुसण्डल की आहंता के अनुसार शीध बदलता रहेगा।

10. मौसम लेखा बनाना

ऋतु का लेखा रसने के लिए एक तीवर्ता मूचक मापनी (स्केल ऑफ इटेंसिटी) चाहिए। दिनांक, पंटा, ताप, आकाश और पवन की दण सब एक सारणी में दिखाए जा सकते हैं।

प्रत्येक दिन एक ही समय पर पाठ्यांक लेना भूषिक उपयोगी होगा ।

यदि कोई तापमापी उपलब्ध न हो तो ताप इन प्रकार दिखाया जाए : गरम, कम गरम, न गरम न ठण्डा, श्रधिक ठण्डा, ग्रत्यधिक ठण्डा।

मौसम के अन्तर्राष्ट्रीय संकेत-चिह्न भी हैं परन्तु यदि कोई सरकारी काम न करना हो से नेवा करने में संक्षिप्त पैमानों का भी उपयोग

भीतम कुटी का भारत में चलन नहीं है। घर का एक छोटा-सा मॉडल बनाया जाता है घीर उसमें दो मूर्तियां रख दी जाती है। एक मूर्ति छाता लगाए रहती है, जो वर्षा का प्रतीक है, मीर दूसरी मूर्ति का छाता बन्द रहता है, जो सूते दिन का प्रतीक है। उनमें ऐसी मुक्ति की जाती है कि अब बाबु बाद रहनी है तब छाता वाली मूर्ति पूम कर बाहर निकल बाती है धीर जब बादु मुफ्त रहनी है तल दूसरी मूर्ति बाहर निकल बाती है। किया जा सकता है। पवन का वेग भी निम्न-विश्वित राज्दों में ग्रंकित किया जा सकता है:----

· <mark>मंद—</mark>घुएं को उडाता है परन्तु वात-दर्शक को नहीं।

मप्यम—गर्दं उडाता है ग्रौर वृक्षों की टहनियों को थोड़ा-बहुत हिला देता है।

सबल—वृक्ष की बड़ी शास्त्रक्षों को हिला देता है।

जन्म—गर्द उड़ाता है, कागजों को उडा ले गता है ग्रीर समूचे वृक्ष हिलने लगते हैं। ग्रांधी—वृक्षों की शाखाएं तोड़ डालती है।

रनाक ह	मय	ताप	प्राकाश	पवन	वर्षा
	}				
Ì					
	ĺ				
	Ì				
1]]		



वायुकी दिशाको तत्सम्बन्धी स्तम्म में वाणों से सूचित किया जा सकता है, परन्तु साथ ही कागज का एक तारा बना लेना भी उपयोगी होगा, जैसा कि रेखा-चित्र में दिखाया गया है। तत्र प्रति दिन तारे की उम भूजा पर एक रेखा

ख. वायु ग्रौर मौसम


1. गरम करने से हवा फैलती है

यह दिलाने के लिए कि गरम करने पर हवा फैनती है, विजली के बल्ब से बनाए गए पलास्क या बोतल में एक-एक छेद वाली डाट लगाइए, जिममें 30 मेंटीमीटर लम्बी कांच-नलिका धधवा मौसम क श्रष्ययन क लिए प्रयोग श्रौर सःमधी सीची जा सकती है, जो वायु की दिशा से सबसे श्रीयक अनुकृत होती है।

 मौसम सम्बन्धी उपकरणों को रखने के लिए बक्स बनाना

इन उपकरणों को बाहर ही रखना पड़ता है जैसे बात-दर्शक, पबन-वेगदर्शी और बृध्टिमापी। इन उपकरणों के धातु वाले भागों को बसा प्रथवा रोगन से सुरक्षित करना बृद्धिमता का कार्य होगा। इस काम के लिए अस्मीनियम का रोगन बहुत अच्छा होता है।

श्रन्य उपकरणो, जैसे वायुदाव-मापी, तापमापी
श्रीर आर्द्रतामापी, को श्रांधी-पानी से वचाना
पड़ता है। इनको ऐसे वक्त में रखा जाए जिसका
एक हिस्सा खुला हो। इस वक्त में उपकरणों
को इस प्रकार रखिए कि वक्त की एक वन्द वीवार
कपर हो ग्रीर दूसरी नीचे। जिम तरफ खुला
भाग हो उस श्रीर जिलमिली लगा देनी चाहिए,
जैमी कि खिडकियो पर लगती है। इससे ह्वा
उपकरणों तक सरलता से पहुंचती रहेगी श्रीर
साथ ही वे वायु तथा वर्षों से भी सुरक्षित रहेंगे
(भारत में श्रीवक तथा के कारण ऐसी पेटो घूप
में बहुत तप जाएगी श्रीर इससे तपने को
जिस्तेगा। अच्छा यह होगा कि पूर्वांचत पेटी को
जिसेगा। अच्छा यह होगा कि पूर्वांचत से रखे तो
जाए जिसमें चारों श्रीर झलिमिली रहें)।



भारतम नेमनेड पीने को मित्रका लगाई जा सके । मित्रका के सिरे को पानी की छोटो बोतल में डाल दीजिए । पलास्क को गरम करिए घौर देखिए क्या होता है । फ्लास्क को इतना गरम करिए कि बहुत-मी हवा निकल जाए बौर तब पलास्क पर विज्ञान-शिक्षण के लिए यूर्नेस्को का भ्राकर ग्रन्थ

ठण्डा पानी डाल कर या उस पर वर्फ रगड़ कर उसे ठण्डा करिए । आप क्या देखते हैं [?] इमका क्या कारण हो सकता है ?


2. दूसरा प्रयोग: गरम करने पर हवा फैलती है रोल के गुब्बारे को किसी गीगी के मृह पर चढ़ा दीजिए और शीशी को गरम पानी में रख दीजिए। आप क्या देखते हैं? आप इसका क्या कारण बताते हैं?

3. बायुका फैलना

एक छेट वाली रवड़ की डाट लीजिए धीर उसमें एक छोटी-मी कांच-मिलका लगाइए। अब इसको 2 या 3 लिटर के छोटे मुह के कनस्तर में कमिए। कांच-मिलका में एक रवड-मिलका जोड़ दीजिए। पानी के एक थाल में पानी से मारी बोतल उलटिए सीर रवड़ की नली का मुह इस बोतल को कोर के भीचे डाल दीजिए। कनस्तर को गरम करिए। स्नाप क्या देवते हैं? यह कैसे हुआ ?

4. रुण्डी हवा गरम हवा से श्रधिक भारी होती है


(क) एक माधारण तुला बनाइए, जैसी ग्रापने प्रयोग ग-1, पष्ठ 100 पर यह दिलाने के लिए बनाई थी कि वायु में भार होता है। कागज के दो थैले लीजिए जो एक ही नाप के हों। इन थैलो को खोलिए श्रीर प्रत्येक की पेंदी पर 20 मीटर लम्बा धामा कागज की निष्पी (टेप) लगा कर ग्रथवा मुई मे छेद करके उसमे डालिए और उसके मिरं पर गाठ लगा दीजिए । दोनों धागीं के दूसरे मिरे पर एक फन्दा बनाइए, जो इतना बडा हो कि तुला की डण्डी पर चढाया जा सके। दोनो थैलां को हण्डी के दोनां मिरो के पास लटका दीजिए। थैलां को थोडा इयर-उधर करके ऐसी व्यवस्था करिए कि थैले बिल्कुल मन्तुलित हो जाए। ग्रव एक मोमबत्ती को काफी नीचे रख कर धैले के नीचे की हवा को गरम करिए। आप वया देगने हैं ? तुला को कई मिनट तक चुपवाप ठण्डा होने दीजिए। देखिए क्या होता है ? अब दूसरे धैन के नीचे की हवा गरम करिए। देखिए क्या होता है ? इमका क्या कारण है ?



(ख) गरम और ठण्डी हवा की नीते। अन्तर जानने के लिए एक दूमरी रीति यह है कि कागज के धैनों के बदले तुला पर पतासाँ इस्तेमाल किया जाए । पतास्कों को धारे फिल्टों से लटकाइए, धटा-बड़ा कर जनको मण्डीत किरए और एक पतास्क को धीरे-धीर गर करण परिणाम देखिए। उसे कक्ष के ताप तर कर होने देखिए और तब फिर देखिए। फिर इंग्लास्क को गरम करिए एक पतास्क के ने गरम करिए एक पतास्क के ने गरम करिए । विजती के पूर्ण बस्त्वों से बनाए गए पतास्क इस अयोग में बहुँ खब्डा काम देते हैं।

5. संनयन वरस

यह दिखाने के लिए कि वायु क्यों बहती है ए यक्स बनाने की विधि इस प्रकार है : लकड़ी या र गत्ते का ऐसा बक्स लीजिए जिसमें खिडकी बनी के लिए आपको सही नाप का कांच मिल मत्त्र हो। लकड़ी की खड़िया याली पेटी से भी, जिन इक्कन के लिए खाचे कटे रहते हैं, एक ग्रन्छ। वस बनाया जा मकना है। कांच को ऐसी नाप का गाँट कि बहु खांचों में खिसकाया जा सके । फिर वर के लम्बाई वाले भागों में में एक ग्रोर में दो हैं। करिए जो दोनों किनारों पर हीं। इन छेदीं ह · व्याम 2.5 में नेकर 3 मेटीमीटर तक हो सन्न है । बक्स को इस प्रकार रुखिए कि यह भाग ^{द्वार} रहे। छेदों पर रमने के लिए दो विमनिय लीजिए। यदि लैम्प की चिमनियां न मिलें तो गते की 15 सेटोमीटर लम्बी नॉलकामी से नाम सीजिए (या पुराने ट्यूब साइट के ट्यूब को काट कर चिमनी बना लीजिए, परन्तु स्मान रिलिए कि यदि उसे काटते समय हाथ पहीं कर ाए ग्रीर ट्यूव के भीतर लगा मसाला घाव में इंडाए तो घाव गींघ ग्रच्छा नहीं होगा क्योंकि साला विवैत्ता होता है) । मोमवत्ती के एक ग्रेटेंट्कड़े को एक छेंद के ठीक नीचे बक्स के फर्जे र रिग्न मोमवत्ती को एक प्रेटेंट्कड़े को एक छेंद के ठीक नीचे बक्स के फर्जे सिक के अब होने को लखाइए। मोमवत्ती हिम के अस केंद्र को निरुप्त करती हैं जो मूर्य तिन्दा होगया है। काच लगा कर वक्स का खुला किंद्र बन्द कर दीजिए ग्रीर धुम्रा देते समय एक ज्याज लेकर एक चिमनी में डालिए ग्रीर वायु-श्वात का निरीक्षण सिर्ण । वक्स के भीतर बायु-श्वात के नीचे रिक्षण । मोमवत्ती को दूसरी स्थान के नीचे रिक्षण श्वीर प्रयोग को दोसरी स्थान के नीचे रिक्षण ग्वीर प्रयोग को दोसरी स्थान के नीचे रिक्षण ग्वीर प्रयोग को दोसरी सेमहर । ग्राण क्या देखते हैं? इसका क्या कारण कीं सकता है ? इसका संनयन-यारा (कन्वे-श्वात करीण्ड) कहते हैं।



. 6. संनयन-धाराओं का मार्ग देखना

ं (क) एक मोमबती जलाइए धौर उसे इमार्क्सिक बायु-भाराम्यो से बचाने के लिए उसके हिमारी भ्रोर भाड़ करदीजिए। मोमबत्ती के पास इकी भाराम्यें का निरीक्षण युद्यां देते हुए कागज हुने करिए।

हैं (स) एक गरम ग्रीर एक ठण्डे कमरे के हैं की का दरवाजा थोड़ा स्वोलिए । धुम्रादेतें हैं ए कागज को दरवाजें के पत्नों के बीच के हिंची कार्या में कार्या के कार, नीचे ग्रीर बीच में रेवा परवारा को देखिए ।

ं (ग) बगर सम्भव हो तो ऐसी कोठरी में वायु-पाराओं को देखिए जिसे विकिरक (रेडिएटर) या स्टोव (या श्रगीठी से गरम किया गया हो मीसम के श्रध्ययन के लिए प्रयोग श्रीर सामग्री

(घ) ऐसी कोठरी में वायु-धाराघो को देखिए जिसमें बानन (बेटिलेशिन) के लिए ऊपर और नीचे खुली खड़िकया हो।

(इ) तार की सहायता से जलती मोम-वत्ती को चीड मृह की किसी वोतल में उतार दीजिए। देविए कि क्या होता है। बोतल में ताजी हवा डालिए। जलती मोमवत्ती को फिर बोतल में डालिए परन्तु भव की वार T शाकृति का गत्ति का टुकडा काट कर वोतल में डाल दीजिए, जिससे गरम और ठण्डी वायु-धारा धला-अलग हो जाए। धुम्रा देते हुए कागज से गत्ते के दोनों तरफ वायु-धाराग्रो को देखिए।



(च) किसी डिब्बे के धानु वाले डक्कन को रोटरी श्रोपनर में काटिए ताकि धानु का गोल टुकड़ा मिल जाए (या ऐमा बृत्त पतले टीन या पीतल को पतली चादर में काटिए)। इन्को टीक वीजिए। में कील में ठोंक कर जरा-सा गड्डा कर दीजिए। विज्यीय रेखायों पर टीन को खगभग केन्द्र तक काटिए ग्रीर इस प्रकार बनी सब पत्तियों को एक ही दिशा में थोडा-सा एंठ दीजिए। इस पहिए



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का धाकर ग्रन्थ

को एक नुकीले तार पर चड़ा दीजिए। तब इसे मोमवत्ती के ऊपर या किसी दूसरी जलती हुई वस्तु के ऊपर पकड़े रहिए। अगर आप इसे साव- धानीपूर्वक बना लेंगे तो यह चन्न वि. अथवा जलती हुई विजली की बत्ती , एक से भी घूमने लगेगा।

ग. वायु में नमी कैसे पहुंचती है

1. वायुमण्डलीय नमी देखी नहीं जा सकती

चाय की केतली में या किसी दूसरे बरतन में, जिसमें टोंटी लगी हों, थोंड़ा-सा पानी डाल दीजिए मेर उसे चूल्हे पर चढ़ा दीजिए । यदि ऐसे बरतन न मिले तो पलास्क में एक देंद वाली डाट लगाइए और उसमें समकोण पर मुझे हुई कांच-मिलका लगाइए । पलास्क में थोंड़ा पानी डालिए और उसे सामकोण पर मुझे हुई कोंच-मिलका लगाइए । पलास्क में थोंड़ा पानी डालिए और उसे साम पर रख दीजिए । जब पानी खीलने लगे और टोटी से भाप निकलने लगे तो बादल के समान दीखने वाले उस वाय्य-ममूह को देखिए । यह भाप नहीं है, समितत जल मात्र है । जब भाप निकल रही ही तब टोटी के निकट-वर्ती स्थान को देखने का प्रयत्न करिए । वस माप के नीच मोमचती या ज्वालक (वनंर) रिखए । धाप कमा देसते हैं? बादल कहां चला जाता है?



2. झाडू का भार कम हो गया

हण्डे के एक मिरे पर मूजी झब्बा बाध कर झाडू बना लीजिए। उसे पाती में भिगोइए। फालनू पानी निवोड़ दोजिए। तब मेज के एक कोने पर एक निकोनी रेती रिलिए और उस पर झाडू को मन्तुनित करिए। सन्तुलन बिल्कुल ठीक हो। घटे भर बाद इसको फिर देरिए। बया हुआ? इसका बया कारण बताते हैं? पानी कहां चना गया?

 नमी को तोलने के लिए बूसरा प्रयोग ऊपर का प्रयोग नहाने के (रोएंदार) तौलिए से भी किया जा मकता है। तीलिए को सिं भीर निचोड़िए। उसे कोट-हैगर (कोट स्टेंग तार या लकड़ी) पर लटकाइए। केंद्र को लम्बे डण्डे के एक सिर पर लटकाइए मेज के कोने पर रखी तिकोगी रेंग सन्तुलित करिए।

4. मिट्टी से नमी भाप बन कर उड़ जाती

गमल में गीली मिट्टी भरिए भीर तुना है। गलड़े पर रखिए। या तो दूसरे पनड़े में रख कर सन्तुलित करिए या गमले की तीन! करिए। 24 घटे बाद फिर उनकी तील करिए

घरेलू पौघों से नमी निकलती है

किसी घर के भीतर के पीये या बात्र पीये की एक पत्ती पर (जाड़े के दियों सेलोफेन (पारदर्शक जल-अभेश काण्ड) धैली चढ़ा दीजिए श्रीर उसके मृह को पान-के डण्डल पर रबड़ के छल्ले (अयवा धारें) बांघ कर बन्द कर दीजिए। एक घंटे बाद निर्ण करिए। श्राप क्यां देखते हैं? यह कहां से धारे

6. ग्रन्य पौधों से निकली नमी

एक गमला लीजिए, जिसमें 10 मा 15 में मीटर लम्बे मटर या सेम के नए पीड़ें। (पीयो को छोड़ कर गमले के ऊगरी हिं को सेलंफित या रुबड़ की चादर से बर बीते और पीयों के तनों के पाल चादर में चार और पित लगा दीजिए, जिससे कहीं भी मिट्टी वाँ न रह जाए। धव एक स्वच्छ सूला (ठण्डा) दिना पीथों पर उलट घोजिए और एक घंटे बाद दिना धापने क्या देता? यह कहा से बाता है? प्रमान काड़े में किया जाए तो सकर निलगों।

7. सांस की नमी

ठण्डे द्रपंण पर सांस छोड़ कर या ठण्ड गिलास या बोतल में सांस फूंक कर सांस छोड़ने से निकले जलवाण को दिखाया जा सकता है।

8. गैस-ज्वाला से निकलो हुई नमी

़ ज्वाला से निकला हुम्रा जलवाप्प गैस-स्टोव पर कुछ क्षणों के लिए ठण्डे पानी का बरतन रख कर दिलाया जा सकता है (पेंदी पहले पोंछ कर सक्षा दी जाए)। मांच से बरतन को उठा लीजिए श्रीर पेंदी का निरीक्षण करिए।

9. दूसरी ज्वालाग्रों से निकली हुई नमी

मोमवत्ती की लौ को ठण्डे स्थामपट्ट (ब्लैक बोर्ड) के पास लाइए । गैस वर्नर, स्पिरिट लैम्प, जलते हुए कागज और जलती हुई लकड़ी की ज्वालाग्रों की सहायता से इस प्रयोग को दोह-राइए । आप क्या देखते हैं ? यह कहां से ग्राया ?

10. क्षेत्रफल-विस्तार की दर वाष्पन को प्रभावित करती है

50 मिलिलिटर जल नाप कर लीजिए और किसी मापी से उसे किसी बड़े व्यास के बरतन में उंडेल लीजिए। अब फिर मापी में 50 मिली-लिटर जल नाप कर रख दीजिए । दोनों को आस-पास ऐसी जगह रिखए जहां ताप ग्रौर वायु-वेग दोनों के लिए समान रहे । दूसरे दिन प्रत्येक वरतन के जल को नापिए। वाष्पन में किस वस्तु के प्रभाव के कारण अन्तर प्राया है?

घ. वायू से नमी कैसे निकलती है

1. नमी ठण्डे तली पर संघनित होती है टीन के चमकते डिब्बे में बर्फ भर दीजिए। थोड़ी देर में बाहर के तल का निरीक्षण करिए। श्राप क्या देखते है ? यह कहां से भ्राया ?

2. লল-বক

योड़े-से पानी को इतना गरम करिए कि वह

मौसम के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

11. ताप वाष्पन की गति को प्रभावित करसा है इयामपट्ट अथवा स्तट के किसी भाग को मोमबत्ती से या धूप में रख कर थोड़ा गरम करिए । इस गरम स्थान पर और किसी उण्डे क्षेत्र पर गोले कपड़े से बरावर नामों के पानी के धव्ये लगाइए। इन स्थानों का निरीक्षण करिए भौर देखिए कि क्या होता है।

12. बहती हुई हवा वाष्पन की गति पर प्रभाव डालतो है

गीले स्पंज या कपड़े से ठण्डे स्यामपट्ट के तल पर दो स्थानों पर बराबर माप के धब्बे लगा दीजिए, जो एक-दूसरे से कुछ दूर रहे। एक धब्बे को गत्ते से हवा कीजिए और दूसरे को विना हवा किए सूखने दीजिए।

वाष्यन की गति में किस कारण अन्तर पड़ता 會?

13. यायुको नमी वाष्यन की दर में प्रभाव डालती है

लकड़ी के छल्ले या चौखटे पर कोई कपड़ा तान कर जड़ दीजिए। चौखटा वर्गाकार हो भीर चारों श्रोर लगभग 30 सेंटीमीटर का हो तथा लगभग 3 सेंटीमीटर मोटा हो। चौखटे में लगाए हुए कपड़े को गीला कर दीजिए। फिर ठण्डे श्यामपट्ट के तल पर गीले स्पंज या कपड़े से पानी के दो घब्वे बनाइए। एक को उस चौखटे से इक दोजिए जिसके ऊपर गोला कपड़ा मड़ा है और दूसरे को खुला रहने दीजिए । कुछ क्षणों के बाद प्रत्येक घट्ये का निरीक्षण करिए। कौन-सा ग्रधिक सुला है? चौलटे के नीचे आई वार्ष वाप्पन की गति पर क्या प्रभाव डालती है?

लगभग उदलने लगे । इसे पानी के गिलास में रिसए और गिलास को तिरछा करके इस प्रकार घुमाइए कि गिलास की दीवारें ऊपरी सिरे तक भीग जाए। गोन पलास्क, उदाहर-

णार्थ विजली-धत्ती से बने पलास्क या फ्लोरेन्न पनास्क (या प्रायः गोल लीटे) में पोड़ा-सा विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्की का आकर ग्रन्थ

पानी डालिए जो बहुत ठण्डा हो। पलास्क को गिलास पर तिरखा रिलए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गरम पानी का वाप्पन होगा। वह पलास्क की ठण्डी सतह पर संघितत होगा और उसकी छोटी धूदें गिलास में गिरेंगी। यहां आप वाप्पन, संघनन और प्रवसेपण (नीचे गिरेंपा)। तीनों ही देख सकेंगे। प्रकृति में इस अगर कार्य का जल-चक चलता रहता है।



3. भ्रोसांक-ताप

भाप भोसाक-ताप (इ्यू-व्याइण्ट टैम्परेचर) को चमकते दरतन, धोड़ा-ता पानी, एक ताप-मापी भीर कुछ वर्ष की सहायता से नाप सकते हैं। मोसम के सम्बन्ध में भोसीक-ताप का भ्रध्ययन महत्वपूर्ण है। यह वह ताप है जिस पर चाल भी नमी संघनित होने चमती है। भोसाक-ताप दिन-दिन पटता-बढ़ता रहता है।

ध्यान रहे कि बरतन का बाहरी भाग पूखा धीर चमकदार रहे। बरतन में कुछ पानी बाल तीजिए धीर उसे किसी छुने पुट्ठ पर रख दीजिए, जिससे छुने भारति का अतिबिम्ब बरतन में स्पट्ट दिखाई पड़े। तापमाणी को बहुब के पीछे की लकड़ी को कुछ काटना पड़े)। धव पोडा-पोड़ा करके बर्फ को पानी में द्यालए धोर उसे तापमाणी से सामपानी के साथ पजाते रिहिए। ताप पर बराबर ध्यान रहे धोर उमों ही बरतन के बाहरी पुट्ठ पर छोस बननी धारम्म हो, इसका ताप पड़ लोजिए। यही प्रायः घोसाक-ताप होगा।


4. बोतल में बादल

आप बोतल में बादल बना सकते है। कांच की वडी बोतल लीजिए और उसमें रवड की शर लगाइए । डाट से 10 सेंटीमीटर लम्बी दांब-नलिका लगाइए। बोतल में लगभग 2.5 सेंटी-मीटर की ऊंचाई तक पानी भरिए, और बोतत के भीतर की हवा में बोडी-सी खडिया-बित डाल दीजिए। अब एक रवड़ की नली लीजिए भीर उसकी सहायता से कांच की नलिका को बार-सिकिल पम्प से जोड़ दीजिए। बोतल की हाट की दबाए रखिए भीर किसी विद्यार्थी से कहिए कि वह हवा भरना भारम्भ करे। जब बोतल में कसकर हवा भर जाए तो काग को उड जान दीजिए ग्रीर देखिए कि फिर क्या होता है। यदि बादल अच्छा न बने तो आप पानी में स्पिरिट की कुछ बुँरें मिला कर फिर से प्रयोग करिए। जब वास फीलती है तो वह ठण्डी हो जाती है, जिसमें बोतल के भीतर का ताप भोसांक से कम हो जाता है । नमी बादल के रूप में संघितन होती है। जब पृथ्वी पर गरम हवा चलती है तो उसकी भी दाव कम हो जाती है। तब हवा फैलती है भीर ठण्डी होती है और जब ताप भोसांक से कम हो जाता है तब बादल बनते हैं।



5. वर्षा-चक

धाप बहुत छोटे पैमाने पर भपनी कथा में वर्षान्वक देख सकते हैं। नद्द पौघ का एक गमला मेंज पर रिसिए। इन पौघों से लगमम 35 या 40 सेंटीमीटर उत्पर घातु की वाली रिविए मीर किसी प्रकार उत्काश बहीं टिका दीजिए। वालों में पूरा की हुई बक्ते कैता दीजिए। वाल में केतली या पलास्क में बोड़ा पानी लेकर उसे मांव पर रिसिए। केतली को इस प्रकार रिसिए कि भाष पौघों मौर बाली के बीच से होकर निकते। प्रव भाग वर्षा-चक का प्रध्ययन कर सकते हैं। चाय की केतची जल का प्राप्ति-स्वल है, जो पृथ्वी-स्थित है। यहां से बाष्प बन कर ऊपर उठती है भौर ठण्डी थाली तक पहुंचती है। थाली पृथ्वी के ऊपर को बायू को ठण्डी तहों को निरूपित करती है। यहां भादता थाली पर संपनित होती है भीर पौथों पर वर्षा के रूप में गिरले अपती है।



6. कक्षा में सुपार

पातु के एक लम्बे बरतन, जैसे टीन के लम्ब डिक्बे, की सहायता से कक्षा में तुपार (फास्ट) बनाया जा सकता है। बरतन में पारी-पारी स बफं और नमक की तहें भिरए। जितनी चफ डालें, उसका लगभग प्राधा नमक । बफं और नमक डालते जाइए और किसी सकड़ी से उन्हें कूट-कूट कर दूंसते जाइए। जब बह भर जाए तो बरतन के बाहरी भाग का निरीक्षण किरए। सम्भव है कि जुख श्रोस बने और वह वहां जम जाए, परन्तु आपको बहां सुकुमार देवेत सुगर भी दिवाई देना चाहिए, जो बरतन के बाहरी भाग पर बन जाता है। यि बरतन के बाहरी भाग पर बन जाता है। यि बरतन

मीसम के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री


को कुछ समय तक ऐसे ही रहने दिया जाए तो वह सुन्दर ध्वेत तुपार से ढक जाएगा (भारत में यह प्रयोग जाड़े मे श्रधिक सफल रहेगा)।

7. ग्रोलों का ग्रध्ययन

जब भोते गिरें तो कुछ भोतों को इकट्ठा करिए। उन्हें बीच से काटिए और देखिए कि भोते की बर्फ किस प्रकार परत के ऊपर परत जम कर बनी है।

8. हिमतूल का श्रध्ययन

यदि श्राप किसी ऐसे स्थान में रहते हैं जहां हिमपात होता है तो थोड़े से हिमपुल (स्तो-पलंबस) को काले या बहुत गाढ़े रंग के उनी कपड़े पर इकट्ठा किएए श्रीर उसे प्रवर्धक लैन्स से ध्यान से देखिए। श्राप देखेंगे कि उनकी श्राकृतिया भने ही श्रसस्य हो परन्तु हर एक हिमतूल में सर्वदा ही छः भुजाएं या छः रिहमतूल में सर्वदा ही छः भुजाएं या छः रिहमतूल में सर्वदा ही कि सुकह से प्रकृति की दर्शनीय बस्तुओं में से एक हैं।



ग्रध्याय-9

पानी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

क. पानी की संरचना

 पानी का विच्छेदन कैसे किया जा सकता है इस रोचक प्रयोग के लिए 6 वोल्ट कं

इस रोचक प्रयोग के लिए 6 वोल्ट की एक संचायक बैटरी या ऐक्युमुलेटर या 6 गुष्क सेलों (ड्राई सेल्स) की भावस्यकता पडेगी।


तांबे के तार के दो टुकड़े लीजिए। प्रत्येक कम-से-कम 30 सेंटीमीटर लम्बा हो। प्रत्येक तार के सिरों से लगभग 6 सेंदीमीटर तक विसंवाही पदार्थं को ग्रलग कर दीजिए। तावे के फिर दो पुराने फाउण्टेनपेनों की सोने की नोक-वाली निवें लीजिए। ताबे के पूर्वोक्त तारों में से एक का एक खला सिरा एक निब में लपेट दीजिए श्रीर दूसरे तार का एक सिरा दूसरी निव में। जोड़ पर लाख लगा दीजिए ताकि तांवा कही भी दिलाई न पड़े। बैटरी के एक सिरे से एक तांवे के तार का दूसरा सिरा जोड दीजिए और दूसरे सिरे में दूसरे तार का बचा हुआ सिरा। अब एक कांच की कम गहरी तस्तरी लीजिए भीर उसे लगभग ग्राघो पानी से भर दीजिए। दो छोटी दीशियों को पानी से भरिए और उनके मंह पर गतारल कर उनको तस्तरी के पानी में उलट दीजिए (भ्रार गत्ता हटा लीजिए; गत्ते के बदले श्रंगुली से काम चल जाएगा)। प्रत्येक शीशी को लकड़ी की दो-दो छोटी-छोटी पट्टियों पर खड़ा कर दीजिए ताकि उनका मुंह तस्तरी की पेंदी से कृछ कपर उठा रहे। मत्र सावधानी से प्रत्येक बोतल में एक-एक निव डाल दीजिए।

फिर तहतरी में रहे पानी में सगभग 1 श्रीस मल्प्यूरिक श्रम्त मिला दीजिए श्रीर एक-श्राय मिनट ठहुँरिए। श्रम्त पानी में श्रम्द्री तरह मिल जाएगा। श्रम्त में काम करते समय बड़ी सावधानी बरतनी नाहिए नयोकि यदि यह रारीर पर कही पड़ जाएगा तो त्वचा को जता देश श्रीर कपड़े पर गिर जाए तो कपड़े में छेद कर देगा । सत्प्यूरिक श्रम्ल दवाखाने से, बैटरी ठीक करने वालों से, या किसी रासायिक प्रयोगताला से प्राप्त किया जा सकता है।

जय जपस्कर तैयार हो जाए तो विद्यु-धारा चालू कर दीजिए (इसके लिए लाइन में कहीं एक स्विच रखना अच्छा रहेगा)। इस प्रयोग में समय लग सकता है। देशिगृति प्रत्येक सीक्षी में बया होता है? यदि वेगें, शीक्षियां एक नाप की हों तो परिणाम को आप पटरी से नाप सकते हैं। इन दोनों में ब्या अन्तपात है?

जब शीकिया गैस से भर जाए तो प्रतंने में मुह पर काच की प्लेट रख दीजिए। जो शीधी अपेसाहृत सीहा भर गई थी, उसे कांच पर ही प्रीची पड़ी रहें दीजिए। जो शीधी भीरे भीरे थी, उसका मुह उत्तर करके समें में पर रिख्य प्रीचे साम में हका रहते दीजिए। यह एक सीतं में पर रिख्य प्रीट काच है है सीतं को (प्रयत्ति जिसमी तो हुई सीक को (प्रयत्ति जिसमी तो हुई हो, परन्तु उसमें लगी आग चमक रही हो) उस बोतल में डालिए जिसका मूंट उत्तर को शोर है। पमा होता है? इस मैस की आपसीजन कहते हैं।


जलती हुई सीक को उस बोतल के मुंह में लगाइए जिमे घापने घोषा रख छोड़ा था। बगा होता है? इस गैस का नाम हाइड्रोक्ट है। बया झापने कभी किसी को पानी के निए (एच-टू-मो) कहते हुए सुना है? नया घाप घाटे प्रयोग से इसे समझा सकते हैं?



- प्रावसीजन कैसे तैयार की जा सकती है प्रावसीजन तैयार करने की विधि अध्याय-7 में पृष्ठ 114 पर बताई जा चुकी है।
 - 3. श्राक्सीजन के कुछ प्रयोग
 - आक्सीजन के प्रयोगों के लिए निदेश अध्याय 7 में पृष्ठ 114 पर दिए गए हैं।
 - 4. श्रावसीजन की सहायता से कुछ प्रयोग

किसी तनु (डाइल्यूट) ग्रम्ल, जैसे हाड-ड्रोललीरिक या सल्यूरिक, पर जस्ते जैसी यातु की रासायनिक प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन तैयार को जा सकती है। श्रम्ल के साथ साव-यानी बरतनी चाहिए कि कही वह शरीर ग्रयचा कपड़े पर न गिर पड़े। पुराना जस्ता पुका सेलों के बाहरी डिब्बे से लिया जा सकता है। जस्ते को खूब श्रम्लड्डी तरह साफ कर सीजिए ग्रीर उसमें से लगभग 2, 5 सेंटीमीटर के वर्गाकार दुकड़े काट नीजिए।

हाइड्रांजन बनाने के लिए जस्ते को एक पनास्क या बोतल में रिलए और उसमें दो छैंदों की रवड़ को डाट लगाइए। एक छेंद में कीम्मुखी निक्का रिलए को सामग पेदी तक पहुंच जाए। दूसरे छेंद में समकोण पर मुड़ी निलका रिलए और उसमें 30 या 40 सेंटीमीटर लम्बी रवड़ की निलका लगा दीजिए। एक वाली को पानी से लगभग आधा भर दीजिए और पानी से भरी बोतलें उसमें औपी करके रख दीजिए। हाइ-इनिक को इकट्ठ करने के लिए निकासनिका के सिरं को पूर्वीन्त बोतलों में से एक में डाल दीजिए। कीम-निलका हारा जस्ते पर तमु अस्त पर तमु अस्त डालए।



ध्यान रहे कि जिनत्र के आसपास कोई ली या ज्वाला न हो। हाइड्रोजन और वायु का मिश्रण बड़ा विस्कोटक होता है। जब वोतर्से हाडड्रोजन से भर जाए तो उनके मृह पर काच-पृष्ट रख दीजिए और बोतलो को मेज पर औधी ही खड़ी रखिए।

5. क्या हाइड्रोजन जलती है

लकड़ी की एक सीक जलाइए और एक वोतल को मेज से (औषी ही) उठा कर उसके मुह के पास जलती हुई लकड़ी की सीक ले जाइए। सीक को वोतल के भीतर डाल दीजिए। अब सीक को धीरे-धीर याहर लाइए। बमा होता है? क्या हाइड्रोजन जलती है? क्या यह आवसीजन की तरह जलने में सहायता करती है?

6. हाइड्रोजन के जलने पर बया उत्पन्न होता है ?

रबड की एक निकास-निका के सिरे पर एक छोटी काच-निका लगा बीजिए भीर पतास्क में जस्ते और अम्म की किया जीर से होंने बीजिए। निका के पास जसती हुई सींक साइए। हाइड्रांजन हल्के-हल्के जसने सगेंगी और सी हल्के नीसे रग की हो जाएगी। सौ के पाम किसी टण्डी तस्तरी या थानी को से जाइए। जब हाइड्रांजन जसती है (आस्पीजन से संयुक्त हांती है), तब कीन-सी वस्तु बनती है?

 हाइड्रोजन को सहायता से साबुन के बुलबुले बनाना

सावृत का याद्धा घोल तैयार करिए, निसस्ते प्रच्छे युलयुले बनाए जा सकें। एक छोटी-पी कीपमुखी निका के निकाग-निका के सिर पर नता देंजिए या उसके बदने विलायती चिनम (बने पाइप) या देगी चिनम में छेददार डाट

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का म्राकर ग्रन्थ

भ्रौर निषका लगा दीजिए । जब पलास्क में भ्रम्त भ्रौर जस्ते की किया जोर से हो रही हो तो हाइड्रोजन से बुलबुने छोड़िए। जब कोई बुलबुना बन जाए तो जरा झटका देने पर बह कीप से छूट जाएगा भ्रौर छत तक उठेगा। एक ऐसी लगी लीजिए जी छत के पास बुतवृत तम पहुंच सके । लगी में जलती मोमवती का लीजिए और उससे बुतवृतों में आग लगते के कोशिश करिए । यह एक आनन्दरायक केर रहगा।

ख. पानी कैसे शुद्ध किया जा सकता है


द्यानना (फिल्टर) कैसे बनाएं

पीचे का एक गमला लीजिए, जिसकी पेंदी के छंद में रुई टूंस कर भरी हो भीर जिसकी पेंदी कर बालू की दो-बार इंच गहरी तह बिछी हो। यह कई कामों के लिए सन्तोपजनक छानमा सिद्ध होता है। अध्याय-2 की संख्या-7 देखिए।

किसी बरतन में रखे पानी में थोड़ी मिट्टी डाल कर चला बीजिए। इस पानी को छानने में डाल बीजिए और जो पानी छत कर निकले उसे एक साफ गिलास में भर बीजिए। बालू और पिसे कोयले की तहें एक के ऊपर एक डाल कर एत इसरा छानना चनाने की कीसिश करिए। पीने के लिए खबालने से पहले पेंग जल की गुद्ध करने के लिए यह छानना चहुत सन्तोपजनक काम देगा।

2. प्रायोगिक छानना यनान

लैंगा की चिमनी के छोटे सिरे में एक छेद बाली डाट नगाइए। इसमें एक छोटी काच-नितका समाइए। पेंदी में थोड़ी धुनी रूई रिलए। तब छोटी-छोटी साफ रोड़ियां नीजिए और योड़ी मोटी बालू को अच्छी तरह पी डालिए तथा रोड़ियों के ऊपर उसकी एक तह बना दीजिए। फिर पोड़ी महीन बानू थोडए थोर पहले



की अपेक्षा अधिक मोटी तह आल दीजिए। दूर कोयले पीस बालिए और उन्हें पानी वें मिला भर एक लेप-सा बना सीजिए। इस मिक्स को बालू के ऊपर चरावर-चरावर हात दीजिए। इसके बाद बहुत गंदला पानी किस धानों के ऊपर से अलिए। छानने के नीचे रखे माड़ पिलास में छने पानी को इकटठा करिए।

उ. पानी को उदाल कर जीवाण-रहित करना

पानी में बहुचा छोटे-छोटे जीवित पोषं मीर जीव रहते हैं। इनके कारण पानी पोने के प्रयोग हो जाता है। ये जीव सुक्ष्मदर्शी के विना नरें। देखे जा सकते । इस बात की जांच बड़े। सरल रीति से की जा सकती है कि जबाने से जीवित बस्तुमों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जीवित जीवाणुमों के सारीर जिन पदावों के जीवे हैं, सण्डे की सफेदी भी रासायिक इंटिरकोण से उस पदार्थ के बहुत समान होती है।

पूर्व परीक्षण-निक्का या प्रवासक को पाने से स्राधा भरिए और उवलने तक गरम करिए। दवा टपकाने बाली निक्का से मण्डे की सकेंद्री की कुछ वृदें सीलते पानो में टपका दीजिए। धार देखेंगे कि मण्डे की सफेद्री विस्कुल बदल जाजे है। यह उबले या तले मण्डे को सफेद्र भाव की तरह हो जाता है। दूबरे साब्दों में, वह स्कंदित (कोएगुनेट) हो गया है। जब पानी सानाज जाता है तब उसके भीतर रहने बाले हानिकारक जीवाणुक्तों के जीवित करतकों (टिप्र्व) की भी सम्भवतः मही दसा होती है।

4 जल के मासवन (डिस्टिलेशन) के निए सरल उपकरण भेरी बनाया आए

भाष एक पतास्क भौर कुछ कांच-नितामी भयवा रबड-नितिकामी की सहायता है एर् प्तरल जल-ब्रासवन उपकरण बना सकते है। श्लास्क में एक छेद वाली डाट या काग लगाइए। हाट के छेद में या तो छोटी-सी कांच-नलिका लगाइए या 60 सेंटीमीटर लम्बी कांच-नलिका को चित्र में दिखाई गई रीति से मोड़ कर लगाइए। यदि छोटी कांच-मलिका लगानी हो तो उसमें रबड़ को नलिका जोड़ दीजिए। म्रास-वित जल को इकट्ठा करने के लिए पलास्क या पानी पीने का गिलास या किसी बोतल का उपयोग करिए। जिस पलास्क मे पानी खौलाना हो उसे गंदले पानी से आधा भर दीजिए और उसमें घोड़ी स्याही अथवा ग्रन्य रंग डाल दीजिए । उपयुक्त आंच लगा कर पानी को खौलाइए (भारत में गरमी के कारण केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। नलिका के क्षैतिज भाग पर कपड़ा लपेट कर उस पर बराबर ठण्डा पानी टपकाते रहना चाहिए परन्त्र ध्यान रहे कि यह

ग. भारी पानी और हल्का पानी

भारी पानी में खनिज होते है। जब जल पृथ्वी के ऊपर से और पृथ्वी में से होकर भाता है तब ये खनिज पानी में घुल जाते हैं। हल्का पानी वह पानी हैं जिसमें पुले खनिज या तो होते ही नही या बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, उदाहरणार्थ वर्षा का जल या श्रासुत जल। भारी और हल्के पानी में ग्रन्तर किसी नदी, नाले (या कुएं) से थोड़ा-सा

भारी पानी लीजिए (या भागामी प्रयोग में बताई गई रीति से बना लीजिए)। योड़ा हल्का पानी भी लाइए, जैसे वर्पा-जल या आसुत जल (डिस्टिल्ड वाटर) । थोड़े-से गरम पानी में सायुन के छीलन या चूर्ण को घोल कर साबुन का भोत तैयार करिए। दो बोतलें लीजिए और इनमें वरावर मात्रा में भारी पानी भ्रौर हल्का पानी भर दीजिए। दवा टपकाने वाली नलिका से हल्के पानी में सावुन के घोल की बूदें गिन कर टपकाइए ! एक बार में दो-तीन बूद से अधिक मत टपकाइए। प्रत्येक बार साबुन का घोल छोड़ने के बाद बोतल को हिलाइए। पानी की ऊपरी सतह पर बुल-बुलों की 1 सेंटीमीटर मोटी तह बनाने के लिए पानी नलिका में लिपट कर या अन्य रीति से भ्राम्त जल तक न पहच जाए)।



- 5. बड़ा श्रासवक कैसे बनाया जाए देखिए अध्याय-2 का प्रयोग ग-4, पृष्ठ 44 पर I
- लीबिंग संघनक फैसे बनाया जाए देखिए भ्रध्याय 2, पृष्ठ 44 ।

सावत के घोल की कितनी बूंदे डालनी पड़ीं थी, यह माल्म करिए।

फिर साबुन का उतना ही घोल भारी पानी में मिलाइए और उतने ही समय तक भच्छी तरह हिलाइए। देखिए कि दोनों में क्या अन्तरहै। भारी पानी में साबन का घोल तब तक डालते रहिए जब तक कि बढ़िया फेन न बन जाए। प्रयुक्त साबुन की मात्राओं की तुलना करिए।

2. भारी पानी बनाना

भारी पानी दो प्रकार का होता है-- ग्रस्यायी और स्थायी । अस्थायी भारी पानी निम्न-लिखित रीति से बनाया जा सकता है : थोड़ा-सा साम पानी लीजिए (निर्माण-विधि के लिए अध्याय 7 का प्रयोग ट-17, पृष्ठ 115 देखिए) । चुने के पानी में कार्यन डाइ-प्राक्ताइड के बुलबले तय तक बनाइए (देखिए ट-14, पृष्ठ 115) जब तक पहले का दूधियापन न मिट जाए । प्रस्यायी भारी पानी तैयार है। स्थायी भारी पानी तैयार करने के लिए थोड़ा-सा कैल्सियम सल्फेट या पेरिम प्लास्टर को पानी में चला कर कई घंटे तक पड़ा रहने दीजिए । जब मिश्रण छान लिया जाएगा

तो छानने पर जो साफ पानी मिलेगा, वह स्थायी भारी पानी होगा। मैगनीशियम सल्फेट (एप्सम साल्ट्स) को पानी में घोल कर भी इस प्रकार का भोरी पानी तैयार किया जा सकता है।

3. भारी पानी को खौला कर मृदु करना

पानी का श्रस्थायी भारीपन खोलाने से दूर किया जा सकता है। थोड़े-से श्रस्थायी भारी पानी में साचुन के घोल की दो-चार बूदें डाल कर उसे खूब हिलाइए श्रीर देखिए कि फेन बनता है या नहीं। फिर उतने ही श्रस्थाय भारी पानी को खौलाइए श्रीर पहले जितना ही साचुन का घोल डाल कर फेन बनाने की चेट्टा करिए।

4. रासायनिक पदार्थों से जल को मृदु करना

एक परीक्षण-निलका को भारी पानी और साबुन के घोल की कुछ बूदों से आधा भर कर फेन बनाने की चेप्टा करिए। उतना ही भारी पानी उवालिए और फिर उतना ही साबुन का घोल डाल कर फेन बनाने की चेप्टा करिए।

स्थायी भारी पानी में थोड़ा कपड़ा धोने का सोडा (सीडियम कार्योनेट) मिलाइए धौर साबुन का घोल डाल कर फेन बनाने भी चेच्टा करिए। क्या पानी मृदु हो जाता है ? किर से थोड़ा स्थायी भारी पानी लेकर उसमें कुल सोहागा (सीडियम पायरोबोरेट) मिलाइए और जाय करिए कि क्या थ्रब वह मृदु हो जाता है।

किसी चीज को घोकर साफ करने में सायुन पानी की सहापता किस प्रकार करता है

चर्वी सा वैवितिन (सा भी सा तेल) लगा कर दो कपड़ों को गन्दा कर पीजिए। एक को गरम पानी में साबुन के विना ही भोइए मौर दूसरे को गरम पानी में भौर कफी साबुन लगा कर पोइए, निससे फैन गूब उठे। दोनों कपड़ी को सूपने के लिए बाल दीनिए और देनिए कोन-सा मिंक साफ हुमा है।

6. वसा पर पानी का कार्य-प्रभाव

कांच के एक लम्बे बरतन को पानी सं भा भरिए। इसके ऊपर लगभग 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई तक तिल का तेल या कोई फल है डालिए। इस मिश्रण को हिलाइए। देविए। तेल किस प्रकार नहीं नहीं भूदों में कि। हो जाता हैं। इसे स्थिर पड़ा रहने दीजिए। कि देखेंगे कि ये धूंदें अन्त में फिर एक हो जाती है और ऊपर एक अ हो जाती है और उपर एक से डोजिए और इस प्रके परिणाम की जुलना आगामी प्रयोग के परिष्

7. वसा पर साबुन का कार्य-प्रभाव

8. भारी और हल्के पानी द्वारा घुलाई -

दो कपड़ों को गन्दा करिए । एक को हो पानी और साबुन से भोकर साफ करिए । इन कपड़े को उतने ही समय तक और उनने हैं साबुन का अभोग करके भारी पानी से धोर! कपड़ों को नूराने के लिए डाल दीजिए और स्वान देखिए ।

9. सायुन बनाना

मायुन फालपू नवीं (या तेल) में बनाया ब सकता है। योड़ों बेकार नवीं सीजिए और डो तस्तरी में निमनाइए (या तेल सीजिए)। बरड़े हैं कई परतें बना कर उस नवीं को क्षान मौजिए। बर्त को तोलिए और इम तील को एक-तिहाई के बचार

उबालमें के बाद उसमें कास्टिक सोडा से लग-

भग दुगुनी मात्रा में साधारण नमक डाल दीजिए

ग्रौर भच्छी तरह चलाइए । जब मिश्रण ठण्डा हो

जाएगा तो साबुन की तह ऊपर जम जाएगी।

केवल सावन को ले लीजिए। उसे पिघलाइए और

दियासलाई को डिवियों में ढाल लीजिए। साबुन

की छोटी-छोटी टिकिया बन जाएंगी। क्या यह

बाजाक कास्टिक सोडा (सोडियम हाइड्राक्साइड)

तीजिए। उसे पानी में मोल सीजिए। चर्ची को

मोहे की कड़ाही या किसी दूसरे बस्तन में गरम

करिए। जब वह पिघल जाए तो उसमें कास्टिक

सोडे का मोल भीरे-भीरे डालिए और बराबर

बजाते रहिए। मांच मन्द रहे ताकि मिश्रण

उबल कर बाहर न गिरने पाए। 30 मिनट तक

चर्ची भीर कास्टिक को उबलने दें। बराबर

चर्चाते भी रहिए। इस तरह 30 मिनट तक

घ. स्थिर और गतिशील जल

सावन बच्छा है ?

निलका से जोड़िए और चित्र के अनुसार उन्ह एक श्राधार-स्तम्भ पर जड़ दीजिए ।

निकायों में लगभग 6 या 8 सेंटीमीटर को गहराई तक रंगीन पानी दाल धीजिए । यही प्रापका राव-मापी है। छोटी कीप के मूंह पर पतना रवड़ सीच कर नगाइए थीर उसे पागे या होर से फच्छी तरह बाध दीजिए। कीप को भपने दाव-मापी के साथ 30 सेंटीमीटर नम्बी रवड़-निका से जीड़ए। बाल्टी में पानी के भीतर कीप हाल दीजिए भीर दाव-मापी को देखते रहिए।



4. जल की दाब गहराई के अनुसार बदलती है

पिछले प्रयोग के लिए बनाया गया दाव-भाषी लीजिए। काच के एक लम्बे बरतन या बाल्टी में पानी भरिए। प्रयने दाब-मापी से मापिए कि बाल्टी के पानी के ऊपरी तल के जरा नीचे कितनो दाब है। फिर पेंदी के पास की दाब नापिए। गहराई के साथ दाब किस प्रकार बढ़ती है?

5. दाब द्रव पर निर्भर है

कांच के दो बरतन लीजिए, जिनमें भाप के दाव-मापी की कीप चली जाए। एक में पानी भरिए

1. दाव

कीचड़ लंगे नंगे पैर से या जूता न पहन कर कागज पर खड़े होइए प्रोर अपने पैर की छाप वनाइए। किसी वर्गोकित कागज को सहायता से उसका सेत्रफल जात करिए और प्रति वर्गे सेंटीमीटर पर कितना वल (भार) पड़ रहा है, इसका आकलन करिए। अगर धाप एक पैर पर खड़े होंगे तो आपका भार केवल आधे क्षेत्र पर वितरित होगा। परिणाम यह होगा कि वा प्रति वर्गे सेंटीमीटर वड़ जाएगी (दुगुनो हो जाएगी)। पई दाव का भी आकलन किया जा सकता है।

2. भार घीर बाब में घलर

लनकी की एक इंग्टिका को इस तरह काटिए कि जसका एक गोर का भाग दूसरों घोर के भाग से छोटा हो जाए परन्तु पहला भाग भी वर्गाकार ही रहे । चित्र में देखिए । दोनों गोर के भागों को बारी-बारी से मिट्टो या प्लास्टिसीन को मोटी तह पर रस कर दबाइए । प्रत्येक बार समान वल लगाइए । मिट्टी या प्लास्टिसीन पर जो भिन्न-निम्न गहराइया वनेंगी, जनसे दोगों दाबों का अन्तर मालुग किया जा सकता है।







3. यह देखना कि द्रव वस्तुओं पर वाज डासते हैं 15 मेंटीमोटर लानी हो काल-जिल्हामों

15 मेंटीमीटर लम्बी दो काच-नितकाओं को या लेमन पोने की दो प्लास्टिक की पार-दर्शक नितकाओं को किसी छोटी-सी रबड्-

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

धीर दूसरे में (जतनी ही गहराई तक) कोई कम घनत्व का द्रव, उदाहरणायें स्पिरिट । पानी . के वरतन की पेंदी पर दाव मापिए श्रीर फिर स्पिरिट के वरतन की पेंदी पर । एक ही गहराई में दोनों दावें निग्न-निम्न क्यों हो जाती हैं?

बड़े श्रीर छोटे बरतनों में एक हो. गहराई पर दाव समान रहती है


उपर के प्रयोगों में जिस दाव-मापी से काम लिया गया था, वहीं दाव-मापी लीजिए। छोटे व्यास का एक लम्या वरतन और एक बड़े व्यास का वरतन लीजिए। दोनों बरतनों में समान गहराई तक पानी भरिए। प्रत्येक वरतन की पेंदी पर दाव नापिए। जनकी तुलना करिए।

दूसरे प्रयोग द्वारा यह दिखाना कि गहराई के बढ़ने के साय-साथ दाव भी बढ़ती है

टीन का एक सम्बा डिब्बा सीजिए। पाइवं में सीन-दीन सेंटीमीटर पर एक सीघ में छेद किरएं। इन छेदीं पर चिपकाऊ फीते का एक टुकड़ा चिपका दीजिए (या छात्रों से किहिए कि अपनी अंगुलियों से वे इन छेदों को बच्च रखें)। डिब्बे में पानी भर दीजिए। पानी सबसे ऊपर बाले छेद के ऊपर तक पहुंच जाए। डिब्बे को ऐसी जगह, उदाहरणायं सिक के ऊपर, रखना नाहिए जहां पानी पिरने से हानि न हो। किर पीझता से चिपकाऊ पट्टी की छेदों पर से नीचे से पकड़ कर उचाड डालिए। देलिए कि छेदों से निकनने बानी धारें बरतन मे किननी दूर तक पहुंचती है।

8. पानी की दाव सब दिशाओं में बराबर होती है

टीन का एक सम्बा डिज्या नीजिए। पेंदी के गाम कील ठींक कर घारों धोर छेद करिए। पिछले प्रयोग की तरह निगकाऊ फीते से छेदों को घर करिए। डिज्ये को पानों ने भरिए धीर डिज्ये को पानों ने भरिए धीर डिज्ये को पानों ने भरिए धीर डिज्ये को पानों ने किए ने हानि न हों) रस कर फीते की पिट्टमों को उत्ताह दीजिए। देनिए धीर तुनना करिए कि पानों गारों धीर निगनी-विननों दूरी तक पहंचता है।



9. किसी दी हुई गहराई पर ऊपर और भीते हैं दिशाओं में दान समान होती है


कांच का बेलन लीजिए, जो कम-मैन्स ।!
सेंटीमीटर लम्बा हो और 4 सेंटीमीटर रूक् का हो । ऐसी निलंका धालिब धावन को केंग के समान किसी ऐसी बोतल से, जिसनी बार्ग सीधी हों, पेंदी काट देने पर बनाई जाड़ां है (पूठ 281 देखिए) । घषवा ट्यूब लाह के कांच अथवा पारदर्शक प्लास्टिक निलंक के कें कांम चलाया जा सकता है । गते को निज्ञ से भी काम चल सकता है परन्तु पहले जें पिघले मोम (मोमवत्ती के मोम) में दुव नेंग पाहिए या स्पिटट में लाल का पोल बनारर उसते कई बार रंग देना पाहिए।

गते का एक वर्गाकार टुकड़ा कारि, जिसकी प्रत्येक भुजा 5 संटीमोटर की है। उस पर मोम या लाल की तह चढ़ा दीजिए। केंद्रे में एक लम्बा धाना या डोर फीते से दिता है। या कि में लिका में डाल कर हुतरी कींर से चाहर निकाल नीजिए और पागे को इत कर रहती कींर से चाहर निकाल नीजिए और पागे को इत कर पते को कांच-मिलका की देरी है विपकाए रहिए। इस निलक्ता को हिसी की विद्यालय में रहे। पागे को छोड़ दीजिए। मस्त्र निमा से सिरा नीचे रहे। पागे को छोड़ दीजिए। मस्त्र निमा के भीतर रगोन पानी छोड़िए। देरीसर कि नीचम में कितना पानी छाड़िए। देरीसर कि नीचम में कितना पानी छालने पर गुला पिरला है।




10. तन्तुविव जल-स्तम्भ

नियाग एक ही लम्बाई की परन्तु विविध ब्राइतियों की बोतलें लीजिए और उनके पेदे निकाल -दीजिए। इसकी विधि जानने के लिए पृष्ठ 281 देखिए। बोतलों में काम या डाट लगाइए जिन में बित में दिलाई गई रीति से निलकाएं लगाई गई हों। ग्रम बोतलों के चित्र में दिलाई गई रीति से निलकाएं लगाई 'रीति से न्नापस में जीड़िए। बोतलों में रंगीन पानी यहां तक डालिए कि वे प्राय: भर जाएं। इस प्रयोग से फिर यह नात होता है कि किसी 'इस में या ब बरतन की नाप या आ इति पर निर्भर पहतीं, वह केवल गहराई पर निर्भर एतीं, है।



11. जल के दाव की सहायता से भार उठाना

रवड की बनी गरम पानी रखने की थैली भीजिए। इसके मंह में एक छेद की एक डाट लगाइए ग्रीर उसमें एक छोटी कांच-नलिका लगाइए। भव एक डिब्बा लीजिए और उसकी पेंदी में एक इतना बड़ा छेद करिए कि उसमें वह छेद वाली डाट लगाई जा सके। इस डाट में भी एक छोटी कांच-नलिका लगाइए। पानी के थैले श्रीर डिब्बे को खड-नलिका से सम्बद्ध करिए। नितका कम-से-कम 1.25 सेंटोमीटर लम्बी होनी चाहिए। यैले के जोड़ के नीचे-ऊपरतार लपेट ना बुद्धिमता का कार्य होगा । थैले, निलका और डिब्बे को पानी से भर दीजिए। थैले को भूमि पर रिखए । उस पर एक पटरा रख दीजिए। उस पटरे पर कुछ पुस्तकें या अन्य भारी वस्तू रख दीजिए । ग्रव डिब्बे को ऊपर उठाइए और पटरे पर रखे भार को देखिए। यह भी देखिए कि डिब्बे को ययासम्भव ऊपर उठाने से शैले द्वारा अधिक-से-अधिक आप कितना मार उठा सकते है।



12. पा ी को संपीडित नहीं किया जा सकता

सोटा एखने की बोतल में एक छुँद वाली डाट लगाइए । छुँद में बवा टपकाने वाली नितका की काब-नितका नमा दीजिए पर इसका पतला सिरा अपर (बाहर) रहें । बोतल को अपर तक पानी से भरिए और कस कर डाट समाइए, यहां तक कि टपकाने वाली नितका में पानी कुछ दूर तक सबस्य चढ़ जाए । प्रब बोतल को हाय में लेकर काग को यवा-सम्भव जीर से दबाइए । पानी नितका में खढ़ जाएगा क्योंकि पानी को दबा कर उसका प्रायतन घटाया नहीं जा सकता । क्या साम पानी को नितका के बाहर तक पहुंचा सकते हैं?

किसी दीदों को पानी से भरिए। उसमें एक अच्छा काग कस कर लगा दीजिए। काग को हयोड़े से तेजी से मारिए। दीदों फट जाएगी।

द्रव-चालित उच्चालित्र (एलिवेटर) की प्रतिकृति बनाना

मात द्वाने बाल ब्रीरः यात्रियोंं को उत्तर पहुचाने बाल कुछ उच्चालिय जल की दाव की शक्ति से चलते हैं। मोटरकार के हाय यात्रे पम्प को सहायता से ब्राप इसकी एक मतिइति (मॉडल) बना सनते हैं। एम से निन्ती निलंका में एक लम्बी रहम्नालिका जोड़ दीजिए। जोड़ों को तार से बांघ दीजिए, निमनो वे विज्ञान-शिक्षण के लिए बूनेस्को का श्राकर प्रत्थे

खुल न आएं। अब निलका के दूसरे सिरे को पानी के नल से एक ऐद की रबड़ की बाट द्वारा जोड़ दीजिए। निलका और बाट के जोड़ पर तार वािपए। एक छात्र को पम्प के हुत्ये पर विठा दीजिए और उसे सहारा दीजिए तािक वह निर्मे न पाए। पानी को धीर-धीरे खोलिए और देखिए कि हुँडल के साथ-साथ छात्र भी उन्मर उठता है या नहीं। सम्मत्त है आपको पानी के नल की डाट को हाथ से पकड़ना पड़े तािक वह निकल न जाए (मह समीण बन्ही नगरों में किया सकता है जहां पानी के नल तीं हों धीर पानी पर्योप्त दाव के साथ आता हों)।

14. सरल ब्रव-चालित बाबक

जल-चालित दावक (प्रेस) के सिद्धान्त की निम्नलिखित प्रतिकृति बना कर स्पष्ट किया जा सकता है:


किसी बेलनाकार बरतन को पानी से श्रास्य भिरए। उत्पर पिपला मोम (मोमवती बाला मोम) बालए। यह पिस्टन का काम देगा। मोम जब ठण्डा होने समे तब उसमें एक कांच-मिलका वाल कर उसको पकड़े रहिए। जब मोम जम जाए तो उससे एक जल-श्रमेख पिस्टन बन जाएगा। निलंका में मुंह लगा कर पीरे-से भीतर फूकिए तो पिस्टन उत्पर उठेगा। इस प्रकार पिस्टन एर एके मारी भारी बोझ उठाए जा सकते हैं।



15. जल-दुट्टक की प्रतिकृति

· जल-कुट्टक का उपयोग किसी निचले तल में पानी को किसी ऊपरी तल तक उठाने के तिए किया जाता है। वे जल की बहुती हुई भारा से चालित होते हैं। भाप जल-पुट्टक की एक प्रतिकृति नगा सकते हैं। सोडाबादर की बोतल लीजिए, जिसकी पेंदी निकाल दी गई हो। (पेंदी निकालने की विधि के तिए पूछ 281 देविए)।

वोतल में एक छेद वाली रबद की एक डाट लगाइए । डाट में छोटी कांच-नितका लगाइए । इसको कांच भगवा तिनमंही (T जैसे माकार की) नलका के एक मूख से जोड़िए। इस नलिका के एक तिरै में छोटी-सी रबड-निलका लगाइए । तीमरे मुख में चंचुमुखी कांच-नलिका (जेट) खाः-निलका की सहायता से लगाइए जैसा कि बिन में दिलाया गया है। योतल में पानी गरिए श्रीर शन्तिम नलिका को शंगुलियों से दबाए राखिए। अंगुलियां ढीली करिए और पानी बहने दीजिए । फिर श्रचानक श्रंगुलिया दवा कर पानी का बहुना बन्द कर दीजिए भीर देखिए कि चंचु से पानी कितना ऊपर उछलता है। बारी-बारी से पानी को बहुने दीजिए भीर रोकिए। जस-कुट्टक इसी प्रकार चालित होता है।



16. प्रतिक्रिया द्वारा चालित जल-दरबाइन

एक सोडाबाटर की बोतन की पेंदी निवानिए। पेंदी के पास डीर बांधिए और बोतत हो कि में दिराई गई रीति से लटका यीजिए। बोतन के मूंह में दो छेदीं वाली एक डाट मगार!! कि में दिलाई रीति के इन देदों में से मूर्ग हुई निव्वनाएं लगा यीजिए। इस मनिवाजें के सिरों को गरम करके भीर किर सीच कर.

पानी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

पहले से ही चंचु (जैट) के भाकार का बना दिया जाता है। बोतल में पानी भरिए भीर जब पानी चंचुमों में से निकलने लगे तो टरबाइन (बोतल) के चारों भीर पुमने लगेगा।



17. पनवक्की की प्रतिकृति


चनकी के केन्द्रीय भाग को धागे की रील या काग से बनाया जा सकता है। बगल में सीधे सोंचे काटिए जो किनारे तक जाएं। इन चीरों या सांचो में पतली लकड़ी या टीन के टुकड़े लगा बीजिए। ये क्षेपणी (पैडल)का काम देंगे।

ङ. डूबना और तिरना

1. वस्तुओं के डूबने या तिरने का क्या कारण है सीसे, रागे या अल्मीनियम की पत्नी (फायल) से एक छोटी-सी नाव बनाइए और उसे बाल्टी के पानी पर तैरा धीलए। प्रव नाव को उठा कर पत्नी की गोली का रूप दे दीजिए और उसे तैराने की चेट्टा करिए। आप क्या देखते हैं? इसके लिए आप सबसे प्रच्छी ब्याल्या क्या देसकते हैं?

2. जल की उत्प्लावकता

पातु का एक डिब्बा लीजिए, जिस पर कस कर बैठने वाला ढक्कन लगा हो, जैसे सिगरेट का डिब्बा या काफी का डिब्बा । ढक्कन लगा कर डिब्बे को बास्टी के पानी में हुया दीजिए। (बक्कन नीचे रहे) और तुरन्त स्ट्रेंड बीजिए। इसको दोहरास्, परन्तु प्रस्के बार डिब्ब किसी नई स्थिति में पानी के मीतर पहुंचे। नया माप धुरी बांस या लोहे की तीली या बुनन की सलाई से बनाई जा सकती है। टाइपराइटर के फीते की रील या चिपकने बाले प्लास्टर की



रील से भी ऐसा कामचलाऊ उपकरण बनाया जा सकता है। पनचनकी को जल-शक्ति देने के लिए पानी किसी टंकी की टीन की श्रवंबेलनाकार पनाली से पनचक्की पर गिराना चाहिए।

डिब्बे पर ऊपर की दिशा में पानी के बल का अनुभव कर सकते हैं? डिब्बे में फुछ पानी हाल कर प्रयोग को दोहराइए । योड़ा-योड़ा करके डिब्बे में पानी झालते आइए और प्रयोग को दीहराते जाइए, यहां तक कि डिब्बो तैर न पाए।

 जल की उल्लावकता को देखने की दूसरी रीति

एक समभूज नुला बनाइए (निर्माण-विधि भे लिए पृष्ठ 42 देखिए)। सोडाबाटर की दो बोतलें लीजिए कीर रस्ती के फन्दें से उन्हें डण्डी की भुजाओं ते इस प्रकार लटका दीजिए कि वे ठीक-ठीक सन्तुलित रहें।एक बोतल के भीच पानी से मरी हुई एक बास्टी रितए भीर बास्टी को इतना उठाइए कि बोतल का कुछ प्रंत पानी में श्व जाए। देखिए क्या होना है? विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का भाकर प्रत्थ

 जल की उत्प्लावकता का स्वयं ग्रनुभव करना

एक बड़ा-मा काग लीजिए और उसे पानी से भरी हुई एक बास्टी की पेदी तक से जाइए । देखिए कि काग को पेदी पर पकड़े रहने में भापको कितना बल लगाना पड़ता है। इस प्रयोग को दोहराइए परन्तु मब की बार को कर दिया गया हो। बसा सब है इबाए रखने के लिए प्रयिक बल की माबस्यकता पड़ती है?

सल के गुन्बारे को फुक कर फुला लीजिए भीर उमे बाल्टी के पेंदे तक हुवा दीजिए। काग और बोतल को पानी में हुवाए रहने की श्रपेक्षा श्रव कितना बल लगाना पडता है?

 जल की उत्प्लावकता को देखने की एक भ्रान्य रीति

ऐसा डिब्बा लीजिए जिसमें कस कर बैठने वाला ढक्कन हो, जैसे सिगरेट का ढिब्बा या काफी का डिक्बा । डिब्बे को पानी से भर दीजिए प्रीर ढक्कन तथा-दीजिए । डिब्बे पर डोर का दोहरा फल्दा डाल कर (या अन्य किसी प्रकार से को वोधिए और तब इस डोर में रवड़ का बडा छल्ना (या पुराने वाइसिक्लि-द्युव से काटी गई पट्टी) जोड दीजिए । रवड के छल्ले को पकड़ कर डिब्बे को उठाइए और देखिए कि रवड़ कितना विच्या जाता है। ध्रव डिब्बे को पानी की वाल्टी में डूबने दीजिए प्रोर देखिए कि रवड़ किनना विच्यता है। दोनों में यह धन्तर क्यों १?



6. पत्यर का भार पानी में कन हो बाता है


एक बड़ा-मा परवर लीजिए भीर उसे कमानी-दार तुला से तोलिए । रस्सी के दोहरे फर्ने से (या अन्य किसी रीति से) पुरुषर को वांचिए । और पानी की बास्टी में लटका कर तोलिए। भार में अन्तर क्यों पढ़ गया?



चमत्कारी गोताखोर कैसे बनाया जाए

कांच का एक लम्बा बरनन लीजिए, जिसका मुह काफी चौड़ा हो। दवा टपकाने बाती, नालिका की रवड़ की खोखली पुण्डों के पतले भाग पर ताबे का तार दो-चार बार मपेट दीजिए। बरतन में ऊपर तक पानी भरिए। रवड़ की मुण्डी में थोडा पानी डाल दीजिए भीर उसे वरतन में तैरने दीजिए । पुण्डी में इतना पानी रहे कि वह लगभग इवने ही वाली हो। इस भवस्मा में रबड़ का प्रायः राम्पूर्ण भाग पानी के भीतर रहेगा । परन्तु इनके लिए कई बार जल की मार्या घटानी-बढ़ानी पड़ेगी। घुण्डी को दवा कर हवी को एक-एक बुलबुला करके बाहर निकास दीजिए । प्रत्येक बार देगिए कि बुतवुता छोड़ने पर मुण्डी का कितना भाग पानी के कगर रहता है। जब गोतामोर (रवड़ की पुण्डी) समंजित हो जाए तो बोतल के मुंह में एक डीम डाट नगा दीजिए प्रयया मोटरकार की भीतरी ट्यूब से एक ट्याटा रवड़ काट कर बाध दीजिए ! डाट पर रवड़ को दबाने ने गोतागौर दूवेंगा, दाव हटाने से गोतासोर ऊपरी तल तक उठेगा। यदि गोतासोर काच की छोटी परीक्षण-


नितका भयवा दवा की छोटी शीशी से बनाया जाए तो गोतासोर के डूबने या तिरने के सभय उसके भीतर के पानी का स्तर देस कर उसकी कार्य-पढ़ित समझाई जा सकती है।



निःस्तावी पात्र धौर प्राही बाल्टी फैसे बनाए जाएं

डूबने और तिरने से सम्बन्धित में उपकरण यार्किमिडीज के सिद्धान्त के ध्रघ्ययन के लिए उपयोगी है। नि.स्रावी पात्र बनाने के लिए एक ऐसा डिब्बा लाइए जो 10या 20 सेंटीमीटर कंचा हो और जिसका व्यास 7 या 8 सेंटीमीटर हो। डिब्बे के ऊपरी सिरे से लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे कील ठोंक कर एक छेद करिए । गोल रेती अथवा किसी औजार से इस छेद को इतना बड़ा करिए कि उसका व्यास पैसिल के व्यास से कुछ यड़ा हो जाए। भ्रव एक दूसरे डिब्वे मे भातु लेकर एक टोंटी बनाइए । टोंटी वाले टीन की लम्बाई लगभग 6 सेंटीमीटर रहे। टोंटी के ऊपरी सिरे में 1 सेटीमीटर लम्बी दो कोरें (फ्लैज) बनाइए और टोंटी को डिब्बे के भीतर डाल कर इनको मोड़ दीजिए ताकि टोंटी को भीतर से भी सहारा मिलता रहे। टोंटी को यथास्यान लगा कर भीतर ग्रौर वाहर टाके से (रांगा और सीमा के मिथवातु से) जोड दीजिए।


प्राही बाल्टी इससे कुछ छोटे डिब्बे से बन सकती हैं।डिब्बे के माये के पास दो छेऽ बना दीजिए, जो श्रामने-सामने रहें। इस बाल्टी में तार का एक हत्या लगा दीजिए।



9. डूबने वाले पिण्ड

निःसावी पात्र में इतना पानी अरिए कि पानी टोंटी तक पहुच जाए (श्रीर टोंटी से बोझा पानी टपकने लगे)। ऐसा पत्थर में एक डोर को इस पात्र में आ सके। पत्थर में एक डोर बांधए और कमानीदार तुना से पत्थर को तीलए। प्राही काल्टी को तीलिए। पीपन बाल्टी को टोंटी के नीचे रिखए। पत्थर को पानी में डूब जाने दीजिए और तब उसकी तील लिखिए। क्या अब भी उसकी तील उतनी ही है जितनी हवा में बी? पत्थर द्वारा हटाया गया पानी आही बाल्टी में गया होगा। इस तीन में से बाल्टी की तीन पटा दीजिए। इस प्रकार विस्थापित जल की तीन आत हो जाएगी।

ह्वा की बजाय पानी में तोलने पर पत्यर की तौल में जो ध्राभासी कमी होती है, उसकी तुलना हटाए गए जल की तौल से करिए। डूबने बाले धन्य पिण्ड को लेकर इस प्रयोग को दोहराइए।



 क्लाबी (तिरने वाले) पिण्ड निःस्रावी पात्र को पानी मे भर दीनिए धौर


फालतू पानी को बह जाने दीजिए, यहा तक कि पानी का तल टोटी के तल के बराजर हो जाए। एक एंसी सकड़ी का टुकड़ा लीजिए जो पानी में प्राथा या प्रियक ही दूव कर तैरता हो (जैसे सीतम या साखू की लकड़ो) और बाल्टी में प्राथा या साखू की लकड़ो) और बाल्टी में प्रा सके। ग्राही बाल्टी को टोटी के नीचे रखिए। लकड़ी को नि.सावी पात्र में (धीरे-से) रखिए भीर देखिए कि तुना का पाठ्यांक कितना हो जाता है। ग्राही बाल्टी को तीर जल की सीम्मिलत तीर से ग्राही बाल्टी को तीर पटा कर हटाए गए जल की तीन ज्ञात करिए। तैरती लकड़ी की तील में तथा विख्यापित जल की तील में वया सम्बन्ध है ? प्रत्य तैरते पिण्ड को लेकर इस प्रयोग को बोहराइए।

11. तैरती हुई मोमबत्ती के साथ प्रयोग

मोमवत्ती की पेदी में एक कील पुसा दीजिए। कील का भार इतना हो कि जब मोमवत्ती तैरे तो उसका ऊपरी सिरा पानी के तल से थोड़ा ही उमर रहे। मोमवत्ती और कील को एक लम्बे गिनास में तैरने दीजिए। मोमवती को जल दीजिए और जब वह सगमग सारी न जल जाए उसे देखे र हिए। जलने के कारण मोमवत्ती का भार चरावर परता रहेगा। तो किर वह बरावर तैरती व्यों रहती है?

विविध प्रकार की सकहियों से प्लवन सम्बन्धी प्रयोग

एक काग, हल्की तकड़ी जैसे सेमर या साम, भारी सकड़ी जैसे प्रीवाम या साखू, भीर साबनूस के टूकड़े कीजिए (ये सक्कीणीय हीं तो सच्छा है)। उनको पानी की वाल्टी में डालिए भीर देरिए कि प्रत्येक क्या करता है। क्या साप इसका कारण बता सकते ही?



13. तरते हुए घण्डे से प्रयोग करना

एक साधारण गिलास में ताडा पानी मर कर उसमें एक अण्डा रिलए और ध्यान से उनता निरीक्षण करिए । फिर पानी में नमक पीनिए और देखिए कि अण्डा अब भी तैरता है या नहीं । क्या आप इसका कारण बता मकते हैं ! वर्तमान प्रयोग और इस तथ्य में क्या मन्दन है कि जहाज समुद्ध के जल में कम धूबे रहे । है तथा मीठे पानी में अधिक ।





नमक के पानी में चन्द्रा ताले वानी में स्था

14. श्राकिमित्रीज के सिद्धान्त पर प्रयोग

पालानों में जल बहाने के लिए पानी हों जो टंकी लगाई जाती है, उसकी तांने वाली गरं लीजिए। गेंद की सन्य सोल कर उसके भीतरी साथे भाग में साइकिल बाल्व टाके से हात-दीजिए। दूसरे आये भाग में सीसा या सीते हा छुर्रा यहां तक भरिए कि समूची गेंद पानी में तिर सके (अयात् यहां तक कि तनिक-सा मी अधिक भारी होने पर यह दूव जाए)। उसानी प्लास्टिसीन लगा कर जोड़ को कामयनाड़ वनाया जा सकता है।

सारी व्यवस्थाए करने के बाद गेंद्र के दोनों भागों को परस्पर टांके से जोड़ शीजए भीर प्रान्तन काम यह करिए कि वास्त्र-माही (बास्त्र-होत्तर) को गरदन पर तांचे का तार क्षेट टीजिए। विश् क्ष्मी यह पूछा जाता है—"क्सुएं को तरी हैं" तो भवस्य ही छात्र कहते हैं—"कारण यह है कि उनके भीतर वायु हैं"। धरि इस जरार को मान निया जाए तो उनमें ह्या रहने के उन्हें छभिक भक्तीं तरह वैरना चाहिए। परन्तु इस उपकरण में लगातार बीस बार भी पम्प से हवा भरें तो भी गेंद डूब जाती है।



इसी प्रयोग को फुटबाल या धातु की जल-बोतल की सहायता से भी करिए।

 शरवत पीने की मिलका से द्रयधनत्व-मापी बनाना

बरवत पोने की निलका या कोई प्राइतिक पोली वृन्त (जैसे नरकट या बांस)
- लीजिए जो लगभग 20 सेंटीमीटर लग्दों हो
(श्रीर स्वंत्र एक व्यास की हो) । यदि वह जलअभेदा न हो तो उसे विषकी मोमवती में हुवा
जीजिए, श्रीर सूखने दीजिए। एक सिरे को मोम
से बन्द कर दीजिए श्रीर निलका के भीतर सीसे
का छर्रो या महोन बालू इतनी मात्रा में डालिए
कि निलका पानी में सीधी खड़ी होकर तैरने लगे।
निजक में थोड़ा विपला मोम डालिए, जिसमें
भोतर डाला पदार्थ (छर्रो या बालू) अपने
स्थान में पड़ा रहेगा। निलका को ऊवर-नील
सिसकाने के लिए उसके तने पर रबड़ का
पतला छहला या काला धाना बाध दीजिए।
धाणा विद्व का भी काम करेगा।

निका में जहां तक जल हो, उस स्थान पर पिह्न लगाइए। तब निका को पानी के वाहर निकाल लीजिए और पेदी से जल के किह्न तक की दूरी नापिए। मान लीजिए के जल का संदोमीटर है। अब मान लीजिए कि जल का अपेक्षिक गुरूव्य (स्पेसिफिक ग्रेविटी) का क्षेत्रफल स्वंत्र समान है। तब हम निका पर विविध द्वों के आपेक्षिक गुरूवों को नापने के लिए, उदाह-रणार्भ 0 6 से 1.2 तक के आपेक्षिक गुरूवों, को नापने के लिए, निस्नित्त मूत्र में विह्न समान है। तह हम निका पर विवध द्वों के आपेक्षिक गुरूवों को नापने के लिए, उदाह-रणार्भ 0 6 से 1.2 तक के आपेक्षिक गुरूवों, को नापने के लिए, निस्निलिवन मूत्र में विह्न लगा मकते हैं:

पानी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

पेंदी से जल के चिह्न तक नितका की लम्बाईं=

दवका आपेक्षिक गुरुत्व



 किसी ऐसे द्रव का श्रापेक्षिक गुरुत्व जो जल में मिश्रित नहीं होता

दोनों ओर खुली हुई एक निलका लीजिए और उसे पानी में अंशत. डूवा कर (ऊष्विधर) रिलए। इस निलका में इतना तेल छीड़िए कि पानी निलका से होकर निवले सिरे तक निकल जाए। पूरे तेल-सम्भ और डूवी निलका से सापेक्ष लम्बाइयों का अनुपात) तेल के प्रापेक्षिक गुरुत्व का मान बताती है।

भ्रगर द्रव जल से भारी हो तो द्रवं को बरतन में रिलए भ्रौर नलिका में जल छोड़िए।



17. विविध द्रवीं का प्लवन

कांच का एक लम्बा पतला वरतन (परीक्षण-. निक्का या बोतल) लोजिए । निम्नलिपित द्रवों को भी इकट्टा करिए : पारा, कार्यन टेट्राक्लोराइड, विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का ग्राकर ग्रन्थ

पानी और मिट्टी का तेल । मोहे या इस्पात की एक छोटी गोली (जैमे साइकिल का छर्रा) या लोहें की छोटी दिवरी या कावला, आवनूस या पानी में इवने वाली किसी लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा, मोमयती का मोम, एक काग, आदि की भी पावश्यकता पहेगी। वरतन में पहले कुछ पारा डालिए और तब कम से कुछ कार्यन ट्रेटाक्नोराइड, पानी और मिट्टी का तेल । चारो ठोम पटार्थों को बरतन में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि लोहा ऊपर के दीन द्रवों में इव जाता है परन्तु पारे पर तैरता है। आवुत कार्यन टेट्राक्नोराइड र र तैरता है, भोम मिट्टी के तेल में इव जाता है परन्तु पारों करा है। इस्तु कार्यन टेट्राक्नोराइड र र तैरता है, भोम मिट्टी के तेल पर तैरता है और कारा मिट्टी के तेल पर तैरता है। आ



 धनडुब्बी को कैसे उठाया और गिराया जाता है


निर्मुह की छोटी शीशी लीजिए और उनकी पेटी में लोहे के या पत्यर के इतने टुकड़े रिलए कि वह इतने न पाए। पत्यर के इकड़ों पर पिपता मोम डान कर उन्हें स्थिर कर दीजिए। सीधी एड़ी स्थित में तैरे। शीशी में दो छेटी वाला एक काम कर्माइए। एक छेट में U की शाष्ट्रित की कांच-निर्मा सगाइए, जो

द्यामी की पेंदी तक पहुँचे । दूसरे में छोटी हार-नितको लगाइए और उसमें एक रवड़-नीना जोड़िए । बीबी को पानी के किमी बड़े बरन्द में रिक्षए।

रबड़-नितका में मुंह लगा कर भीर कृ कर कुछ हवा निकाल लीजिए। इनमें शीमी में साइफन द्वारा पानी चुनेना भूते शीमी हुं जाएगी। पानी के एक श्रंश को फुक कर निकान देने से बोतल को ऊपर उठाया जा मकता है।

बस्तुतः पनहुन्ती के इंजीनियर पनदुनी की उत्स्वावकता को पानी के बराबर रावे हैं और तब पानी के ऊपर प्राने या पानी के नीचे जाने के लिए उच्चालियों (ऐतिवेटम) का उपयोग करते हैं। तल पर रहने के लिए वे उन्ने के बाद टेकियों के पानी को 'क्रूंक कर बाहर', निकाल देते हैं। जब पनडच्यी पानी में डूवें', रहती है तब टेकियों को मंगीडित बापू में वाली करना मुगम नहीं होता।

यह प्रयोग यह भी बताता है कि डूबे जहां में को उठाने के लिए टंकियों या पोसी का उपरोग किस सिद्धान्त पर किया जाता है। पूर्वोक्त सीमी में एक बोझ बांध दीजिए, दोनों को पानी में डूबने दीजिए और सीसी में हवा फूंक कर बोझ को उठाइए।



च. द्रवों के तल

पानी तथा घन्य इवी के ऊरर एक पतला पटल (फिल्म) होता है, जिसमें उनशा तम दका गर्गा है। यह तल-पटल इव पर तना रहता है धौर इसे बहुधा तम-तनाव (सरफ्रेंग टेन्मन) भी नहरें हैं। इब ततों के माप कर्ड-एक रोचक प्रयोग किए जा सकते हैं।

1. पानी पर सूई तैराना

इस्पात की मूई को अन्धी तरह मुखा सीजिए। उसे खाना खाने के कांटे के कांटों पर रिलए भीर कांटे को घोर-से तक्तरों में रखे पाने। में से जाइए। यदि आप यह काम मानधानी. में करेंगे तो जब कांटे डूब जाएंगे तब सूई तैरती रह जाएंगी और आपूर् कांटे को बाहर निकाल में। पानों के तल करें घन से देखिए। यहा आप देख मकते हैं कि मूई के भार से पानी का तल किस प्रकार दक हुआ-धा जान पड़ता है?



2. रेजर ब्लेड को तैराना

एक इस्तेमाल किया हुमा रेजरब्लेड लीजिए, निसके दोनों तरफ धार हो। उसे पानी के तल पर तैराने की चेष्टा करिए। फिर तल का निरीक्षण करिए और देखिए कि तल-पटल रेजर ब्लेड के नीचे दंव जाता है या नहीं।

3. जल-तल को ऊपर उठाना

पिन के नोक वाले सिरे को मोड़ कर या पतले. तार को मोड़ कर अंकुश बना लीजिए। अंकुश की नोक को खूब तेज कर लीजिए। पानी पीने के गिलास में पानी भरिए और प्राप्ती आंख को पानी के तल के समतल रिखए। अंकुश के सिरे को पानी में डुबा दीजिए और उसकी नोक को को पानी में डुबा दीजिए और उसकी नोक को इतना उठाइए कि वह पानी के तल (सरफेम) को छूद । यदि आप सावधानी से काम करेंगे तो नोक तल को छेद करके वाहर नहीं आएगी। वह तल को जरा-मा उकर उठा देगी।

4. छलनी में पानी रखना तार की घरेलू छलनी की जाली पर थोड़ा- सा तेल डालिए प्रौर फालतू तेल को झटकार दीजिए, जिससे छेंद खुल जाए। एक झारी (पिचर) से छलनी पर सावधानी से पानी छोड़िए कि पानी छलनी की दीवारों से होकर नीचे उतरे। जब छलनी लगभग आधी भर जाए तो उसे बार्टी के ऊपर कुछ ऊंचाई पर पकड़ कर पेदी का निरोक्षण किरए। आप देखेगे कि पानी छेदों में से निकलने की चेप्टा कर रहा है परन्तु तल-तनाव उसे इस झोर नहीं निकलने देता। छलनी की पेदी को अपनी अगुली से छू दीजिए। पानी इस पार निकल आएमा।

5. डिब्बे के ढक्फन से एक प्रयोग

डिब्बें का ढक्कन लीजिए और उसमे महीन कील और हथीडी से बहुत-से छेद कर दीजिए। उसे बाल्टी के पानी मे तैरा दीजिए। क्या पानी छेदों में से होकर ऊपर चढता है? ढक्कन को निकालिए और प्रब उसे सारी से पानी डाल कर मिरए कि पानी ढक्कन की दीवानों से सट कर ढक्कन के मीतर पहुंचे। चया पानी ढक्कन के बाहर गिरता है?

6. पानी को निलास के तल से ऊपर उठाना

पानी पीने के एक गिलास को बाली या तस्तरी में रिलए। गिलाम की बारी को मूखे कपड़े से पोछ दीजिए। गिलास में उनना पानी डालिए कि वह उत्तर तक भर जाए। आप देलिंग कि पानी गिलास के माथे में कई मिलोमीटर उत्तर तक भरा जा सकता है। धव गिलाम में सिक्को या घातु की पतली बागरें को उनकी घार के बल धीरे-धीर डालिए। देलिए कि इनको पानी में डाल कर पानी को बिना, गिराए हुए अपन तल को किनमा उत्तर उठा सकने

7. बुश को नुकीला करना

रंगने का कोई भी तुग लीजिए प्रीर उसके बानों को देखिए। प्रव बुग को पानी में डुवा कर निकाल लीजिए। प्राप देवेगे कि तल-ननाव ने बालों को सीच कर मंदिनष्ट कर दिया है। विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का ग्राकर ग्रन्थ

चित्रकार की तूलिका अथवा हजामत बनाने के बुश से भी यह प्रयोग श्रच्छी तरह किया जासकता है।

8. तल-तनाव की सहायता से एक खेल दिखाना

एक पुराना डिब्बा लीजिए और उसमें कील से पांच छेद किरए। ये छेद डिब्बे की पेंदी के पास और पांच-पांच मिलीमीटर की दूरी पर रहें। म्रब डिब्बे में पानी भर दीजिए। डिब्बे में पानी की पांच घारे निकलती है। म्रपने मंगृठ और तर्जनी में इन घारों को दबा दीजिए। पांचों घारें मिल कर एक में बहुने लोगेंगे। यदि म्राप प्रपने हाथ को छेदों पर दौड़ा दें तो पानी फिर पांच घारों में होकर निकलेगा।





9. पानी कपड़े के दूसरी श्रीर नहीं जाएगा कांच का कोई धरतन लीजिए श्रीर साथ ही किसी पुरानी घोती से थोड़ा कपडा या कोई स्माल से लीजिए। बरतन में पानी भरिए। कपड़े को अच्छी नरह गीला करिए। उसे धरतन के मुंद पर किमा, श्रीर धाने या डोर से बांच दीजिए। बरतन को बाल्टी के ऊपर श्रीय दीजिए श्रीर देखिए कि तन-तनाव पानी को कपड़े में दमरी श्रीर नहीं गिरने देता।

10. तल-तनाव पर सावुन का प्रभाव

एक बड़ी-मी ब्लंट मा बाली मीजिए भीर उमे इतनी देर तक पानी में भीडए कि बहु पूर्नतः माफ ही जाए। उसे उण्डे पानी में भीजिए भीर मेंज पर कुछ देर तक पड़ा रहने दीजिए, जिनमें पानी बाल ही जाए। पानी के तल पर हत्ता-हत्ता टैनकम पाउटर हिट्टूक दीजिए। अब एक माबुन के टूकड़े की मीला नरिए भीट उससे प्लेट के एक किनारे पर पानी को एमाए। हैल्कम पाउडर निंच कर तुरन प्लेट कें दूसरी धोर चला जाएगा। सावृत उस एमर् के तल-तनाव को कम कर देता है धोर दूसरी धार का तस-तनाव बट्ट कर तल को संपूर्ति कर देता है तथा टैल्कम को धपने नाथ गांच में जाता है।

11. तल-तनाव पर पेट्टोल का प्रभाव

क्षर के प्रयोग को किर से किएए। क्षार रिलए कि प्लेट खूब साफ रहें। यह घन्छा होग कि पानी भरने से पहले कुछ समय तक पेट को ठण्डे पानी से छोवा जाए। घव की बार माबुन के बदले पेट के किनारे के पास पानी पर पेट्रोल की एक बूंद डालिए। पानी के तक-उत्तर पर पेट्रोल का क्या प्रभाव पड़ता है?

12. धाने के फन्दे से एक प्रयोग

थाली को पानी से घोकर सूब साफ कर सींबर भीर तब उसमें पानी भिरए। धामें के देतीं सिरों में श्रापस में गांठ सगा कर एक एन्ट्रा बनाइए। उसे कुछ फैना कर पानी के उपर तरा दीजिए। फन्दे को गोलाई के भीतर के पानी के तल को जरा-ता सावुन से छुशाइए धौर परिणाम देखिए।

13. तल-तनाव की सहायता से नाव चलाना

विनयं की दुकान ने थोड़ामा नपूर मंत्र सीजिए कड़े नगाज में दो या तीन नार्वे नाटिए। प्रत्येक सगमग 2.5 सेंटीमीटर सम्बी रहें। प्रत्येक से पिछले भाग में एक गांचा काटिए, में ऐसा हो कि उसमें कपूर का टुकड़ा एक्वा जा मके सीर यह टुकड़ा पानी नते एमा हो। पानी के बड़े बाल में पानी नार्वो की तैयहर।



पानी के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

सांचे को ठीक बीच में रखने के बदले उसे दाहिने या बाएं कुछ हटा कर रखने से एक रोचक परिवर्तन दिखाई देगा।

14 तल-तनावयुषत प्लाघी

ताबे के पतले तार को मोड कर एक छल्ला बनाइए, जिसका व्यास लगभग 8 सेंटीमीटर हो। छल्ने के दूसरी ग्रोर तार के दो ट्कड़े क्स कर ऐंठ दीजिए और इन दोनों तारों को लगभग 8 सेंटीमीटर नीचे ऐंड कर एक में एक मिला दीजिए । ऐठा हुआ भाग लगभग 5 सेंटीमीटर लम्बा रहे। चित्र में दिखाई गई रीति से एक चपटा काग लगा दीजिए और तब योडी-सी रांगे की पन्नी को लपेट कर सबसे नीचे बांघ दीजिए । इससे यह प्लावी (तैरने वाली वस्तु) सडी दिशा में ही तैरेगा। अब इस प्लावी को पानी की बाल्टी में रखिए और इमे पानी के भीतर डुबा दीजिए। जब यह नीचे से ऊपर उठेगा तो यह तल-पटल को तोड़ कर ऊपर नहीं या सकेगा। देखिए कि यह तल-पटल में किम प्रकार खिचाव उत्पन्न कर देता है। पत्नी की मात्रा इतनी रहे कि जब प्लाबी को जल पर छोड़ा जाए धौर प्लावी तिरने लगे तो काग प्रायः ड्वा रहे ।



15. तल-तनाव की सहायता से गोले बनाना

कांच का एक वरतन लीजिए और उसमे लग-भग दो-निहाई बाजारू ग्रस्कोहल भर दीजिए। श्रस्कोहल में दवा टपकाने वाली निलका से तेल की कुछ बूंदें टपका दीजिए और तव वरतन को पानी से भर दोजिए। यदि शामिशण टीक बना लें तो तेल के गोले धीरे-से वरतन के गगमग बीच तक पहुंच जाएंगे। तक-ननाव तैन को बूदों को गोला का रूप देनेता है।

16 साबुन के बुलबुले छोड़ना

साबुन के पटलों और बुलबुलों से तल-ननाव पर बहुत रोचक प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। एक प्याली गरम पानी में तीन बड़े चम्मच साबुन का चूर्ण या साबुन की पत्तिया (पलेक्स) डाल कर प्राप साबुन का बढ़िया घोल तैयार कर सकते हैं (साबुन को नापने में चम्मच समनल भरा जाए, उम पर देर न क्याया जाए)। इस्तेमान के पहले साबुन के घोल को तीन दिन तक पड़ा रहने वीजिए। बुलबुले फूकने की फूकनी, अरखत की नलिका, तम्बाक् पोने की विलायती नवी (क्ने पाइप या गाजे वाली चिलम) या टीन के पुराने भीपू से, जिसका व्यास लगभग 4 मेटीमीटर हाँ, बुलबुले फूकने की चेप्टा करिए।

बुसबुला फ्कने बाला एक दूसरा बेडिया उपकरण शरबत को निलका से बनाया जा सकता है। एक मिरे से 1 सेटीमीटर तक चार लम्बी चीरे लगाडए, जिससे निलका में चार फाकें बन जाएं। इन फाकों को बाहर की और मीडिए। सिरे को चीरने के निए रेजर ब्लेड ग्रन्डिश ना देता है।

सायुन के बुलबुले के लिए श्राधारदण्ड बनाना


बेलनाकार लक्डी (या बांस) लीजिए, जो लगभग 15 सेटीमीटर लम्बी हो । इसे घागे की रील मे, या पेदी बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी में खोस दीजिए । माघारदण्ड पर तांबे या रोहे का तार लपेटिए नाकि वह वहां दिख रहे भीर तार के मर पर एक फन्च बनाइए, जिनका व्यास लगभग 10 मेंटीमीटर हो । फन्दे को सायुन के घोल में डुबा दीजिए।

साबुन का एक बड़ा बुनबुना फूकिए मीर उसे पूर्वोचन फर्न्द पर रख दीजिए । सब शरबत पीने की निलंका को साबुन के पीन में भीना करिए सीर साबधानी में उसे बड़े बुनबुने में पूसा दीजिए । बड़े बुनबुने के भीनर एक छोड़ा विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेन्को का आकर ग्रन्थ बुलबुला फूकने की चेष्टा करिए। इसमें कुछ अभ्यास की आवस्यकता पडेगी।



18. साबुत के पटलों से कुछ प्रयोग नार से निम्नाकित आकृतिया बनाइए । विविध आकृतियों को सावन के गाढे घोल मे

डुवाइए और इस प्रकार वन पटलां का निरोहत करिए।



तार वाली आकृतियों को साबुन के घेत में डुवाइए। इस तार को जरा-सा शीविए घेते देखिए कि पटल किस प्रकार खिच कर बहुत जाता है। खिसकने वाले तार को छोड़ दीविए। पटल के सिकुड़ने के कारण वह पीछे की घेत खिच जाएगा।

ग्रध्याय-10

यन्त्रों के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग ग्रौर सामग्री

क. उत्तोलक, चक्र, धुरी तथा घिरनी

एक साधारण समभुज उत्तोलक

. पहले लकड़ी की पेंदी बनाइए, जो 15 सेंटीमीटर के वर्ग के आकार की और 2 सैटीमीटर मोटी हो। इस पेंदी के बीच में लकड़ी की एक दूसरी इंप्टिका जड़िए, जो 4 सेंटीमीटर के वर्ग के बाकार की और 3 सेंटीमीटर मोटी हो। इस इप्टिका की दो बगलों में दो खड़ी लकड़ियां जड़िए, जो कि प्रत्येक 15 मेंटीमीटर लम्बी, 3.5 सेंटीमीटर चौडी ग्रौर 1 सेटीमीटर मोटी हों। इनको पूर्वोक्त इप्टिका में पेच से कसा जा सकता है। प्रत्येक खड़ी नकडी के ऊपरी सिरे में पतली ब्रारी से एक पतला चीर लगाइए। यह चीर 2 सेंटीमीटर से कुछ कम ही गहरा रहे, अर्थात् केवल इतना ही कि उसमें पुराना रेजर ब्लेड डालने पर उसका कुल 2 या 3 मिलीमीटर भाग खड़ी लकडी से अपर निकला रहे।

उत्तोतक की भूजा के लिए एक ऐसी समाग पटरी का उपयोग किरए जिसकी लम्बाई लगभग 1 मीटर, चौड़ाई 4 संटोमीटर और मोटाई 5 मिलीमीटर हो । इस पटरी को किसी छुरी की पार पर सन्तुनित करिए और इसके सन्तुलन-कर का ठीक पता लगाइए । पटरी के सन्तुलन-केन्द्र के आर-पार एक पतली कील ठोकिए । कील इतनी लम्बी हो कि वह पूर्वोंकत रेजर प्लेड पर टिक सके और इस प्रकार पटरी उनके बीक स्वतन्त्रता से धूम सके ।

पटरी को रेजर ब्लेडों पर सन्तुलित करिए श्रीर यदि पटरी पूर्णतया सन्तुलित न हो तो भारी ग्रोर के सिरेको छुरी या ग्रारी से जरा-सा कार्ट दीजिए। पटरी पर मेटीमीटरो के चिह्न लगा वीजिए। इस काम को कील (आलम्ब) की ओर में आरम्भ करिए और दोनो विशाओं में 1 से शुरू करके पटरी के अन्त तक अंक लगाइए। भारो और वटलगे को धागे के फन्दो डारा

सन्तूलन-पटरी से लटकाइए।

(1) 10 प्राम के एक वटन्यरे को धालम्य से 20 सेंटीमीटर पर लटकाइए और तब 10 प्राम के एक दूसरे वटन्यरे को दूसरी भोर रख कर सन्तुनित करिए। जब पटरी सन्तुनित ही जाए तो देखिए कि दूसरा बाट आलम्य से कितनी दूरी पर है। बाट को धालम्य के कुछ अधिक निकट रख कर प्रमोग को दोहराइए और फिर इर रख कर प्रमोग को दोहराइए और फिर

(2) 100 ग्राम के बटखरों से ऊपर के

प्रयोग (1) को दोहराइए।

(3) एक और दो बटलर रखिए और दूसरी भ्रोर एक बटलरा रख कर सन्तुलित करिए। यहां सन्तुलन किस प्रकार किया जा मक्ता है? सुझाव: आसम्ब के एक भ्रोर के प्रत्येक भार को आसम्ब से उस भार की दूसिकों गुणा करिए और गुणनफलों को जोहिए। इमकी तुलाना दूसरी और के भार और दूरी के गुणनफल से करिए।

2. एक सरल चुला

ित्रत्र में दिलाई गई रीति में एक पैमाने को घागे के फर्त्यों में किसी मेत्र में पोड़ा ऊपर लटकाइए। जब पटरी सन्तुनित रहेतो एक ही प्रकार के दो निक्के लेकर एक को पटरी के एक घोर रिलए धीर दूसरे को दूसरी धोर इतनी दूरी पर कि पटरी फिर सन्तुनित

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्की का ग्राकर-प्रन्थ

हो जाए। सिक्कों और दूरियों का सरल चुनाव किएए और पूर्ण (मोमेंट्ल) के सिद्धान्त के बारे में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त किरए। उदाहरणार्थ 2 निक्कों को पटरी के किसी दिर पर रसने पर जनका मन्तुलन, प्रालम्ब श्रीर पटरी के दूसरी ओर के बीचोंबीच रखे गए, 4 निक्कों से होगा।



3. सरल दण्ड-तूला


छात्रों को जिस प्लेटफार्म-तुला से तोला जाना है उसका दण्ड वस्तुत. एक उत्तोतक होता है, जिसका ग्रालम्ब एक छोर से बहुत समीप होता है। इस प्रकार की सुला के कार्य-सिद्धान्त को दिसाने के लिए प्रयोग-2 में बताई गई पटरी पर आल्ध्य के पास 8 गया 10 मिकको को गही बना कर रख दीजिए। पटरी की दूसरी ग्रीर केवल एक मिकका रख कर धीर उसे ग्रीन-गीछे सिनका कर सन्तान करिए।




 प्रयम थेणी का उत्तोलक किमी पही या पटरे को काट कर कथा की

किसी मेज या भारी डेस्क की ऊंचा हा ए सीजिए। उसके ऊपर कोई दूसरी, सगका उर्रे ही सम्बी, छड़ी रखिए। इस दूसरी को ने एक सिर्द को मेज के एक किनार के गीने नरा; श्रीर उसे उसोलक (सिवर) की नरह स्पंजा करके मेज या डेस्क की उठाइए।

देखिए कि उत्तोलक से भारी वस्तु में उन्नें में उत्तोलक की लम्बी भूजा का निराक्ष्यें भूजा के सिरे की अपेक्षा अधिक चुनज़ है। बास्तव में उत्तोलक का प्रयोग करने में बार की बचत नहीं होती । नम्बी भूजा पर हि जितना बल लगाते हैं, उसमें कहीं प्रक्रिक की छोटी भूजा में आ जाता है।




5. द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक -



ीजिए। उत्तोलक पटरी के किसी स्थान पर भार तटकाइए ब्रीर पटरी के सिरे के पास कमानी तुला लगा कर भार को उठाइए।

6. तृतीय श्रेणी का उत्तीलक

त्तीय श्रेणी का उत्तोलक सरल प्रयोगों के लिए बनाया जाता है। उन्हीं वस्तुग्रीं का उपयोग करिए जो ऊपर के प्रयोग-5 में काम में लाई गई थीं परन्तु भार के स्थान पर तुला रहे श्रीर तुला के स्थान पर भार।




7. ढेंकुलीनुमा (सी-सा) उत्तीलक

लगभग 3 मीटर लम्बा एक मोटा तस्ता कक्षा में लाइए। उसे किसी बक्स की कोर पर प्रथम किसी प्रत्य मुविधाजनक वस्तु पर सम्तुतिक करिए प्रीर छात्रों को इस उन्नतानत (सी-सा)से प्रयोग (एक्सपेरिमेण्ट)करने दीजिए। प्रातम्ब के प्रत्येक और बच्चों को भिन्न-भिन्न संस्थाओं में विठाइए।


8. साधारण चक और धुरी

हत्या घुमा कर पेसिल नुकीसी करने की मंत्रीन (या सान की मंत्रीन) प्राप्त करिए । पेसिल नुकीसी करने की मंत्रीन के डक्कन की हटा विजिए सा सान की मंत्रीन से पत्यर हटा वीजिए। घरी पर डोर लंग्ट कर उस कस कर बांधिए। घरी पर डोर लंग्ट कर उस कस कर बांधिए। घर के सिरे पर कई किलोप्राम का कोई बंस बांध दीजिए थीर हत्ये को चलाइए। घाप देखेंगे कि बोझ पर गुरुत्वाकर्यण का बल, हृत्य पुमान के लिए प्रावश्यक बल की मंप्रेसा, बहुत कम है। हाओं को बताइ कि पेसिल पुकीसी करने की मंप्रीन इस प्रदर्शन में चक पीर पूरी की तरह काम कर रही है।




9. एक दूसरा चक्र और धुरी

थोड़ा मोटा नालीवार दुहरा गत्ता प्राप्त करिए (चीड़, सेमर या ग्राम के पतले पटरे से भी काम चल सकता है)। यत्ते पर परकार से 15, 10 ग्रीर 5 सेटीमीटर व्यास के बत खीचिए। वृत्त में केन्द्र पर छेद करके दूसरी ग्रोर भी वृत्त खीचिए। प्रत्येक पहिए को काट कर ग्रलग कर लीजिए। गत्ते को दोनों स्रोर से सफाई से काटिए । तीनों पहियों के केन्द्रों में कील डाल कर तीनों को सरेस लगा कर ग्रथवा स्टैपल लगा कर एक-दूसरे से जड दीजिए । मझोला पहिया बीच में रहें। उद्देश्य यह है कि तीनों पहिए एक साथ एक घुरी पर घूमें। चित्र में दिखाई गई रीति से उन्हें म्रारोपित करिए । प्रत्येक पहिए की परिधि को किसी प्रतीक्ष्ण ग्रौजार से सावधानी से दबाइए ताकि उनमें एक हल्का-सा खांचा पड़ जाए। लकड़ी के पहिए हो तो खानी से काट कर खांचा बनाइए। प्रत्येक पहिए पर धाना लपेटिए । परिषि (रिम) में कही पर एक पिन लगाइए और धागा लगाने के पहले उसके एक सिरे को पिन में वाघ दीजिए। धागों के दूसरे मिरों पर फन्दे बना दीजिए, जिनमे बोझ लटकाया जा मके । बोझ हत्का रहे, जैसे कपड़ा लटकाने वाली चुटकियां (सकड़ी पहिए हों तो भारी बोझ भी लटकामा जा सकता है)। ग्राप देखेंगे कि उत्तीलक के समान इस यन्त्र में भी कई गुना भार उठाया जा सकता है। वक और धूरी एक प्रकार का उनोलक ही है।




10 सरल घिरनी बनाना

पागे की रील भीर तार का हैगर अर्थान् कपड़ा सटकाने वाले तार (या लोहें के मोटे तार) से एक काफी सन्तोपजनक चिरती (पूर्ती) बनाई जा सकती है। यदि हैगर अर्थान् करड़ा सटकाने वाला तार हो तो हुक से तगभग 20 संटीमीटर हट कर दोनों तारों को काट दोजिए। सिरो को समकोग पर झुका दीजिए भीर दोनों की रील के छेंद में डाल कर दूसरी भीर निकास सीजिए। तारों को इत तरह ठीक मे लगाइए कि रीन मुगमता से पूमे भीर तब सिर्स की



11. एक्स स्विर धिरनी

एकत पिरती को नीचे के चित्र के भनुमार व्यवस्थित करिए। बटगरीं की सहायता में देखिए कि 25, 50, 75, 100 और 200 में के बटखरों को उठाने के लिए कितने बन में आवस्यकता पड़ती है। नाप कर देखिए कि और रोधी बल (भार) को 20 सेंटीमीटर तक उन्ने के लिए प्रयास-बल को कितनी दूर बनना पड़ता है।



12. एकल चलायमान विरनी

चित्र में दिलाई गई रीति के मनुगार किसी ममतल माधार से दो विरितरों को हो, द्वारा सटकाइए सीर उन पर मार सटकाइर इसके लिए यदि प्रदर्गन मंच पर कोई मर्थकर पील माधार न हो तो कुसियों की गीड पर पद्म-बुड़ रल कर भी काम चलावा जा सहा है। डोर के स्वतन्त्र सिरै पर कमानी तुन बांधिए सौर वस्तु के मार की सीर विरिनेत्न




यन्त्रों के अध्ययन क लिए प्रयोग और सामग्री

द्वारा उसे उठाने के लिए ब्रावश्यक बल की तुलनाकरिए। उन दूरियों की भी तुलनाकरिए जिन पर प्रयास-बल क्षीर भार को अन्ततः सन्तुलित किया जाता है।

13 इप्टिका और रस्सी (ब्लाक और टैकल)


दो छात्रों को किहिए कि उनमें से प्रत्येक एक गोल छड़ी ते ले (जैसे बांस का डण्डा), और वे एक-दूसरे से कई फुट की दूरी पर खड़े हो जाएं। एक छड़ी में कपड़ा लटकाने की छी (या चारपाई की उनचन) के एक सिरे को बाध दीलिए और तब डोर् को दोनों छड़ियों के चारो छोर लंधट दीलिए, जिससे एक प्रकार से पिरती-संयोजन बन जाए। झब किसी तीसरे छात्र से, जो इन दोनों से छोटा हो, कहिए कि वह रस्सी के मुक्त सिरे को खीचे। छड़ी पकड़ने बाह्य साहें कितना भी बल लगाएं, छोटा छात्र दोनों छड़ियों को खीच कर पास ला देगा। उन सब युषितयों की सूची बनाइए, जिनमें बल बढ़ाने के लिए धिरनियों का उपयोग होता है। कर्षण कारें (बिगड़ो मोटरकारों के अगले भाग को ऊपर उठा कर खींच ले चलते वाली लारियां) और मिट्टी आदि उठाने के शक्तिचालित यन्त्र इसके उदाहरणं हैं। अन्य युष्तियां और मसीनों की सूची बनाइए, जिनकी सहायता से बल बढाया जा सकता है।



ख. नत समतल, पेच और फन्नी

1. सरल नत समतल


घोटी गाड़ी या रोलर स्केट में एक कमानी-दार तुला बाधिए थ्रीर उसे नत समतल (इन-क्लाइण्ड प्लेन)पर रख कर ऊपर खीचिए। देखिए क उसे ऊपर चलाने के लिए कितने वल की आवस्यकला पड़ती है थ्रीर इस वल की तुलना उस बल से करिएए जो गाड़ी को सीधे ऊपर उठाने के लिए प्रावस्थक है। यह भी देखिए कि सीधे ऊपर उठान ी छरेक्षा गाड़ी नत समतल पड़ा कर पहले के बरावर हो करप उठाने में प्रियक दूरी तक वल लगाना पड़ता है। यदि हम घर्षण (फिनशन) की वात न सीनें



तो दोनों दशाओं में समान ही बल-प्रयोग या कार्य करना पडता है। छात्रों को बताइए कि यही बात अन्य सरल मशोनों के सम्बन्ध में भी चरितार्य होती हैं।


2. पेच एक नत समतल है

2. पंच एक नत राजाल पर एक समकोण सफेव या बादामी कागज पर एक समकोण निभज बीविए श्रीर उसे काट लीजिए। निभुज का आचार लगभग 30 सेंटीमीटर लम्बा हो भीर हूसरी भुजा लगभग 15 सेंटीमीटर की हो। एक गोल छुड़ी लीजिए और निभुजाकार कागज को उस पर इस तरह लपेटिए कि निभुज की छोटी भुजा छुड़ी पर पहले पड़े और छोटी भुजा के सामने वाली नोक की बारी पूरा कागज सपेटे जाने पर झाए। कागज के लपेटे जाने पर भी निभुज की झाधार-रेखा झपने ही जगर पड़ती जाए है विज्ञ के समार्थ होता हो के सामार्थ होता हो के सामार्थ होता हो के सामार्थ होता हो कागज के लपेटे जाने पर भी निभुज की झाधार-रेखा झपने ही जगर पड़ती जाए होता हो करता हो लाज के लम्बाई (निभुज का कर्ण) छुड़ी पर संपिलाकार रूप में जगर की झोर चली गई है।



3. एक सरल जैक पेच

लकड़ी की इंप्टिका के झार-मार एक छेद कर दीजिए ताकि उसमें एक लम्बा बोस्ट (फैरेज बोस्ट) कम कर बैटाया जा सके। इसके लिए ऐसा बोस्ट चूनिए जिम पर प्राय: पूरे में ही चूड़ी बनी हो। बोस्ट के मर को इंप्टिका में इतना कर दीजिए कि उसका तल लकड़ी के तल में झा जाए और तब उनके उत्पर एक पटरा जड़ दीजिए (यह पटरा पैदी का काम देगा)। नीचे की और जो चूड़ियां निकली हुई हों, उन पर एक डिवरी चढ़ा दीजिए, दिवरी के उत्पर एक वाशर धीर फिर धातु के नल का एक टुकड़ा भी। इम नल का भीनरी व्यास बोस्ट के ख्याम में कुछ प्रधिक गहै। दिवरी को रिच से पुमान पर यह युनित एक शनितद्याली (निफ्टिंग जैह) का नाम देगी।



4. দলী

लकड़ी की एक फारी बनाइए, (घर्ने लगभग 15 संटीमीटर मन्दी, 6 संटीनेटर बौड़ी घीर 2 संटीमीटर मोटी तकड़ी सींबर श्रीर उसे बसूले से छीत कर उसकी मोटां एक सिरे पर पूर्वबत् ही रहने दीजिए, परनुष्ध से घटाते-घटाते दूसरे निरे पर लगभग पूर्व कर दीजिए, इसे भेज की टांग घयवा प्रत्य भा बस्तु के मीचे पुमा दीजिए । घ्यान से देगने पर आपको मालूम होगा कि फारी एक दोहुग वर्ग समत्वत होती है ।

ग. यन्त्रों के उपयोग से वेग को बढ़ाना

1. छोटी-बड़ी रीलें

की सो घुरी बना कर लकड़ी को इंप्टिका पर एक बड़ी रीज और एक छोटो रील नगा दों जिए। दोनों रीलों के उत्पर रवड़ का एक छन्ना कहा धीजिए। बड़ी रील की पूरा एक चक्कर पृमाडए और देलिए कि छोटो रील एक चक्कर ने धीकक पंमती है या कम। उन युक्तियो की मुख वनाडए जी पट्टों की महाधना से चलती है।

> गुँदी रोत रबर का गुना

2. साइकिल की सहायता से प्रयोग करना एक माइकिल को उलट दीजिए। साइकिन कीट कीर हैंडल पर टिकी रहें। पेडल को डॉर्ड एक जनकर पुमाइए भीर देखिए कि पिस्ता पहिंचा इनने में जिनने चनकर पुनता है।

3. ग्रवहा-फेंटनी

हाय में चलने वाली भण्डा-फेंटनी भण्डा हुए को वर्मी भयवा किसी भन्य ऐसी मधीत हो चला कर देखिए, जिनमें दोवेदार पहिंचें हैं उपयोग में वेग-बृद्धि की जाती हो।

4. उत्तोलक का उपयोग

छात्रों को दिलाइए कि सदि भाषा मेर्नेट में न हो तो उत्तोतक की नगी भुजा छोटी मुजा को भोशा संधिक वेग है भौर घषिक दूर तक चनती है। क्रिंट प्रदर्ग

यन्त्रों के अध्ययन के लिए प्रयोग और मामग्री

ं वेसवाल के बैट में भी इसी लाभकारी सिद्धालत का उपयोग किया जाता है। वेग बढ़ाने के , तिए उत्तोलक तथा धन्य सरल मशीनों के उपयोग से सम्बन्धित धन्य उदाहरणों की । एक सूची बनाइए।

5 पिरती का उपयोग इ. प्रयोग क-12 में दिखाए गए पिरती-संयोजन से कोई काम करिए। चलायमान धिरती पर हाथों से बन लगाइए और देखिए कि छोर के दूसरे छोर पर बंधा बोझ हाथ की ग्रपेक्षा किस वेग मे उठता है।

6. चक और धुरी का उपयोग

प्रयोग क-8 में दिए गए पेसिल नुकीली करने वाले यन्त्र का उपयोग करिए। डोर के उस सिरे को खीचिए जिसमें पुस्तकें लटकाई गई थी और देखिए कि हैडल ग्रंपेक्षाकृत कितने वेग से घूमता है।


घ. बलों की दिशा बदलने के लिए यन्त्रों का प्रयोग

1. उच्चालित्र (ऐलिवेटर) की प्रतिकृति उच्चालित्र की एक काम करने वाली प्रतिकृति (विकृत्र मांडल) साघारण सामग्री हारा गुगमता से बनाई जा सकती है। पूमने वाली डोलकों के लिए, जिन्हें शीवज कहते हैं, धातु के बने काफी के बेलनाकार डिब्बों का स्तेमाल किया जा सकता है। ह्यौड़ी श्रीर बड़ी कील सेपेंसी श्रीर ढक्कन के ठीक बीचोंबीच खेद कर लीजिए। ढक्बननों को डिब्बों पर कस जिए श्रीर तब डिब्बों को एक पटरे के अलग्भवा सिरो पर इस तरह धारोपित करिए कि वे गुगमता से पुम सकें।

उच्चालित का कठघरा बनाने के लिए गते या लकड़ी का एक छोटा चौकोर डिब्बा लीजिए। इस डिब्बे के दोनों सिरों पर डोर बांधिए और इन डोरों को चित्र में दिखाई गई रीति से गीवों पर लिए दौजिए। कठघरे के भार को नायुक्तित करने के लिए थोड़ी सनी हुई मिट्टी (या मूर्ति बनाने की मिट्टी) लीजिए, केवल इतनी ही मिट्टी रखिए कि कठघरा ठीक-ठीक सन्तुक्ति हो जाए। उच्चालित्र बनाने के लिए उस गीव को पुमाइए जिस पर डोर दोहरी लिपटी हुई है। यह प्रतिकृति वास्तविक उच्चालित्र के बहुत-मुख मितनी-जुनती है, परन्तु वास्तविक उच्चालित्र का गीव विश्वत् मोटर से चलाया गता है।

2. सरस गियर

हयौड़ी और मझोले झाकार की कील से



कई-एक बोतलों के पुराने टीन के ढक्कनों के ठीक बीचोंबीच छेद करिए । यदि ढक्कन कहींटेंढ्रे हो गए हों तो ठोक कर उन्हें यथासम्भव सीघा कर दीजिए।

लकड़ी की इप्टिका पर इनमें में दो उनकतों को इस प्रकार रिलए कि उनके दोतेदार भाग एक-दूसरे में फंस कर चले। उनकतों को चीड़े मिर वाली कीलों में जड़ दीजिए परन्तु महे ज्यान रह कि वे प्रन्त तक मुगमता से पुम मके। एक उनकत को पुमाइए और देलिए कि दूसरा किस दिशा में पूमता है। तीसरा इनकत मंगीजित करिए और देलिए कि प्रत्येक किस दिशा में पूमता है।

ग्रघ्याय--11

वल और जड़ता के ऋध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

क. तुला

 सन्तुलित बलो का ग्रध्ययन करने के लिए एक युक्ति बनाना

भ्रध्याय-10 का प्रयोग क-1 देखिए ।

2. ढेंकुली (सी-सा) पर सन्तुलन करना

एक मजबूत पटरा लीजिए, जो लगभग 3 मीटर लम्बा हो। किसी तिपाई या बक्स के ऊपर पटरे को सन्तुलित करके डेकुची बनाइए। यदि हो सके तो इसे कसा में ही करिए। ब्रापके स्कूल के सैता ने में छोटे बच्चों के लिए सम्भवतः एक डेंकुची हो (ब्राच्याय—10, प्रमोग क-7 भी देरिगए)।

दो बराबर भार बाले बच्चे चुनिए झीर उनको पटरेके सिरो पर इस प्रकार बैठा दीजिए कि वे सन्तुनित रहें। झालम्ब (मन्तुनन-बिन्दु) से बच्चे। तककी दूरियो नापिए।

फिर एक भारी लड़के को किसी हल्के लड़के में मलुलित करिए भौर देखिए कि दूरियां में भग परियर्तन बरना पड़ता है। फिर एक भौर एक बच्चे को बैठा कर उमे दूसरी भौर दो बच्चों में मलुलित करिए। परिवर्तनों को देतिए। प्रायंक बार मानच्ये में बच्चे तक की दूरी मापने भीर उम दूरी को बच्चे की तील में मुणा करने पर सल्युमन के बार में एक रोचक बात का परा चलेगा।


टिप्पणी:---जब दो बच्चे एक ही छोर रहें तो प्रत्येक की दूरी सन्तुलन-बिन्तु से नावित । प्रत्येक बच्चे के भार से गुणा करिंग, घीर गुणनकतो को जीटिए । 3. सन्तुलन का एक चमरकार

एक चिकनी मीटर-पटरी लीजिए धीर पानी नर्जनियों (फोर्रफिंगमें) पर उसे उठा सीरिए। एक हाथ की धंगुली पटरी के एक सिरे हैं पास रहे और दूसरे हाथ की ग्रगुली दूसरे िंग के पास । अब अंगुलियों को इस प्रकार पान लाइए कि पटरी गिरने न पाए । आपकी मेंडू लियां मीटर-पटरी के किस विन्दु पर मा गिन्ती है ? प्रयोग को फिर से करिए परन्तु सब री बार आरम्भ में दाहिने हाथ की भंगुर्वी पश्ती के एक मिरे के पास रहे और दूसरे हाय है अंगुली दूसरे सिरे भीर केन्द्र के लगभग मध्य-बिन्दु पर रहे । इस बार ग्रापकी प्रंपृतिका कहां मिलती है ? प्रयोग को फिर कीर परन्तु ग्रंगुलियां उल्टी दूरियों पर रहें, पर्नाई बाएं हाय की ग्रंगुली पटरी के एक सिरे पा न्हें और दाहिने हाथ की अंगुली दूमरे हिरे भीर केन्द्र के लगभग मध्य में रहे। प्राप्ता ग्रंगुलियां भव कहा मिलती है ? मन्य दूरियो को लेकर प्रयोग करिए। बया बाप इस रोका चमत्कार का कारण बना सकते हैं?

सन्तुलन सम्बन्धी कुछ सरस प्रयोग

(क) मूनि बनाने की मिट्टी में नगर 2.5 सेंटीमीटर मोटा एक टुकड़ा रिगी देव चाकू से काटिए। उसके भीतर पेमिन दी तीं हाल कर पेतिल को मार-पार कर दीकिए, तो नगमग 2.5 मेंटीमीटर बाहर नित्ती रें। तरकारों के टुकट में काटा (जिसने मार जाता है) विज में दिलाई गई रीजि ते तरें दीजिए (बाटा नमिन तो हुनी से बात कर नम्हें)


है)। यव पेसिल की नोक को मेज की फोर पर रिसए ग्रीर उन विविध प्रवयवों को इस प्रकार परस्पर विठाइए कि सन्तुलन वन जाए। तव पेसिल के सम्बे सिर को हल्के-से एक वार ठेंकिए।



(स) कच्ची तरकारो अथवा मूर्ति बनाने की मिट्टी से काटा हुआ एक टुकड़ा, दो कांटे (अयवा द्युरियां) और एक पेंसिल की चित्र में दिखाई गई रीति से व्यवस्थित करिए और उनको किसीबन्द बोतल के मृंह परसन्तृतित करिए ।



(ग) कच्ची तरकारी श्रथमा मूर्ति बनाने की मिट्टी का काटा हुआ एक टुकड़ा, एक पेंसिल भीर दो कोटो (या चाकुश्रों) को चित्र में दिखाई गई पीत से व्यवस्थित करिए। इस बार उन्हें धाने या डोर से तटका दीजिए। यह पता लगाने के लिए कि सन्तुलन के लिए घागे को कहां बांधना पहिए, पागे को घटा-बढ़ा कर कुछ जांच करनी पहेंगी।



(घ) एक सिक्के और दो काटों को चित्र में दिखाई गई रीति से व्यवस्थित करिए। इन्हें धोतल ग्रथवा गिलास की बारी पर सन्तुलित करिए।



(ङ) घर ग्रथवा पाठशाला में पाई जाने वाली साधारण वस्तुग्रों को लेकर सन्तुनन के ग्रन्थ सरल प्रयोग सोचिए।

वया ग्राप डोर सीघी कर सकते हैं ?

लगभग डेड मीटर लम्बी एक सजबूत डोरी स्थवा पतकी रस्सी लीजिए। किर कुछ सामारण डोर धीर लेकर उसमें भारी पुस्तकें सपवा कोई सम्ब उपपुक्त भार वांधिए। पहली रस्सी के मध्य-बिन्दु पर पुस्तक बाती डोर इस तरह बांधिए कि जब पहली रस्सी को ताना जाए तो पुस्तकें लगभग 15 'संदीमीटर नीचे लटकी रहें। पहली रस्सी के सिरों को हायों से लीच कर रस्सी को तानिए। सपवा एक सिर्र को साथ पकड़िए तथा दूसरे को कोई खम्ब खान, धीर बहु सपनी गतिनमर रस्सी को ताने। पया साप तान कर रस्सी सीपी कर सकते हैं?

चस्तुश्रीं का गुरुख-केन्द्र ज्ञात करना

एक तिकोनी रेती वीजिए घोर उसे मेड पर रिलए। यह प्रातम्ब (सन्तुतन-बिन्दु) का काम देती। कोई धारदार यस्तु मी, जिसकी पेंडी चपटी हो, काम दे सकती है। जिथिय छड़ियों, इण्डों तथा बन्स यस्तुमों, जैसे झाड़ू, बेट, बुडा ग्रादि को छुरी की घार पर सन्तुलित करिए और उस स्थान पर लड़िया से चिह्न लगा दीजिए जहां वे सन्तुलित होते हैं। क्या प्रत्येक वस्तु का गुरुत्व-केन्द्र, जिसकी श्रापने जांच की हैं, वस्तु के टीक केन्द्र पर है ? किन वस्तुषों का गुरूत-नेट उन के केन्द्र पर जान पड़ता है? दूडी वस्तुर्क्षों का गुरूत्व-केन्द्र साधारणतमा रह होता है ?

ख. गुरुत्वाकर्पण सम्बन्धी प्रयोग

1. गिरते हुए पिण्ड

यदि ग्रापके ग्रामपास लगभग 20 मीटर ऊंचा कोई भवन हो तो आप यह श्रध्ययन कर सकते है कि गरुत्वाकर्षण, जितने श्रधिक समय तक किसी पिण्ड पर काम करता है, उतने ही अधिक वेग से उसे किस प्रकार गिराता है। एक डोर इतनी लम्बी लीजिए जो कम-से-कम 20 मीटर की कंचाई से भूमि तक पहुंच सके। खिड़की के सामने, जो भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई पर हो, डोर में रंगीन कपडा या सत बांघ दीजिए । इससे लगभग 5 मीटर नीचे फिर एक टुकड़ा रंगीन कपडा बांघ दीजिए। किसी छात्र को मिम पर खडा कर दीजिए भीर उससे कहिए कि वह एक घड़ी लिए रहे श्रीर एक-एक सैकंड पर समय बोलता रहे । मैकंड बताने की भ्रच्छी रीति यह है कि यह अपने एक हाथ से ताल ठोंकता रहे और कहता जाए-"एक हजार एक, एक हजार दो, एक हजार तीन''।

धव एक छात्र को कार्य धारम्भ करने के स्थल से 5 मीटर नीचे वाले चिह्न पर राज़ा करिए और दूसरे को भूमि पर । भारी पत्थर और हल्ले पत्थर गिराहए, बड़ी बस्तुएं और छोटी वस्तुएं गिराहए और देखिए कि एक सैकंड के धनत में वे कितनी दूर तक गिरती है और दो सैकंड के धन्त में कितनी दूर तक।

2. सिक्कों का एक-साय गिरना

एक पटरी को भेज की कौर (जिलार) पर तिरदा रिलए। पटरी का एक तिरा मेज की कोर में भीड़ा बाहर निकला रहें भीर दूलरा निरा मेज की कोर से सुगभग 3 सेंटीमीटर हटा रहें। मूज एक सिक्का पटरी के बाहर निकल हुए भाग पर रिलए भीर दूलरे मिकके को मेज पर (पटरी के दूलरे मिरे भीर मेज की कोर के बीच)। सब और एक पटरी लेकर उसते पहुँचे पटरी को जोर से समतल दिसा में मारिए। बेंग्र पटरी के बाहर निकले मान पर करें (सिक्के को न लगे—इससे पटरी कींडर समतल में पूम जाएगी)। एक विकरा मीर्च भूमि पर गिर पड़ेगा और इससा सिक्स (मुक्ती पटरी से समतल दिसा में बोट साकर) मिंक लम्बा मार्ग सम करेया। सावधानी से टेलिए प्रियंक सम्मान से करें प्रियंक पिरता है। मार्क स्मान्यों को कई बार दोहरान पड़ेगा। पत

3. एक सरल सोलक

एक डोर लीजिए, जो कम-ते-कम 2 मीटर लम्बी हो । उसे परयर प्रथमा पातु की छोटी में में बांच दीजिए । यब गेंद को दरवाचे में कर की चीलट या छत के हुक से सटका दीजिए की उसे हिला दीजिए, ताकि यह इपर-उपर दुख हैं सक जाए । यह गिनिए कि 10 सैकंड में बह दितनी बार दोलन करता है घोर तब 6 से गुमा कर्र पता लगाइए कि एक मिनट में वह कितनी बार दोलन करता है !

फिर लोलक को दूम प्रकार धका देखिए हिं बह इयर-उधर बहुत थोड़ी ही दूर तक जाए धोर जात करिए कि धव लोलक एक मिनट में दिक्ती यार दोलन करता है। ऊपर की कियायों की कई बार बोहराइए थीर प्रत्येक दता में धोन कीजिए। भया बोनन-विस्तार से लोलक के शेनक काल पर कोई प्रभाव पहता है?

तोलक की लम्बाई उतनी हो रिनए पार् भार के निए प्रमुक्त पदार्थ को बदन दीजिए। ऊपर बताई गई कियामों को दोहराइए।

नया गोलक (बाब) का पदार्घ सोनह है दीलन-साम पर कोई प्रमान हासता है? क्रपर को प्रत्येक श्रिया को दोहराइए। परन्तु ऐसे लोलक का उपयोग करिए जिसकी लम्बाई पहुते की प्रपेक्षा भ्राघी हो। वया लोलक की लम्बाई दोलन-काल पर कोई प्रभाव डालती है? यदि हां, तो क्या?

4. लोलक का खेल

किसी कड़ी गेंद को, जिसका व्यास लगभग 8 सेंटीमीटर हो, डोर से मेंच के ऊपर लटका दीजिए। डोर कम-से-कम 1.5 मीटर लम्बी हो और गेंद मेंच से ठीक इतनी ऊंचाई पर हो कि गिराने पर वह गेंद उस पेंसिल के सिरे पर प्रापात कर दे जिसे मेज पर रील के भीता उता कर रखा गया है। गेंद को सींचिए और इस प्रकार छोड़िए कि जाते समय तो वह पेंसिल को न एए, परन्तु लौटती वार पेंसिल को मार कर गिरा दे। आपको यह नी मालूम हो जाएगा कि इसमें इस काम को सही-महो डंग से पूरा करने के लिए काफी अम्यास को जरूरत होती है।

5. स्थिति बदलने वाले लोलक

लेमन की (या कोई भी) दो बोतलें लें, जो ठीक एक ही तरह की हों। उनमें पानी भरिए ग्रीर कार्य

ग. ग्रपकेन्द्री वल


1. श्रपकेन्द्री बल का श्रनुभव

लगभग एक मीटर लम्बी डोर में कोई भार बांघ दीजिए और तब हाथ को फैला कर भार को चारों बोर नचाइए। डोर पर बाहर की ब्रोर जो खिनाब पड़ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। यही अपकेन्द्री (सेंट्रीफ्युगल) बल है।

होर के बदले रबड़ की मजबूत पट्टी इस्तेमाल किए। सावधानी से पट्टी के सिरे पर बंधे भार को नवाइए। देखिए रबड़ तन कर बढ़ जाता है। यह अपकेन्द्री बल का प्रभाव है।

2. एक सरल घूएांन-धन्त्र

चित्र में दिखाई गई रीति की हाथ-वर्मी अथवा विक्ष-वर्मी (ब्रेस्ट ड्रिल) लीजिए। वर्मी के मुंह (चक) में एक छोटा, खुले या बन्द मुह मा हुक से अच्छी तरह वन्द कर दीजिए। दो कुर्सियो की पीठ पर एक इण्डा रिखिए। इस डण्डे से बीतलों को इस तरह लटका दीजिए कि वे लोलक की तरह चल सकें। इस बात का घ्यान रिखिए कि दोनों लोलक एक ही लम्बाई के हो।



एक लोलक को पकड़ कर स्थिर रिसए और दूसरे को चला दीजिए। तब पहले वाले को धीरे-से छोड़ दीजिए, जिससे वह अपनी विराम-स्थिति में स्थिर हो जाए। दोलन करता हुआ लोलक सीझ ही मन्द पड़ जाएगा और जो स्थिर था, यह दोलन करने लगेगा।

कस दीजिए । किसी लम्बी कील की नोक पर 30 सेटोमीटर लम्बी हल्की डोर बॉमिए। मागे के दूसरे सिरे पर कन्दा बना कर उसे वर्मी में किसी हुक में फंसा दोजिए।



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

अब हत्या पुमाकर वर्मी को समान चाल से चलाइए । देखिए कि अपकेदी वल लटकी हुई कील पर क्या प्रमाव डालता है।

3. दो कीलों का प्रयोग

उत्पर के प्रयोग में बताई गई रीति से बर्मी को पूर्णन-पन्त्र को तरह काम में लाइए । 15 सिंटीमीटर लम्बी डोर के सिरो को दो लम्बी कीलों की नोकों पर वाघ कर दोनों कोलो को आपस में जोड़ दीजिए। इन कीलों को जोड़ने वाली डोर को उसके मध्य-बिन्दु पर पकड़िए और ठींक बहीं वर्मी से माई हुई डोर को वोध दीजिए। ड्रिल के हरने को समान चाल से घुमाइए और पूर्वोक्त दो कीलों पर अपकेन्द्री बल का प्रभाव देखिए।



4. छल्ले पर प्रपकेन्द्री बल

लोहे का एक छल्ला लोजिए, जिसका ध्यास लगभग 6 सेंटीमीटर हो मौर उसे पूमती हुई वर्मी की डोर में वांघ वीजिए। वैसिए क्या होता है ?

5. हिस्से के हक्कन पर सपकेन्द्री सल

डिब्बे के डक्कन में किनारे के पास एक छेद ठोंकिए ! यमीं की डोर को छेद में बाधिए और उमे घुमा कर देखिए ।

गृरिया वाली उंजीर पर अपकेन्द्री बल

गूरिया वाली जंजीर (बीछंड चेन) का एक टुकड़ा लीजिए, जैसा विजली के कुछ स्थिचों को सीचने के लिए कभी-कभी लगा रहता है या चावियों के छल्तों म सपा रहता है। मिरो को एक में घटना कर छल्ता बना सीजिए। देने वर्मी वाली डोर में मना दीजिए भीर भपनेन्द्री बल का प्रभाव हीतिए।

7. द्रव पर अपकेन्द्री बल

कांच की छोटी हांडी या उसी प्रशार का की क्षाय वरतन लीजिए। उसकी गरतन में एक हा इस प्रकार वांच दीजिए कि उसके सुनते हा र न रहे। इस तार में एक छोर कोर कांच थीजिए, जिससे हांडी सीघी उठाई जा सके। इ उत्तर या तार के ठीक केन्द्र में वर्षी से माई हूं को को वांच दीजिए (या वर्षी में लगा हुत कर दीजिए)। हांडी में लगा हुत कर दीजिए)। हांडी में लगा हुत की कांच या तार के ठीक में लगा हुत कर दीजिए)। हांडी में लगा हुत की कांच या तार के हांडी झीर पानी को नवाइए। एनी पर मुपकेन्द्री वल का प्रभाव देखिए।



8. पानी का एक दूसरा प्रयोग

चित्र में दिलाई गई रीति से टीन के एर डिव्ये को सटकाइए। ढिव्या सगभग 8 मेंटीनीटर गहरा हो और उसका व्यास 12 सेंटीमीटर हो। डिव्ये में लगभग 3 सेंटीमीटर पानी घोडिए और वर्मी को नचाइए। देखिए कि पानी पर का प्रभाव पहता है।



9. अपकेन्द्री यस्त्र-शोवित्र की कार्यविधि

पिछले प्रयोग में इस्तेमान किए गए किने हैं। तरह किसी दिव्ये का उपमीग करिए । कीत के पारवों में बहुत-ने छेर कर बीजिए। हिस्से के ऊरी किनारे पर बराबर दूरी पर तीन छेद कर दीजिए।

जनमें तीन डोरों को बांध कर डिब्बे को सटकाइए
भीरइन डोरों को बर्मी में लगे हुक में बांध दीजिए।

अब गते का एक बेलन बनाइए या कोई बाल्टी
सीजिए, जो डिब्बे से कुछ अधिक गहरी हो और

काफी चौड़ी हो। वर्मी से लटके डिब्बे में कुछ

गीने कपड़े रख दीजिए। अब डिब्बे को बेलन या
बाल्टी में उतारिए और उसे बर्मी चला कर बेन से

नवाइए। अपनेक्द्री बल के कारण कपड़ों और

डिब्बे का पानी बाहर निकल पड़ता है।



10. पानी नहीं गिरेगा

एक छोटी बाल्टी लीजिए और उसे लगभग पूर्णतमां पानी से भरदीजिए। हाथ को फैला कर इसे चारों ओरसेजी से चक्कर खिलाइए (बाल्टी नीचे से एक बगल होते हुए अपर जाए और दूसरी

. जडता सम्बन्धी प्रयोग

1. बोतल श्रीर गोली

चीड़े मुंत की शीशी में थोड़ी-सी वालू डाल दीजिए। शीशी के मुंत पर चिकना मसा या कार्ड (या तात का एक पता) रिखए, जो लगभग 5 मेंटीमीटर वर्ग का हो। गोली को इस गते पर रिखए और तव गते के किनारी पर जोर से (कींतिज) प्रायात किएए। तजेंनी को भोड़कर कंग्रें पर टिकाइए और तजेंनी को शटके से सीशा करके वात को मारिए। यदि प्रयोग सकल हुआ होगा तो गता खटक कर दूसरी और निकल जाएगा, परन्तु गोसी अपनी जहना (इनॉवाया) के कारण शीशों में गिर पढ़ेंगी। इसमें कुछ अम्यास की भी उहरत हो सकती है।

विक्ता की सहायता से कील ठॉकना मेंत्र पर एक पतला तस्ता रखिए । इसका एक

वगल से नीचे आए) । यद्यपि सिर के ऊपर बाल्टी आँधी हो जाती है सो भी अपकेन्द्री बल के कारण पानी नहीं गिरेगा।

11. भ्रपकेन्द्री बल की सहायता से खेल करना

तार का कोट-हैगर लीजिए (या मोटे तार से समिविवाहु-विभुजा को बना लीजिए, जिसके एक रोपि पर मध्याय-10, प्रयोग क-10, की तरह का हुक रहे और भुजा 35 या 40 सेटीमिट की हो)। हुक में तजेंनी अगुक्ती डाज कर कोट-हैगर को खडा कर दीजिए परन्तु कोट-हैगर का निचला तार (आधार) मेंच पर टिका रहे। अब सावधानी से एक छोटे सिक्के को नीचे वाले सीचे तार पर समतल रख कर सन्तुलित करिए। सिक्का हुक के ठीक नीचे रहे। इसमें कुछ प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो आप तार के थोड़े-से भाग को पीट कर या रेत कर चपटा भी कर सकते हैं।

तार और सिक्के को अपनी अंगुली पर धीरे-धीरे दोलन करने दीजिए । जब इसमें कुछ गति आ जाए तो थोड़े-से अभ्यास के बाद थाप हैंगर को पूरी गोलाई में नचा सकते हैं और सिक्का अपकेन्द्री बल के कारण तार से चिपका रहेगा।

भाग मेज के बाहर निकला रहे। रोप भाग पर, जो मेज को स्पर्ध कर रहा है, किसी को खड़ा कर दीजिए ताकि तस्ते के बड़े भाग पर कील ठोंकते से तस्ता जल्दे नहीं। बढ़े हुए भाग के किनारे के निकट एक जील ठोंकते की चेट्या करिए। फिर किसी से कहिए कि जह एक भारी हयोंड़े या पत्थर की पटे के नीचे सटा कर एक दें हैं। साथ देखेंगे की पटे के नीचे सटा कर एक दें रहें। साथ देखेंगे कि मार-जहता के कारण कीन ठोंकना

जड़ता की सहायता से सेव (या झालू) के दो टुकड़े करना

ग्रव सुगम हो गया है।

एक लम्बा ग्रीर तेज चाकू, जैसे मांम (या पाव रोटी) काटने का चाकू, तीजिए। सेव में चाकू को केवल इतना घंसा दीजिए कि सेव चाकू में फंगा विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का धाकर ग्रन्थ

रहें। चाकू का सिरा सेव के भागे इतना बढ़ा रहें कि चिना सेव को छुए ही चाकू पर धाषात किया जा सकें। घव एक हाथ में चाकू की मूठ को मच्छी तरह पकड़ें रिहए भ्रापत किया । चाकू सेव पर एड़ी से जोर से भ्रापत किया । चाकू सेव की जहता के कारण उसको चीरता हुमा सेव की दूसरी भ्रार निकल जाएगा।

रुमाल ग्रीर गिलास की सहायता से जड़ता का ग्रध्ययन करना

रूमाल को एक चिकनी मेउ पर फैला दीजिए। एक कोने पर गिलास (चिकनी पेंदी वाला) को पानी से भरकर रख बीजिए(या रूमाल की किनारी अगर दोहरी-तेहरी न की गई हो तो अच्छा रहेगा)। गमने के कोने को पकड़ कर रूमाल को जोर से झटका देकर निकाल लीजिए। रूमाल वाहर निकल आएगा और गिलास अपने स्थान पर स्थिर रहेगा तथा पानी भी नही गिरेगा।

5. पुस्तकों की गढ्डो की सहायता से जड़ता का सम्ययन करना

पुस्तकों को एक के ऊपर एक रख कर एक गड्डी बना लीजिए । नीचे वाली एक पुस्तक को पकड़िए श्रीर उसे तेज झटके से बाहर सीच लीजिए । गड्डी को बिना गिराए ही क्या झाप इम पुस्तक को बाहर निकाल सकते हैं ?

6. जड़ता की सहायता से छड़ी को तोड़ना

एक छोटी छुड़ी सीजिए, जो 18 या 20 सेंटीमीटर सम्बी हो। यदि कोई छुड़ी न मिले तो गापारण पेंसिल ही से सीजिए। ध्रव एक ममाचारपत्र को मोड़ कर मेंट के किनारे के पास रितए। छुड़ी को ममाचारपत्र के नीचे भेज पर



इस प्रकार रिखए कि आभी खड़ी बाहर को हो? निकली रहे। इस बड़े हुए भाग को तिनी दूसरे खड़ी से जोर में मारिए। जड़ता के कार मेज पर रखी हुई खड़ी के दो दुकड़े हो आएं।

7- फावड़े की सहायता से जड़ता का प्रसंत फावड़ को सूची मिट्टी से पूरा मर कर दर लीजिए। फावड़ा चला कर मिट्टी को दूर हैंगिए। ध्राप देखेंगे कि जब फावड़ा रकता है तो दर्ग के कारण मिट्टी दूर चली जाती है।

8. साइकिल और जड़ता

साइकिल को तेजों से चलाइए और तब रान् एक कस कर ब्रेक छगा दीजिए। देनिए कि मार्ने शरीर में बागे चलते रहते की प्रवृत्ति है भीर रह-प्रवृत्ति बापकों हैडल की ब्रोर डक्ते देना गही है। यह बापकों शरीर की जड़ता का परिणाद

मोटरकार धौर जड़ता


क्सर के प्रयोग-8 में बतलाए गए प्रजाब को धाप मोटरकार का प्रयोग करके उस सब्य में देख सकते हैं जब कार को एकाएक रोका गए। धापको सामने की वस्तु का सहसा क्षेत्र एकाले सामने की वस्तु का सहसा क्षेत्र एका है, नहीं तो धाप गहीं पर से कियत कर धारे. किया कर धारे के साथ भागे चलता रहता है और गाही रोकने पर भी उसमें धागे ही चलते रहने की प्रवृत्ति रहती है।

जब भाग किसी रकी गाड़ी में बैठे रही है और उसे सटके से चला दिया जाता है तो भाग देंग्टें कि जहता के कारण भाग पीछे दुवाने लगते हैं। भागका भारीर गतिसहित है भीर बढ़ माडो। चल पहती है तब भी उसमें गनिस्ति ए जाने की प्रवृत्ति रहती हैं।

10. पत्पर और जड़ता

इस प्रयोग के लिए लगभग 1 किलोगन के एक पत्थर की धावस्थनता पट्टेगी । इस प्रतर्भ में एक मडबूत रस्ती वो लगेट कर बांधिर । धव इस रम्मी में पत्थर के दूसरी चोर किसी हल्की होरी के टुकड़े को बाधिए। प्रत्येक टुकड़े की लम्बाई लगभग आधा मीटर हो। यह हल्की डोर केवल इतनी ही मजबूत हो कि पत्थर को लटकाने पर उसके भार को सम्भाल ले, यर्गात् भार को थोड़ा बढ़ाने पर डोर ट्ट जाए। धव पत्यर को मेज से थोडी ऊंचाई पर सावधानी से तटका दीजिए । मेज पर कोई पटरा रख दें, ताकि पत्मर के गिरने से मेज में गड्डा न पड नाए। नीचे वाली रस्सी के सिरे को कस कर पकड़िए और जोर से एक झटका दीजिए। यदि भ्राप सफल होंगे तो नीचे वाली डोर टुट जाएगी भीर पत्यर लटका रह जाएगा। यह पत्थर की जहता का परिणाम है। अब नीचे वाली रस्सी के बचे हए भाग को पकडिए और उसे धीरे-मीरे अधिकाधिक वल से खीचिए। इस बार ऊपर की डोर ट्रती है और पत्थर मेज पर गिर जाता है, क्योंकि झटका देने की बजाय निरन्तर बल लगाने से पत्थर चलने लगता है (पतले धागे और भारी आलु या छोटे पत्थर से भी यह प्रयोग किया

जासकताहै)।



11. कड़े उदले घण्डे की पहचान

एक ताजा अण्डा और एक इसरा ऐसा अण्डा लीजिए जिसे उवाल कर कड़ा कर दिया गया हो। प्रत्येक को वडी तस्तरी (या थाली) में नचाइए। देखिए कि उवला अण्डा देर तक नाचता रहता है। ताजे अण्डे के भीतरी द्रव पदार्थ की जड़ता उसे जल्दी ही स्थिर कर देती है।

ङ. बल ग्रौर गति

1. हल्की वस्तु ग्रधिक तेच चलती है


षडिया से मेज पर ग्राघे मीटर का चिह्न लगाइए । इसे बरावर-बरावर सेंटीमीटरों में विभा-जित करिए। अब रवड का एक वडा-सा छल्ला और लकड़ी की दो कमानीदार चुटकियां (जिन्हे गीले क्पड़ों को लटकाने के लिए काम में लाया जाता है) नीजिए। (रबड़ का छल्ला न मिले तो साइकिल की 50 सेंटीमीटर लम्बी वास्व-नली से काम चल गएगा। क्लिप न मिल तो लकड़ी के टुकड़ों से काम चल जाएगा परन्तु उनको रवड़ में बांधना पड़गा)। रबड़ के छल्ले के प्रत्येक सिरे पर एक विलप लगाइए। अब प्रत्येक विलप की एक हाथ में पकडिए परन्तु वे मेज पर ही रहें। उनको मेज की किसी प्रकित रेखा पर रखिए। रवड़ के छल्ले की षीच कर क्लिपों के बीच की दूरी लगभग 15 मेंटीमीटर कर दीजिए और इस दूरी का मध्य-विन्दु वह अंकित रेखा हो। एक ही क्षण में दोनों क्लिपो को छोड़ दीजिए। देखिए कि वे मध्य-बिन्दु

पर मिलते हैं।

इसके बाद रवड़ के छत्ले क एक घोर दो चुटिलया लगाइए चौर दूसरी भीर केवल एक । छत्ले को लगभग 24 सेंटोमीटर तक सीच कर तान दीजिए और तब चुटिकियों (निलमों) को छोड़िए। इस बार वे कहां मिलती है ?

इस प्रयोग को दोहराइए, परन्तु प्रत्येक और दो चुटकिया लगाइए। वे कहां मिलती है ?

प्रयोग को फिर करिए, परन्तु एक ब्रोर तीन चुटकियां रहें ब्रौर दूसरी ब्रोर दो । ब्रय ये कहां मिलती हैं ?



2. बल और गति सम्बन्धी प्रयोग

एक कमानीदार चूटकी लीजिए भीर उसकी नम्बी भुजाओं को दया कर भीर उन पर दो-एक फेरे घागा बांच कर चुटकी के मुंह को खोल दीजिए। इस चुटकी को बिसी लम्बी मेज के बीच में रिलए। दो पेंसिले लीजिए, जो लगभग एक ही लम्बाई भीर एक ही भार को हों। एक को चुटको की बंधी भुजाओं से सटा कर रिलए भीर इसरी को इसरी मुजाओं से सटा कर रिलए भीर ला दीजिए सुनत होती है और पेंसिलों को विपरीत दिशा मुक्त होती है और पेंसिलों को विपरीत दिशा में कें कर दीती है।


विज्ञान-शिक्षण के लिए युनेस्को का प्राकर ग्रन्थ

प्रयोग को दोहराइए परन्तु भव की बार दो बड़ी पेंसिलें लीजिए, जो एक ही नाप भीर एक ही मार की हो। भाष क्या देखते हैं? पहले वाले परिणाम से तुलना करिए।

प्रयोग को दोहराइए, परन्तु एक भीर बड़ी तया भारी पेंसिल रहे भीर दूसरी मोर छोटी, हल्की पेंसिल रहे। माप क्या देखते है?

यदि प्राप धातु तया कांत की गोतिया ना सकें तो प्रयोग को दोहराइए प्रोर धातु तथा कांच की गोतियों की विजिन्न संख्याओं में दोनों धीर रख कर जाच करिए।

वमा आप इस प्रयोग स कोई परिणाम निकाल सकते हैं?



 डबेमने बाते बतों में किया और प्रतिक्रिया बस हमेंगा दोतरफा होता है। यदि माप दीबार को डबेसने के लिए बल सगाएंगे तो

दोवार का दक्तन के निए बल संगाएग तो दीवार भी उतने ही बल में भारको पीसे हटाएगी। दो ऐसी कमानी तुला सीजिए दिनके शैकरा सपाट हों । इन तुलाओं को ऐसी स्वित वे रिवाए कि जनके तील-पात्र एक दूनरे हैं में रहिं भीर जनके मंत्रानीक (अपन) करा में तरफ रहें । एक भोर सर्थ रहार भीर दूसरी भोर स दवान कि तिए विनी एउंडे कि हुए । माप देखेंगे कि जब पोनों एक हर दसाते हैं तो प्रत्येक तुला वहीं तीत बनानी है।

श्रींचने वाले वलों में किया और प्रतिकित

दो कमानी तुलाएं लीजिए। मव निनी एँटें-सी डोर फे प्रत्येक सिरे पर एक फदा बनार और दोनों फदों में एक-एक कमानी तुक को फंसा दीजिए। विद्याधियों से कहिंदि कि दे दन तुलाओं को विपरीत दिशामों में मंदें। प्रत्येक तुला को पढ़िए भीर पाठ्यांनों की तुन्ना करिए।

रोलर-स्केट के साथ किया और प्रतिकित्

चिकने कर्त पर एक रोलर-कट रिवर।
रोलर-क्केट पर एक पर से सड़े हो जाए की
दूसरे पर को एक कदम प्रागे बढ़ाए। हैंगर
कि रोलर-क्कट पीछे की प्रोर विचरित दिव
में चला जाता है (इस प्रयोग में जिल्ले का
रहता है, सम्भालने के लिए कोई मित्र बगत के
सहा रहे तो सच्छा है)।

6. नाव में किया और प्रतिक्रिया

निसी विना बंधी नाय पर से मूनि पर उतारिए और देखिए कि नाय उल्टी दिगा है जाती है।

 किया भीर प्रतिक्रिया से ही जेट-बा^{चन} (जट प्रोपत्दान) सम्भव होता है

एक गुक्तार को फूंक कर कुनाइए कीर उनको गरदन को चुठती ने दबा कर गुन्हा । गुज्यारे को छोड़ दीजिए भीर उनदी गाँउ देनिए। गुज्यारे सा निकनी हवा की मार (बट) बहुते । ह्या को दबाती है भीर उनी में गुज्जार जनता है। जेट बिमान का मही निद्धाना है।

ध्वनि के श्रध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

इस प्रथ्याय में ध्यनि से सम्बन्धित मौलिक सिद्धान्त और सरल प्रयोग दिए गए है। बालकों के दैनिक बीदन के अनुभवों से इनका ध्रन्यतम सम्बन्व है धौर वे इन्हें रोचक भी पाएँगे।

क. व्विन का उत्पन्न होना ग्रौर उसका पारेपण

1. विविध ध्वनियां

यदि सम्भव हो तो प्रयोग करते समय जो-जो ध्वनियां उत्पन्न हों, उनका नाम-करण करते रहने का भी ग्रम्यास करिए, उदाहरणार्यं थाली की झनझनाहट; प्याले के टूटने की तड़क; भार गिरने का धमाका; घंटे का घन-धना; बरतनों का खड़खड़ाना और ठनठनाना; भाग में लकड़ी का चिटकना; म्राग की घांय-घाय; घड़ी का टिकटिक करना; ढोल की ढमक (या दमादम); पैर तले पत्यरीं का चुरमुराना; जूते का चरमराना; पानी की छपछपक; बन्दूक का घड़ाका; नगाड़े की धमक; दरवाजे का भड़ाक से बन्द होना; वृंदों का पड़पड़ाना; पैरो की आहट; मनुष्य का खलारना; पत्तियो का मरमराना; बादल का गरजना, गड़-गड़ाना और छहरना; सांप का फुफकारना; बिजली का कड़कना; मक्खी का मनभनाना; पटी का दुनदुनाना; घोड़े का हिनहिनाना; सिंह का दहाड़ना; गधे का रेंकना; भेड़ का मिमियाना; मुर्गे की बाग; गाय का रंभाना; चिड़ियों का चहचहाना; हवाई जहाज का सर-सराना या सनसनाना; रोगी का कराहना; सोटी का सिसियाना इत्यादि।

इन बोलियो की नकल करने में बच्चों को मजा आएगा। उन्हें कोष में इन शब्दों का सही-सही स्रथं सोजने में सहायता दीजिए। 2. कम्पनशील पिण्ड ध्यनि उत्पन्न करते है

एक पटरी (रूलर) लीजिए और उसके एक सिरे के पास एक छुँद किरए। छुँद में एक मजबूत डोर बांघ कर और डोर के दूबरे सिरे को पकड़ कर पटरी को गोलाई में नचाइए। गचाने का बेग बढ़ाइए। कोन-सी ध्विन उत्पन्न होती है? इस प्रयोग को दोहराइए परन्तु बिभिन्न नाप की पटरियों और डोरों का उपयोग किरए। सुगमता के लिए डोर के दूसरे सिरे पर भी फल्टा बना लीजिए और उसमें एक गोल छड़ी डाल कर पटरियों को नचाइए।

3. 'प्राह' की ध्वनि करिए। 'थ्रा' का उच्चारण देर तक करने रहिए धीर व्यक्ती स्वास-तिका (गले) पर अंगुक्ती रखिए। कस्पन किस्त कारण उत्सव होता है? इसी प्रकार बोनते, गाते और सीटी बजाते समय भी गने में कस्पन का प्रनुभव करिए।

4. पटरी को मेज पर इस प्रकार रिलिए कि इसका सममग तीन-चौथाई माग मेज के कितारे से बाहर निकसा रहे । पटरी के दूसरे सिरे को एक हाथ से दबाए रिहिए । पहले मिंग को जरा-सा दबा कर प्रचानक छोड़ दीलिए । तब' पटरी ऊपर-नीचे कम्मन करने सोगी । घ्यान दीजिए कि कैसी घ्वान सुनाई पड़ती है । किर पटरी को इस प्रकार रिलिए कि केवल माथा माग मेज के कितारे से बाहर निकसा रहे । प्रयोग को दोहराइए । घ्यान दीजिए कि मन कैसी घ्वनि निकलनी है। बया यह ध्वनि पिछली ध्वनि से भिन्न है? प्रयोग को दोहराइए, परन्तु भेज के बाहर पटरी की लम्बाई में परिवर्तन करने रहिए।

इन प्रयोगों से यह परिणाम निकाला जा मकता है कि घ्वनि कम्पनों से उत्पन्न होती हैं। कम्पनशील पिण्ड वायु में कम्पन उत्पन्न करते हैं और ये कान में प्रवेश करते हैं। तब हमें घ्वनि मुनाई पड़ती है।

5. 'कम्पनशील वस्तु' का ग्रयं

कोई छोटी भारी वस्तु लीजिए, जैसे सीसे या सोहे का टुकड़ा या स्याही की शीशी। लगभग एक भीटर लम्बी डोर के एक सिरे पर इम वस्तु को बाघ बीजिए। डोर का दूसरा मिरा दरवाजे की चौखट में बांघ कर वस्तु को लटका दीजिए। इस प्रकार एक सोलक (पेंडुलम) बन जाएगा। वस्तु को दोलन करने दीजिए। एक मिनट में यह कितनी बार दोलन करती है; होर में छोटा करते जाइए प्रीर प्रत्येक वार देशिए कि दोलन-संस्था प्या है? प्राप देशेंगे कि डोर जितनी हो छोटी होगी, वस्तु उतनी ही प्रधिक बीचता में दोलन करेगी।

बच्चों के झूले के दोलन को भी देखिए ।
लंगर वाली एक पड़ी और एक मेट्टीनोम
या संगीतओं का समय-मूनक यन्त्र लाइए ।
इन यन्त्रों में सम्पन-वेग का अध्ययन करिए ।
कलाना करिए कि कोई यन्त्र अधिकाधिक वेग
में दोलन कर रही है। जब कम्पन प्रति सेंदे
कि बार से अधिक होने लगेगा तो बारों और
की वायु में भी दोलन या कम्पन उत्तम होगा
और एक बहुन मन्द स्वर सुनाई देने सगेगा ।
पिक तीव अपनां में कारण स्वर
तीववर होकर मुनाई पड़ेंगे । 20,000 कम्पन
ती संकंड तक ऐसा ही होना है। इनने सधिक
कम्पन वाने स्वर को मनुष्य नहीं सुन पाता ।

धन्याय-11, प्रयोग न 3—5 मी देलिए । 6. दश्वों के सेमने वो एक गाड़ी सीजिए, जिसमे साइरल व्यनि निवसती हो (वह ध्वनि जो खिदयुस्त चक द्वारा वायु निक्रमने में उत्तर होती है)। इसे बौड़ने वीजिए। गाड़ी जिउनी हैं तेज बौड़ती है, स्वर उतना हो तीय है जाता है।

- खाली दीवी के मृंह में हवा की बार फूंकिए (जिससे सीटी के समान प्यति निक्ने) विविध नाप की शीनियों और बोनवों सर स् प्रयोग करिए।
- अव ऊपर के प्रयोग में मानशे होंग्रे के बदले (जो कि इस काम में कमान करी है) ऐसे ज्वालक (बनंर) के सिर का उत्मीत करिए जिसमें ली तितली के पत के मधान होती है। ऐसिटिलीन बत्तियों में गैस के निकलने ने लिए ऐसा सिर लगा रहता है। ज्वालक के सिर ने मुंह में लगा कर उसमें हवा फूंकिए । यायु बड़े वेग से निकलेगी और चौड़ी ज्वाला की तरह कैन जाएगी । इस वायु-धारा में शीशी, बोतल, मादिना मुंह रखने पर जो धनुनादी (रेजोर्नेस) ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी, उनका कारण है बोतलों, शीधिनें या नलिकामीं में वायु-स्तम्भों का कमन होना। ज्वालक के सिर को ऐसी स्पित के लाइए कि वायु-धारा से सबसे प्रधिक धर्ति, उत्पन्न हो। भ्रप्तिक बड़ी बोतल से भ्रपना गरी की बड़ी नितका से मन्दतर स्वर मुनाई पट्ना । छोटी शीशियों से तीवतर स्वर मुनाई पड़ेंगे । बहुत छोटी पाबी के तिरे में बने घेर से जो स्वर गुनाई देगा, वह सुन मसने मोन्द स्वरों में सबसे प्रधिक तीत्र होगा।

9. धनुषम्पी योतले

9. अनुस्तान सो कहिए कि यह एक बोगम ने मुह को प्राप्त से कहिए कि यह एक बोगम ने मुह को प्राप्त स्थान स्थान रार्थ कि उसका मुह बन्द न होने पाए। प्राप्त डॉक उसी गाप प्रोप्त आकार को दूसरी बोगन के मूंर में इस प्राप्त पूर्विक कि उससे एक डोरास माठ कर कि उसके अपने साम के स्थान के स्

10. एक स्वरित्र (ट्यूनिंग फोर्क) लीजिए फ्रीर क्लस्तर, देला (वायलिन) (या सितार या सारंगी) या सकड़ी की किसी भी पेटो को म्विन्पेटिका (साउण्ड वास्त) की तरह प्रयुक्त करिए। स्वरित्र को सकड़ी की इध्टिका पर ठोंक कर उसमें कम्मन उत्पन्न करिए। वा उसकी जड़ (हैडका) को च्विन-पेटिका पर दवाइए। पेटिका से गूंजवी हुई उच्च घ्यिन सुनाई पड़ेगी। साने का कांटा सेकर प्रयोग को टोहराइए।

'11 वायु ध्वनि का वहन करती है

एक व्यक्ति को सोटी बजाने को कहिए। कमरे में उपस्थित सभी व्यक्ति ध्वनि को स्पट्ट तया सुन सकेंगे। भव पहले व्यक्ति को दूसरे कमरे में भेज दीजिए।वह फिर सीटी बजाएगा तो ध्वनि स्पट्ट नहीं सुनाई पड़ेगी (कमरे के दखाने भ्रीर सिड़कियां बन्द कर सी जाएं)।

12. घ्वनि निर्वात में होकर नहीं झा-जा सकती

एक वैसा ही साधारण निर्वात पम्प लाइए जैसा मध्याय-7 के प्रयोग झ-2 मौर झ-3 में बताया गया है (साइकिल या कार के हाय-पम्प को खोलिए, पिस्टन निकालिए, उस पेच को स्रोत डालिए जिससे चमड़े के वाशर कसे रहते है, वाशरों को उल्टी दिशा में लगा दीजिए, पिस्टन पर वाशर इसी उल्टी दिशा में चढ़ा दीजिए, पेच कस दीजिए ग्रीर पिस्टन को पम्प सिलिण्डर में डाल दीजिए) । संग्राही (रिसीवर)वनाने के लिए फल-पात्र (फूट-जार) की तरह का कांच का एक बड़ा बरतन लीजिए, जिस पर पेचदार ढनकन लगा हुआ हो। उक्कन में बर्मी से छेद करिए धौर इस छेद में टांके से धात की छोटी निलका अलवा लीजिए। सन्धि वायु-ग्रभेद्य रहे। नलिका के निचले सिरे में एक टायर वाल्व को उल्टा डाल कर झलवा लीजिए।

निर्वात सन्दन्धी प्रयोगों के लिए जब पूर्वोक्त सरल यन्त्र मिल जाएं तो संग्राही के भीतर दों छोटी पंटियों बांध दोजिए। प्रयोग के आरम्भ में, संग्राही से हवा निकासने के पहले उसे हिलाइए, ग्रापको पंटिया बजती हुई सुनाई पड़ेंगी। ग्रव डक्कन को कस कर बैठा दीजिए ग्रीर पम्प से हवा बाहर निकाल दीजिए। संग्राही को फिर हिलाइए। ग्रापको पंटियों की प्वति ग्रव पहले-जैसी स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है ?

इस प्रयोग को दोहराइए, परन्तु सप्राही में कछ कागज जला कर निर्वात की स्थिति उत्पन्न करिए।

13. उद्यान मीचने का किरिमच का बना हुआ लम्बा नल (हीज) लीजिए, जो दोनों मोर से खुला रहे। किसी व्यक्ति से बात करने और उसकी बात मुनने के लिए इते टेनोफोन-तार की तरह इस्तेमाल किए। नल के भीतर की हुया व्यक्ति बाहक होती है। जहाजों पर एक स्थान से इसरे स्थान तक बात करने के लिए इस सिद्धान्त का उपयोग प्रव भी किया जाता है।

14. ठोस पदार्य भी ध्यनि का वहन करते हैं

टीन के दो पुराने डिब्बे लीजिए, जिनके ढक्कन सफाई से काट कर निकाल दिए गए हों। गरिक डिब्बे को पेदी के बीचोबीच एक छोटा छेद किरए । ग्रव कई मीटर लम्बा, पताज सूवी घागा लीजिए और उसके सिरों को इन छेदों में डालिए। धागे के सिरों पर एक-एक दिया-सलाई बाधिए ताकि घागा लिच कर बाहर निकल जाए। ग्रव इन डिब्बों को टेलीफोन की तरह इस्तेमाल करिए। घागा तना रहे। किसी छात्र से बात करिए और उसकी बात सुनिए। घ्वामा तना रहे। इस विस्ति छात्र से बात करिए और उसकी बात सुनिए। घ्वामा करिती है। इब्बे की पेदी तनुपट (पर्दे) का काम करती है।

यह प्रयोग दियासनाई की दो लालो डिवियों से भी किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक एक सिरे को उस पतने पारदर्शी कागड से तान कर मढ़ देना चाहिए, जिनमे सिगरेट के पैकेट लपेट जाते हैं। इन्हीं कागजों में छेद करके धागा लगाना चाहिए। विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्की का आकर ग्रन्थ

15. चम्मच से मन्दिर की घंटी की खाबात पैदा करना

एक मीटर लम्बी सूती डोर कीजिए। दोनों सिरों को एक प्रकर करके वीच में एक प्रम्मच को सन्तुलित करिए। यब प्रस्पेक सिरे को अपनी अंगुलियों से पकटिए (एक सिरे को एक हाय की अंगुलियों में और दूसरे को दूसरे हाथ मी अंगुलियों से)। इन सिरों को अपने कानों से लगाइए और मुख मुक कर खड़े हो जाइए ताकि होर और कम्मच स्वतन्त्रता से लट्के रहें। यब किसी से कहिए कि वह आपके चम्मच पर भीरे से कील अपवा दूसरा चम्मच मारे। आपको एक प्वति मुनाई पड़ेगी मानो मन्दिर की पंटी वज रही हो। यहां भी प्वति और से होती हुई आपके कानो तक पहुंच जाती है।



16. पानी के नलों द्वारा सार-संकेत भेजना

प्रपनं द्वानों को सहायता से एक संकेतमूची बनाइए । तारपरों में जिला प्रकार
पान्नी को सदसदा कर तार में जिला प्रकार
पान्नी को सदसदा कर तार में जे जाते हैं, उसी
प्रकार साथ भी नत (पाइप) को शदसदा
पर सन्देश में ज सबते हैं। नन एक जमरे
ते दूसरे कमरे तक गया ही, चाहे यह एक ही
तत्ने पर ही सा विभिन्न सत्वीं तक। एक वमरे
में गत मो नोहे के ट्रकट्टें में टॉकने पर ध्वान
दूसरे नमरे में गहुंच जाती है। तब सन्देशों
की घरना-वरनी विषए । इस बार पानी
क नन में होनर धनी जाती-धाती है।

17. अपने बांत द्वारा सुनिए

स्वरित्र (ट्यूनिंग फोकें) प्रपत्न काते हैं कांटे को ठोंक कर उसमें कम्पन उतन्न बिल्ड जब तक म्बिंग सुनाई पड़ती रहे नव रह कके रित्ए। ज्यों ही स्वित का सुनाई एका कर हो, स्यों ही उसकी मूठ (हैंडल) को एक दांतों के यीच दवाए। प्रापको ध्वामी प्रमा सुनाई पड़ेगी। प्रयोग को दोहराहए परनु म्ये की बार मूठ को समने कान के पीछे बानों हो पर रक्षिए।

18. द्रय भी ध्वनि का वहन करते हैं

भपने सिर को पानी में इतना हुवाए हि भ्रापके कान पानी में हुन आएं (यह का तैरने के कुण्ड में, समुद्र, नदी या नहाने केट में हो सकता है)। भन कोई प्यसित आर्थे मुख दूर पानी में एक पंटी डान कर के बजाए और भापके कान धन में पानी के ति रहें। भाप पानी होरा आई प्यति के स्व मुन सकेंने। यह सम है कि बायू की करेंट जल में प्यति चोगुने बेग से चतती है।

19. गैस-भरा गुन्वारा ध्यनि-सैना को ता काम करता है

रबद के एक गुब्बारे में हवा एक कर की साधारण माकार तक कुला लीजिए । मुन्ता की हाय में पबाड़े रिहुए । कुलाने में गुब्बी में झात: कार्यन डाइ-मानताइक मर गई है गुब्बारे को अपने काल भीर किमी पड़ी के बीर रिलए । भाषकी पड़ी के दिविदानों की बार जा ममय की भाषता हुए मुन्ता देनी । कारण यह है कि लाशे नार्यन हुना देनी । कारण यह है कि लाशे नार्यन स्वता देनी । कारण यह है कि लाशे नार्यन स्वता है ज्यान-नरमा अध्यान स्वता है । प्यान-नरमा अध्यान स्वता है । एक प्यान-नरमा अध्यान स्वता है । एक प्यान-नरमा अध्यान स्वता है । एक प्रान्त स्वता है । एक प्रान्त स्वता है । एक प्रान्त स्वता के से से प्राप्त स्वता के से से प्राप्त स्वता के से से स्वता से से से प्राप्त स्वता के से से स्वता से से से से प्राप्त स्वता के से से स्वता से से से से प्राप्त से से हरास्ता

ख. ध्वनि और संगीत

1. कम्पनशील पेटी


टीन के पराने डिब्बे की पेंदी में एक छेद कर दीजिए। किसी मजबूत डोर अथवा मछली मारने वाली डोर का एक सिरा भीतर डाल कर डोर को (दिव्ये के भीतर) पेंसिल से कस कर बांध दीजिए । डोर पर रेजिन रगृहिए । हिब्बे को एक हाम से पकड़िए और दो अंगुलियों से पकड़ कर डोर को तानिए। अब अपनी अंगुलियों को होर पर चलाइए । डिब्बे से ध्वनि निकलेगी । ग्रपनी श्रंगलियो को विविध वेगों से तागे पर चला कर प्रयोग को दोहराइए। ध्वनि के विविध तारत्वों (पिचेज) पर घ्यान दीजिए। न्या श्राप ढिब्बे. से संगीत-ध्वनियां निकाल सकते है ? विविध नाप के टीन के डिब्बों और लेमन-बूस की पेटिकाएं लेकर प्रयोग को दोहराइए ! ग्या सकडी की पेटिकाग्रों मे भी वैसी ही घ्वनियां निकलती है ?

2. रबड़ के छल्लों का सितार

केंक यनाने के सांचे, सिमार का डिब्बा, फोटोशफ डेवलप करने की तस्तरी या हाथ धोने के बरतन या किसी भी चौकोर तस्तरी पर कई रवड़ के छत्ने तान कर लगा दीजिए। तनाव को घटा-बवा कर उनको इस प्रकार व्यवस्थित किएए कि उसमें विभिन्न स्वर निकले। अब उन पर इच्छानुसार तान बजाइए। यह उपकरण हान्योंकाई नामक बाजे की तरह काम देगा। कम्पनशोल तार धौर एक ध्वनि-येटिका इस प्रत्य का सिद्धान्त है। उसी डिब्बे या तस्तरी पर रवड़ के विविध नापों के छत्ने तमा कर प्रयोग को दोहराइए।

3. एकतारा

्रभारा 1 मीटर लम्बा इंस्पात का तार (जैसा प्रितार में समता है), एक कील, कपड़ा लटकाने वाली तीन चूटकिया, पतली पतीं लकड़ी अपवा किसी अप्य पदार्थ की बनी ध्वनिटिका (नाप समक्ता 60×15×3 सेंटीमीटर) और तार की तानने के लिए एक भारी वस्तु एकत्रित करिए। चित्र में दिखाई गई रीति से इन सबको संयोजित करिए। त्या श्राप श्रपने बनाए इस एकतारे से संगीत उत्पन्न कर सकते हैं? श्रधिक तार लेकर इस प्रयोग को दोहराइए।



4. पिनों की संगीत-पेटिका

जसर के प्रयोग की ध्वनि-पेटिका पर एक पंक्ति में कई छोटी-बड़ी पिनें सोंसिए। पिनों को लेटर-ग्रोपनर (या चाकूं) से टुन्टुना कर इस सगीत-पेटिका ने कोई पुन निकालिए। बड़ी पिनों से मन्द स्वर निकतेंगे ग्रीर छोटी पिनों से तीब स्वर।

इस प्रयोग को एक ऐसी कंघी की सहायता से भी करिए जिसमे विभिन्न लम्बाइयों के दांत वने हों।

5. शरखत पीने को नीतकाओं का वाड्यवृद पांच वादकों के लिए शरवत पीने बाती दम नितकाएं लाइए। एक कैची की भी आव-ध्वकता होगी। एक मितका के एक सिरे को दबा कर चणटा कर दीजिए और चपटे किए गए भाग के दोनों कोनों को काट दीजिए। प्रव यह चपटा सिरा शहनाई की जीभ की तरह काम करेगा। इसे मुंह में डाक कर फूंकिए। और उसमें इस प्रकार जीभ लगाइए कि ध्वनि खूब स्पट निकले।

अब एक वाडबून्द बनाइए। इसके लिए श्रेष मिलकामां को भी बजाने की व्यवस्था करिए। निलकामां के दूतरे सिरों को योड़ा-योड़ा करके इतना काट डालिए कि उनमें संगीत के भ्रन्य स्वर निकलने तमें भीर इस प्रकार पूरा सरगम तैयार कर दोजिए। प्रत्येक जिनाड़ी विज्ञान-शिक्षण के लिए मूनेस्को का आकर ग्रन्थ

दो स्वरों के लिए उत्तरदायी रहता है और वह प्रत्येक हाथ में एक निलका लेता है। धारम्भ करने के लिए धपने राष्ट्रीय गान को बजाने की चेष्टा करिए ।

इसका सिद्धान्त यह है कि मिलका के भीतर की हवा कम्पनशील जीम के कारण कम्पन करने लगती है।

निकामों से माजा बजाने के बदले ताड़ के पत्ते से छोटी-बड़ी पिपहरियां बना कर भी यह प्रयोग बहुत अच्छी तरह किया जा सकता है।

6. बोतल घौर कांच-मिलका का ट्राम्योन बाजा मांच घयवा पातु की निलका लीजिए, जिसका व्यास लगभग 1 संटीमीटर घौर लम्बाई 20 मेटीमीटर हो। एक बोतल भी लीजिए घौर उसे पानी से लगभग पूर्णतया भर दीजिए। बोतल की एक हाप में पकड़िए घौर निलका को दूसरे हाय में। निलका का एक ियरा पानी में डूबा रहे। मत निलका के दूसरे तिरे में फूंक मार कर उसे बजाइए। फिर निलका को फूंक कर बजाते हुए हो बोतल को उसर-नीचे चलाइए। गिलका में वायु-स्ताम्भ की लम्बाई को जब भाग बदलेंगे तो प्रापकी विविध स्वर सगाई हो। जब भाग बदलेंगे तो प्रापकी विविध स्वर सगाई हो। जब भाग बदलेंगे तो प्रापकी विविध स्वर सगाई हो।

7. जल-तरंग

बोतलों और शीशियों का एक जल-तरंग इस प्रकार तैयार करिए, जिसमें प्रत्येक में इतना कवा वायु-स्तम्भ रहे कि उससे सराम का एक स्वर निकल जाए। बाठ बोतलें एक ही तरह की लीजिए। पहली शाली रहे। शेव बोतलों चित्रत कवाई तक पानी बोलिए, जिसमें पटरी या छोटों छही से ठोंके जाने पर उससे सराम के सभी स्वर निकल सकें। यह प्रयोग मन्वे पिनामों द्वारा भी किया जा सकता है। बोतल या पिनास के भीतर का सायु-स्तम्भ बोतलं से करान होने के कारण रवसं कर्मन करने नगना है।

यदि भाषके पास भीनी मिट्टी के बई सरतन है या कई नापों की पटियां है तो जनसे भी यह खेल किया जा सकता है। सर्वे ? जनको पून लीजिए जिनते सराम के सर्दाना हैं। इन्हें एक पंतित में रिष्ण । प्रेले हाथ में लकड़ी या साने का कारा सीरित के जानारानी से ठोंक कर पून निकालिए। (भूग्य के जल-तरंग में चीनी मिट्टी के सर्देशों प्राणी में स्पूनाधिक जल भर कर सर निकाली हैं। जानारा है।

8. भोजन का समय बताने के निए पूरिने घटियाँ

इस्पात का नल (पाइप) प्राप्त कीएए, दिक्कः व्यास लगभग 3 सेंटीमीटर हो धोर हमाने लगभग 3.5 मीटर । इसको काट वर का दुकड़े करिए, जिनकी सम्बाइया क्यानुनार 18) सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर की 17 सेंटीमीटर हों। प्रत्येक नल के मिर के दोनों प्रत्ये क्याने सेंटीमीटर हों। प्रत्येक नल के मिर के दोनों प्रत्ये क्याने सेंटीमीटर हों। प्रत्येक नल के मिर के दोनों प्रत्ये क्याने सेंटी सेंटीमीटर हों। प्रत्येक नल के मिर के दोनों प्रत्ये क्याने सेंटी सेंटीमीटर हों। प्रत्येक मेंटी सेंटीमीटर हों। प्रत्येक मेंटीमीटर हों। प्रत्येक मेंटीमीटर हों। प्रत्येक को प्रत्येक्याने क्याने सेंटीमीटर हों। प्रत्येक स्थापनी क्याने कि मेंटीमीटर की सेंटीमीटर की सेंटीमीटर हों। प्रत्येक स्थापनी क्याने की सेंटीमीटर हों। प्रत्येक स्थापनी क्याने सेंटीमीटर की सेंटीमीटर हों। प्रत्येक स्थापनी क्याने सेंटीमीटर की सेंटीमीटर हों। प्रत्येक स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी सेंटीमीटर हों। प्रत्येक स्थापनी स्यापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्यापनी स्थापनी स्यापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थ

9. सिगार बक्स की वायलिन या सारंगी

एक निगार वस्त या उसी प्रकार की इती पेटिका, संगीत का सामान बेचने जाती है बामसिन के तार, सकड़ी के दुध हुँकी एक टुकड़ा रेजिन भीर मुख काटर-िन नार!। इन सब भवयों को इस प्रकार मंत्रीकी। करिए कि चित्र में दिशाया गया निगार बन



वायलिन बन जाए । कमानी (गज, वो) किसी पेड़ की शाखा और लगभग 70 सेंटीमीटर लम्बे धोड़े को पूछ के बास से बनाई जा सकती है ।

10. बांसुरी

बांसुरी के लिए बास का एक पूरा टुकडा सीजिए। बांस सीमा (पतले दल का) हो, उसका व्यास लगभग 1.5 सेंटीमीटर भीर कम्बाई लगभग 30 सेंटीमीटर हो। बांस के रोनों मुंह खुते हों भीर सारी तम्बाई खोसली हो। रेते हल्की मांच पर इतना सुखाइए कि इसका द्वितका पीला या हल्का भूरा हो जाए। जब यह ठण्डा हो जाए तो चित्र में दिखाए गए स्थानों में इस पर मुंह और छेदों की पंतित ननाइए, जैसा बांस की बांसुरी, टीन की बांसुरी में होती है। कम्पायमान बायु-स्तम्भ की लम्बाई युख के पास वने छिद्ध से लेकर प्रथम खुले हुए छेद तक नापी जाती है।



11. काठतरंग ग्रीर मरिम्बा

इन्हें बनाने के लिए कड़ी लकड़ी, वास या तोहें की पतियों और एक पटरे की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार की 8, 12, या 16 पतियां चाहिए। उनकी लम्बाइमां इतनी हों कि ठोंकने पर सराम के सब स्वर निकलें। काठतरंग के समता पटरे पर जड़ने के लिए प्रत्येक पती में प्रत्येक सिरे के किनारे पर लगगग 2 मिली-मीटर ब्यास का छेद करिए। पटरे पर नमदे

घ्वनि के अध्ययन के लिए प्रयोग धौर सामग्री

या ऊनी कपड़े की धिज्यां रखिए और प्रत्येक छेद में छोटी कील डान कर पटरे पर ठोंक दीजिए, जिससे पत्ती अपने स्थान पर पड़ी रहें परन्तु कसी न रहे। (कड़े) रवड़ के हयीड़े से ठोंकने पर पत्तियों में कम्पन होगा।

मरिन्दा के लिए चित्र में दिखाई गई रीति से सकड़ी के टुकड़े गाढ़े जाते हैं। इनसे प्राधार बनता है, जो ध्वनि-मंदिका की तरह काम देता हैं। प्रत्येक पत्ती के प्रत्येक सिरं पर दो-दो छूं करिए। इन सब छुंदों में से एक मजबूत डोर पहना दौजिए, जैसा चित्र में दिखाया गया है भीर इसे पेटिका के ऊपर तान दीजिए।

भ्रव (कड़े) रवड़ के दो ऐसे हयोड़े लीजिए जिनके हत्ये (हैंडल) कुछ लम्बे हों । बजाने के लिए पत्तियों को हल्के-से ठोंकिए।




े कुछ ग्रीर सरल वाय-यन्त्र भी बनाए जा सकते हैं, उदाहरणायं विविध नगाड़े, डोतक, मृदंग, तबले, तार के संगीत यन्त्र, ग्रादि । स्वयं उन्हें बनाने की युनित करिए ।

ग. घ्वनि को रेकार्डो में भरना ग्रीर उसका पुनरुत्पादन

1. कान कैसे काम करता है

वामु में होने बाले कम्पन श्रवण-मार्ग (म्राडि-टरी पैसेज) द्वारा कान के भीतर प्रवेश करते हैं। श्रवण-मार्ग का श्रयं है कान के मूख के पास की कर्ण-पटह सिल्ली (इयर-ड्रम मेन्ब्रेन)। वे कर्ण-पटह को चलायमान करते हैं, जिनसे कर्ण-पटह की तीन छोटी हिंहुयों का गमूह बलायमान होता है। इस तरह वे कान की उस गुहा में पहुंचते हैं, जिमे भीनरी कान कहा जाता है। ावज्ञान-रिक्षण के लिए यूनेस्कों को आकर प्रन्य

कान का एक भाग घोंघे के कवब (सेंत) के रूप का होता है। महा बह धंग रहता है जो घ्वनिन्तरंगों को ग्रहण करता है भीर श्रवण-तिन्तरा द्वारा मित्तर के सम्बद्ध रहता है। मित्ररो कान का एक ध्वय अवयव, जिसमें ती को सत्तुलन द्वारा ए रस्ता होते हैं भीर जो सत्तुलन बनाए रसता है, मुनने में कोई भाग नहीं नेता।




ष्वित के कप्पत थोंचे के कवष के हप की काक्तिया तक साधारणतः कण-पटह धौर पूर्वो-कत छोटी हहिंदों द्वारा पहुंचते हैं (इससे एक तिन्द्रका-मन्देश उत्पन्न होता है जो मस्तिष्क तक पहुंचता है), पर्यक्त कप्पत क्षाति हो हो हिंदा हारा भी पहुंच सकता है। काक्तिया तक कप्पत चाहें किसी भी मार्ग से पहुंचे, हमें ष्वित गुताई पहुंगी ही।

त्रव कोई ध्यति हमारे दोनों कानों तक गर्डुगती है तो हम जान खेते हैं कि ध्यति किस दिशा से प्राती है। यदि यह ठीक सामने में प्राती है तो यह दोनों कानों में ठीक एक गमय पहुंचती है। से उसका यम भी बराव रहाग है। परन्तु यदि ध्यति का उद्गम एक ही भीर हो तो बचोकि हमाग एक कान दूसरे कान ने हम प्रथिक दूरी पर पहना है। इसिलए ध्वनि वहां कम दल-महित तथा हैन . देर में पहुंचती है।

2. बोल कंसे उत्पन्न होता है


बोलने में मुंह, दांत, जीम, गना और परी-सभी काम करते हैं। ध्वनि शिल्नी (मेमोन) एँ दो पतली चादरों हारा उत्पन्न होती है रिर् स्वर-रज्जु (योकल काइंस) कहते हैं।सा रज्जु ध्वनि-कक्ष के भनुप्रस्य (ऐत्राय) हैं रहते हैं। व्वनिन्यश को कण्ड या स्वर्भन (सैरिक्स) कहते हैं। स्वर-यन्त्र स्वसन-वर्ते. (विण्ड-पाइप) का ऊपरी भाग है भीर यह गा पीछे जीभ की जड़ पर स्थित है। अब माप की वस्तु निगलते हैं तब यहां कार्टिसेंब हैं एक कुटद्वार, जिसे स्वर-कण्डच्यद कहते हैं श्रपने भाप उत्तर कर स्वर-यन्त्र को बन्द हा देता है। इसलिए कोई भी घाहार स्वाह नली में नहीं जाने पाता। जब स्वर-रज्यु में की कुछ मांस-पेशियों के संक्चन के कार तने रहते हैं तो उनके बीच एक सकरा धीर छिद्र (स्लिट) बन जाता है। जब इत तिः मे हवा बलपूर्वक बाहर निकाली जानी हैटर उन्हें कम्पायमान होना पड़ता है। उनी व्वास नती, फेफड़े, मुंह प्रीर नागिरा-गुरापाँ हो अधि की वायु में भी कम्पन उत्पन्न है 1




3. ध्वनि-तरंगों के चलने की रीतियां

एक सैकंड मे जितने भी पूर्ण कम्पन हों, बही उस कम्पन की आपूर्त (फीबनेस्सी) है। जिस रीति से विविध घ्वनि-प्रायृत्तियां संयुक्त होती है, बहुजल की तरंगों के संयुक्त होने की रीति के समान है। समुद्र की तरंगें सबसे प्रधिक तम्बी होती है प्रधीत् उनकी प्रायृत्ति कम होती है। मान लीजिए इन तरंगों पर कोई छोटी मोटर बोट चलती है। यह बोट श्रपनी निजी तरंगें भेजती

है, जिनको आवृत्ति सागर की तरंगों से अधिक होती है। फिर, यदि हवा वह रही है तो वह मोटर बोट वाली तरंगों के तल पर नन्हीं कॉमग्रां (रिपल्त) मेजती है। साथारणतः किमग्रां को आवृति क्रन्य दोनों से भी अधिक होती है। प्रव इन तीनों के संयोग से चित्र में दिखाई । यद इन तीनों के संयोग से चित्र में दिखाई



इसी प्रकार, विविध दाय-यन्त्रों से विविध शाहतियां निकसती हैं और उनकी ध्वनि-तरों संयुक्त होकर ध्वनि-तरों की विविध शाहतियों का निर्माण करती हैं।




4. स्वरित्र की तरंग-माकृति

i

लाल को पित्रला कर उतकी दो बूंदे टपका कर किसी स्वरित्र (ट्यूनिंग फोर्क) की एक च्यति के शब्ययन के लिए प्रयोग श्रीर सामग्रा
भुजा में महीन तार का एक टुकड़ा विषका
दीजिए। स्वरित्र की मूठ की किसी स्टैंड में
मजबूती से कस दिया जाता है। कीच की छोटी
पट्टी पर तेल के दिए या मोमबती से कालिल
बढ़ाइए। अब इस पट्टी को स्वरित्र की जस
भुजा के तीचे रिखए जिसमें तार विपकाग
गया है। तार को इतना मोड़ देना चीहिए कि
बह काच की पट्टी को छू दे। श्रंगुली से स्वरित्र
में कम्पन आरम्भ करिए श्रीर में ज पर कांव
की पट्टी को इतने वो से खीजिए कि उस
पर तरंग रेखांकित हो जाए।

इस प्रयोग को दोहराइए, परन्तु कांच की पट्टी को हर बार विविध वेगों से सीचिए श्रीर विभिन्न स्वरिशों का उपयोग करिए।



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रन्थ

तरंग की रेखा आधार-रेखा से जितनी ही ऊंची होगी घ्वनि उतनी ही जीरदार होगी।

5. ग्रामोफोन-रेकार्ड ध्वनि को पुनस्त्पादित करता है

एक प्रामोफोन रेकार्ड तथा एक प्रवर्धक लैन्स लाइए । प्रवर्धक लैन्स द्वारा देखने पर रेकार्ड में बहुत-सी तारीगत रेखाएं दिखाई देंगी । यदि हो सके तो अलग-अलग गति से चलने वाले रेकार्डों की तारीगत रेखाओं की तुलना करिए ।

श्रव रेकार्ड को सवीन पर रख दीजिए श्रीर उसे साधारण वेग से भूमने दीजिए । अपने नर्तं की कीर को रेकार्ड की किसी रेखा में डालिए श्रीर सावधानी से सुनिए । क्या श्राप अपने नृख से तिकले संगीत को सुन सकते हैं ? क्या श्रापको श्रपने नख में कम्पन का श्रनुभव हो रहा हैं ? स्पष्ट है कि जब श्रापका नख रेकार्ड की गहरी रेखाओं में फंसा है तो उसे विवस होकर कम्पायमान होना पड़ता है श्रीर इस प्रकार वह श्रीमिलिखत ध्वनियों का उत्पादन करता है (नख यदि बढ़ा रहे श्रीर काट कर मुकीता कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा)।



सरल पुनरत्पादक

दिवानावाई की खाली डिविया या काडे (कड़े कागज) के कोगों में प्रामोकोन की सूई पुता दीजिए। प्रव पिछले प्रयोग को दोहराइए, परन्तु नल के बदने सूई का उपयोग करिए। न्या व्यतिन्योप वढ़ जाता है?




7. एक दूसरा सरल पुनरत्यादक


स्रधिक बलवाली परेसू पुरस्तार हैं के लिए शंकर्यकार प्रचीन का उपने हैं साप पुराने फीनोग्राफों का ना नमून कर है । विद्युत प्रयोग के काई या रिसकार बचले समया 40×40 सेटीमीटर के को मारी कई कागज से वने चीन का हो हैं । कागज को शंकु के भारा कर दीविए और उसके संकर्र तिर्दे हैं । कागज को शंकु के भारा कर दीविए। किर कागज को सब पत्नी में कि दिखाई गई रीति से एक सूई पूर्व की दिखाई गई रीति से एक मूई पूर्व की देवा के के साम की सब पत्नी में कि दिखाई गई रीति से एक मूई पूर्व की दिखाई गई रीति से एक मूई पूर्व की दिखाई गई रीति से एक मूई पूर्व की सुई रेवाई के साम में सहस्ते हैं एक की सामके सरक पुनस्त्यादक का संगीन पहेंगा।



8. सब के लिए ग्रामोफोन

खापको इन बस्तुमों की मावस्वस्ता पं दो गोल सकड़ियां, लगमग 2.5 होंटी मोटी थीर 30 सेंटीमीटर व्यास की; पेंदे में एक सगमग 80×40×2.5 मेंटीमीट सकड़ी; फलालेन का एक दुकड़ा, निजर्ज 30 सेंटीमीटर हो—देसी पर रेकार्ड रखाडा पत्तने सम्मक का एक दुकड़ा सगमग 10: संटीमीटर का (कभी-कभी गैंग व ते विसिनमां भी अभ्रत से बनी होती है, उनका भिक्त काम दे सकता है); द्मूको सोमेंट में एक निलका; आमोफोन की सुद्यां, पिन, यिन-उलादक की चौलट बनाने के लिए धातु ग एक बातू (पतेंज) और सुद्दं पकड़ने वाला इंगे। यह बन जाने के बाद आपफा फोनो- गफ पहले चित्र के समान लगेगा। पहले दो तेत सकड़ियों को पेदे पर आरोपित करिए मैंसा कि दिलाया गया है) और चालक पहिए भा रेकार्ड एलने बाले पहिए को सुत को उचित मगई बाली डोर से सम्बद्ध कर दीजिए। रेकार्ड ते चिपका दीजिए। इसी पर रेकार्ड रखा गएग।






यन्त्र का प्रमुख भाग, ग्रयांत घ्वनि-उत्पादक तथा चोंगा, दो रीतियों में से किसी से भी बनाया जा सकता है । इनमें कागज के दूध के टिन्ने याली रीति ग्रयिक सरल है घ्वनि के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री (परन्तु भारत में ऐसे डिब्वे प्रायः नहीं मिलेते)। चित्र के आभार पर काम करिए।

(क) धातु के पलेंज (पट भाग) पर, जिस पर साधारणतः टोपी (ढककन) टिकाई

जिस पर साधारणतः टोपी (ढक्कन) टिकाई जाती है, रवड़ का एक छल्ला सफाई से सीमेंट लगा कर चिपका दीजिए ।

(ख) प्रभ्रक की चादर का एक गोल टुकड़ा इतना वड़ा काटिए कि वह दूध के डिब्बे के मुह में ठीक बैठे।



(ग) अभ्रक के केन्द्र पर वर्मी से एक छोटा-सा छेद करिए । एक बहुत बड़ी पिन (आलिपन) नेकर उसे सिर के पास मोड़ दीजिए। मोडा हुमा भाग तोप नक्ता है लगाम एक समकोण बनाए। इस पिन को अभ्रक के छेद में डाल बीजिए और तब धानु बाले पर्लेज में किए गए एक छेद में पिन की नोक डाज़ कर नोक को बाहर निकलने बीजिए।


(घ) तनुपट (अञ्चक) को इयूको ध्रवना शीझ सुबने वाले किसी सीमेंट से अपने स्थान पर निपका दीजिए।

(इ) सूई पकड़ने वाला पुत्री बनाने के लिए किसी कम व्यास वाली पीतल को छड़ में से 6 मिलीमीटर का एक टुकड़ा काट लीजिए । इसकी पूरी लम्बाई में एक छेद कर बीजिए और पिन के सिरे से फालनू लम्बाई को काट कर उन पर इसे चड़ा बीजिए और टांके मे जोड़ बीजिए। मब विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रत्थ

(कोह का) एक छोटा पेन (सेट स्कू) लीजिए (जैता ज्यामितीय ड्राइंग पेन में लगा रहता है) धीर पूर्वोक्त पीतल के पुत्रें की एक बगल में छेद कर लीजिए, जो व्यास में इस पेन से जरा छोटा रहें। तब पेन को छेद में बतपूर्वक पूमा दीजिए, जिससे पीतल में भी नूड़ी वन जाए।

(च) ऊपर (ङ) में बताए गए पुर्जे के बदले आप बिजली की बत्ती के किसी पुराने होल्डर में से पीतल का बह पुर्जी ले सकते हैं जिसमें बिजली का तार डाल कर कसा जाता है।

- (छ) चोंगा बनाने के लिए मोमी कागज बाली आइसकीम लाने की प्याली लीजिए और उसकी पेंदी निकाल कर फेंक दीजिए अथवा कागज का बना हुआ दूध का डिब्बा लें और उसे कपद बताए गए धातु के पर्लेज के छेद (मृंह) में कस दीजिए।
- (ज) इस पूरे एकक को बाहक वाहू (कैरियर आर्म) पर चिपकाऊ पट्टी से बांघ दीजिए। शेष काम श्रापके चातुर्य पर निर्भर है।



ध्वनि-उत्पादक बनाने की दूसरी रीति ऊपर के चित्र में दिखाई गई है। इससे ऐसा यन्त्र वेनेगा जो सावारण फोनोग्राफों से घधिक मिलता-जुलता रहेंगा (भारत में यह घधिक मुगगता से बन सकता है)।

9. फोनोप्राफ से ध्वनि-श्रभिलेखन

ध्वनि प्रभिलेखन (रेकाडिंग) ध्वनि-पुनरत्पादन की ठीक उल्टी त्रिया है। हम सीख चुके हैं कि हमारी घावाज ध्रधवा किसी भी अन्य क्विन के द्वारा किसी भी वस्तु को कागाक मान किया जा सकता है और उनसे कांतिक लगी हुई चसती कांच-पट्टी पर तर्रान्त रेखाएं भी बनाई जा सकती है!


अपने मुह के सामने एक कड़ा कागज (काई) लाइए और उस पर मावाज डालिए। मणी अंगुलियों के छोर से कागज के कम्पन का अनुभव करिए।

श्राइसकीम वाली (मोमी कानव की) प्याली अथवा कागज के बने हुए दूव के क्वि की पेंदी निकाल कालिए और उसके मुंह के उंकर सिरे पर पतले कागज आ पतले रबड़ का पर्रा सान कर बांघ बीजिए। इसमें कोई माना गाइण और कम्मनों का अनुभव करिए।

पिछले प्रयोग में बनाए गए प्यति-पुनस्त्यादक को निकाल लीजिए श्रीर उसके छेर (मुंह) में कुछ बोलिए । उसे छूकर देखने से झापको पता लगेगा कि बोलने पर सूई की नोह कम्पन करती है।




स्य स्वितिनुतरुतादक को अपनी पुरानी जगह पर लगा दीजिए, स्रीर पूम-पून कर रेकांड़ की जगह उसी नाप के कालिल लगे काल-पट्ट को लगा दीजिए। चोंगे में कुछ बोलिए भीर स्थन बोलते समय ही किसी में पूमवक्टर के चलवा दीजिए। मुई में कम्पन होगा स्रीर धार्या स्थावाज को स्थित करने के लिए वे तर्रात रेखाएं खींचेगी। काच के पट्ट की जगह कड़े मोम की गोल चादर भी लगाई जा सकती है।



बोलता यन्त्र सबसे पहले टामस ए० एडिसन ने बनाया था। यह यन्त्र अभिलेखक (रेकार्डर) ध्वनि के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग ग्रीर सामग्री

भी शा और पुनरूतादक भी। यह पहले आवाज को अभिनिक्षित करता या और फिर उसे अजा देता या। यदि आप कोई वैज्ञानिक वस्तु-संग्रहालय (सायंस म्यूजियम) देखने जा सकें तो वहा पुराने देंग के डिक्टाफोन को देखिए। नएं यग्यों की प्रपेक्षा पुराने यग्यों में उनके पुजें प्रक्रिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।




ग्रध्याय-13

उष्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

क. उप्मा का प्रसारी प्रभाव


यह दिलाना कि गरम करने पर ठोस वस्तुएं फैलती है

लगभग 2 मीटर लम्बी ताबे की एक मजबत निलका लीजिए (लोहे की निलका से भी काम वल सकता है)। उसे मैज पर रिलए और उसके एक सिरे को सन्धर (वर्लम्य) लगा कर स्थिर कर दीजिए (भारी बोझ से भी काम चल जाएगा)। दूसरे सिरे के नीचे बनाई वाली (लोहे की) सलाई को मोड़ कर अथवा साइकिल की तीली का एक टुकड़ा रख दीजिए ताकि वह रोलर का काम करे। रोलर के मुद्दे हुए सिरे में बालसा नामक लकडी की एक पतली खपची (अयवा पुत्राल की एक सींक) की लाख से जोड़ दीजिए, जो लगभग 1 मीटर लम्बी हो। रोलर पर पड़ी नलिका में जब भी कोई गति होगी, तो इस खपची के द्वारा उसका पता चल जाएगा। नलिका के स्थिर सिरे की ग्रोर से नलिका में एक ही गति से हवा फंकते रहिए, गरम सास के कारण तांचे की नलिका जितनी बढेगी उसका भी पता इस व्यवस्था से चल जाएगा (भारत में यह जाड़े के दिनों में ही सम्भव है और इसके लिए तांचे की नलिका आवश्यक है क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा अधिक फैलता है)। भव नलिका के भीतर वाप्प प्रवाहित करेंगे तो मुचक पुरा या अधिक चक्कर लगा डालेगा. जिसकी मात्रा इस पर निर्भर है कि रोनर का व्याम कितना है। प्रयोग को फिर से दोहराइए, परन्तु रोलर और मुचक को नितका के युने मिरे के अधिक ममीप रितिए। पहले के परिणाम में तलना करिए।



2. वलव श्रौर डाट वाला प्रयोग


लकड़ी में कसने वाला एक कड़ा पेच और एक पेचपुक्त बड़ी ग्रांख (छल्ला) लीजिए। पेच का सिरा इतना बड़ा हो कि वह मांख में ठीक घुस कर पार हो जाए परन्तु जरा भी ढीला न रहे। प्रत्येक को एक छड़ी के सिरे में कस दीजिए, परन्तु धातु का कम-से-कम 2.5 सेंटीमीटर भाग छड़ी के बाहर निकला रहे। थोड़ी देर तक पेच के सिरे को किसी ज्वाला में गरम करिए ग्रौर तब उसे पूर्वोक्त ग्रांख के भीतर डालने की चैप्टा करिए। फिर पेच को गरम किए रहिए और साथ ही आंख को भी ज्वाला में गरम करिए । भ्रव फिर भ्रांख के भीतर पेच का सिरा डालने की चेप्टा करिए। पैच के सिरे को ज्वाला में रखिए और पेनयुक्त थाप को ठण्डे पानी में ठण्डा कर लीजिए। फिर एक की दूसरे में डालने की चेप्टा करिए। इनके बार



पेच के सिरे को भी ठण्डा कर लीजिए ग्रौर फिर चेट्टा करिए ।

3. दण्ड श्रौर मापी

इस परम्परागत उपकरण का दण्ड बनाने के लिए गड़ी कील (कट नेल — ऐसी कील न मिले तो किसी भी सन्धी कील का उपयोग करिए, परन्तु नोक धिस कर निकाल दी जाए, विराह्म के तल समतल हों और कील को लम्बाई पर लम्ब हों) और मापी बनाने के लिए टीन के एक टुकड़े का उपयोग करिए। नापने बाला खुला मुंह बनाने के लिए टीन को कैची से काटा जा सकता है। टीन को लम्बाई की दिशा में बीच से मोड़ दीजिए। इससे टीन अधिक मजबूत हो जाएगा और उसे मेंज पर इस प्रकार खड़ा किया जा सकता कि मापी का मुंह उगर सह। हत्या बनाने के लिए रण्ड (कील) पर तार का एक टुकड़ा लगेट लीजिए, जो हैडल का काम करे।



उदमीय सर्पक (कीपर)

यह प्रतिकृति यह दिखाती है कि उपमा के कारण सीसे प्रांदि की बती हुई छुद्धे किस प्रकार सरकार लगती हैं (विदेश में लोग लकड़ी को छुद्ध पर सीसे की चादर विद्या देते हैं ताकि ककड़ी न सड़े और पानी भीतर न टपके)। बुनने की एक सलाई के दोनों सिरों पर काग (कार्क) चढ़ा दीजिए। प्रत्येक काग मे दो पिनें खोंस दीजिए, जिससे उपकरण की चार टांगे छुं लाएं। ये पिनें तिरखी लगाई जाएं ताकि सलाई के बढ़ने पर सामने सली जोड़ी सुगमता से प्रांगे तिसक सके और सलाई के छोटे होने

उप्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

पर स्वयं भूमि में धस कर निश्चल हो जाए ग्रीर पीछे वाले पैरों को ग्रागे घसीट ले।

लोहा आदि के दो फलों पर पीतल का पुल रखने पर भी वह ठीक इसी प्रकार काम करेगा और ब्लेडों को तिरछा रखने पर वह ऊपर भी चढ़ता जाएगा।



द्विधात्विक पट्टी

लोहें ग्रौर पीतल की बरावर नाप की दो पट्टियों को एक के उत्पर एक रख कर लवं-पित कर दीजिए। इस पट्टी को गरम करने पर वह एक ग्रोर कम ग्रौर दूसरी ग्रोर प्रधिक फैलने के कारण मुझ जाएगी। छेद कील से करिए ग्रीर छोटी कीलों को लवंग (रिजेट) की तरह इस्तेमाल करिए।

पट्टियों को परस्पर बांधने की दूसरी रोति यह है कि प्रत्येक पट्टी की बगल में बराबर दूरियों पर बड़े हुए भाग छोड़ दिए आएं और उनको दूसरी पट्टी के ऊपर मोड़ दिया जाए ताकि वे एक-दूसरे में फंस आएं।




प्रसरण-दर को नापने के लिए एक पुक्ति

इस प्रयोग के लिए पृष्ठ 44 पर बताए गए लीबिंग संघनक को भाप-जैकेट की तरह काम में नाइए । लकड़ी की एक पट्टी में उत्तानक का काम करके परीक्षण-रण्ड के प्रवरण को बड़ा कर देखा ला सकता है। बाँग या विश्व । क्षेत्रीर) लकड़ी का एक टकड़ा लीजिए। इसके सिरे पर एक रेकर क्षेत्र कोन कर एक सलोपजनक कोनक (पिषट) बनाया जा विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ


मकता है। चित्र में (\times) पर प्रतिमार (काउण्टर वेट) रखा गया है, जो उत्तोलक को परीक्षण-दण्ड पर दबाए रहता है।

बाहरी निलका में पहले ठण्डा पानी और नव वाप्प प्रवाहित करनी चाहिए। फिर दण्ड के प्रसरण की नाप उत्तोलक की नापों तथा मुक्त सिरे की गित को देख कर की जाती है।



7. द्रवों का प्रसरण

दोनीन शीनियों में काम और निकाएं लगाइए। उनमें विभिन्न द्रव मिरए और उन्हें गरम पानी के वरतन में लगभग दुवा दीजिए। निकाओं में पानी जितना अधिक चढ़ जाता है, उतना ही उसका प्रसरण हुमा है। यदि निकाओं का व्यास ज्ञात हो और बोतलों की धारिता भी, तो आभासी प्रसरण-गुणांक भी निकाले जा सकते हैं।




e. गैसों का प्रसरण

दीतियों की सहायता से बायु तथा प्रन्य गैसों का भी प्रसरण दिखावा जा सकता है। दीती में यायु कुछ रहने दीजिए। निवका को उसके भीतर इतनी दूर तक डालिए कि उनना मूं पानी के मीचे हो जाए (यदि जाड़े का दिन हो तो)। शीशी पर हाथ रखने से हाव में गरमी के कारण वायु फैलती है मीर इब को गलिका में ऊपर ले जाती है।

एक सरल प्रकारका वायु-तापमापी गर्निका को नीचे (दाहिनी क्षोर) दिखाई गई राँनि से व्यवस्थित करने परवनाया जा सकता है। इस स्रघ्याय के प्रयोग सन् 2 को भी देखिए।

इस बोतल को गरम करने से वागु बाहर निकलती है। ठण्डा होने पर भीतर की दावकम हो जाती है ग्रौर इसलिए द्रव ऊपर चढ़ता है।



9. गैसों का प्रसरण-साबुन का धुलबुला

भीशी के मुंह पर साबुन का एक बुनवना वनाइए (शीशी के मुंह को साबुन के पोत में डुवा कर निकाल सीजिए) । यदि गीसी पर (आड़े के दिन में) गरम हाथ रसा जाए तो साबुन का बुलबुला बड़ा हो जाएगा ।

10. मैसों का प्रसरण दिखाने को एक घट्ट प्रीति विजली के पुराने बत्व से बने पत्तास्त्र के मुंह पर रवड़ का गुब्बारा पीच कर नगा दीलिए। बत्व को घीरे से मीमबत्ती या स्पिरिट लैंगा की ज्वाता पर गरम करिए।

एक 126 के प्रयोग छ-2 को भी देखिए।

 गुम्बारे की सहायता से प्रसरण सम्बन्धी एक प्रयोग करना

गुब्यारे ग्रयवा फुटवाल में ग्रंशतः हवा मंग्रि।

फिर उसे धीमी यांच पर गरम करिए ग्रथवा कुछ समय तक घूप में राव छोड़िए, और परिणाम देखिए।

12 म्राग वाला गुब्बारा

'पतले कागज का एक बडा धैला लेकर, जिसके भीतर कपडा बेचने वाले बहुधा कपडा एख कर देते है, ग्राम वाला सरल गुब्बारा बनाइए।

लोहे या इस्पात के बहुत महीन तार का एक वृत्त बनाइए ग्रीर उसमें व्यास के ग्रार-पार एक रोक-दण्ड भी लगाइए । धैले का मंह खोल कर उसके मुंह में पूर्वीक्त वृत्त को गोद लगे कागज की पट्टी से (तीन-चार जगह)जोड दीजिए। रोक-दण्ड के वीचोंबीच थोड़ी रूई या स्पज वाध दीजिए और उसे मेथिलैटेड स्पिरिट से नर कर दीजिए । स्पिरिट में ग्राम लगा दीजिए ग्रीर थैली की पेंदी को उठाए रख कर नार को पकड़े रहिए। कागज के थैले में आग लगने का डर रहता है, इसलिए इस प्रयोग को कमरे के बाहर करना ही ग्रच्छा है ।

कागज के थैले का यह मुख्यारा ज्यादा देर तक नहीं उड़ता । इससे अच्छा गुब्बारा निम्न-लिखित रीति से बनाया जा सकता है -

एक मेज पर चीनी कागज (श्रर्थात् पतग वनाने का पतला कागज) के 6 ताव एक के ऊपर एक करके रिखए। उन्हें काट कर चित्र में

ख. ताप

क्या ग्रापकी ताप-बोधक शक्ति विश्वसनीय है

तीन बरतनों मे पानी भरिए । एक मे इतना गरम पानी हो कि आप उसमे हाथ डाल सकें । दूसरे में वर्फ के समान ठण्डा पानी हों। तीमरे में गुनगुना पानी हो। दोनो हाथो को गुनगुने पानी में डाल दीजिए और श्राधे मिनट तक उसी में पड़ा रहने दीजिए । क्या दोनो हाथी को पानी का ताप एक ही जैसा जान पड़ता है ? नया वह गरम मालम होता है या ठण्डा ग्रथवा अन्यया ही (न गरम न ठण्डा) जान पड़ता उंटमा के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग भीर मामग्री

दिलाई गई बाकृति का कर लीजिए और किनारों को जोड़ कर गुब्बारा बना लीजिए। मुंह को बन्द करने के लिए वृत्ताकार कागज की ग्रावश्यकता पड़ेगी। मुह पर पहले की तरह तार का छल्ला लगाइए । ऐसा गृब्वारा बहुत ऊंचाई तक उठेगा ग्रीर इसे पतंग की तरह धागा बाध कर उडाया जा सकता है। यदि मिल मके तो ठोस मेथिलेटेड स्पिरिट नीजिए, जैसा कि कुछ स्पिरिट लैम्पो में जलाया जाता है। यह अधिक मुविधा-जनक रहेगा। इसे टीन के छोटे ढक्कन में रिविए। दनकम को गुब्बारे के मुह के बीच में तार की कटोरी में रना या बाधा जा सकता है।





श्रव एक मिनट तक बाए हाथ को गरम पानी में राखिए और दाहिने हाथ को वर्फ के समान टण्डे पानी में । फिर बीधना से दोनो हाथो को पोछ कर तूरन्त गुनगुने पानी में डाल दीजिए । दाहिने हाथ को क्या अनुभव होता है ? बाएं हाथ को क्या अनुभव होता है ?क्या उनको वैसा ही अनुभव हो रहा है जैसा उन्हें पहली बार गुनगुने पानी में डालने पर हम्रा था ? ग्रापकी नाप-त्रोधक शक्ति कैसी है ?


2. वाय तापमापी बनाना

विजनी के पुराने बस्ब में बने पनास्त (या

विज्ञान-विक्षण के लिए यूनेस्को का धाकर ग्रन्थ,

पतली दीवार वाली बातल या परीक्षण-नलिका) में एक छेट की रवड की डाट लगा दीजिए और उसके छेद में 60 मेटीमीटर लम्बी कांच-नलिका लगाइए । डाट बल्व में पूर्णतया वाय-ग्रभेद्य होकर बैठे। जोड को पक्का करने के लिए उस पर जलती मोमवत्ती से मोम टपकाया जा सकता है। चित्र में दिखाई गई रीति से तापमापी के लिए लकड़ी का आधार तैयार करिए। निलका के पीछे कागज की पड़ी चिपका दीजिए। इसी पर पैमाना बनाया जाएगा । अब किसी छोटी बातल या बीबी में ठण्डा पानी भरिए और निका के नीचे वाले सिरे को उसमें डाल दीजिए। पानी को स्थाही से रंगीन कर दीजिए। तापमापी के बल्ब को धीरें-से गरम करिए ताकि कुछ हवा निकल जाए। केवल इतनी ही हवा निकालिए कि जब बल्ब ठण्डा होकर कमरे के ताप पर आ जाए तो रंगीन पानी निलका में आधी दूर तक चढ जाए।

पैमाना बनाने के लिए तापमापी को कमरे में कई घंटेतक पड़ा रहने दीजिए। बत्ब के पास एक दूसरा साधारण तापमापी भी रखा रहें। पानी के स्तर पर कागज़ पर एक रेखा खींकि पार और इस विचर पर बगन वाले तापमापी के पार्ट्याक को लिख दीजिए। फिर भ्रुपने तापमापी को किसी गरम स्थान में ने जाइए श्रीर वहां उसे एक घंटे तक पड़ा



रहते दीजिए। बस्त के पास ही दूमरा ताप्तार्गण रहे। पानी के स्तर और ताप को सिस लीविए। फिर ठण्डी जगह से जाइए और एक बार फिर पानी के स्तर और ताप को सिस लीजिए। इन किही में बीच के स्थान को बरावर-बरावर भागों में बॉटिए और अन पर उचित ताप के अंक लिखिए।

3. तापमापी कैसे काम करता है


विजली के पुराने बल्ब से बने पलास्क की स्याही पढे रंगीन पानी से भरिए। पलास्क में एक छेद बाली डाट लगाइए और उसमें 30 सेंटीमीटर लम्बी एक कांच-नतिका लगाइए । निलका की पलास्क के, भीतर, इतनी दूर तक डालिए कि पानी नलिका में 5 या 6 मेंटीमीटर तक चढ जाए। पलास्क को त्रिपाद पर रिवए भीर उसके नीचे स्पिरिट लैम्प की जला कर रत दीजिए। पानी के स्तर को देखते रहिए। पानी काम की अपेक्षा अधिक शीधता से बडता है ग्रीर नलिका में चढ जाता है। कक्षा के सुदम निरोक्षण करने वाले कुछ छात्र शायद इम वात पर गौर करेंगे कि गरम करने पर ग्रारम्भ में पानी का स्तर पहले नीचे गिरता है और फिर ऊपर उठने लगता है। इसका कारण यह है वि पानी के गरम होने के पहले काच का बल्य गरम होकर फैल जाता है।

4. स्पिरिट तापमापी बनाना

क ऐसा सरल अल्कोह्न तापमापी वनाने के लिए, जो ताप के घटने-बहने को सही-गरी ब्लाए, 20-30 सिंटीमीटर लम्बी निल्मा लीजिए, जिसका बाहरी ब्यास 5 मितीमीटर ही और भीतरी होरे का व्याम 1 मितीमीटर ही एक्ट मेतिका के एक मिरे पर समयन 1.5 मेहीमीटर बाहरी ब्यास के एक बल्ब को झाग दिया जाता है। तब इसमें रयह-निल्मा और धिसन कीप की सहायता मे रंगीन किना मुमा और धिसन कीप की सहायता मे रंगीन किना मुमा और धिसन कीप की सहायता मे रंगीन किना मुमा और धिसन कीप की सहायता मे रंगीन किना मुमा और धिसन कीप की सहायता मे रंगीन किना मुमा और धिसन कीप की सहायता मे रंगीन किना मुमा और धिसन कीप की सहायता में रंगीन किना का सहायता और स्वाम के सहायता की सहायता क

उप्मा के अव्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

श्रत्कोह्त भीतर चला जाता है (किया को कुछ बार दोहराना 'पड़ता है)। वत्व को पूर्णतया भर जाना चाहिए श्रीर उसमें हवा के वृत्वबुले नहीं रहने देने चाहिए। तव तापमाणी को 60° सेंटीग्रेड गरम पानी में रख दिया जाता है। यह ताप अल्कोह्त के खीलने के ताप से थोड़ा कम होता है। इतना गरम करने पर जितना भी अल्कोह्त बाहर निक्ले, उसे निकल जाने दीजिए। तब खुले सिरं को (भिषला कर) वन्द कर दिया जाता है। फिर पानी को विषिध तारो तक गरम करके तापमाणी की जाच की जाती है और मापनी को अंकित कर दिया जाता है।



5. तापमापी की जांच करना

तापमापियों की मापितयों को दो निश्चित विन्दुकों 'पर अंकित किया जाता है—भाप के ताप पर और पिघलती वर्फ के ताप पर । एक तापमापी लीजिए और उसे पलास्क में उबलते हुए पानी से जरा ऊपर भाप में रिलिए । कई मिनट तक उसे वहां पड़ा रहने दे और देखें कि ताप 100° सेंटीप्रेड या 212° फा० के कितना निकट हैं ।

टिप्पराो : यदि ग्राप बहुत ऊंचाई पर रहते हैं तो भाष का ताप 100 सेटीग्रंड श्रयका 212 फा॰ से काफी कम होगा, जिसका कारण

1. धातु के दण्ड में स्थानान्त्रण

कम-से-कम 30 सेंटीमीटर लम्बी ताबे, पीतल या श्रत्मीनियम की छड़ लीजिए। इस दण्ड में है दाव में कमी होना। तापमापी केवल समुद-तल पर ही या उस स्थान पर ठीक उत्तरता है जहां वायुदाव-मापी का पाठ्यांक पारे का 760 मिलीमीटर हो।

तापमापी को भाप से हटा लीजिए, कुछ क्षण उसे टण्डा होने दीजिए और तब उसे पिघलती वर्फ से भरे बरतन में रख दीजिए। देखिए कि ताप o सेंटीग्रेट ग्रयवा 32 का के कितना निकट है।

6. उआ ग्रीर ताय-कैलारी की कल्पना

टीन के डिब्बे में नाप कर कुछ पानी रिखए ! उसमें एक तापनापी रख दीजिए ! डिब्बे को बुत्सन ज्वालक अथवा मोमबत्ती की ज्वाला पर रिखएं ! पानी को बराबर चलाते रिहिए और देखिए कि कितने समय में ताप बढ़ करा 10 में टींगेड हो जाता है । अब कभी कम और कभी अधिक, परन्तु नपी हुई मात्रा में पानी लेकर प्रयोग को दोहराइए ! बेलनाकार डिब्बे की सहायता से पानी का नाप (आयतन) ज्ञात करिए और 1 घन सेंटीमीटर पानी को 1 प्राम के बराबर मानिए ! शोपित केलारियों की संस्था अवस्य ही इब्बमान × ताप में परिवर्तन के बराबर होंगी !



ग. उप्मा का स्थानान्तरण

तीन-तीन सेटोमीटर की दूरों पर मोम से छोटी या साधारण कीले विषका दीजिए। इस दण्ड को मेज के ऊपर शैतिज स्थिति में स्थिर कर दीजिए विज्ञान-शिक्षण के लिए पूनेस्कों का ग्राकर ग्रन्थ

ग्रीर एक सिरे को स्पिरिट लैम्प, अथवा अन्य ज्याला से गरम करिए । इस बात का प्रमाण देखिए कि मंबहुन (कण्डक्शन) से उप्मा दण्ड के अनुदिश चलती है ।

2. धातुएं उपमा का संबहन विभिन्न दरों से करती है


कई घातुमां की 15 मेंटीमीटर लम्बी छहें लीजिए। इन छड़ों का ज्यास लगभग वराबर होना चाहिए। टीन के डिट्वें से एक त्रिपाद बनाइए श्रीर इसकी वगलों में छेद करिए। इन छेदों में पूर्वेंबत घातु को छड़ों को कम कर बगा दीजिए। में छड़े एक-दूमरे को त्रिपाद के केन्द्र में छूएं। प्रत्येंक छड़ के बाहती सिरे पर मीम से कोई छोटी या बड़ी कील विपका दीजिए। त्रिपाद के नीचें बीजोबीच एक स्पिरिट लैप्प इस प्रकार ठीक केन्छ में रिविए कि उसकी ज्वाला प्रत्येक छड़ तक समान रूप में जाए। ग्रंब देखिए कि छड़ों के दूसर किनारों से कीलें किस कम से गिरती हैं।



3. घातुएं उच्मा की संवाहक होती हैं

इस विषय पर अधिकांग प्रयोग आमक होते है स्योंकि उनमें विशिष्ट उप्मा (स्पेसिफिक हीट) तथा मंबहन दोनों का प्रभाव पहता है। मोमबक्ती की ज्वाला पर कागज का एक टुकड़ा रिवाए। यदि कागज ज्वाला के निकट नाथा जाएगा तो वह झुलम जाएगा। ध्रव कागज पर एक मिक्का रुल कर इस प्रयोग को दोहराइए। धानु उप्मा को दूर ले जाएगी और इसके कारण कागज के झुलसन पर उस पर सिक्के की आकृति यन जाएगी।

 धातु भीर लकड़ो को संवाहकता भगर किसी धातु की नितिका के भीतर लकड़ी की छड़ विल्कुल ठीक बैटा दी गई है।
तो उसका भी वही प्रभाव होता है, प्रथान्
अगर छड़ को किसी ज्वाला पर रखा जाए तो
वह सीध्र जलेगी नहीं । डस प्रयोग को करते
के लिए एक ऐसी निव बाली कलम में भी हाम
लिया जा सकता है जिसके एक मिरे पर धानु
की छोटो-सी निलका लगी हो। एक लिगेर,
धातु के सिकके धौर रुमाल से भी यह प्रयोग किया जा मकता है । हमाल को सिक्के पर
(एक बार) लपेट दीजिए धौर रुमाल को
अगुलियों और अंगुटे के बीच इस प्रकार पर्योग
किया जा कता है । स्माल को सिक्के पर
(एक बार) लपेट दीजिए धौर रुमाल की
अगुलियों और अंगुटे के बीच इस प्रकार पर्योग
कि सिक्के पर लिपटा कपड़ा लिच जाए।
सिग्रेट के लान नुस्माते हुए मिरे को मिरके
के उत्तर तने रुमाल नहीं
जलेगा।



5. धातु की जाली द्वारा संबहन

धातु की जाती के एक टुकड़े को स्पिटि सैम्प या मैस की ज्वाला पर रिवत । मार देवेंगे कि ज्वाला जाती को पार करके जरूर नहीं धाती क्योंकि जामी के नार ज्वाला की प्रका को संवाहित करके जगे दूर गहुँचा देते हैं। यदि धापकी कथा में गैस है तो निपाद के नीवे एक ज्वालक रिपाए, टोंटी लील कर गैन मार्न दोजिए बोर रोम को जाली के ऊपर हमा दीतिए। धाप देवेंगे कि लीम जानी के ऊपर हम करती हैं क्योंकि जाती जम्मा को दूर नक मवाहित कर देती है बीर नीचे मैस का नाग दणना नहीं.


उप्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और मामग्री

बढ़ने पाता कि उसमें ग्राग लग सके । इस प्रकार के प्रेक्षणों से ही सर हम्फ्रे डेवी को खनिकों का निरापद दीप बनाने की प्रेरणा मिली थी, जिससे कोमले की खानों में गैस विस्फोट नहीं होने पाता ।

6. डेबो द्वीप की प्रतिकृति

तार की जाली की सहायता में मंबहन सम्बन्धी प्रचलित प्रयोगों को करने के बाद एक कामचलाऊ डेवी द्वीप बनाया जा सकता है। एक छोटी गोमबत्ती को तार की जाली के पिजरे में बन्द करिए। उस पर रवड़ की निलिका में गैस को धार छोड़िए। गैस में आग नही लगेगी।

पेंदी लकड़ी की डप्टिका या प्लास्टिसीन (या सनी हुई मिट्टी) से बनाइए।



7. पानी उच्मा का अनुत्तम संवाहक है

परीक्षण-निलका की पेंदी में कुछ वर्फ रिपए प्रीर फिर उसके ऊपर तार का एक टुकड़ा इस प्रकार डाल दीजिए कि वर्फ ऊपर न उठ सके। परीक्षण-निलका में पानी डालिए और तब निलका के माथे के पास के पानी को डतना गरम किए कि पानी खौलने लगे। आप देलेगे कि वर्फ बहुत कम गली है, जिससे पता चलता है कि पानी में अधिक उपमा को मंबाहित नहीं किया है।

8- द्रवों में -उष्मा संनयन (कन्वेक्झन) हारा स्थानान्तरित होती है

काच का एक बड़ा-सा ऐमा बरतन लीजिए जिसे गरम किया जा सके। काफी बनाने के कांच बाले यन्त्र का निचला भाग इस काम के लिए उपयुक्त रहेगा (या किसी पलास्क या पुराने बडे आधार के बिजली के बल्ब से बनी पलास्क का उपयोग किरए) । बरतन को पानी से भर दीजिए । उसमें थोडा-सा बारीक कुतरा हुमा सोस्ना या लकडी का बुरादा डाल दीजिए और उमें पेदी पर बैटने दीजिए । अब बरतन के नीचे स्पिटिट लैम्स रख कर गरम करना आर्रूम्भ किरए । कागज के टुकड़ों के बिचरण भागों की देखिए । कागज के टुकड़ों उन धारात्रों का सनुसरण करते हैं जो संनवन के कागण पानी में उत्पन्न होती हैं ।

पानी में सनयन-धाराएं क्यों उत्पन्न होती है ?


किसी बड़े बरतन में ठण्डा पानी भर कर उसे एक ही तुला पर टीक-टीक तोलिए। फिर उस बरतन में टीक उतना ही, परन्तु खूब गरम पानी भर कर बरतन को तोलिए। ग्राप देखेंगे कि गरम पानी की तौल कम होती है। बराबर प्रायतन रहने पर ठण्डा पानी गरम पानी की ग्रपेक्षा भागी होता है। इसलिए जब पानी को गरम किया जाता है तो सनयन-घाराए उत्पन्न होती है। बरोकेम सासपास का ठण्डा पानी गरम पानी के हल्केपन के कारण उसको उसर उठा देता है।

पानी में सनयन-धाराएं दिखाने की एक दूसरी रीति

स्याही या लेई को जीवी में काम नगाइए और उसमें जिन में दिखाई गई रीति में दो निकाए लगाइए। एक निलिया के मिरे पर चचु (जेट) वेती रहे, जैमा कि दबा टपकाने बाली निलिया में होती है। इस निलया का दूसरा सिरा काम के तीचे जरा-मा ही निकता रहे और ऊपर बाला भाग काम के ऊपर लगभग दो इब निकला रहे। दूसरी निलया का उपरी मिरा काम के ही नगर में रहे और दूसरा सिरा नगभग बीवी की रीदी तक पहुंच जाए। इस बीवी को यूच गरम पानी में भरिए जिमे, स्याही ने गहरा रगीन कर दिया गया हो।

ग्रव काच के एक वड़े बरलन को, जैसे बैटरी वाले बरलन, या बड़े ग्रमुनवान को खूब ठण्डे विज्ञान-विक्षण के लिए युनेस्को का आकर प्रन्थ


पानी से भर दीजिए। स्याही की शीशी को छो-पोछ कर शीधता से बड़े बरनन की पेदी पर रख दीजिए। देखिए क्या होता है ? ऐसा क्यों होता है ?



गरम पानी के तापन-तन्त्र (हीटिंग सिस्टम) की प्रतिकृति बनाना

विजली के बड़े बत्ब से एक पलास्क बनाइए।
चौडे मुह की एक बोनल और एक कीम लीजिए।
बोतल में एक काग कस कर लगाइए और
उसमें तीन कांच-सिकाएं लगा कर उन्हें विज्ञ में दिलाई गई रीति ते व्यवस्थित करिए
(यह बोतल विकिरक, रेडिएटर, को निरूपित करती है)।

प्लास्क में दो छेद बाने एक काग को कस कर लगाइए श्रीर उसमें दो कांच-निलकाएं लगा दोजिए। इनमें से एक निलका प्लास्क की पेंदी नक पहुंचे श्रीर दूसरी काग से बाहर निकल-भर




श्राए । कीप को दिखाए गए स्थान में सगाइए।
यह प्रसरण-टंकी का काम देती है। उपकृष को पानी से भर दीजिए और गरम किए। दिखाए कि विकिरक (रिडिएटर)का कीन-गा भाव पहले गरम होता है। बया श्राप समझा मनने हैं कि मंनवम-धाराओं के हारा पानी किस प्रकार यूमता रहता है?

12. वायु में संनयन-धाराएं

टीन का एक वैसा ही बृताकार (गेल) ट्रह्म लीजिए, जैसा कि सिगरेट के डिब्बों के भीवर डिब्बें को मृहरजन्द करने के लिए रागा रहता है। त्रिज्याओं के अनुदिश काट कर टीन की गोलाई-भर में दांत बना दीजिए और बुनने की मचाई को मोड़ कर टीन को उस पर सन्तुनित करिए (टीन के सण्ड सब समान रूप में ऐंट दिए जाएँ)। टेसे मोमवती की ज्वाला के ऊपर (बुद्ध दूरी पर) रिखए तो टीन बेग से पूमेगा। प्रगर कायड का सर्पिल बना कर उसे भी बुनने की मचाई पर टिकाया। जाए तो वह भी इमी प्रकार पर टिकाया। जाए तो वह भी इमी प्रकार

नोहे के एक टुकड़े को आग में तपा कर लाल करिए और ठोस मेथिलेटेड स्पिरिट (पेंटा ईघन) के सम्पर्क में लाइए। बाप्प उठ कर तुस्त ही फिर मणिम (त्रिस्टत) हो जाता है (जम जाता है) और मारे कमरे में हिम्पात कान्या गुन्दर दुम्य उपस्थित हो जाना है। ये मीनम कमरे के भीतर पहने ने ही उपस्थित क्षकीर और संनयन-घाराओं के कर्णण गतियोन हो जाते है, जिनसे उपस्थित वायु-घाराओं का

टन वायू-घाराघो को दिसाने की एक दूसरी रीति यह है कि गरम घोर ठण्डी हवा के वर्तनारी की विभिन्नतामों का उपयोग किया जाए । रिडो विद्युत्त उप्भन्न (हीटर) या विश्वाती के गायारण बस्त्व से उरपन्न होने वाली संतप्त-धाराघों को हम कार में इस्तेमात होने वाली 12 बोन्ट के परावर्तन-रहित बस्त्व में प्रदर्शित मर सन्ते है। इस बल्ब की सहायता से संनयत-धाराओं की छाया की प्रदीसत किया जा सकता है। पृष्ठ 127 के प्रयोग ख-6 को भी देखिए।




 संनयन-घाराओं के कारए वात कैसे उत्पन्न होता है

देखिए पृष्ठ 127 का प्रयोग ख-6।

14. संनयन-पाराएं श्रीर संवातन (वेंटिलेशन) उस पेटी का उपयोग करिए जिसे आपने प्रयोग ख-6 में पुष्ठ 127 पर वातन के ग्रध्ययन के लिए प्रयुक्त किया था । पेटी की दोनों बगलों मे वमें से चार छेद करिए-दो ऊपर और दो नीचे। ग्रब छेदों में ठोस काग लगा दीजिए, माये वाले उन छेदों में भी जहा पहले वाले प्रयोग में लैम्प की चिमनियां रखी गई थी। मामने वाले दीवार के छेद खिड़कियों का काम देते हैं। इन्हें ऊपर या नीचे खोला जा सकता है। पेटी में चार मोमवत्तियां रखिए ग्रौर उन्हें जला दीजिए। अयं आप यह अध्ययन कर सकते हैं कि संवातन की सबसे अच्छी रीति या अनुकूल परिस्थितियां कौन-सी होती है। सब खिड़कियों को वेन्द करदीजिए और कुछ समय तक मोमवितयों को देखते रहिए। ब्रव विविध प्रकार से खिड़िकयों को साल कर देखिए—एक खिड़की ऊपर और

उप्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और मामग्री

नीचे खुली हुई, एक खिडकी ऊपर खुली हुई, दूसरी नीचे खुली हुई, दोनों ऊपर खुली हुई, वेनों ऊपर खुली हुई, वेनल एक खिडकी नीचे खुली हुई, दोनों खिड़किया नीचे खुली हुई, केवल एक खिड़की ऊपर खुली हुई। खिड़कियों को किस प्रकार कोलने में संवानन मवने प्रक्षा किया जा मकता है?



15. विकिरण द्वारा उष्मा स्थानान्तरित होती है

पिछले प्रयोगों में ग्रापने देखा है कि उपमा ठोसो, पदार्थी, द्रवीं ग्रीर गैसों से, स्थाना-न्तरित हो सकती है । इसके श्रतिरिक्त, उपमा तरंग-गति के द्वारा और निर्वात के पार भी स्थानान्तरित हो सकती है । इसे विकिरण (रेडिएशन) कहते है। उप्मा विकिरण द्वारा लगभग तत्काल ही स्थानान्तरित हो जाती है। इस प्रयोग से विकिरण के बारे में कुछ रोचक बातो का पता चलेगा । ग्रपने हाथ को विजली की (वसी हुई) वत्ती के नीचे रखिए। हथेली ऊपर रहे। विजली चालू कर दीजिए। क्या आप विजली को लगभग चालू करते ही उपमा का ग्रनभव करते हैं ? उप्मा भाषके हाथ तक मंबहन द्वारा तो पहुंची नहीं, क्योंकि हवा यहत ही निकृष्ट चालक होती है। फिर, संनयन में भी उप्मा ग्रापके हाय तक नहीं पहचती वयोंकि यह ग्रापके हाय से उप्मा को ऊपर ले जाएगा। वस्तुतः उप्मा बहुत छोटी तरंगो द्वारा भापके हायो तक लाई गई है । विकिरण उपमा को उत्पत्ति-स्थल मे बहन करके प्रत्येक दिशा में ने जाना है।

16. विकीएं उप्सा-तरंगों को एक संगम (फोकस) पर सावा जा सकता है किसी प्रवर्धक लैगा को धुप में रिगए श्रीर विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थं

चीनी (पतले) कागज की एक गोली वना कर उसके एक बिन्दु पर धूप का फोकस डांतए (कागज का रंग काला हो तो ब्रच्छा होगा)। ब्राप देखेंगे कि सनमिन उपमा-किरणों के कारण कागज जल उठना है।

17. विकीर्ण उष्मा-तरंगों की परावर्तित (रिफलेक्ट) किया जा सकता है

ऊपर के प्रयोग में प्रवर्षक लैन्स और चीनी कागज के बीच की दूरी नाप लीजिए। लैन्स से नगभग इसकी आधी दूरी पर एक तिरछा दर्गण रिखए। अपने हाथ से दर्गण के ऊपर इधर-उधर अनुभव करके देखिए कि उमा-तरेंग कहां एकत्रित हुई है। उस बिन्दु पर एक चीनी (पतना) कागज मरोड़ कर रिखए भीर देखिए कि उममे आग लगती है या नहीं।

विभिन्न प्रकार के तलीं का विकिरण पर प्रभाव पड़ता है

एक ही नाप के तीन डिब्बे लीजिए। एक को बाहर और भीतर सफेद रग दीजिए और दूसरे को काला। तीसरे को चमकदार ही रहने दीजिए। तीनों का ताप एक ही रहें। ताप को लिख लीजिए। तिनों का ताप एक ही रहें। ताप को लिख लीजिए। प्रत्येक के मुह के ऊपर गले का डक्कन रख दीजिए, डिब्बों को बड़ी ट्रें पर रिवए थ्रीर तब उन्हें किसी ठण्डी जगह में रख छोड़िए। पांच-पांच मिनट पर प्रत्येक हिंद के पानी का ताप लिविए। ठण्डा होने की दर में बया कोई अन्तर है ? कौन-सा तम उप्पा या सबसे अच्छा विकिरक है ? सबसे निकृष्ट कीन-सा है ?

फिर तीनों डिड्बों में बहुत ठण्डा पानी अरिए, ताप निसिए, प्रत्येक को ढक दीजिए और मबको किसी गरम स्थान या पूप में रख़ दीजिए।पानी के नाप को पाच-मांच मिनट पर नाप कर निस्तिए। कीन-सा तन उटमा का सबसे अच्छा शोषण करता है ? कीन-सा तन मबसे कम छोषण करता है ?

19. यह दिखाने की दूसरी रोति कि विभिन्न सल विकिरण पर प्रभाव दातते है

टीन के एक बेलनाकार डिब्बे की दोबार में एक-दूसरे के सम्मुख दो ऊर्व्वाधर तिसी कारिए नाकि डिब्बे का तल दो भागों में बट जए। एक माग के भोतरी तल को काला कर दोकिए और दूसरे को चमकीना हो रहन दीकिए। किये के भीतर एक जलती मोमबती रल दीजिए। यह डिब्बे के ठीक दीच में रहे।

डिन्चे के दोनों भागों के बाहरी तलों के लाप का अन्तर अगुलियों की महायता में जाना जासकताहै।

यदि बाहर से दिवासलाई की मीकों को मीन में चिपका दिया जाए तो वे सुचक का काम कर देंगी, काल तल की पीठ पर चिपकृष्ठि गई मलाई मबसे पहले गिरेगो ।

इसके लिए एक दूसरा प्रयोग भी किया जा सकता है। (गरम की गई) तार की जातो की कुण्डलों से उच्चा-विकिरक ग्रीर चमकोला नवा काला किए गए मापमापी में विकिरण परिवायक बनाया जाए।



20. उच्चा को क्षति को कैसे कम किया जाए

(बिदेन में, जहां जाड़ा प्रक्रिक पड़ता है,
मकानों को गरम रखने के लिए कोमला जनाया
जाता है। संयहन प्रादि द्वारा जितनों भो उपना
बाहर निकल जाती है उसे उत्पान की धार्म
कहते हैं।) टोन के एक हो नाम के चार को
दिव्ये सीजिए चौर एक हो नाम के चार धीरे
दिव्ये भी जीन छोटे दिक्यों में में प्रायम
को एक वह दिव्ये में रिन्ए चौर छोटे दियों।

में लगभग खौलता हुमा पानी डालिए। प्रत्येक

में पानी की गहराई एक ही रहे। प्रत्येक डिब्बे

के पानी के ताप को लिखिए । प्रत्येक डिट्वे

के पानी के ताप को पाच-पाच मिनट पर लिखिए

और देखिए कि सबसे अच्छा विसंवाही पदार्थ

कौन-सा है। जिस डिब्बें का पानी सबसे धीरे-

के नीचे ग्रीर चारों ब्रोर विसंवाही सामग्री ठ्ंस दीजिए-एक में समाचारपत्र के कतरे, दूसरे में लकड़ी का बुरादा (सा उस्ट) और तीसरे में काग का चरा (या कोई भी विसंवाही पदार्थ जो सूगमता से उपलब्ध हो सके, जैसे **ऊन) । बौधे बड़े डिब्बे के भीतर छोटे डिब्बे** को दो (या तीन) कागों पर रखिए। प्रत्येक डिब्बे का मह बन्द करने के लिए गत्ते का दक्कन बना लीजिए । प्रत्येक दक्कन में तापमापी

घ. पिघलना ग्रौर उवलना

1. यह देखना कि द्रव कैसे खौलता है

पाइरेक्स कांच का बना हमा एक काफी बडा बीकर ग्रथवा धात का कनस्तर (या बाल्टी या बटलोई) लीजिए। इसको ठण्डे पानी से लभभग पूरा भर दीजिए और ग्रांच पर चढा दीजिए। जब तक वह खौलने न लगे उसे आच पर रहने दीजिए। आप देखेंगे कि पहले पानी में घली हुई हवा के बुलबुले ऊपर उठ कर ऊपरी तल तक आते हैं। जब पानी लगभग बबथनाक पर मा जाता है तब भाप के बलवले बनते है श्रीर तुरन्त ही नष्ट हो जाते हैं (इसी समय पानी सनसनाने लगता है)।पानी जब उबलने लगता है तब पेदी पर भाप के बुलवुले बनते है और फटने के पहले ऊपरी तल तक आ जाते हैं।

2. कागज में पानी उदालना

थोडा चिकना कागज लीजिए (जो पानी में गल न जाए) : चीजों को लपेटने का कागज हो या लिखने का--किसी से भी काम चल जाएगा। इससे 25 सेंटीमीटर वर्ग की एक कडाही बनाइए । इसके लिए कोनों को मोड कर उनमें पिन लगा दीजिए। इस कड़ाही को पानी से स्राधा भर दीजिए और ज्वालक (किसी भी ज्वाला) पर रख दीजिए। बिना कागज को जलाए भी आप पानी को उबाल सकते हैं। कागज ज्वाला की गरमी को संबहन द्वारा पानी तक पहुंचा देता है। स्वयं नहीं जलता क्योंकि इसके जलने का ताप पानी के ववयनांक (100° सेंटीग्रेड भेषवा 212 फा०) से कंचा है।

धीरे ठण्डा होगा उसी का विसंवाही पदार्थ सर्वोत्तम है।

ठण्डक से पानी खीलाना

पलास्क मे ठोस रवड की डाट कस कर लगाइए। डाट को हटा कर पलास्क को आधी से कुछ अधिक दर तक साधारण गरम पानी से भर दीजिए ज्वाला पर रख कर पानी को उवालिए। जब पानी उवलने लगे तो (पलास्क को ज्वाला से उठा कर तरन्त) उसमें डाट कस दीजिए और उसे बाल्टी या सिंक के ऊपर ग्रींचा रख दीजिए। पलास्क पर ठण्डा पानी उंडेलिए । पलास्क के भीतर का पानी फिर से उबलने लगता है । फ्लास्क पर बर्फ का एक टकडा रख दीजिए। ठण्डा करने से पानी के ऊपर की भाप संघिनन हो जाती है और पानी के ऊपर दाव कम हो जाती है। जब दाव कम हो जाती है तो पानी कुछ कम ताप पर उबलता है। यही कारण है कि ऊंचे पहाड़ो पर ग्मोई पकने में इतना अधिक समय लगता है।

बाच्यन करते समय द्रव उप्मा को सोखते हैं

पुष्ठ 185-86 के प्रयोग ख-2 में बताए गए वाय-तापमापी की तरह एक तापमापी को यथास्यान लगाइए । तापमापी के बल्ब पर थोड़ा-सा मेबिलेटेड स्पिरिट डाल दीजिए । ग्राप म्या देखते हैं ? स्पिरिट का बाप्पन करने के लिए उप्मा कहां से बाई । इसी प्रकार कार्वन देदाक्लोराइड की परीक्षा करिए तथा ईवर की परीक्षा करिए।

 त्वरित वाष्यन द्वारा पानी जमाना चाकुसैकाट कर किसी नरम लकड़ी में एक कम गहरा गड्डा बनाइए। साइकिल पम्प के रबड़ में कांच-नित्का की टांटो लगा दीजिए। सकड़ी में बनाए गए गड्डे में जरा-सा पानी डाल दीजिए ग्रीर उम पानी में टीन का डिब्बा रख दीजिए । इम डिब्बे में थोडा ईथर डाल दीजिए ग्रीर पम्प में इसमें बापु भिरए। वाप्पित होते समय ईथर पानी में उप्मा का घोषण करता है ग्रीर पानी के वर्फ हो जाने के कारण डिब्बा चीझ हो लकड़ी में विषक जाता है।

उप्मा ठोस पदायों को द्वर्यों में किस प्रकार परिणत करती है

गीसा, टाका (सीसे और रांगे का मिश्रण), हिंम (वर्फ), मुहर करने की लाख, मोमवसी का मोम, इत्यादि पदार्थों के नमूनों को अलग-अलग ऐसे बरतनों में रिलए जो गरम किए जा सकें। टीन के छोटे डिब्बे या उनके ढककों में काम लिया जा सकता है। इन सबसे प्रयोग किरए और देखिए कि इन सबको पिघलाने के लिए उपमा की जितनी सापेक्षिक मात्रा आवस्यक है, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी प्राप्त है।

7. बर्फ ग्रौर नमक की सहायता से पानी जमाना

बुछ वर्ष को तोड़ कर उसके छोटे-छोटे टुकड़े करिए धौर वड़े डिड्वे की पेंदी में उनकी एक तह बिछा दीजिए। इसको पिसे नमक से ढक दीजिए और तब फिर वर्ष छोर नमक की एक तह घनाइए। एक छोटे डिड्वे में पानी डाल कर धौर उसका मुह अच्छी तरह बन्द करके उसे बड़े टिड्वे में रग दीजिए। तब बड़े डिड्वे में वर्ष और नमक की तहें जमाइए, यहा तक कि वह पूरा भर जाए (वड़े डिड्वे पर कम्बल लपेंट देना झच्छा रहेगा)। छोटे डिब्वे के पानी के जमने में जितना समय समता है उसे लिय भीजिए। इसकी तुलना उस ममय से करिए जो बड़े बरकन में केबल बर्फ डाल कर उतने ही गानी को जमाने में नगता है।

जमते समय पानी फैलता है

धातु का एक छोटा डिक्का सीजिए, जिसका

हक्कन पेचदार हो। डिब्ब को पानी से जवान से सिर्ए और तब डक्कन को इस प्रकार कस दोकिए कि भीतर हवा न रहे। इस डिब्बे को बर्क प्रोर नमक के सिक्षण में दबा दीजिए ग्रीर जब तक पानी जमे नहीं, उसे वैसे ही रहने दीजिए। भाषको कुछ रोजक परिणाम प्राप्त होंगे।

जब ठोस पदार्थ पिघलते हैं तो उष्मा का शोषण होता है

एक छोटे बरतन में बर्फ के छोटे दुकड़े रिका, और तापमापी से उसका ताप देखिए। इस बरनन की जवाला के ऊपर रिलए और जब तक सब बर्फ न गल जाए ताप को नापते रिहर। ताप कव बढ़ना धारम्भ करता है? कुछ समय कत ताप बढ़ा बयों नहीं? उस समय की उप्पा की कना का कम कम हुया ?

10. दाव से वर्फ का पिघलना और फिर से जमना

दाव से वर्फ का हिमांक (फीजिंग प्वाइंट) नीचा या कम हो जाता है। यही कारण है कि बर्फ पर स्केट इतनी सुगमता से चलता है। बर्फ का एक घनाकार टुकड़ा या टूटी वर्फ प्रत्येक हाथ में लीजिए। नीचे कागज विछा कर दोनो टुकड़ों को परस्पर दबाइए । क्या दाव की सहायता से ब्राप वर्फ से पानी निनोड़ मकते है ? बर्फ के दो धनाकार टुकड़ों को एक-दूसरे पर बलपूर्वक दवाइए ग्रीर- तब दबाना छोड़ दीजिए (या वर्फ के चूरे से तडू बांपने की चेप्टा करिए) । बर्फ के मनों को मतन करने की चेप्टा करिए । जब ग्राप दवाना छोड़ने है तो पानी फिर से जम जाता है भौर इसिंग; बफं के घन जम जाते हैं। प्रशीतक (रेफिजरेटर) में जब पानी जमाया जाता है तब बर्फ पनावार दुकड़ों में निकलती है।

डिब्बे की सहायता से भाप की गुप्त उप्पा को नापना

डिज्वे में रणें 100 ग्राम पानी को नोर्ट ज्याना किस दर से उपमा पृहुंबाती है, इनका

उप्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

पता निश्चित समयों पर पानी के ताप को नाप कर और उसका समय-ताप रेखाचित्र (प्राक्त) सीच कर लगाया जा सकता है। जब पानी खौलने लगता है तो ताप द्वासे

लाय कर समाया जासकता हूं।

जव पानी खौलने लगता है तो ताप आगे
नहीं बढता, परन्तु उप्मा पहुंचने की दर पहले
जैसी ही रहती है। यदि जितना पानी उबलने
के पहले बाप्प बन कर उड़ जाता है, उसकी
गणना न की जाए तो 100 ग्राम पानी
को पूर्णतया जवाल डालने के लिए (अर्थात्
पहां तक कि डिक्बे का पेंदा खाली हो जाए।

यहां तक कि डिब्बे का मेंदा खाली हो जाए) जितनी उप्पा ब्रावश्यक है, उसका नाप उस समय द्वारा किया जा सकता है जो पानी को खौला कर उड़ा देने में लगता है ।

12. खोखले ठोस की सहायता से गुप्त उष्मा की प्राप्ति वाष्प की गुप्त उप्मा ज्ञात करने की एक

दूसरी रीति यह है कि धातु के बने किसी भारी खोखने बरतन से काम लिया जाए । साधारण धनुमान के लिए चाय-पात्र (टी-पाट) का

इस्तेमाल किया जा सकता है। जब चाय-पात्र में केतली से भाप प्रवाहित की

जाती है तब उस बरतन में संघनित जल की मात्रा चार के बरतन की उप्मान्समाई पर निर्मर होती है (जिस बरतन में चाय तैयार की जाती है उसे टी-पाट कहते हैं, यह साधारण चीनी मिट्टी का होता है। जिस बरतन में चाय बनाने के लिए

पानी उबालते हैं उसे केतली — अंग्रेजी में केटल — कहते हैं। भारत में लोग बहुधा टी-पाट को ही केतली कहते हैं परन्तु यह प्रयोग ठीक नहीं)। यदि मोटेंदल के पीतल के बेलन, जैसा

गड़ियों की धुरी पर लगता है, से काम लेना हो तो उसमें एक डाट लगानी चाहिए छोर डाट में भाग के आने-जाने के लिए नितकाएं। जब इस उपकरण में भाग प्रवाहित की जाती है तो कुछ समय के बाद ही भार बाहर निकल पाती है। इसका कारण यह है कि उतने समय तक भाग भीतर की ठण्डी धातु

में संपनित होती रहती है । जब कुछ मिनटो तक

भाप निकल चुके तो यह निष्कर्ण निकाला जा सकता है कि धातु का ताप 100° सेंटीग्रेड हो गया है । तय भाप का आना बन्द कर देना चाहिए । भीतर जितना पानी संघनित हुआ है, उसको भाषी से नाप लेना चाहिए और इस प्रकार उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेना चाहिए। धातु की विशिष्ट उपमा, द्रव्यमान और प्रारम्भिक ताप जान कर गणना की जा सकती है कि भाप को संघनित करने में धातु ने कितनी उपमा का शोषण किया।

13 हिम की गुप्त उप्मा

हिम की गुप्त उप्मा का एक स्थून मान यह नाप कर ज्ञात किया जा सकता है कि जब बर्फ के कतरों में (या चूरे में) कोई तप्त ठोम पदार्थ गांड दिया जाता है तब कितनी बर्फ पिघलती है।

ह ।

जोसपदार्थं की विशिष्ट उप्माज्ञात कर लीजिए।
जमे तीलिए और खौलते पानी में नागे से लटका
कर उसका ताप 100° मेंटीबेंड कर दीजिए।
तब इस कीप में रखें बर्फ का चूरा चटपट डाल
दीजिए और पिघल कर निकले हुए पानी को
परीक्षण-निलका अथवा मापनी में एकतित करिए।

गणना करिए कि 0° सेंटीग्रेड तक ठण्डा होने में धातु मे कितनी उप्मा निकली होगी।

इस उपकरण से विविध पदायों को विशिष्ट उप्मामों की विभिन्नताएं दिखाई जा सकती है।प्रत्येक मामलें में प्राप्त जल के भागतनों की सहायता से विशिष्ट उप्माम्रों की तुलना की जा सकती है।

14. चाय-पात्र द्वारा विशिष्ट उपमा देखना

चाय-पात्र को तोल मीजिए। जय उमका तात्र कमरे के ताप पर आ जाए तब उसमें सीनता हुआ पानी डालिए। पानी का ताप पट कर लगभग 96 मेंटीप्रेड पर स्थिर हो जाएगा। जब पानी हुछ उच्छा हो जाए तो नाप मीजिए कि कितना गरम पानी डाना गया था। इसके निए मापक बेलन (मैंपरिंग मिनिण्डर) ना विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का प्राकर ग्रन्थ

उपयोग करिए । इसमे पानी का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा । यह मान कर कि उसका ग्रासपास की वस्तुभों में व्यय नहीं होता है, चाय-पात्र में रानी गई वस्तु की विशिष्ट उपमा को नापा जा सकता है ।

विशिष्ट उप्मा के अध्ययन के लिए यह प्रयोग प्रारम्भिक पाठ-मात्र है। वाय-पात्र बनाने में जिन-जिन विविध पदार्थों का उपयोग होता है, उनके गुणों की जांच भी इस प्रयोग द्वारा की जा सकती है।

15. विशिष्ट उप्माश्रों की तुलना

विविध धातुग्रों की विशिष्ट उप्माग्रों की तुलना के लिए हर एक धात का एक बेलन बना लीजिए। सबके द्रव्यमान समान रहें। उनको खौलते पानी में डाल कर गरम करिए, तब उन्हें एक नत समतल पर रखिए जो लगभग ऊर्घाघर रहे । यह समतल लकड़ी का बना रहना चाहिए थौर उसके ऊपर मधुमक्खी वाले मोम की जाली (सेलफामेर) बंधी होनी चाहिए, परन्त जाली लकड़ी से काग द्वारा सटी रहनी चाहिए। (जानी, सेलफार्मर, मधमक्खी-पालन के लिए विदेशों में विकती है परन्तु भारत में इसका मिलना कठिन है) । इसके बदले मोम की पतली चादर का उपयोग किया जा मकता है, जिसे गरम पानी पर पिघला भोम डाल कर और दोनों को ठण्डा करके बनाया जा सकता है। बेलन समतल पर फिमल कर मोम को पिघलाते




हुए नीचे श्राएंगे। धातुकी विशिष्ट उत्मा जितनी श्रमिक होगी उनके मार्गभी उनने . ही श्रमिक सम्बे होंगे।

16. विशिष्ट उष्मा में झन्तर

धातु का एक टुकड़ा (जैसे 100 ग्राम नांहा) ग्रौर एक डिब्बा लीजिए, जिसमें 100 ग्राम पाने हो। नीचे के चित्र के अनुसार दोनों को एक ही प्रकार के स्थिरिट लैम्पों के ऊपर नटका दीजिए (छोटे ज्वालक से भी काम चल सकता है)।

लोहे में एक छंद कर दें ताकि उसमें एक तापमापी का बल्ब ढीला रह कर जा सके। पानी के डिब्बे में भी एक तापमापी रखना होगा। इससे पानी चलाया भी जासकेगा।

मान लीजिए कि स्पिरिट लैम्पों से एक ही दर. से उपमा पहुंच रही है। पूर्वीचत बस्तुमों को गरम करने के लिए उन दोनों को बराबर समय तक ही इस्तेमाल किया जाता है। जब नोहे में रखा ताममापी 80° ताप बताए समी दोनों लैम्पों को हटा देना चाहिए, मर्मोकि उनके बाद भी ताप बढ़ता जाएगा बौर सम्भवतः 100° तक चला जाएगा। दोनों के तामों में साम जो साइचर्यजनक सन्तर पार्त है, उससे विशिष्ट तापो का अन्तर मुस्पट हो जाता है।



17. विशिष्ट उपमा—सोराले ठोस परार्थ ग्रीयने ठोम परार्थ, जैंगे पीतल की बनी हुई पुरी की सोरानी टोपी (ऐक्मन कैंप) वा पाड़िंगे

उप्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

को जोड़ने के खोल (साकेट) अथवा लोटा या नृदिया, से भी चाय-पात्र वाले प्रमोग के सद्ग उप्मा सम्बन्धी प्रयोग किए जा सकते है। इन वस्तुओं पर ऊनी कपड़ा लंघेट देने से उप्मा की क्षति को कम किया जा सकता है। कार्यविधि पहले के ही समान है। इनमें उचलता पानी छोड़ा जाता है। अन्तिम स्थिर ताप चाय-पात्र वाले ताप से बहुत कम होगा।

यदि पीतल की वस्तु तील में 100 ग्राम हो तो ग्रन्तिम ताप 60 सेंटीग्रेड के ग्रासपास हो सकता है।

18. सरल गुप्त उष्मा कैलारीमापी

इस उपकरण में ट्रेट्राक्लोरेथिलीन की बाप्प को, जिसकी गुप्त उप्पा बहुत कम होती है, एक ठोस पदाथं पद, जैसे तांबे या अल्मीनियम पर, संघनित (कण्डेंस) होने दिया जाता है। यह ठोस पदार्थ उपकरण के भीतर सदका रहता है। जितेना द्रव बनता है, उसे छोटी-सी श्रमांकित (प्रैजुएटेड) परीक्षण-नित्तना में एकत्र किया जाता है। जब समनन बन्द हो जाता है, प्रमांत् जब धातु का ताप वाष्प के ताप के बराबर हो जाता है, तब एकत्र द्रव को नाप लिया जाता है।

वड़ी परीक्षण-निलका लगमग
20 सेंटीमीटर लम्बी और 4
सेंटीमीटर च्यास की हो ।
प्रशांकित निलका ऐस्पिरिन
या ग्रन्य टिकियां रखने वाहार
ने जिन्न होती है और उमे तार
के जिन्न होती है आर जनता है
(ताकि उमे सुगमता से निकाला
जा सके) । ठोम पदार्थ को
पेदी की ओर नुकीला बनाया
जाता है ताकि द्रव गुगमता से
टफ्क सके।




ङ. उप्माचालित इंजिन

1. भाप की दाब

पातु का एक छोटा डिब्बा लीजिए, जिसका बक्कन पर्पण से ही बैठे। पेचयुक्त ढक्कन बाला डिब्बा न लीजिए। डिब्बे की पेंदी में थोड़ा पानी एच दीजिए। डक्कन को कसा हुआ बैठा कर डिब्बे की ज्वाला पर रख दीजिए और दूर हट जाइए। पोड़ी देर में ही घ्राप भाग का प्रसारण-बल देलेंगे।

वाष्य इंजिन का कार्य-सिद्धान्त

सामने दिखाए गए चित्र को तरह एक चित्र स्वामपट्ट पर बनाइए । यह चित्र नगभग 60 सेटीमीटर के वर्ग में हो । कड़े गतो से दिखाई गई आकृति का पिस्टन और पाइवें-कपाट (साइड बाल्व) काट सीचित्र । छातों से कहिए कि वे इन पुत्रों को चित्र पर यथास्थान रखे ताकि उन्हें ज्ञात हो जाए कि इंजिन चलते समय पिस्टन और पाइवें-कपाट की क्या स्थिति रहती है।



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

3. ऐतिहासिक बाध्य-खिलौना बनाना

मिस्र देश के प्राचीन नगर अलेक्जैण्डिया के एक वैज्ञानिक, हीरो, ने एक वाष्प्रचालित विलीना बनाया था. जिसका नाम वात-गोलक रत्वाथा। नीचे यह बताया गया है कि इस खिलौने की प्रतिकृति कैसे बनाई जाए। टीन का एक ऐसा डिक्बा लीजिए जिसका दक्कन घर्षण में कसा जाता हो और जिसमें एक बोतल या आधा लिटर पानी था सके । डिब्बे की दीवार में ग्रामने-सामने दो खेद कर दीजिए. जो इतने घडे हों कि उनमे एक छेद वाली छोटी डाटें लगाई जा सकें । चित्र में दिखाई गई रीति मे दो कांच-नलिकाओं को मोडिए । इन नलिकाओं को तप्त करके खीच कर सिरों पर चंच (जैट) बना दीजिए। इनको पूर्वोक्त हाटो में इस प्रकार डाल दीजिए कि चंचू वाहर रहे और उनकी दिशाएं एक-दूसरे से विपरीत हों। कागों में एक मजबूत डोर वाध दीजिए और डिव्ये को चेन अथवा धम सकने वाली फिरकी पर लटका दीजिए । डिब्बे में लगभग 3 सैटीमीटर की गहराई तक पानी डाल दीजिए, ढवकन कस कर लगा दीजिए और नीचे म्रांच लगा दीजिए।



4. बाष्य टरबाइन (चक्की) को प्रतिकृति बनाना टरबाइन की प्रतिकृति टीन के डिब्बे के उत्तर पखदार चक्की लगा कर बनाई जा मकती हैं। इस चक्की को बनाने के लिए टीन का एक गोल टुकड़ा सीजिए और उसकी तिज्यामों में सिरियां काटिए और तब जो फल बनें उनकी एक और मोड़ सीजिए।

युनने की एक छोटी सलाई (या मोटी मूई) से पूरी बनाई जा सकती है और पूरी का आपार टीन की पट्टी से बनाया जा सकती है। पट्टी को U अक्षर के आकार में मांड दिया जाता है और उसे डिब्बे के मार्थ पर टाके से झाल दिया जाता है।


भाप की धारा के बाहर निकलने के लिए पंखों के नीचे एक छेद कर दिया जाता है।



5. कांच से टरबाइन की प्रतिकृति बनाना

इस प्रतिष्ठति को बनाने के निए कांव फूंकने का बहुत प्रधिक अनुभव होना साबस्यक नही है। साधारण कांच-निका के एक निर्दे को ज्वाना में तप्त करकेंबन्द कर दोजिए और वहां फूंक कर सगभग 1.5 सेंटीमीटर ब्याग की गेंद बनाइए।

गेंद की पेंदी की नरम करके उसमें एन पेंसिस दवा दीजिए । इससे वहां एक गर्झा नन जाएगा जो टरवाइन के निजने भारक (वैर्चाण) का काम फरेगा । निवका के उनसे मान को 90 विधी पर मोड़ दीजिए, तब दर्सने किरे को सींच कर चेंचु (जेंट) बना दीजिए मीर निवक्त को पानी से भ्रच्छी तरह भर दीजिए। इसके लिए गेंद्र को गरम करिए धीर खुले सिरे को किसी बरतन में रखें पानी के तल के नीचे डुवा दीजिए। चित्र में दिलाई गई रीति से तार की एक धाकृति वनाइए, जो धाधार का काम कर सके।




6. विस्फोट करती हुई गैस का बल दिखाना

थातु का एक डिब्बा लीजिए, जिसका ढक्कन घर्षण से बन्द होता हो । डिब्बे में एक या दो लिटर पानी आ जाना चाहिए। उपकन के बीचोंबीच लगभग आधे सेंटीमीटर व्यास का एक छेद करिए । डिब्बे की दीवार में, पेंदी के पास, एक दूसरा छेद करिए, जिसका व्यास लगभग 2 मेंटीमीटर हो । ढक्कन को श्रच्छी तरह बैठा दीजिए । जलमे बाली गैस की टोंटी खोल दीजिए । जब हिब्बा गैस से भर उठे और उसके ऊपर वाले छेद से गैस निकलने लगे तो गैस का माना वन्द कर दीजिए । गैस के निकलने का पता आप को गैस की गन्ध से चल जाएगा। नलिका हटा दीजिए और ऊपरी छेद के पास गैस को जला दीजिए । फिर स्थयं दूर हट जाइए और परिणाम को प्रतीक्षा करिए । ज्वाला यदि मिट गई-सी भी जान पड़े तब भी डिब्बे के पास मत जाइए। जब गैस ऊपर जलती है तो नीचे के छेद से क्या वीज घुमती है ? मिश्रण कब विस्फोटक हो गया ?


उष्मा के ग्रध्ययम के लिए प्रयोग भीर सामग्री
(मिश्रण में कितनी गैस ग्रीर कितनी हवा

(मिश्रण में कितनी गैम और कितनी हवा रही होनी ?)



 इंजिन में पेट्रोल-बाष्प का विस्फोट कैसे कराया जाता है

इस प्रयोग के लिए ब्रापको धातु के एक लिटर के डिब्बे की आवश्यकता होगी, जिसमें ढनकन घषंण से बैठना हो । पेदी के पास एक छेद करिए, जिसमें मोटरकार का साधारण स्फूलिंग प्लगकसकर लगाया जा सके। दूसरी तरफ बगल में पेंदी के पास कील से एक छोटा छैद करिए । एक प्रेरण-कृण्डली (इण्डक्शन कॉयल) की भी ग्रावश्यकता पड़ेगी, जिससे उच्च घोल्टता मिल सके । प्रेरण-कुण्डली के पूर्ववर्तियो (प्राइमरी) के सिरों को तीन या चार सेलों की सूखी बैटरी से सम्बद्ध करिए। परवर्ती के एक सिरेको स्फूलिंग प्लगके ऊपर लगाइए ग्रीर दूसरे को डिब्बे के छोटे छेद में। डिब्बे में पेट्रोल की लगभग दस बूदें डालिए । डक्कन को कस कर बन्द करिए और प्रेरण-कण्डली के पूर्ववर्ती वाले स्विच को बन्द करिए (श्रर्यात् विजली चालु करिए)।



 म्राग्न-उत्पादक पिचकारी कैसे बनाई जाए म्राग्न-उत्पादक पिचकारी में जलाने के लिए लीग माधारणतः ऐमैडू का नाम लेने हैं. विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का ग्राकर ग्रन्थ

जो एक प्रकार की फ़कूदी को मुखा कर बनाया जाता है, परन्तु जब तक वह बहुत सूखा नहीं रहता वह जलना नहीं। यदि रूई को कार्बन डाइ-सल्फाइड मे तर कर लिया जाए प्रीर उसमें नाम-मात्र को फास्फोरस भी डाल दिया जाए तो संपीडन करके नापों को बनाने पर बह मुगमता से जल उठेगी।

यदि कांच की पिचकारी ली जाए तो अधिक ग्रन्छा होगा। कड़े कांच की दाहक निलका का एक टुकड़ा लीजिए और उसमें एक श्रन्छा-सा पिस्टन लगाइए (साइकिल के पिस्टन से भी काम चलाया जा सकता है)। खुले सिरे में रूई भरिए और उसे काग से बन्द कर दीजिए। उपकरण को बंच या मज पर एख कर पिस्टन को एकाएक निचे साइए और तब रूई के जल जाने के कारण नीली चमक दिखाई पडेगी।

लोहे की पाइप में एक झिरी काट कर उसे सुरक्षा द्यावरण के रूप में प्रपुक्त किया जा सकता है परन्तु यह प्रयोग सामान्यतः खतरे वाला नहीं है।



ग्रध्याय-14

चुंबकत्व के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग ग्रौर सामग्री

1. प्राकृतिक चुंबक

चुवकीय लौह घातु संसार के कई भागों मे पाई जाती है। यदि आप पास-पड़ोस से कोई षातुन ले सकें तो आप इसे किसी वैज्ञानिक सामग्री के विकेता से थोड़े दामों में ही खरीद सकत है। इस प्रकार की लौह धातु का एक दुकड़ा लाइए । यह प्राकृतिक चुंवक होता है । सफेद कागज पर थोड़ी-सी लौह रेतन (फाइलिंग) या इस्पात के घूए (वूल) की महीन कतरन विछा दीजिए और देखिए कि घातु उसको किस प्रकार अपनी और सींचती है। लोहे की कुछ भारी वस्तुमों को भी उठाने की चेप्टा करिए, जैसे कागज पर लगाने वाले क्लिप मा छोटी कीले। षातुको दिक्सूचक यन्त्र के पास लाइएं स्रौर परिणाम देखिए। क्या धातुका हर एक भाग दिक्सूचक पर एक ही तरह का प्रभाव डालता ₹?

2. कृत्रिम चुंबक बनाना

पुराने रेडियो के लाउडस्पीकरो, पुराने देंनीकोन के चोंगों और पुरानी मोटरकार के वेगमारियो की सहायता से चुंवकत्व के अध्ययन के तिए बताबाती और उपयोगी कृतिम चुंवक नाए जा सकते हैं। चुंवक बहुआ बाजार या किसी भी वैज्ञानिक सामग्री बैसने वाले से परिदेश पाइतियों के बतते हैं। कृतिम चुंवक कई ब्राइतियों के बतते हैं, जैसे थोड़े की नाल के रूप में, U प्रकार की बाइति में या हुति में पाइति में माइति में पाइति में पाइति में या दण्ड-चुंबक के रूप में।

3. इस्पात की छड़ को चुंबक बनाना

इस्पात की बनी हुई बुनने की सलाई, मोटी सूई, लोहें की कील, दीवार वाली घड़ी को कमानी या छोटी घड़ी की कमानी के गुण्क दुकड़े को चुंबक बनाने के लिए चुबकीय लौह धातु के टुकड़े या श्रन्य चुबक का उपयोग करिए । सलाई इत्यादि को कई बार चंवकीय पदार्थ से सहला देने से ही यह काम बन जाता है। यदि आप ऐसा दण्ड-चुवक वनाना नाहे जिसके सिरों पर विपरीत झुव रहें तो किसी कृत्रिम चुबक का उपयोग करिए । बिना चुवकत्व वाले दण्ड के बीच मे आरम्भ करिए और चबक के एक सिरं को दण्ड से छुत्राने हुए दण्ड के दूसरे सिरे तक ले जाइए । इस प्रकार कई बार सहलाने के बाद दण्ड को घमा दीजिए और बीच से मारम्भ करके दूसरे सिरे तक सहलाइए परन्तु इस बार चवक के दूसरे ध्रुव का उपयोग करिए । अपने काम की जांच करने के लिए दण्ड से लोहें की रेतन उठाइए या उसे दिनसूचक के पास ले जाइए ।

4. दण्ड-चुंबक बनाना

कड़े इस्पात के कुछ चपट टुकड़े लीजिए।
पुरानी जोहा-मारी के फल या दीवार की
पड़ी की कमानी का लम्बा टुकड़ा भी ले
सकते हैं। 15 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटिए।
फिर प्रयोग-3 में बताई गई रीति से प्रत्येक
टुकड़े के विपरीत सिरों को किसी घनमाली
चुंबक के विपरीत सिरों से सहनाइए। प्रत्येक
दण्ड-चुंबक की जांच दिक्सूचक से करिए। दण्डचुंबक के दोनों मिरो का प्रभाव दिक्सूचक पर
जल्दा पड़ना चाहिए। कड़े इस्पात का चुंबक
बनाना बहुत कटिन होना है। इस्पात के
टुकड़े को मेज पर रमना चाहिए और चुंबक
सहतात समय इस्पात पर चुंबक के मिरे मे
स्नावत करना चाहिए।

5. चुंवकत्व के ग्रध्ययन के लिए घूर्एन बनाना

एक मोटा तार नीजिए। कोट-हैगर का तार भी श्रच्छा सिद्ध होगा। इसे मोड़ कर चित्र में दिखाई गई श्राकृति का कर लीजिए। सिरों पर वने हुए हुकों के बीच की दूरी इतनी हो कि उस हुकदार कांटे में छोटा-से-छोटा दण्ड-चुबक भी ठहर सके।

पालने को किसी सुविधाजनक हुक अथवा अन्य आधार से डोर द्वारा लटका दीजिए। पालने मे एक दण्ड-चुंबक रख दीजिए और अन्य चुंबकों को इसके पास लाइए।




6. चुंबक में चुंबकत्व का संकेन्द्रए

एक कागज पर खूव सारी लीह रेतन उंडेल दीजिए। इस रेतन में एक दण्ड-चुंवक को जलटिए-पलटिए। देशिवए कि प्रियक्ताच रेतन दण्ड के सिरों के पास के बिन्हुग्रों में चिपकती है। चुंवक के वे (दो) स्थान, जहां चुवकत्व संकेद्रित जान पड़ता है, चुंवकीय ध्रुव कहलाते हैं। अन पाड़तियों के चुंवक लेकर,जैसे घोड़ की गांत का प्रथवा U को प्राकृति का चुंवक, दर्स प्रयोग को दोहराइए।

क्या चुंबक दूर से भी बस्तुओं को आकर्षित करते हैं

एक दण्ड-चुंबक को प्रयोग-6 में बताए गए हुकदार कांट की तरह किनी कांट्रे में तटका पीजिए। नटके हुए चुंबक के पास एक दूसरा चुंबक नादए और इस प्रयोग के मारम्भ में पूछ गए प्रस्त का उत्तर दृद्धिए।



क्या चुंबक के दोनों भ्रुष एक हो प्रकार के होते हैं

प्रयोग-7 की सामग्री का उपयोग काए। लटकाए गए चुंबक के एक सिरे पर खड़िया से या कागज को चिपका कर चिह्न लगा दीजिए। अब किसी अन्य चुंबक के एक सिरे को तटके हुए चुंबक के चिह्न वाले सिरे के पास नाइए। फिर अपने हाथ के चुंबक को उत्तर कर उसके दूसरे सिरे को लटके हुए चुंबक के चिह्न वाले चिरे के पास लाइए। बचा दोनों का प्रभाव एक ममान पड़ता है? प्रथम दशा में माय किया का वर्णन कैसे करेंगे ? दूसरी दशा में कैसे ?

9. चंबकरव-नियम

प्रयोग-7 की सामगी का फिर उपयोग किए।
चुंवकों की जांच दिनमुचक की मूई से करिए।
प्रत्यक चुंवक के उस सिरे पर चिक्त सगा दीजिए
जो दिनमुचक के उसरी सिरे को प्रतिकृषित (रिपेल) करता है भीर दिनमुचक के दिश्णी सिरे को साकवित करता है। जहां सापने चिक्त लगाया है उन सिरों को चुंवक का उत्तरी पृष्ठ कहते हैं। विना चिक्त वाले सिरे देशिया पृष्ठ हैं। वृंवनों के दिशिया पृष्ठ दिश्म पुष्ठ के दिश्णी पृष्ठ दिशा बताने वाले सिरे को प्रतिकृषित स्रोर उत्तर दिशा बताने वाले सिरे को प्रतिकृषित स्रोर उत्तर दिशा बताने वाले सिरे को साक्षित करते हैं।

भव चिह्न लगाए हुए चुंबकों में हे एक की पूर्णन में नटका दीजिए। एक दूवरे चुंबक का उत्तरी सिरा सटकाए हुए चुंबक के उत्तरी सिरा सटकाए हुए चुंबक के उत्तरी सिरो के पास लाइए। भ्राम भाक्यण देवते हैं या प्रतिकांत? इसके बाद दीनों चुंबकों के विद्यागि सिरों को पास सिरा हए। धाप क्या देवते हैं? धपने हाच के चुंबक के उत्तरी सिरो को सटकाए हुए पूर्ण के दिलाणी निरों के बाद साइए। साप बना

चुवकत्व के श्रध्ययन केलिए प्रयोग और सामग्री

देवते है ? फिर दक्षिणी सिरे को लटकाए हुए चुंबक के उत्तरी ,सिरे के पास लाइए । प्राप क्या देखते हैं ? सजातीय (लाइक) और विजातीय (अनलाइक) चुंबकीय ध्रुवों के बारे में ग्राप क्या बता सकते हैं ? यही चुंबकत्व का नियम है ।

10. सरल विक्सूचक बनाना

इस्पात की पट्टी या घडी की कमानी के टुकडे को चंबक पत्यर भ्रमवा किसी दूसरे चुंबक से सहता कर चुंबक बनाइए। इससे दिक्सचक की सूई बनाने के लिए इसे एक मधा-सम्भव पर्पण-रहित ब्राधार चाहिए। ऐसा ब्राधार कई युक्तियों से बनाया जा सकता है।कांच-नलिका के एक छोटे टुकडे के, जिसकी लम्बाई 2 सेंटीमीटर हो, एक सिरे को ज्वाला में तप्त करके बन्द करिए । इस प्रकार बनी परीक्षण-निका को एक पिन पर आरोपित करिए। पिन को पहले ही किसी काग या लकड़ी केट्कड़े के भार-पार डाल दीजिए। इस्पात की पट्टी को मुहर करने 'की लाख से नलिका पर विपका दीजिए भीर उसकी इस प्रकार विठाइए कि वह स्वतन्त्रता से और विना अटका खाए घुम सके।

दिनमूबक सूई को आरोपित करने की एक दूसरी रीति यह है कि कपड़ा-मढ़े पुराने बटन के भीतरी धातु वाले भाग का उपयोग किया बाए । इस भाग में दो उभरी पत्तियां निकती रहती है। बनाए हुए चुंबक को इन दोनों के बीच मुं में बात दीजिए और बगल वाली पत्तियों को मोड़ कर चुंबक को फंसा दीजिए। फिर बटन के भोताकार भाग को कांच के टुकड़े पर प्रयदां किसी अन्य चिकने तल पर रहा दीजिए।




11. चुंबकीय उत्तर निर्धारित करना एक वपटा चौकोर काग लीजिए, जिसकी नाप 10 सटीमीटर × 3 सेटीमीटर हो। चीनी मिट्टी की तहतरी में रख कर काम को उस पानी पर तैरा दीजिए। लोहा झारी के फल अथवा इत्यात के किसी एक छोटे टुकडे को चुंबिकत करिए और उसे काम में इस प्रकार लगा दीजिए कि उसके दांत नीचे रहे और लम्बाई काम के अनुदिश रहे। जब वह ठीक लग जाए तो उसके दोनों ओर दो बड़ी पिने लगा कर पिनों के उसरी सिंग के समानान्तर देखिए। (देख कर दिशा अंकित करिए)। पिनों की जड़ों को मिलाने वाली रेखा ही चवकीय याम्योत्तर (मेरीडियन) है।



 पृथ्वो का चुंबकत्व दिखाने के लिए प्रतिकृति बनाना

इस प्रतिकृति में पृथ्वो को निरुपित करने के लिए एक गेंद या किसी गोल फल की आवस्यकता पड़ेगी। इसे लकड़ी के एक ऐसे सीस्त्र्वे के सहारे टिकाइए जो जितिन से तिरखें कोण मे हो। यह सीखना पृथ्वो का पूर्णन निरूपित करता है।

'पृथ्वी' के भीतर एक बुनने की सलाई को चुंबकित करके डाल दीजिए। यह सलाई पृथ्वी के चुंबकीय प्रक्षको निरूपित करती है।



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का झाकर ग्रन्य

वाह्य क्षेत्र की जांच के लिए एक छोटे दिसमूचक का उपयोग करीए । इसे कुछ लोग फैशन के रूप में जेदी पड़ी के चेन में सटकाए रहत हैं।

13. नमनमापी (डिप सर्किल) बनाना

एक काग में जुनने की एक सलाई इस प्रकार डालिए कि वह काग के सिरे के ज्यास के समानान्तर हो जाए। इसे U प्राकृति की पीतल की पट्टी पर क्षैतिज स्थित में सन्तुलित करिए। इस काम में पूरी के लिए पिनों से काम लांजिए। प्रव सलाई और काग नो छरी की घारों पर में (प्रयात् U प्राकृति के पीतल पर से) उटा लीजिए और काग जरा भी हटाए विना मलाई को चुविकत करिए। जब सलाई को फिर प्रपने प्राधारों पर रखा जाएगा तब एक सिरा पृष्टी के चुविकत्य क्षेत्र म नीचे लिंच जाएगा। नमन-कोण को चांदे से नापा जा सफता है।



पुबक के लिए आधार-स्थान बनाने की एक इसरी रीति यह है कि साइकिल की बालव-ननी का उपयोग किया जाए। इसमें एक पिन गार कर दी जाए और इसी पिन से आधार पुरी का काम लिया जाए। दुरी के धारों के लिए दी पोस्टकार्टी से काम लिया जा मकता है। इनके बीन में काम रास कर दुईग पिन से उनको स्पर्त-स्पन्ते स्थानों में टिका रखना चाहिए। तव नमन-स्थिति को पेंसिन में भैंकिन कर नागा जा मकता है।

यदि धातु के विद्युत् संयोजक (कर्नेक्टमें) मिल सके तो उसमें प्रामोफोग की मूहयों को टाफे में जुडबा कर प्राधिक स्थायी मुक्ति यक्.ई जा सक्ती हैं।



14. प्रदर्शन के लिए नमनमापी

गत्ते से एक वलय काटिए, जिसका बहरी ध्यान 50 सेंटीमीटर हो । एक व्यास के आर-गर रो पटिस्सा जड़िए । ये नमन-सूई के लिए प्राधार का काम करेंगी । काई (कड़े कागज) मे नमन-सूई की रूपरेखा बना कर उसकी प्रतिकृति काटिए श्रीर उसे पटिस्यों में कटे सांचीं पर रखं दीकिए।

इस प्रकार की प्रतिकृति की सहायता से नमन-मूई की विविध बुटियों यह भी विवेचन किया जा सकता है।



15. दिवसूचक की सहायता से परीक्षण करना

बहुत-सी बस्तुएं, जो लोहें या इस्पात को बनी रहती हैं, पूर्णी के जुबकरण से चुंबहित हो जाती है। बाढ़ बनाने वाले लोहे के गम्मां, लोहे के पुलो प्रांदि के दिस्मूचक से जाव करता स्मृत्री रोबक होता है। इन मबके दोगों निर्दे की जाव करते यह देनिए कि उनमें जुबकीय धूव है या नहीं। लोहें की एम घड़ को मूर्वि में ठोंकिए भीर देनिए कि वह चुंबिन हो परिक्रै या नहीं। इसकी जांच धड़ के जारी निरेश और मुनिके पान करिए। पाठमाना के धानमान में ठोंकिए स्मेर स्मृत्यों की जोच दिनमुकक भीर पर की यम्नुगों की जोच दिनमुकक

16. कौन-से पदार्थ चुंबकीय होते हैं ?


कागज, मोम, पीतल, जस्ता, लोहा, इस्पात, निकल (धातु), कांच, काग, रवड़, अल्मोनियम, तांवा, सोना, चांदी, लकड़ी, रागा, इत्यादि की बनी हुई विविध छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करिए। उनको एक बनस में रिलए और यह देखने के लिए कि चुंबक किन्हें आकर्षित करता है और किन्हें महीं, प्रत्येक की जांच चुंबक से करिए।

17. छड़ को ठींक कर चुंबकित करना

लोहे की एक छड़ लीजिए, जो एक मीटर लम्बी हो । पर्दा टांगने वाली लोहे की छड भी ले सकते हैं । दिनसूचक से प्रत्येक सिरे की जांच करके देखिए कि वह चुंबकित तो नहीं है । छड़ को जतर-दक्षिण दिशा में भीर कुछ झकी हुई स्थित में फ्कड़िए । इस स्थित में छड़ पर कई बार तीज चोट लगाइए और फिर दिक्सूचक से जांच करिए । छड़ को पूर्व-पश्चिम दिशा में पकड़ कर और उसके उभरे मिरेपर कई बार हुथींड़े से चोट करके उसे बहुआ चुवक-रहित किया जा सकता है ।

18. बल-रेखाएं

पतीं नकड़ी (प्लाईबुड) का एक टु हड़ा नी जिए, जिसमें एक परत की गहराई तक दो खांचे कटे रहें। चुबको और पदार्थों की वल-रेखाओं की आइति का परीक्षण करते ममय इसमें चुंबक धादि को रखा जा सकता है। इन 'लोहे की रतन के नक्यों' को स्वायी भी किया जा सकता है। इसके तिए चुंबकों पर रखें गए कागज को पहले पिधली मोमयली के पिधले हुए मोम में इसा कर उड़ा कर लेना चाहिए। इस कागज की, जिसका परीक्षण किया जाना ही, इस चुंबक या चुंबकों के ऊनर रखिए। 30 सेंटीमीटर



चुंबकरव के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री की ऊंचाई से उस पर लोहे को रेतन छिड़किए और

की ऊंचाई से उस पर लोहे की रेतन खिड़ांकए और कागज पर हल्के-हल्के याघात करिए। जो बाक़्ति बने उसे बुन्सन ज्वालक की साधारण ज्वाला में गरम करके स्थायी करिए।

19. चुंबकीय बल-रेखा का चित्रए

रेखाएँ श्रादि खींचने के लिए लोग श्रक्सर मोमी कागज वाली ही रीति अपनाते है, परन्तु इसके स्थान पर काली रेखाओं वाले कागज का भी, जो आजकल आम चलता है, उपयोग किया जा सकता है। आजकल आमीटेक्ट पुराने विलब्धण कागज के वदले उसी कागज का इस्तेमाल करते हैं। इस कागज का इस्तेमाल वित अपना में भी किया जा मकता है।

चुवक को कागज पर ठीक स्थिति में रिताए श्रीर लोहे की रेतन छिड़क कर श्रमीप्ट श्राकृति बनने दीजिए।

कागज को लीह रेतन सिहित ही प्प घयवा दिन के चटक प्रकारा में 8 मिनट तक या छोटे चाप-दीप (ग्राक लेम्) के प्रकारा में 2 मिनट तक रित्य । लीह रेतन को झाड़ दीजिए ग्रीर रुर्ड को परिस्फुटल रेवेलपर) से तर करके उसम कागज को पोत दीजिए । उस प्रकार को बनी छाप पनात्मक होती है (ग्रयांत जहा पूप लगी थी बहां कागज सफेद हो जाना है, जहां पूप नहीं लगी थी बहां कागज काला हो बाता है) । इस ग्रमिलय को चिरस्यामी करने के लिए कागज पर वार्गिश भी की जा सकती

चुंबकीय यल-रेखाएं किन-किन पदायों से होकर पार जा सकती है?


तिव्चितित में से अधिक पदार्थों की बादरों के छोटे ट्रकड़े लाडए । तकड़ी, कांच, ताबा, पीतल, करता, पता, प्लास्टिक, पौहा, ब्रह्मोत्तिसम, इत्यादि । इन चादरों पर एक ओर घोड़ी बीह रेतन रितर मेरे पारे को को प्रेम को देपन को देपन मेरे पर चल्वाती चुंचन को देपन अधर पताहर के उपन का होने को और एक बलदात्ती चुंचन को देपन में आप उच्च चलाहर । सीह रेतन को ट्रेपन में आप

विज्ञान-निक्षण के लिए यूनेस्को का धाकर बन्य

वता सकते हैं कि चुंबकीय वल-रेखाएं किन-किन पदायों को पार कर सकती हैं।


21. चुंबकीय प्रेरणा (इण्डक्शन) की कार्य-विधि

दिवमूचक से किसी बलशाली चुवक की जांच करिए और उसके उत्तरी तथा दक्षिणी धवो को अंकित करिए। मेज पर एक दिवसूचक रिसए और उसके पास लोहे के 15 सेंटीमीटर के काटे (या नरम लोहे की छड़) के नुकीले सिरे को लाइए । इसके बाद परीक्षित चुंबक के उत्तर ध्रव को कांटे के ऊपरी सिरे के पास लाइए, परन्तू दोनों को ग्रापस में छने मत दीजिए। कांटे के उस किनारे पर, जो दिवसचक के पास है, उत्तरी ध्रुव प्रेरित होता है या दक्षिणी ? कांटे के ऊपरी सिरे का ध्रवत्व आपके धनमान में किस प्रकार का होगा ? जांच करिए। फिर कांट्रे को पुरानी ही स्थिति में पकड़ कर भवकी बार परीक्षित चुंबक के दक्षिणी घव को कांटे के ऊपरी सिरे के पास लाइए । दिवसूचक के पास वाले सिरे में उत्तरी ध्रुव प्ररित होता है या दक्षिणी ? कांटे के ऊपरी सिरे में कौन-सा ध्रव है ?



22. चुंवक को तोड़ने पर क्या होता है?

प्रयोग 3 में बताई गई रीति से दीवार पड़ी की कमानी या सोहा-प्रारी के फल ने सगमग 25 सेंटीपोटर तम्बा एक टुकड़ा सीजिए धीर उसे चूंबक्ति करिए । दिनमूचक से जांच करके यह निदिचत करिए कि उसके इस सि पर उत्तरी धृत है धीर दूसरे पर दिलाणी धृत । इन धुरों पर लड़िया ने उर्ज घोर दन निय दीनिए। दिनमूचक में जांच करके पता नगाइए कि वया इस चुंबक के मध्यिवन्दु पर भी सोई
पूर्व हैं? एक गहुआ (प्लापमें) सेकर इस तन्वे
चुंबक को बीच से तोड़ कर उसके दो इन्हें
कर दीजिए। प्रत्येक लगभग 12.5 मंटीमीटर सा
होगा। इन दोनों चुंबकों के प्रत्यक सिर्फ हों चुंबकर को जांच किरए। प्राप क्या देखते हैं?
प्रत्येक टुकड़े के सिरों पर जांच के मनुतार
उ० या द० लिखिए। प्रब इन दोनों चुंबकों से
तोड़ कर चार टुकड़े कर दीजिए। प्रत्येक सिरे में
जांच करिए और उन पर उ० या द० लिखिए।
जहां तक सम्भव हो सके चुंबकों को तोड़वे
रिहए। जिस प्रदन का उत्तर पाने के लिए यह
प्रयोग किया, गया था उसके समाधान भी
निक्ष कर दिलाइए।




23. लोहें की रेतन से चुंबक बनाना

किसी परीक्षण-निका को या दांत के बुश को रातने की कांच-नतिका को तीहै को रेतन से लगभग दो-तिहाई भर दीजिए भीर नितका के मुंह को रूई की टाट प्रयश काम से बन्द कर दीजिए । ध्यान रहे कि निनरा हितने न पाए। भव किसी बनवानी चुंबर के ध्रवों से नलिया को महनाइए । नीह रेतन की मलिका को दिक्यूचक के पास से जाइए। माप देलेंगे कि नलिका ठोत चुंबक की तरह हो कार्य करती है। नित्तना को सनाएँ तरह हिलाइए और तब फिर दिशमूनर के पाम साइए। इस बार यह दिवनूचा पर गीर प्रभाव नहीं डालती। एसे प्रयोगों से ही बैगी-निकों ने यह धारणा बनाई है कि चूंबक का चुंबकत्व द्रव्य के बहुत छोटे कणों के मामनाः घण्यों या परमाणुमी में, सम्बद्ध है।

कुछ पुराने रेजर ब्लेडों को चुंबिकत किए। ब्लेड को सावधानी से पकड़िए और अपने धरीर को बचाए रहिए। ब्लेडों पर तेल, वैसलिन या चर्बी हल्के-से लगाइए। चीनी मिट्टी की बड़ी तस्तरी (सूप प्लेट) में पानी भरिए और उस पर रेजर ब्लेडों को तैराइए। श्रव इन तैरते हुए चुंबकों के नीचे एक बलगाली चुंबक साइए।

25. प्लावी चुंबकों से सम्बन्धित कुछ प्रयोग

सात या ब्राठ सूदयों को इस प्रकार चुंबकित करिए कि उनकी नोकों में एक ही प्रकार का ध्रुव बन जाए और ग्रांखें (छेद) विपरीत ध्रुव । इन सूद्यों को छोटे चपटे कागों में युसा कर पार कर दीजिए। इन कागों का व्यास लगभग 13 मिलीमीटर रहे और सई का लगभग 1 सेंटीमीटर भाग काग के ऊपर रहे। लाना रखने की एक थाली (सीरियल डिश) या सूप की प्लेट (या पीतल की परात या गहरी थाली) लीजिए, जिसकी दीवारे ढाल हों। इसे पानी से लगभग पूरा भर दीजिए । चुंबकों को तैरा दीजिए। सबकी नोकें नीचे रहें। अब किसी बलशाली चुंवक के एक ध्रुव को तरती हुई सूइयों के ऊपर लाइए । चुंबक के दूसरे सिरे से यही प्रयोग करिए। इस प्रकार के उतराते हुए चुंबकों को तक्तरी में विविध ढंगो से रखा जा सकता है। प्रयोग के लिए नीचे कुछ आकृतियां दी गई है।



चुंबकत्व के अध्यमन के लिए प्रमोग और सामग्री

26. खुंबक का कम्पनकारी


एक झाकृति के चुंबक की उसके पादवं के बल तेटा दीजिए धौर चुंबक के निम्न बाहु पर एक सूई या रेजर ब्लेड को इस तरह खड़ा कर दीजिए कि वह चुंबक के दूसरे बाहु तक न पहुंच। यह खड़ा ही रहेगा। दूसरे सिरे को पेंसिल से ठोकिए धौर देखिए कि यह कितनी प्रच्छी तरह कम्पन करता है।

27. सूई को हवा में तैराना

एक सूई में धाना डालिए। चुकक को मेर पर रख दीजिए और उसके एक प्रुव पर सूई को बार-बार फिराइए। इस ध्रुव पर सूई को इतने समय तक रहने दीजिए कि वह पूर्णस्था चुंबकित हो जाए। ब्रब सावधानी से सूई को इस ध्रुव से छुड़ाइए। धाना पकड़ कर सूई को उठाइए और इसे दूसरे ध्रुव के ऊपर ले जाइए। माबधानी से काम करने पर इस दूसरे ध्रुव के ऊपर सूई हवा में तैरने लगेगी। ऐसा वयों होता है?

28. काइं दिक्सूचक बनाना

करंच की चीड़ें मुंह वाली एक वोतल लीजिए। कार्ड या कड़े कागज के एक लम्बे टुकड़ें को लम्बाई की श्रीर से बीच से मोड़ दीजिए। यह इतना लम्बा न रहे कि इसे बोतल के भीतर पूमने में कठिनाई हो । ग्रव इस नाई से कुछ वड़ी इस्पात को बनी हुई एक सूई लीजिए श्रीर उसे चुबिक करिए (देखिए प्रयोग-3)। इस पूई को कार्ड में फंसा दीजिए श्रीर पागे से इस प्रकार लटका दीजिए कि कार्ड श्रीर सूई सन्तुनित रहें। ठीक सन्तुष्त के लिए सुई करा नाहर



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

या भीतर शींची जा सकती है। घाने के दूसरे मिरे को सलाई या किसी और लकड़ी में बांध दीजिए और उस सलाई को बोतल के मुह पर रम दीजिए।

29. चुंबक से मछली-वेध करना

कई डेसीमीटर सम्यी एक डोर लीजिए धौर इसमें एक बलनाली चुबक बाघ दीजिए । इस धागे को किमी छड़ी या बंसी (बांम) में बांग दीजिए । एक पर्दे के पीछे मेज पर लोहे की बनी विविध बस्नुए फेला कर रिखए । कील, काटे, पेच, बांस्ट, डिबरी, पिन, इस्यादि का उपयोग किया जा मकता है। प्रत्येक बस्तु की निए ध्रक नियत कर दीजिए, उदाहरणार्थ को नील के निए 5, पेच के लिए 4, बोस्ट के लिए 3, इस्यादि । हर एक खिलाडी बारी-बारी से पर्दे के उस पार चुबक फेंक कर मछली को पकड़े धौर जिस बस्तु को उमका चुंबक उठाए, उसके धमुसार उसे धंक दिए जाएं।

30. चमत्कारी चुंबकीय लट्टू

लकड़ी की बनी हुई धागे की खाली रील से एक लट्ट बनाइए। पहले रील को काट कर दों कर दीजिए। ग्राघे भाग को लेकर उसकी लकड़ी इस प्रकार छील दीजिए कि वह संकू (कीन) के आकार की हो जाए। तब उसके छेद में लोहे (या हो सके तो इस्मत) की छड़ कस दीजिए । यह छड़ इतनी बड़ी रहे कि शंकू के पार जाने पर सिरे की छोर उसका 1 सेंटीमीटर भाग वाहर निकला रहे। नीचे बाल सिरं को, जो बंकू की नोक की स्रोर निकला रहता है, सान मशीन पर इतना विसिए कि उसकी नोक बहुत तेज भीर सर्वत्र बरावर गोल हो जाए। लट्ट तैयार है। तर्कु को चुंबक्ति करिए और फिर लकड़ी के शंकू में लगा-दीजिए (या माघारण लक्षडी की साधारण फिरकी में चुंबितत गूज लगा दीजिए)। नरम तार से S मारति का बड़ा वक बनाइए मीर उने बिकने तल पर रित्र । यदि प्राप पूर्वोक्त सट्ट (या फिरकी) को नवा कर ऐने बक तार के

एक सिरे पर रख देंगे तो यह तार का सहारा लेकर दूसरे सिरेतक चला जाएगा।



31. चुंबकीय नाव

किसी नरम लकड़ी से एक नाव गढ़ लीजिए।
यदि चाहें तो प्राप इस पर मम्मून भीर पात
भी लगा सकते हैं (नाव के भीतरी भाग को
लोलना कर लीजिए या इसकी पेदी में लम्बार्
की ग्रीर एक छोटना छेद कर लीजिए)। प्रव एक
लोहें की कील (या छाते को तीली के दकड़े)
को चुंबिकत करके उमे इम छेद में प्रवचा
नाव के भीतर ही रख दीजिए। समुद्र के निए
स्लास्टिक या ग्रत्मीनियम (या पीतन या
करिं) की चाली का उपयोग करिए। यामू
या लकड़ी से प्राप समृद्र-तट यन। सन्ते
हैं। याली के नीचे चुंबक चला कर माग प्रवनी
नाव को नियम्दित कर मनते हैं।



32. मुप्राही चुंबकत्वमापी

मांवे के नार के एक टुकड़े को एक काप के भीतर जान कर पार कर दोजिए। यह काप परीक्षण-निवान के पार कर दोजिए। यह काप परीक्षण-निवान के प्रता जाएगा धीर पुष्कराइस्तर के निवा करणा। ताई के पतने तार में पुंकर के निवा बाहर कि पिरो वाहर कि परी नी के यहने तिर में दोके के एक छोटी-गी पंधी (वेन) जोड़ दोजिए।

चुवक-वाहक में किसी हल्के-से दर्पण का एक दुकड़ा जोड़ दीजिए, जिमसे यह किरणावली को परावितत करें। परीक्षण-निक्का में लगभग 3 मेंटीमीटर की गहराई तक तेक भर दीजिए। सटकाए हुए चुंबक और वाहक को निक्का में नीने उतार दीजिए मोर ऊपरी झाधार को इस प्रकार सम्जित करिए कि पूर्वोक्त धवमन्दन-पंत्री तेल में लगभग पूर्णतमा डूब जाए।




33. कम्पन सुंबकत्वमापी

श्राजकल छोटे, बलसाली कोबाल्ट श्रमण टिकोनल के चुबक ग्रासानी से मिल जाते हैं। उन्हें किसी निलका में रेशम से लटका देंग पर उत्तम कम्पन चुबकत्वमापी (बाइसेनन मैंमेटोमीटर) बनाए जा सकते हैं। इनमें प्रव-मन्दर्ग नहीं होता क्योंकि झूलने वाले कोटे का 'कम्पन काल' उस स्थान के चुबकीय क्षेत्र का मापदण्ड होता है जहां उसे एका जाए।

चौड़े मुह्नवाला कोई बरतन वडी प्रतिकृति वनाने के तिए लीजिए। इस पर सकड़ी का हकनन होना चाहिए। पीतल का विद्युत्नायोगक (कनेक्टर) उपरी: प्राचार के लिए उपयुक्त किल का काम देता है। जब उपकरण से काम लेना हो तो चुंबक को उतार कर पेंदी से लगा दिया जा सकता है। ऐसी सावयानी बरतने से सटकाए गए भाग की बायु वड जाती है। (टिप्पण):—प्रवमन्दन का प्रयं है दोलन-

चुंवकत्व के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग भीर सामग्री





34. विद्युत् चूंबकन फुण्डली

किसी साधारण काच-निवका पर ताबें के तार को बहुत पास-पास लपेटिए। इस निवका की सहायता से धुनाई की सलाइयों (या छाते की तीली के टुकड़ों) को चुंबिकत किया जा सकता है (जार के फीर एक-दूमरे को न छूए, या तार विसवाहित (इमुलेटेड) हो, जैसा कि बिजली के पंजों के भीतर लगा तार होता है)। टार्च की बैटरी से मावस्यक विचुत-धारा ली जा सकती है परन्तु उसे माबस्यकता सं मीबक समय तक सम्बद्ध नहीं फिए रहना



35. विज्ञती की वितरण-प्रणाली के लिए चुंबकीयन कुण्डली

220 बोल्ट की विजली के लिए इम परि-नालिका (चुंबककारी कुण्डली, सानेनायड) में लगभग 50 सेंटोमीटर लम्बी एक निकका होती है, जिस पर 22 नम्बर के ताबे के विशंबाहित (इंगुलेटेड) तर में बारह परव परेटी हुई रहती है। बिद धारा में सबरोग (रैंजिस्टेन) डाल दिया जाए, तो इसने कम करों की सावस्वकना पड़ेगी, या इसने बदने

विस्तार को कम करना।)


विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का धाकर ग्रन्थ

मुज्डली की बाहरी परतें अवरोधी तार (रेजिस्टैस बायर) में लपेटी जा सकती है।

पूर्वोक्त परिनालिका में देर तक विजली जाने देने से वह बहुत गरम हो जाएगी परन्तु यदि परिषय (सरिकट) में एक सटस्तटाने वाली कुंजी (टैंपिंग की—जैसी तारघरों में सटम्प्टाने के लिए प्रयुवत होती है) डाल यी जाए तो कुण्डली का इस्तेमाल इक-एक कर भी किया जा सकता है।

प्रस्वावर्ती धारा (ए० सी०) का उपयोग करके इ.स. कुण्डली से प्रस्कुकरीकरण कर काम दिवस जा सकता है। कुण्डली से वस्तु भको धीरे-धीरे सीच कर बाहर निकालिए भीर जब तक वस्तु इस कुण्डली के प्रभाव के बाहर न निकल जाए, तब तक उसे कुण्डली के बारा के ही बन्दिस रिवार ।

इस जुण्डली को प्र० घा० (ए० मी०) मे चुंबकीकरण के लिए भी काम में लाग जा सकता है। वस्तु को कुण्डली के भीतर रस दीजिए और सटखटाने वाली कुंजी को एक क्षण के लिए दबा दीजिए।



ग्रध्याय--15


विद्युत् के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग ग्रौर सामग्री

क. स्थिर विद्युत्

(ये सभी प्रयोग ग्रन्छी तरह तभी हो पाते हैं जब बायु जुष्क रहे।)

 वो वस्तुओं को परस्पर रगड़ कर विद्युत् प्राप्त की जा सकती है

काग को रेत कर काग के चूरे की ढेरी लंगा सीजिए। एक महीन कागज के टुकड़े-टुकड़े कर लें। प्लास्टिक की कंपी, प्लास्टिक की पीसल (या पटरी) प्लास्टिक का काउण्टेनपेन, एक टुकड़ा मोन, रवड़ का गुड़वारा, कांच प्रथवा चीनी मिट्टी की तहनरी, श्रीर बातु को छोड़ कर कोई भी अन्य बस्तु, जो आपको मिल सके, इकट्टी की जिए। इनमें से प्रत्येक बस्तु को अपने वालों पर या फर के टुकड़े पर तेजी से रपड़ियालों पर या फर के टुकड़े पर तेजी से रपड़ियालों पर या फर के टुकड़े पर तेजी से रपड़ियालों पर या फर के टुकड़े पर तेजी से रपड़ियालों करा के कागज की कतरनो के पास लाइए। विलए त्या होता है। ऊपर के प्रयोग को रोहराइए परन्तु प्रव की वार सब वस्तुओं को रोगा कर से प्रदेश पाईए। फिर एकालैन का उपयोग कर से प्रयोग की दीहराइए।



क्षिर विद्युत् सर्वत्र होती है

गुब्बारे को फूंक कर फुला लें। फिर उसे

पने सिर पर रगड़िए और तब उसे पतले

कागज के टुकडे या काम के चूरे के पास ले जाइए। प्रव कंपी और प्लास्टिक की बनी पटरी लेकर प्रयोग को दोहराइए। फाउण्टेनपेन को अपने ऊनी कपडे पर रमाईए और स्थिर प्रावेश (चार्ज) देखने के लिए उसकी परीक्ष की लिए। समाचारपत्र की दो पट्टियों को साथ पकड़िए। दोनों ही लगभग 5 सेटीमीटर चौडी और 30 सेटीमीटर लम्बी हों। अपने पाली हाथ के अंगूठे और तर्जनी को इन कामजों पर लम्बाई की दिया में केरिए (अर्थान् कागजों को बार-बार एक दिशा में रमाइए)। क्या होता है? कुछ और भी प्रयोग करें और सिंह करें कि इन्छ भीर भी प्रयोग करें और सिंह करें कि



स्थिर विद्युत् से प्रकाश

प्रतिदीप्त प्रकाश (मनुप्रोदेमेंट नाइट) बाली एक नित्का (ट्यूब) में । ग्रन्थेरे में इसे ऊर्णाजिन (जिसी जानदर की गान, जिसमें सब बान लगे हों) या कवालैन (पर्नेनेन या विशुद्ध ऊन के जंबत) के टुकडे में नेजी में रमहिए। द्वार क्या देग्ने हैं?

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ



स्थिर विद्युत् के कारण नाचती हुई आकृतियां


धन्मीनियम (या पीतल या कासे) की पाली लीजिए, जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर गहरी हो। इसे ढकने के लिए कांच की एक चादर भी लीजिए। पतंग के महीन कागज से छोटी गुड़ियों जैमी कुछ प्राकृतियां काट लीजिए, जैमी विज में दिलाई गई हैं। मुक्तेबाज घादि की प्राकृतियां को भी बना सकते हैं। प्राकृतियां को मी बना सकते हैं। प्राकृतियां को गहराई में माम-मान छोटी रहें। प्राकृतियों को महराई में माम-मान छोटी रहें। प्राकृतियों को मानी की पेदी में रिलए सोर पाली को कांच से ढक दीजिए। कांच के ऊपरी सन को ठज्यों जिन (फर) के एक टुकड़े में प्रयादा नरम चमड़े में रगईए सीर नाव देखिए।



5. कागस की उद्यत-कृद

दी पुस्तकों पर बांच की चादर रिवाए भीर उसके नीवे पागञ्ज के टुकड़े रिवाए । काम की रेपम या फलार्यन (उसी बस्त्र) से स्मटिए। तव कागज के टुकड़े मजेदार हंग में क्दने लगते हैं।

ष्यावेशयुक्त कांच के कारण कागृत्र के दुकड़ों में भी ष्रायेश धा जाता है धौर पृश् उनके धाकपित होने का कारण है। धायेश की समाप्ति के बाद ये गिर पडते हैं। कागज के टुकड़ों को मेंडकों की धाकृतियां भी दी जा सकती है।



हियर विद्युत् वायुयान

हल्के अत्मीनियम पत्र को काट कर एक छोटा-मा हवाई जहाज बनाइए । तब एबेलाट्ट अयवा प्लास्टिक की छड़ को आविधित कर्ण उनको जहाज के समीप लागए। जहाज दृह कर छड़ के पाम आ जाएगा धीर फिर उमी प्रकार का आवेश इनमें भी भाएगा जैमा कि छड़ में है। नब वह कूद कर छड़ में दूर भाग जाएगा। इने जब तक इच्छा हो तब नव हवा में रामा जा मकता है थीर उमते उन्ने सी दिशा को प्रसिक्तपंष द्वारा नियमित विशा जा मकता है।



7 रगड़ने से चिनगारी का निकलना


कांच के चार गिलास से घोर उन्हें उलट कर भूमि पर पास-गास रस हैं। उन्हें धातु की बिनी वस्तु, जैसे कि जल का नल, के पास हैंगा चाहिए । धव एक धादमी को मिलासो पर सड़ा करिए। उनके (ऊनी) करहे को पूरे एक मिनट तक या तो कर्जाजिन (कर) के एक टुकड़े से या रवड़ (जैसे वाद-मिकिल को भीतरी निलका या गरम पानी वाली रवड़ की बोतल) को तह करके बनी गही से राजिए। तब वह व्यक्ति ध्रमती एक भूमी को भूमि पर वड़े किसी व्यक्ति की भूमी को भूमि पर वड़े किसी व्यक्ति की भूमी को भूमि पर वड़े किसी व्यक्ति की भूमी को मुसा पर वड़े किसी व्यक्ति की भूमी से सकाए। परिणाम को दोहराइए परन्तु के बार वह ध्रमनी ध्रमूली पानी के नल के पास ले जाए। गरिणाम देनिए।



8. मुख्बारे का प्रपने स्थान पर टिका रहना चिताने के गुब्बारे को पूकं कर फूला लें प्रीर उने उन्मीनिन (फर) के एक टुकड़े से रगिडिए। उने दीवार से सटा कर रिवए। प्राप देलेंगे कि घाप उसे जहां भी रख हैं वह वहीं टिका रहता है। प्रयोग को दोहराइए, परन्तु प्रव उसे प्रपने वालों पर रगड़िए। फिर उसे प्रपने उने कोट की धान्तीन पर रगड़ कर प्रयोग को दहराइए।

 समाचारपत्र दोवार पर टिका रहता है समाचारपत्र के एक पत्ने को प्योल कर दीवार पर दवा दोजिए, कहीं जिकल न रहें। समाचारपत्र को सर्वत्र कई बार पेसिल सं विद्युत् के प्रध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

रगड़ दीजिए (हाथ समाचारपत्र के केन्द्र से बाहर की घोर चले)। कागज के एक कोने को अपनी घोर खींचिए और छोड़ दीजिए। दीविए वह किस प्रकार फिर आकर्षित होकर दीवार पर चिपक जाना है। यदि वायु पूव सूखी रहे तो आप स्थिर आवेदा के कारण चटचटाने की ष्विन भी मुत सकेंगे।




10. स्थिर आवेश दो प्रकार के होते हैं

लकडी की पेदी के वीचोंबीच एक लम्बी कील ठोंक कर एक घमचक्कर बनाइए। कील की नोक को रेत कर पैनी कर दीजिए। अब एक बड़े और चपटे काग में छेद करके उसमें छोटी परीक्षण-नलिका की पेंदी को फंसा दीजिए । इस परीक्षण-नलिका को कील के ऊपर ग्रीधा रख दीजिए। काम के ऊपरी तल में पिन वॉस दें ताकि काग पर रखी हुई चस्तू दुलक कर गिरने न पए । फिर दो परीक्षण-निकाएं या कांच की छड़ें, असली रेशम का एक ट्कड़ा (जैसे रेगमी रूमाल या मोजा) प्लास्टिक की दो कंघियां और ऊर्णाजिन (फर) का एक ट्कड़ा अथवा अमली ऊनी कपड़ा जैमे देशी कंवल का ट्कड़ाया फलालैन भी लें। कांच की एक छड़ को रेशम में रगड़ कर घुम-चक्कर पर रख दीजिए । कांच की एक दूसरी छड़ को रेशम में रगड़िए ग्रीर उसे धम-नक्कर पर रुपी छड़ के पाम लाइए। इम प्रयोग को तब नक दोहराने रहिए जब तक झाप यह न समझ लें कि आप एक निश्चित परिणाम पर पहुंच गए है।


विज्ञान-शिक्षण के लिए युनेस्को का आकर प्रत्थ

काच की छड़ को फिर रेशम में रगड़िए छोर उमें धूमचकर पर रिनए। अब प्लास्टिक की एक कंबों को जगोजिन से रगड़िए छोर उसे धूमचकर पर रखी हुई कांच की छड़ के पास लाइए। जब तक मफलता न मिने प्रयोग को बराबर करने रहिए।


एक कंपी को ऊर्णाजिन से रगड़िए भीर उसे एमनकर पर रिवाए। दूसरी कंपी को फर में रगड़िए और उसे मंन पर रखी कंपी के पाम नाइए। जब तक धापको विस्वास न हो जाए कि धापके प्रेक्षण ठीक हैं नब तक प्रयोग को धोहराने रहिए।



फिर एक कंपी को फ़र में रगटिए घीर उसे पूमनकर पर रिलए। कान की एक छड़ को रेशम में रगड़िए घीर कंपी के पास से जाइए। जब तक पासको घपने प्रेशणों की सफलता की निक्चय नहीं आए प्रयोग को दोहुगने गहिए।



जब प्याप्टिक को उप्पतिन में रगडा जाता है तब प्यार्टिक में विद्युत का ऋष धानेश पा जाता है भीर उप्पतिन में यन धानेश। जब कात को रेशम में रगडा जाता है तब कांग में धन मावेग माता है और रेशम में छूत। भाषके प्रयोग से पता चलेगा कि मवारीस विद्युत् मावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं भीर विजातीय भावेग मार्गपत। पिदुत् का यह एक भाषारभूत निषम है।



 स्यर विद्युत् के लिए मञ्जा-गृहिका याना सुचक बनाना

'12. रामाचारपत्र में विद्युत्-दर्शी दनाना

ममाचारणत्र में 60 मेंडीमीटर लब्बी घोर 10 मेंडीमीटर चोड़ी एक पट्टी बाद में 1 इंगे बीता में मोड दें घोर एक पट्टी बर सटक दें, जैसा कि चित्र में जिससा समा है। इसे नेड पर रख कर भीर पकड़ कर कई बार एक ही दिशा में ऊर्णाजिन या कंबल के टुकड़े से रागींड़ए। पटरी की सहायता से इसे मेज के ऊरर उटाइए भीर देखिए कि कागज क्या करता है। कंपी प्रयवा प्लास्टिक की किसी श्रम्य करता को ऊर्णाजिन प्रयवा कंबल से रपाईए भीर कागज के फैले पत्नों के बीच लाइए। जब तक श्रापको निश्चित परिणाम प्राप्त न ही प्रयोग को दोहराते रहिए। श्रव एक बीबी को रेशम से रगाईंए भीर उसे कागज के फैले पत्नों के बीच लाइए। परिणाम को देखिए और जब तक श्रापको विद्यास न हो जाए कि बह ठीक हैतब तक प्रयोग को दोहराते रहिए। यह प्रयोग वया बताता है?



13. धातु-पत्र का विद्युत्-दर्शी बनाना

इम युनित से विद्युन् प्रावेश का पता लगाया जाता है। इसके लिए एक चीड़े मुह की वोतल, घोड़ा तार और हल्की पन्नी अधवा कागज की आवस्यकता पडेगी।

एक कागज को पिषमें मोन में डूबी कर निकाल लें। इसमें विद्युत् आवेश का धरण (जीकेज) नहीं होना चाहिए। अब इसके भीतर-(L) आकृति का पीतल या ताबे का एक तार घुना कर पार कर दें और पतले विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

(पत्ंग वाले) कागज या झस्मीनियम (या चांदी या सोने) की पन्नी (वर्क) के टुकडे को नीचे के समतल भाग से लटका दे।

यदि इस तार के पास कोई आवेशपुक्त पिंड लाया जाएगा तो कागज के पत्ने छितर जाएगे क्योंकि उनको एक ही प्रकार का आयेश मिलेगा!

मोभी काग के बदले बिसंबाही मोम (इंमु-लंटिंग वैक्स) अथवा पसंपेक्स नामक प्लास्टिक की डाटे अधिक सत्तोपकारी होती है क्योंकि वे अधिक अच्छा बिसंबाहन करती है।




14. छाया विद्युत्-दर्शी वनाना

खडिया के या सिगारों के बक्स से एक बहत उपयोगी उपकरण बनाया जा सकता है। ढक्कन और पेदी को निकाल डालना चाहिए ग्रीर उनके बदले एक भ्रोर एक साफ कांच तथा दूसरी स्रोर गफ (घना बुना) कपड़ा या कागज लगाना चाहिए। चित्र में कागज वाला पाइवं दिखाई पड़ रहा है। काच को अपने स्थान पर टिकाए रखने के लिए टीन की कोनिया लगाइए और कागज को सरेस से चिपका दें। वक्स के ऊपर वाले भाग में वर्मी से एक छेद कर दें। इस छेद में एवोनाइट या एवर के मोमवत्तीनमा विभंवाहक (इसुलेटर) को कस करलगा दें। इसके केन्द्र (ग्रक्ष) में पीतल का एक मोटा तार कस कर लगाइए और तार के ऊपरी सिरे पर घात का एक वृत्ताकार ट्कड़ा जोड़ दें। यह ट्कड़ा विद्युत्-दर्शी के टोप का काम करेगा। तार के दूसरे सिरे पर टीन के एक टुकड़े की टाके मे जोड़ दें। इस

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्की का श्राकर ग्रन्य

दुकड़े के उत्तरी भाग में सोने या ध्रत्मीनियम की पन्नी विषका दें। परन्तु पन्नी टीन से छोटी रहे। अब कांच के पतले मूत्र को, जिसे ज्वाला में मुगमता ने बनाया जा सकता है, पन्नी पर सरेस में विषक दें। इस मूत्र के नीत विषक्त हैं। कांच वाली फ्रोर में एक विद्युत् बन्च से प्रकाश टालिए, जो पन्नी भीर मूचक की छाया को पद पर डाल दें। माधारण प्रशंगी विद्युत्-दर्गी की प्रनेशा इस उपकरण में यह लाभ है कि पन्नी उन्हों किताई पड़ती। पन्नी की पित और स्थित को एक वड़ी करता भी देंच सकती है। बोल्टों को मूचिन करने बाना एक पैमाना भी कांगव पर बनाया जा मकता है।



15. हुने वाले गुब्बारे का खेल

मेल के मुख्यारेको फूंक कर कुला से भीर उसमें लगभग 1 मीटर सम्बातामा बांच दें। मुख्यारे पर स्वाही में मुसाहति भी बताई का मतती है। इसके निष् स्वाही में तरम नकडी को दुवा कर काम करिष् । भव नागे को पकड़े रहिए भीर किमी द्वान में कहिए कि वह मुख्यारे पर बने मुलडे को उचाहित (पर) मा बंबन के किमी दुवड़े में राहे। मुख्यारेको छोड़ दें। असा देगी कि यह भागवाम की हर वन्नु की एने समा है।

16. गुब्बारे से झीर भी मनोरंजन

क्रमर के प्रयोग की तरह ही दो गुजारी है बांधिए। उनके मुखड़ों को उपांजित में रहाईए तामों को एक साथ गरुईए। देनिए कि वे कि तरह प्रतिकर्पण करते हैं। उनके बील फर्ट हथेली डाल दें धीर देनिए क्या होता है। ए गुज्यारें को अपने मुग के गाम माइए। डी गुज्यारों का इप्लेमाल करके इस प्रयोग है बीहराइए।

स्यर विद्युत् की सहायता मे पुर्शे कराना

कागज को एक बार दोहरा करके उसं
कई घोड़े इस प्रकार कादिए कि वे मेड पर ग
हो गकें। कड़े प्लास्टिक की कंपी या पाउच्ये पेन को फ़र से स्पिड्स घोर दीए कि उससे घाप कागज के पोड़ों को नेड र इधर-उधर सीच सपति हैं या नहीं। धगर र घोड़े हों तो उनमें पुड़दीड़ भी कराई जा सार्वे हैं।



15. स्वर विद्युत से विवासियां जल्लान करानी नियम की एक भारत में । हुन्मी बाती भी नियम की एक भारत में । हुन्मी बाती भी ने सबने हैं। पानु को बाता पर इस प्रकार प्रका करिए कि बहु हुर स्थान पर एक-भी गम्म हैं जाए। पाइट से बीचोंकीन मूलर महाने की मान नी पड़ या मीमचली को गना कर उरकार, नाति यह विद्या की मान कर उरकार, नाति यह विद्या की मान कर उरकार, नाति यह विद्या की मान कर हरकार,

वियुत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और मामग्री

होतो आप पाली के केन्द्र में छेद करके उसमें पेन से लक्ष्मों पा प्लास्टिक की मृदिया भी कस सकते हैं। घव कार ने पहिए के भीतर की एक पुरानी ट्यूव को मोल कर मेज पर विद्या सीविष्ए। प्रापे मिनट तक उसके ऊपरी भाग को तेवी में उप्पार्थिक पालतीन (मा देशों कंबल) के एक ट्वाइ से रपाइए। मुझ बाली को रवड़ पर रखिए मीर उसे अपनी अंगुलियों ने रवड़ पर क्स कर दवाइए। अंगुलियों को हटा लीजिए मीर हैं इल पकड़ कर पाली को उठाइए। मुझ अपनी प्रांगुलियों विवास अपनारी मिकलेगी। विना रवड़ को फिर ने रगटे आप उपसे कई बार आवेष प्राप्त के प्राप्त से के बार आवेष प्राप्त कर मज़ है।


उमके लिए केवल इतना करिए कि थाली की अपनी अंगुनियों से रवड पर दवाइए और हैडल को प्वड कर इसे ऊपर उठाइए।



ख. सरल विद्युत् सेल भीर परिपथ

1. नलिका में पानी कैसे बहता है

एक डिब्बे से पानी दूसरे डिब्बे में प्रवाहित करने के लिए यह प्रावश्यक है कि मूल जल स्थान कुछ प्रधिक ऊंचे स्तर पर रहे। पानी हमेशा नीचे की ग्रीर वहता है। ग्राप डसे दो येडें डिब्बों के उपयोग से प्रविश्त कर सकते है। प्रत्येक की दीवार में पेंदी के पास डतता बड़ा छेद करिए कि उसमें एक छेद वाली डाट कभी जा सके। एक डिब्बे में रवड की लम्बी



निलका ओड़ दीजिए। कमानीदार चुटकी लगा कर गिनका के मिलम सिरे को दबा रिलए। डिब्बे को मेज पर रिलए भीर उसे पानी से भर दीजिए। निलका को दूसरे डिब्बे से सम्बद्ध करिए। चुटकी को हटा दीजिए। पानी बहने लगेगा। यह बहना कब बन्द होता है?

यह दिखाना कि संवाहक में विद्युत् कैसे बहती है


पिछले प्रयोग की तरह के दो डिब्बो का इस्तेमाल करिए। किसी तार के नगे सिरे को एक डिब्बो में जोड़ दीजिए। दोनों डिब्बो को पीनी मिट्टी को ब्रीधी रखी हुई प्लेटों पर रख दीजिए। तार के खुले सिरे के पास एक कमानीदार जुटका नगादीजिए। बाद के खुले सिरे के पास एक कमानीदार जुटका का ज्यागि करिए जिते आपने इस अध्याय में पूर्वगामी लण्ड के प्रयोग-18 में विनगारियां उत्पन्न करने के लिए बनाया था। तार के खुले सिरे पर हुक बना कर पहले उसे उसी डिब्बे में फंना दीजिए जिसमें उसका इसरा सिरा जुट़ा है। अब रखड़ की गरी में विद्युत् उत्पन्न करिए और पानी को उम दिखें से छुआ दीजिए जिसमें तार तार के दिखें से हुआ दीजिए जिसमें तार तार देहराइए तार्वि डिब्बे में इसरा दिखें से हुआ दीजिए जिसमें तार लगा है। इस किया को 20 बार दोहराइए तार्वि डिब्बे में इसरा दीजिए जिसमें तार लगा है। इस किया को 20 बार दोहराइए तार्वि डिब्बा अच्छी तरह आवेशित हो जाए।

मज्जा-गृटिका विद्युत्-दर्शी को (पूर्वगामी सब्द के प्रयोग-11 में बनाया गया) इस प्रकार रिलिए कि यह दूसरे डिब्बे को छूता रहे। प्रय तार के सिरे को पहले डिब्बे पर से उलार सीजिए। इस काम में युटकी से हैडन का काम सीजि। ग्रीर इसे दूसरे डिब्बे में फैंगो बीजिए। मज्जा-गृटिका को देनिए। यदि ग्रापका प्रयोग मफल होगा नो विज्ञान-विक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

विद्युन् एक दिव्ये में दूसरे डिब्वे में प्रवाहित होंगी भ्रोर इमका पता मञ्जा-गृटिका ढारा लग जाएगा।


 यह दिलाने की दूसरी रीति कि विद्युत् कैसे बहती है

अगर के प्रयोग-2 वाले उस डिट्ये का उपयोग करिए जिगमें तार लगा हुन्ना था। इग बार तार के दूसरे गिरे को उस पत्र-विद्युत्-दर्शी से मस्बद्ध करिए जिसे ग्रापने पूर्वगामी खण्ड के प्रयोग-13 में बनाया था। डिट्ये को चिनगारी देने वाले उपकरण श्रवया जणीजन (फर) ने गराड़ी गई प्लान्टिक की कंघी की सहायता में श्राविगन करिए। विद्युत्-दर्शी को पन्नी को देशिए।




विद्युन्-धारा को दिलाने के लिए एक सरल मन्त्र धनाना

पोड़ा-मा पंटी याला तार मीजिए, जिम पर मून लरेटा गया हो (या पंसों के भीतर मगने बाना घनेमल किया हुमा तार मीजिए) घीर लगभग 8 सेंटीमीटर ब्याम की बोतन के ऊपर गफाई में उसको 50-60 बार नरेटिए माकि उसकी एक चुंडची (गपल) का जाए। इम चुंडची प्रीत्य कर जाए मीजिए घीर उसे तार में मिलना कर उतार मीजिए घीर उसे तार में पिटेटुएडों ने मसना फीने से घच्छी गरह याथ मीजिए। इम चुंडची को सकटी को मेंचे को पार्य में किए। दिस्तूनक रसते ने निए काग का एक छोटा मंच (प्तरवाद) बनाया जा सकता है । बुंडलों को बिटाने के लिए काग में एक पांचा काट देना चाहिए धीर तब मुहुर की नाम को पिधना कर उनने काग धीर खुंडली को पेदी के कपर पिपना देना चाहिए । दिबसूचक को कम पर रिगए सीर पेंदी को पुमा कर सूद को बुंडली के गमनम कर दीजिए । कुंडली में एक गुरूक मेस से (निध लोग कमी-कभी बैटरी भी कहते हैं) मन्बद करिए धीर दिबसूचक सूई को देनिए।



सिगार बन्स की सकती से एक घोटा-गा चौपटा बनाइए, जिसमें एक दिश्मुकर दौर-टीक म्रा जाए (इसर-उपर स्थान न घटा रहें)। इम चौराटे की सहायना से एकं भीर प्रिष्ट मृश्राही यन्त्र बनाया जा मकता है। दिनमुग्क को इस चौराटे में रार दीजिए धौर तब चौनाटे पर घंटी याला तार (या भनेमत निए हैं? नांचे का नार) के सम्मान 20 फ़ैरे मचेटिए, जैमा कि चित्र में दिसाया गया है।



5 रासायनिक कर्जा से विद्युत् कर्जा को प्रान्ति

दो सिक्के सें जिए, जो भिन्न धानुयों के यने हो। उन्हें महीन रेगमान (मैड. पेपर) या इस्पात के पूर (स्टील यून) से प्रच्छी तरह मांजिए। प्रव कागज का एक तीलिया या सोस्ता (स्वाटिंग पेपर) सीजिए प्रीर उसे मोड़ कर एक गद्दी बनाइए, जो सिक्कों से थोड़ी बड़ी रहे। सोस्ता को नमक के पानी में भिगो लीजिए। एक सिक्के को गद्दी के ऊपर और दूसरे को उन्हें नीवे रिक्षए। सिक्कों को अंगृंठे और एक प्रेगुंजी के बीच पकड़े रहिए। अपनी मुप्राही हुंडनी के सिरों को इन सिक्कों से सम्बद्ध करिए थीर दिवसुचक को देखिए।

6. नीब् से विद्युत् की प्राप्ति

पुरानी स्पृक वैटरी के बाहरी सोल से जस्ते का एक टुकड़ा काटिए ग्रीर अपने मुग्रही विवृत्-मापी के एक तार को उसमें जोड़ दीजिए। दूसरे तार को एक तांत्र के टुकड़े में जोड़ दीजिए। एक नीवू को मेज पर फेर कर नरम कर लीजिए तांकि ततुमों का रख उसके भीतर ही निकल पड़े। नीवू में जस्ते और तांवे के टुकड़ों को घंता दीजिए। यह ध्यान रहे कि वे एक-दूसरे को छूने न पाएं। दिवसूजक की सुई को देखिए।



7. सरल विद्युत् सेल बनाना

यदि मुक्त बैटरी उपलब्ध न हो तो भी भनेन प्रयोगों में एक सरल वोल्टीय विद्युत् सेन का उपयोग किया जा मकता है। किमी भम्तवान में तनु (डाइस्ट्यूट) सस्पयरिक अम्ल रिल्ए और उसमें तांवे तथा जस्ते की एक प्लेट विद्युत् के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग ग्रीर सामग्री

डाल देजिए। इन प्लेटो को समय-समय पर हिलामा पडता है, ताकि उन पर विषके हुए गैंस के बुलबुले दूर हो जाए। यदि पोटासियम बाइकोमेट के कुछ रेरो घम्ल में डाल दिए जाए तो भी यह काम हो जाएगा क्योंकि यह पदार्घ गैंसो को रासायनिक रोति में दूर करता है।



8. एक दसरा सरल विद्युत सेल

बूट पालिस की डिब्बी या काल के कम महरे बरतन से ग्राप कक्षा के प्रयोगों के लिए एक सरल डेनियम विद्युत् सेल बना सकते हैं। पहले बरतन में तूर्तिया (कापर सल्फट) के स्काटों की एक तह बिद्धा दीजिए, जो तमाभा 1 5 मेटीमीटर पहरी हो और उसे सूनिया के गाडे घोल से तर कर दीजिए। यह घोल पेदी में 0.5 सेटीमीटर तक पड़ा रहे। ग्रव तात्र के एक तार को चपटे संपित का रूप दीजिए ग्रीर उसे विम्रंबाही जस्ते के नाथ इम तह के भीतर दवा दीजिए। तूर्तिया के ऊपर गीले पेरिस प्लाभ्टर (प्लाप्टर ग्राव पेरिस) की एक तह डाक दीजिए ग्रीर उसे जम जाने दीजिए।


ऋण पट्ट के लिए जन्ते की चादर का एक टुकडा नौजिए और इसमें भी एक नार जोड़ दीजिए। (डमें प्लास्टर को तह पर रम कर) बरतन में इतना तनु सस्पयृत्कि ग्रम्स डान दीजिए कि जस्ता डूब जाए (जस्ते का एक मिरा इतना मुड़ा रहे कि जस्ते और तार की गन्ति ग्रम्स के बाहर उटी रहें)। जिस समय विद्युत् मेंत में काम न निया जा रहा हो, तो इस चौन में काम न निया जा रहा हो, तो इस चौन में काम न निया जी हुए। (पेरिस प्लास्टर न मिले तो ताबे की छोटी यानी में तृतिया श्रीर षोड़ा पानी रस कर उसमें मिट्टीका विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

कसोरा या तस्तरी रखनी चाहिए, फिर इस कसोरे में ग्रम्ल ग्रीर जस्ता रिलार, थाली कटेगी नहीं,पीछे वह साधारण काम में भी ग्रासकती है।

विद्युत्-धारा पाने के लिए इसमें वडा कामचलाऊ विद्युत् सेल एक ग्रमृतवान श्रीर गत्ते की निलका से बनाया जा सकता है।

तूतिया और पेरिस प्लास्टर को पानी में मिला कर एक पतला-सा लेप बना लें और अमृतवान के केन्द्र में गतें की निलका रख कर पूर्वोक्त मिश्रण को गने और अमृतवान के बीच के स्थान में डाल दे और उसे जमने दे। इम मिश्रण में ताबे का एक पत्र भी मिला लेना चाहिए।

एक दूसरा मिश्रण बनाइए, जिसमे पेरिस प्लास्टर, जिंक, सल्फेट घौर थोड़ा मलप्यूरिक अम्ल रहें। जब पहला मिश्रण जम जाए तो इस नए मिश्रण को बीच बाली निलका में डाल दें परन्तु जमने के पहले इसमें जस्ते की छड़ डाल दें। साबे ग्रीर जस्ते में तार जोड कर विद्यत ली जा सकती है।



9. सरल संचायक या स्टोरेज बैटरो बनाना


जस्ते से महे विजली के दोहरे तार में जस्ते का पत्र उत्ताइ लें। उसमें से 1.5 मेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर के टुकड़े काट लें, परन्तु प्रत्येक की एक छोटी मुजा में घोड़ा-सा भाग (या 'कान') वडा रहे।

ग्रय दियासलाई के बक्सों में पतली तकड़ी के टकड़ भाट नोजिए, जो 1.5 मेंटीमीटर × 3 मेंटी- मीटर के रहें। उन्हें जस्से के पन्नों के बीच रखा जाएगा और डमिलए. उन्हें ग्रन्तरक (स्पेसर) भी कहा जाता है।

पत्रों की एक गड़ी बनाइए, त्रिनके कान कमज: एक दाहिने और एक बाई और रहे आएं और हर दो पत्रों के बीच एक अन्तरक रहे।

प्रत्मेक स्रोर के कानों को एक-एक तार ने श्रापस में सम्बद्ध करिए।

इस मेट को तन् (डाइल्यूट) सल्पपूरिक अम्ल में हुबा दें (कान न डूबें), और डनमें विद्युत् प्रवाहित करिए तािक पत्र 'तैयार' हो जाएं। चन्द मिनटों के बाद ही इस मंचायक से टार्च की बत्ती जनाने भर की विजती मिन जाएगी। इसमें बार-बार विजकी भरेंने (चार्ज करने) और इससे बिजली नेने (डिस्का-कर्प) से पत्रों की खबस्था और भी श्रन्छी हो जाएंगी।



10. अधिक काम करने वाला संवायक बनाना

पिछली विधि में तैयार किए गए पत्र या पट्ट (प्लेटें) कक्षा में दिखाने के लिए हैं। हैं।

प्रति दिन के काम के लिए संवायक बनाने में इमसे बड़े और मोटे पट्टों की आवश्यकता पड़ती है। इन पट्टों में छेद करके उनमें रासायनिक पदार्थ भरे जाते हैं।

जस्ते के पट्टो को लगभग 5 मिलीमीटर ' मोटा होना चाहिए। जस्ते में बती गैम या पानी को पुरानी पाडप में भी काम चन सकता है (या ' फिर जस्ते को ढाल लीजिए)। चित्र में दिलाई गई नागों के धनुसार पट्ट बनाइए। उनमें वर्गी से छेद करिए । निम्न पदार्थों को सान कर पीठी बनाइए और उसे इन छेदीं में भरिए ।

1 भाग लियाजं 4 भाग सिंदूर


धन पट्ट

ऋण पट्ट 6 भाग लिथाजं

 भाग सल्पयूरिक अपन्न

1 भाग सल्पयूरिक ग्रस्ल

पहले जैसे, परन्तु बीच में छेद वाले, बुछ अन्तरकों की भी भावस्यकता पडेगी, जिनकी मोटाई 5 मिलोमोटर हो ।



पट्टों को संविटित करने के लिए उन्हें धीर अन्तरकों को यथाअम रिलिए और रवड़ के छत्ने से या डोर से बांध दीजिए। फिर दोनों ऋण पट्टों को एक में बांध दे (भीर धन पट्टों को मलग एक में) भीर सबको किसी प्रमृतवान में डान दीजिए। धमुतवान में डाना तानु सल्भ्यूरिक प्रमन, जिमका मांधिक गुरुव 1.5 हो, डान दीजिए कि पट्ट डूब जाएं (परन्तु काम न डवें)।

मंचायक को पहने की तरह ही आवेशित (चार्ज) करिए। जब वह आवेशित हो जाएगा तो धन पट्ट का रंग रवताभ (नानी लिए चाकलेट की तरह) हो जाएगा और ऋण पट्ट का रंग हल्का मुरमई।

11. शुष्क विद्युत् सेल की संरचना

किमी पुराने शुष्क विद्युत् सेन से उमका ऊपरी खोल हटाइए, ग्रारी में चीर कर विद्युत् विद्युत् के प्रध्ययन के लिए प्रयोग ग्रीर सामग्री

गैन के टुकड़े कर डासिए और उसकी सरचना को देलिए। केन्द्र में कार्यन अर्थात् धन ध्रुव होता है। जस्ते का खोल ऋण ध्रुव होता है। इन दोनों के योच में जो पदार्थ है, यह विद्युत् सेल के पट्ट पर क्रिया करने वाला रासायनिक पदार्थ है। पता लगाइए कि इस पदार्थ ने जस्ते को कितना ला डाला है। ब्राप देखेंगे कि रासायनिक पदार्थों को जस्ते के डिब्बे में गरम पिच से बन्द कर दिया गया था।



शुष्क विद्युत् सेल के परिषय से विद्युत् प्राप्त करना

घटी वाला तार लें जिए। टार्च के बल्ब की पेचनुमा जड़ पर तार के एक सिरे को इस प्रकार ऐठ दीं जिए कि बल्ब कस कर फंता रहें। शेय तार को 8 प्रकार की माकृति में मोड़ दीं जिए। बल्ब की जड़ वानी मोक को टार्च के विद्युत्त की के केन्द्रीय घुंडी पर बैठा दीं जिए मौर तार के खुने सिरे को इस प्रकार व्यवस्थित करिए कि तार कमानी की तरह मुक कर सेल की पेंदी को छु दे। यदि सब ओड़ ठीक कंसे होंगे तो बल्ब जल जाएगा। इस प्रकार व्यवस्थित करिए दी को स्वाप्त का मोई भी चल्ब प्रवश्य जल उठेगा परन्तु जो बल्ब एक ही विद्युत् मेल मे जलते हैं वे प्रधिक तेज रोगनी देंगे।

बल्य को घ्यान से देखिए। साप देखेंगे कि उसके बीच में धातु का एक महीन तार है, जो प्रपने स्थान में दो सपेक्षापृत्न मोटे तारो द्वारा टिका हुसा है। प्रवर्षक लैन्स लेकर साप विज्ञान-शिक्षण के लिए युनेस्को का स्राकर ग्रन्थ

एक सिरा बाभ कर एक सरल स्विच मनाया जा सकता है। उपयुक्त संयोजन के लिए एक दूसरे तार को पहले तार के नीचे विसकाया जा सकता है।


20. एक दूसरा सरल स्विव

घटी वाले तार के एक टुकड़े को रील (स्पूल) के भीतर से डाल कर दूसरी ध्रोर निकालिए ध्रीर उसे बांध दीजिए। दूसरे तार को रील के ऊपर वाध दीजिए (दूसरा चित्र देखिए)। तारों के खुले सिरों को इस प्रकार लगाइए कि न्विच मुगमता से खुल सके ध्रीर बन्द हो जाए।




21. दो दाय-बटनों से दरवाजे की घंटी बनाना

दो विधुत् सेल, दो दाव-चटन ग्रौर एक घंटी लीजिए ग्रौर यह दिखाइए कि दो विभिन्न स्थानो से, उदाहरणार्थ घर के ग्रगवाड़ से ग्रौर पिछवाड़े से, एक ही घंटी किस प्रकार बजाई जा सकती है। जिस में दिखाई गई रीति से मेज पर परिपय बनाइए। परिपय का एक वैद्युत चित्र खीचिए ग्रौर उसमें प्रामाणिक भनेतों का उपयोग करिए।




22. एक ही बत्ती को दो स्वितों से नियन्त्रित ्रकरना

दो दोहरी फेंक के छरीनुमा स्विच (इव छो नाइफ स्विचिव) दो विधृत सेल ग्रीर एक सम्प सीजिए श्रीर छात्रों को यह दिसाइए कि सीब्री की रोशनी उत्पर श्रीर नीचे लगे स्वियों में में प्रत्येक से की जलाई-बुझाई जा सकती है। चित्र में दिखाई गई रीति से परिपय को मेज पर रखिए। प्रामाणिक संकेतों को उपयोग करके परिपय का एक बैंगत चित्र सीचिए।



23. सड्क की बत्ती-प्रणाली की नन्ही प्रतिकृति

पंटी के विसंवाही तार के दो दुकड़े कारिए, प्रत्येक की लम्बाई लगभग 3 मीटर हो। प्रत्येक तार में से 6 स्थानों पर विसंवाही पदार्थ हटा दीजिए और छोटी बती के होल्डरों को पूर्वोंकत तारों के विविध स्थानों में समानालार में लगा दोजिए। विश्व में दिलाई पई रीति से तारों को दो कुमियों के बीच सींच कर लगा दोजिए। एक सिरे पर ये तार एक-दूबरे से ब्रज्य रहीं । दूबरे सिरे पर इन तारों को दो गुक्क विद्युत सेलों हारा संयोजित करिए। आहियां (होल्डरों) में छोटे बत्य कम कर नगाइए।



24. विद्युत् से हमें रोजनी, ग्रीर गरमी कैसे मिसती है

पंटी वाले तार के दो टुकड़ों के सिरों को एक वपटे काग के भीतर डाल कर पार कर दोजिए। इस काम के गोग्य चपटा काग किमी तम्बे काग के एक सिरे को काट कर बनाया जा मकना है, या इसके बदले दो छेदों वालता देव की डाट का उपयोग किया जा सकता है। प्रब चित्र कर प्रीर उसमें से एक इकहरा पूत्र निकाल कर प्रीर उसमें से एक इकहरा पूत्र निकाल कर प्रीर जिस्से के तार के सिरों पर इस छोटे लोहे के तार के सिरों को ऐंटर दोजिए शोर काग को किसी बोतल में को ऐंटर दोजिए शोर काग को किसी बोतल में लगा दोजिए। यही विद्युत कैम्प की स्थूल प्रिकृति का काम देगा।

विध्त लैम्प की इस प्रतिकृति को एक परि-पय में संयोजित करिए, जिसमें एक स्विच और एक मा प्रधिक श्रष्क विद्युत् सेल हों। स्विच को बन्द करिए और महीन तार (तंतु, फिलामेंट) के लाल होकर चमकने पर स्विच खोल दोजिए (यदि लोहे का तार आवश्यकता से मोटा होगा तो वह लाल नहीं हो पाएगा, तव श्रधिक विद्युत सेलों को श्रेणी-योजित करना पड़ेगा)। सावधानी से लैम्प को कई बार जलाया जा सकता है, परन्तु अन्त में लोहे का तार बोतल के भीतर की हवा की भावसी जन से युक्त हो जाता है भीर तब जल जाता है। वैचने के लिए बनाए गए बल्बों में हवा नहीं रहती और वोल्फाम केतार को इतने अधिक ताप तक तप्त किया जाता है कि वह भ्रच्छा प्रकाश देकर चमकने लगता है। काच का



विद्युत् के श्रध्ययन के लिए प्रयोग ग्रीर सामग्री बल्य तंतु को तो बचाना ही है, उसके ग्रतिरिक्त बहु विद्युत् लैम्पो के उपयोग को निरापद भी

वना देता है। 25 संगलक (पयूज) विद्युत् परिपर्थों की

रक्षा कैसे करते हैं
साधारण और जले हुए सगलकों की परीक्षा करिए। सगलक मुरक्षा की वे युनितया है जो विद्युत परिपथ पर अधिक भार पड़ने पर, विद्युत परिपथ को तोड़ देते हैं। जब किसी परिपथ में इतनी अधिक धारा बहती है कि परिपथ के तारों सा सन्त्रों के खराब होने का डर रहता है तो मंगलक का तार पिधन

जाता है

चाकलेट ग्रांदि मिठाइयों पर लपेटी हुई धातु की पन्नी लोजिए भौर उसमें से एक बहुत पतली कतरन काट लोजिए । अब एक काग के भीतर दो तार डालिए और उन तारों के काग से बाहर निकले हुए सिरों में इस कतरन को फता दोजिए । यह सपलक की ऐसी प्रतिकृति होगी जो सुखे सेलों के साथ अच्छा काम कर सतेगी । जब तक प्रतिकृति ठीक काम न करे, विभिन्न प्रकार की पतली और चीड़ी प्रतिमों को लेकर प्रवाग को दोहराते रहिए।

होतं को पत्रों हो कतरन

26. लघु परिषय (शार्ट सरकिट) से संगलक (ययुज) कैसे जल जाता है

कई मेलों और एक सैम्प के परिपय में संगलक की पूर्वीकत प्रतिकृति लगा दोजिए। सैम्प में लघु परिपय बनाइए। यदि संगलक न पिपले तो पत्री की और भी पतली करान लीजिए। विभिन्न प्रकार को पतली और चौड़ी परिमा लेक्ट्र प्रयोग करते जाइए। मंगलक को ऐसा होना चाहिए कि उपित रीति ने परिपय के विज्ञान-शिक्षण के लिए युनेस्को का आकर ग्रन्थ

संयोजित होने पर वह न गले, परन्तु परिषय के 'लघु' होते ही वह गल जाए।



सरल संगलक-ग्राही (प्रयूच होल्डर)

संगलकों पर प्रयोग करते समय सिगरेटों
त्या अन्य सामग्री को तपेटने वाली रागे की
पन्नी बहुत काम देती है। इसकी कतरनें काटी
जा सकती है धौर गंद लगे काणज के
फोते पर इनको चिपकाया जा सकती है
साकि वे चपटी बनी रहें। धातु की वह पन्नी,
जिसके पीछे कागज चिपकाया रहता है और
जो युद्धकाल में राड़ार को छिनाने के काम मे
भ्राती थी, इस प्रयंग के लिए बहुत उत्तम है।
कैंची से विधिध चींड़ाइयों को कतरनें काट कर
दिविध पानन-महाँएं प्राप्त की जा सकती
है।

कागज पकड़ने के बड़े निलयों (बुलडाग पेपर निलप्स) सें इन संगलकों के सिरों को लकड़ी की पट्टी या पटरी (रूलर) पर तान कर रखा जा सकता है। तब यदि इच्छा हों तो इस यूमित को परिपय पट्ट (सरकिट बीर्ड) में भी लगाया जा सकता है। विभिन्न लम्बाइयों और चौडाडयों की टीन (रागे) की पन्नी ने प्रयोग करके गन्ने वाली घारा का पता लगाना चाहिए।



. 28. ताप के घटने-बढ़ने के साय-साथ विद्युत् श्रवरोध किस प्रकार घटता-बढ़ता है

फूल बांघने के काम में आने वाला तोहें का एक बहुत पतला तार लीजिए, जो लगभग 7 मीटर लम्बा हो और उमकी कुंडली बना कर उसे टार्च की बैटरी और बल्ब के साथ श्रेणी-योजित कर दोजिए। कुंडली को जलती दियासनाई से गरम करिए। तब उसका श्रवरोध इतना थड़ जाएगा कि धारा घट जाएगी और बत्ती बुझ जाएगी कि

29. विद्युत् से तांबे की कलई करना

कांच के किसी बरतन में पानी लेकर उसमें इतना तृतिया (कापर सल्फेट) घोलिए कि उसका रंग गाढा नीला हो जाए। तृतिया लोहे का सामान ग्रीर रंग-रोगन या दवाई की दकानों से मिल सकता है। शब्ब मेन की धन (केन्द्रीय) घुंडी से आने वाले तार को ताबे के एक टुकड़े से संयोजित करिए और उसे पूर्वोक्त घोल में डाल दीजिए । शुष्क सेल से ऋण (बाहरी) ध्रुव से आए तार को सोहें की एक कील से सम्बद्ध करिए। इस कील को पहने साफ-मूचरा कर लोजिए, इसमे मुरंबा या नेल म्रादि न लगा रहे। इस कील को घोल में इस प्रकार रिवए कि वह ताबे को छ पाए। थोड़े ही समय में लोहे पर तांबे की कलई चढ जाएगी। इसी प्रकार धातु की ग्रन्य वस्तुप्री को ऋण ध्रुव में सम्बद्ध करके ग्रीर घोल में रात कर उन पर भी कनई की जा मकती 충




1. सरल वैद्युत यन्त्र बनाने वाला उपकरण विजली मम्बन्धी किसी भी काम में शह में जिन विभिन्न उपकरणों का प्रयोग होता है, उनमें विद्युत् चुंबक, स्विच, इत्यादि इतनी ग्रधिक बातें सर्वनिष्ठ होती है कि कुछ बहुधंधी उपकरणों को बना लेना, जा कि कई प्रकार से प्रयुंक्त हो सकते हों, लाभदायक होता है। 11-13 वर्ष के लड़कों के लिए निम्नलिखित उपकरण उपयोगी पाए गए है और भाधार-भूत भागों के यन जाने पर उनको संघटित (मतेम्बल) करने में छरी को छोड़ कदाचित हीं किसी ग्रन्थ वस्तु की ग्रावश्यकता पड़े। जी-जो युक्तियां यहां मुझाई गई हैं, वे ऐसी नहीं है कि अनजान व्यक्ति भी उन्हें प्रनायास ही सिद्ध कर परन्त् यदि ले। लिखित नियमों के अक्षर्शः पालन से वस्तुमिद्धि करके ही कर्तव्य की इतिथी समझ नी जाए तो फिर विषय सम्बन्धी कठिनाइयो की जानकारी प्राय. होगी ही नही।

इस उपकरण में लकड़ी की एक छोटी पतली चैनल होती है, जो सब प्रयोगों में थायार (पेदी) का काम करती है; वर्गाकार मिरो वाला एक वर्गाकार फामेर रहता है. जिससे कुंडली बनाने में, जो कि खाचे में काफी कम कर बैठती है, सहायता मिलती है; थोड़े से सयोगी पेच (टरिमनल्स) ग्रीर टीन के टकडे इत्यादि भी रहते है। यस इतनी ही वस्तुओं की सहायता से मोर्स ध्वनित्र, गुजक, घटी-मूचक, विद्युत् चुंबक, प्रतिकपेण-मापी और माकर्षण-मापी बनाए जा सकते है।

कंडली लकडी के दो वर्गाकार टकडो से बनती है। उनके केन्द्रों में छेद बनाए जाते हैं। दोनो टुकड़े गत्ते की निनका से सम्बद्ध रहते है, जिमे इन छेदों के भीतर मरेम से चिपका दिया जाता है।

पुराने लम्बे बोल्ट का मिर काट कर उसमे मुविधाजनक लोहे का योड (कोर) बनाया जा सकता है।

ग. चुबक और वैद्युत ऊर्जा



2. विद्युत् धारा का चंबकत्व प्रभाव

तांबे के तार के दो टुकड़े काटिए और उनके सिरों से विमंबाही पदार्थ हटा दीजिए। इन तारी को एक शुष्क विद्यत सेल से संयोजित करिए भीर नंगे सिरों को चित्र में दिखाई गई रीति से धलग-धलग रिवए। किसी कागज पर लोहे की थोड़ी-सी रेतन रखिए और एक नंगे सिरे को उसके बीच से ले जाइए। यद परिषध में धारा को वहने दीजिए और तार को शीधता



विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्की का आकर प्रन्थ

से उठाइए श्रीर रेतन को देखिए। परिपथ को जोड दीजिए। श्राप देखेंगे कि रेतन गिर पड़ती है। सेल को श्रीवक देर तक सथोजित मत रखिए वयोंकि इस प्रकार संयोजित करने से उसकी विजनी जीड़ा समाप्त हो जाएगी।

विद्युत्-धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाने का एक ग्रीर तरीका

कपर के प्रयोग को दोहराइए परन्तु लीह रेतन की वदले चुनकीय विक्सूचक का उपयोग किरए। देखिए कि (1) विक्सूचक को तार के ऊपर रखने पर और (2) उसे तार के नीचे रखने पर सूई के विचलन में क्या अन्तर पड़तः है।

4. काबले से विद्युत चंबक बनाना

लोहे का एक ऐसा कावला लें, जो लगभग 5 सेंटीमीटर लम्बा हो और उस पर दिवरी तथा दो बागर भी हों। प्रत्येक सिरे पर बागर रिलए और कावले पर दिवरी चढ़ा दें।जिए (कसने की आवश्यकता नहीं है) । काबले पर दोनो वाशरों के बीच में घंटी (अथवा पंखे में लगने वाला) विसंवाहित तार लपेट दीजिए। किन्तु कुंडली को लपेटना आरम्भ करते समय 30 सेटीमीटर तार को बाहर ही निकला रख छोडिए ! जब बाशरों के बीच की जगह में तार के फेरों की कई तहे भर दी जाएं तब तार को काट दें, परन्तु इस बार भी लगभग 30 सेंटीमीटर तार वाहर निकला रहे ! बाहर निकले हुए तारी की काबले के सिरों के पास मोड़ दोजिए और तब बहां चिपकाऊ फीता नपेट दीजिए ताकि तार युलने न पाए। धव बाहर निकले हुए तारों के सिरों के पास से विसंवाही पदार्थ हटा दीजिए । दी विद्युत् सेलीं की श्रेणी-



योजित करिए धीर अपने विख्त चुंबक को जनमें सम्बद्ध करिए । कुछ कील-कांटों को उठाइए । जब कील-कांटे चिपके ही रहें तब बैटरी से एक तार के संयोजन को तोड़ दी।जए । लाहें या इस्पान की बनी अन्य बस्तुयों को उठाइए । जब यात चालू रहें तब अपने विख्तु चुंबक के प्रत्येक विरे के सूत्र की जांच दिवमुक्क से करिए ।



5. माल हपी विद्युत् चुंबक बनान

एक पतला कावला या लोहे की एक छड़ नीजिए, जिसका व्याम लगभग 5 मिलीमीटर और तम्बाई 30 सेटीमीटर हो । इसे मोड़ कर U ग्रक्षर की श्राकृति का कर दीजिए। इसकी प्रत्येक भूजा पर घंटी वाले तार (श्रथवा पंखे में लगने वाल तार) को कई बार लपेट कर कुंडली-सी बना दें, तथा यत्र भाग को विना लपेटे ही छोड़ दे, जैसा कि चित्र में दिखामा गया है। एक भूजा के सिरे में भारम्भ करिए। संयोजन के लिए लगभग 30 सेंटीमीटर नार बाहर निकला रहे। इस भुजा पर नगभग तीन तहें लपेटिए। फिर तार को दूसरी भुजा के अपरी. सिरे पर ले जाइए, ध्यान रहे कि इस मुजा पर तार ठीक उसी प्रकार लपेटा जाए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस भुजा पर भी तार की तीन तहें लपेटिए। जब यह काम ममापा हो जाः तब तार पर फीता लपेट दीजिए नाकि तार मुनर्न न पाए। बाहर निकले हुए तारों के गिरों पर

से दिसंबाही पदार्थ को इटा देजिए और हस प्रकार को ग्रुक्त सेतों से सम्बद्ध किए और इस प्रकार काए गए विद्युत चुंबक के धुवों की जाच किए। एक को उत्तर ध्रुव और दूसरे को दक्षिण ध्रुव होना चाहिए। यदि दोनों में एक ही प्रकार का ध्रुव है तो आपने दूसरी चुंडली को गलत दिया में लपेटा है। यह आवश्यक है कि इस पर में तर लोल कर उसे विपरीत दिशा में लपेटा का

इस चुंवक से विविध वस्तुमों को उठाने की वेष्टा करिए । इस चुंवक की सामर्थ्य की नुलना पहले वाले सीधे चुंवक के बल से करिए ।



6. विद्युत चुंबक को सामर्थ्य को बढ़ाना

मोंहे के सीघे कावले पर घंटी वाले तार के 100 फेरे लपेटिए। इस तार के सिरों को एक गुष्क सेल से सम्बद्ध करिए और गिनिए कि उसमें जितनी छोटी कीलें उठाई जा मकती है। तीन बार परीक्षा करिए और जो भीसत निकले उसे कीलों को सख्या मानिए, जिसे यह चुबक एक सेल की सहायता से उठा, सकता है। अब इस चुंबक मे दो (श्रेणी-योजित) तेल नगडए और प्रयोग को दोहराइए। कीलों की संख्या गिनिए। चुंबक के उपर लपेटे गए तारों में बिखुत् पारा को बडा देने से चुंबक की सामध्ये पर क्या प्रमाव पड़ता है?


स्रव इसी जुवक पर उसी दिशा में तार के 100 फेरे और समेटिए। एक सेल समाइए और देखिए कि साप कितनी कीलें उठा सकते हैं। तीन वार दोहरा कर भीसत निकालिए। इस मंख्या की सुनना कीलों की उस संख्या में करिए जो एक मेंल और 100 फेरे के तार दारा उठाई गई थी। फेरों की संख्या बढ़ाने से मामर्प्य पर क्या प्रभाव पड़ा? विख्तुत चुकक की मामर्प्य की बड़ाने के वारे में कुछ बताइए।

विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

 किसो कुढंलो के चुंबकीय क्षेत्र का ग्रध्ययन करना

इस खण्ड के प्रयोग-1 में बनाए गए उपकरण का उपयोग करिए ।

एक पोस्ट कार्ड के बीच में वर्गाकार छेत काटिए, जिसमें कि कुंडली डाली जा सके। कार्ड एक तस्तारी का काम करता है। उस पर लोहे को रतन खिड़क कर भीर रेतन की जो धाइति वनती है उसे देख कर कुंडली के भीतर विभिन्न कोड (कीर) रखते के परिणाम का अध्ययन किया जा सकता है।




8. प्रतिक्षंण-चालित मापी बनाना

इस खण्ड के प्रयोग-1 में बनाए गए उपकरण का उपयोग करिए । टीन का लगभग 4 सेटी-मीटर×5 मेंटीमीटर नाप का एक टुकडा लीजिए, जिसके एक सिरे पर एक तार को टांके से ओड़ दिया गया हो। यह मागी के चल भाग का काम करेगा। तार के सिरे में एक यूंद टाका वैठाने ने वह मीटर के गुरुख नियन्त्रक का काम देगा।

जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली चुविकत हां जाती है। चल धौर अचन धंग दोनों एक ही प्रकार से चुंबिकत होते हैं। इसी कारण प्रतिकर्पण होता है। घचल भाग नरम नोहें का एक तार होता है। रबड़ के छन्ते में इसे अपने स्थान पर टिका दिया जाता है। इस यन्त्र ने 0-5 ऐपियर के पाठ्यांक मिलेंगे, परन्तु ठीक कितना पाठ्याक मिलेगा, यह उस सार सथा वन धातुओं के चुंबकीय गुणों पर निर्मर रहेगा जिनका आप प्रयोग करीं।


विज्ञान-शिक्षण के लिए युनेस्को का आकर ग्रन्थ



9. ग्राकर्षण-चालित मापी बनाना

इस खण्ड के प्रयोग-1 में बनाए गए उपकरण का इस्तेमाल करिए। इस यन्त्र को बनाने के लिए लकडी वाली पनाली में कूंडली को पहले ही की तरह कस कर पनाली को करवट के वल रख दिया जाता है (ग्रर्थात् पनाली का एक पार्व सबसे नीचे कर दिया जाता है) । पनाली के भीतर लोहे का कोड डाल दिया जाता है। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कोड टीन के एक टुकड़े की ग्राकपित करता है, जिसकी आकृति कद्दु के बीज के ममान होती है। इस दीन की धुरी एक पिन द्वारा बनाई जाती है, जिसे काठ की इप्टिका के सिरं में खोंस दिया जाता है । टीन की नोक पर रागे का एक महीन तार जोड़ दिया जाता है। यह तार संकेतक का काम करता है। ग्रशांकन एक कार्ड पर किया जाता है। इस काई को डाइंग पिनों से उचित स्थान पर स्थिर कर दिया जाता है।

ऊपर बताई गई वस्तुओं द्वारा जी-जी युन्तियां बनार्ड जा सकती है, उनमें से केवल कुछ का उल्लेख यहा किया गया है। 12 वर्ष का बालक



कई ग्रन्थ यस्त्रों को बनाने की रीति स्वयं होत कर लेगा । उदाहरणार्थ विद्युत् सिगनल, चूपण-दण्ड (सर्विन वार),योजित्र (रिले), इत्यादि ।


 तारयन्त्र की चाबी और ध्वनित्र बनाना इस खण्ड के प्रयोग-1 में बनाए गए उपंकरण

इस खण्ड के प्रयाग-1 म बनाए गए उपकरण का फिर उपयोग करिए।

जितना भी ताबे का तार आसपास हो, उसे लमेट कर एक कुंडली बनाइए और उमके सिरों को संयोगी पेचों (टिमिनल्स) के नीचे कस दीजिए।

तैयार हो जाने पर जब कुंडली बन जाए. तो उसे किसी पनालीदार लकडी की पनाली में दवा कर फंसा देना चाहिए और उसके भौतर लोहे का कोट डाल देशा चाहिए। यदि मावश्यकता हो तो , थोडा कागज ठूंस कर कोड को मजबती से स्थिर कर देना चाहिए। टीन की एक पट्टी की, जो लगभग 10 सेंटीमीटर लम्बी हो, पनाली के साव की लकड़ी में आरी से एक चीर काट कर उसमे लगभग 10 सेंटीमीटर लम्बी टीन की एक पट्टी को दबा कर लगा दें और एक मंयोगी पेच (टर्मिनल) कस कर उसे स्थिर कर दे। एक लकडी पनाली के साथ-साथ इस प्रकार कम दी जाती है कि उसके एक छेद में कसे संयोगी पेच को पूर्वोक्त टीन की पत्ती जग-सा पीछे हटने पर टकरा सके और इस प्रकार वह ध्वनित्र का काम दे सके।

जब स्तिच दवाया जाता है तो कुंडली चुंबक यन जाती है। इसलिए,टीन की पट्टी खिच जाती




है घोर बिलक ध्वनि के माथ वह धातु के कोड पर भाषात करती है। जब स्थिव के छोड़ने पर पट्टी कमानी की तरह पीछे छटकती है तो यह सिरे वाली सकड़ी में लगे हुए मंग्रोगी पेष में टकरा कर कर्नक की ध्वनि करती है।

11. विद्युत् गुजक बनाना

इम खण्ड के प्रयोग-1 में बनाए गए उपकरण का उपयोग करिए।

ंपरिषय में थोड़ा हेर-फेर कर देने से व्वितिश को गुंजक में बदला जा सकता है। स्मरण रहे कि स्पर्न-विन्दु भीघ्र ही गन्दे हो जाते है और उन्हें खरी से बार-बार खुरचने की बावश्यकता पडती है।



सिगार अन्स की सहायता से तारयन्त्र श्रीर चाबी बनाना


मुंडली के लिए 6.5 से 8 सेटीमीटर तक लम्बे किसी बोल्ट पर अनेमल किए तांबे के पतले तार (मैगनेट वायर) के 75 से लेकर 100 फेरे तक लपेटिए। कावले के पेच वाले भाग का इतना ग्रंश खाली रखना चाहिए कि उसमें दो हिवरियां और वनस के दो पाइवं लगाए जा सकें, ताकि कूंडली को बक्स के भीतर कसा जा सके। धात (ग्रामेंचर) के लिए गोल सिरे वाला काबला मवसे अच्छा रहता है परन्तु इसकी लम्बाई 10 सेंटीमीटर श्रीर व्यास 5 मिलीमीटर होना चाहिए। इसे पेचदार ग्राम्य (ग्राइ) ग्रीर दो ढिबरियों से इम प्रकार आरोपित करिए कि उसका सिर कूंडली के नीचे तक पहुंच जाए। लकड़ी की एक इंप्टिका पर मोटे कांच का एक दुभड़ा चिपका देने से वह निहाई का काम देती है। निहाई को वक्स में अच्छी तरह चिपका दोजिए।

दोनों को चिपकाने के लिए मोहर करने की लाल को गरम करके लगाइए। परन्तु किसी सरेस में भी काम चल सकता है। निहाई की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि धात्र (ग्रामेंचर) के ऊपर 3 मिलीमीटर से गम स्थान न छटे और यदि ग्राधिक स्थान छटे नो केवल नाम-मान के ही। श्रव कमानी बनानी शेप रह गई है। विद्युत्-चारा के टूटने पर जब कभी धात्र (ग्रामेंचर) चुंबक में ही चिपक जाता हो तो कमानी उसे बाहुर खींच लेगी। इस काम के लिए रबड़ का छल्ला भी अच्छा है। इसे धात्र (ग्रामेंचर) पर पहना दें ग्रीर एक चीठे सिन् वाली कील द्वारा वस में कम दें। केवल इतना ही तनाव इसमें रहना चाहिए कि धात्र चुंबक में विषक ने न पाए।

ग्रव चावी भी बनाइए । लकड़ी का एक ट्कड़ा लीजिए, जोलगभग 8×15.5 का हो और लगभग 0 5 सेटीमीटर मोटा हो। किसी डिब्वे से टीन की एक पड़ी काटिए, जो लगभग 2 5×13 सेंटीमीटर की हो । इसे रेगमाल या इस्पात के घुए से अच्छी तरह रगडिए ताकि यदि इस पर वानिश या मरचा हो तो वह छट जाए। इसके बदले दीवार वाली घडी की कमानी का एक ट्कडा भी वहत ग्रच्छा काम देता है। छेद करने के लिए वड़ी कील का उपयोग करना चाहिए और उसे हथीड से जोर से टोंकना चाहिए । लकड़ी के ट्कड़े के एक सिरे के पास एक पेच कस कर लगा दीजिए भीर घात की पूर्वोक्त पड़ी को दूसरी ग्रोर के पेच में कम कर लकड़ी पर जडिए। इसे इम प्रकार जडना चाहिए कि जब पट्टी पहले वाले पेच तक दवाई जाए, तो वह दोनो पेचों के बीच के स्थान पर पुल की तरह चढी रहे।

प्रपने तारगन्त्र घ्वनित्र दोनों सेतों धौर वाबी को विए गए विश्व के धनुसार श्रेणी-योजित करिए। घव धाप यन्त्र की जांच के लिए सन्देग मेज मकते हैं। यदि चाबी को बार-बार दवाने धौर छोड़ने पर घ्वनित्र में 'किकक-मर्तक' शब्द न निकले तो इनका धर्म यह है कि या तो धापके उपकरण विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

की सन्धियां ढीली हैं या रबड़ के छल्ले को ढीला करन की आवश्यकता है।



13. गुंजक बनाने की एक दूसरी विधि

गजक मलतया वैसा ही होता है जैसा कि तार-यन्त्र: ग्रन्तर केवल इतना ही है कि परिपय बन्द करने पर 'क्लिक' ध्वनि के बदले गुंजक से लगातार भनभनाने की ध्वनि निकलती रहती है। इसमें ऐसी व्यवस्था रहती है कि जब तक आप चाबी को दबाए रहेंगे तब तक अपने आप परिपय प्रति मैकंड कई बार टटता और जुड़ता रहेगा। धात्र इतने वेग में कम्पायमान होता है कि उसमें से भनभनाने की ध्वनि निकलती है। जब तक चावी दबी रहेगी तव तक यह ध्वनि निकलती रहेगी। तार की तरह सन्देश भेजने के लिए गजक भी अच्छा काम देता है। छोटी भन्नाहट से विन्दु और लम्बी से डैश; इसकी ध्विन रेडियो की सन्देश-पद्धति से मिलती-जुलती है। इसलिए यदि रेडियो से सन्देश भेजना सीखना हो तो तार-यन्त्र की अपेक्षा गंजक अधिक उपयुक्त होगा ।

पदी और उस पर लगाई जाने वाली बस्तुमों के लिए तीन टुकड़ों की भावस्पकता होगी, जिनकी सम्बाई-बौड़ाई निम्नलिखित है : 13×15.5 सेंटीमीटर, 5×5 मेंटीमीटर और

5×7, 5 सेंटीमीटर। (सवकी मोटाई लगभग 2 सेंटीमीटर हो) । चंबक को पकड़े रहने के निए पेदी की लकड़ी में वर्मी से एक छेद करिए, जो चुवक के छेद से कुछ छोटा हो। यह छेद एक मिरे से लगभग 6.,5 सेंटीमीटर इघर ही रहे। चुबक बनाने के लिए लोहे का सामान वेचने वालों से 18 सेंटीमीटर लम्बा और 4 सेंटीमीटर व्यास का एक काबला खरीदिए । इस पर दो वाशर चढा दीजिए । ये कुंडली को ग्रगल-बगल मे पकडे रहेंगे। एक दिवरी भी चढा दीजिए, पेच वाल सिरे की और पेच 1.5 सेंटीमीटर से कुछ ग्रधिक ही निकला रहे। इस पर सफाई से षंटी वाले तार के 100 फेरे लपेटिए। दोनों सिरों पर लगभग 45 सेंटीमीटर तार कुंडली से बाहर निकला रहे। या तो अन्तिम फेरे के बाद तार की वांघ दीजिए या उस पर फीता लपेट दीजिए, ताकि तार खुले नहीं। अब कुँडली को पेंदी पर जड दीजिए। इसके लिए कावले के पेचदार मिरे को लकड़ी के छेद में ऐंठ दीजिए।

कम्पनकारी (बाइब्रेटर) बनाने के लिए पतले लोहें की 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 10.5 संटीमीटर लम्बी पट्टी लोजिए और उसे ममकोण पर इस प्रकार मोड़ दोजिए कि एक भूजा 7.5 सेंटी-भीटर लम्बी रहे। यह काम दीवार घड़ी की कमानी का एक ट्कड़ा लेकर और उसे नरम करके भी किया जा सकता है। नरम करने के लिए इमे भाग से लाल करके धीरे-घीरे ठण्डा होने देना चाहिए। छोटी भुजा में दो छेद करिए ग्रौर जोर से हयौड़ा मार कर वड़े कील की नोक को उसमें घुसा दीजिए। पूर्वोक्त तीन लकडियों में से सबसे छीटी वाली पर इस पट्टी को पेच से कसिए और इस लकड़ी को पेदी पर कील से जड़ दीजिए। ध्यान रहें कि कम्पनकारी चुंबक से 3 मिलीमीटर से ग्रधिक की कंचाई पर न रहे। यदि यह कंचाई ठीक न हो तो बाद में कम्पनकारी की पीछ मोड़ कर इसे ठीक किया जा सकता है।

रपर्ग-बिन्दु के लिए पीतल का एक छोटा-ता , कावला सीजिए, जो लगभग 2. 5 सेंटीमीटर सम्बा शीर 6 मिनीमीटर व्यास का हो भीर जग पर दो विविद्या नदी हों। 5 मेंटीमीटर की कानी या इंग्लेर (एँगल भायरन) भी चाहिए। कोनिया के एक छेद में पीतल बाने बोल्ट को नस दें। किर कोनिया को 5×7.5 मेंटीमीटर वाली नकड़ी पर इस प्रकार धारोपिन करिए कि जब नकड़ी को अपने स्थान पर कीलों में जड़ विया जाए तो कोनिया की क्षीतज भुजा कम्पनकारी से लगभग 1.5 मेंटीमीटर वी ऊंचाई पर रहें।

अब अपने गुंबक को दो सेलों भीर अपनी वनाई एक नावी से संमोजित करिए। इस बात का घ्यान रहे कि मव सन्धियां कसी रहें और जहा-जहा तार ओड़ा जाए वहां का विसंवाही पदार्थ भच्छी तरह हटा दिया जाए। चावी को दवाए रिखए और पीतक के काबले को धुमा कर इतना नीचा करिए कि यह कम्पनकारी को स्पर्श करे। यदि बह कम्पन करना आरम्म न करे तो रेगमाल या इस्पात के पूए सं स्पर्श-विल्डु के नीचे के सल को अच्छी तरह विपका




विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग श्रीर सामग्री

दें। जब कम्पन धारम्भ हो जाए, तो स्पर्ध-पेच को प्रिषक सुक्ष्मता से मर्मोजन करके घ्वनि के स्वर को गुधारा जा सकता है। इसके प्रतिरिक्त, क्रस्पनकारी को मोड़ कर कम्पनकारी और चुंबक के बीच के स्थान को लगभग दोहरे पोस्टकार्ड की मीटाई के बराबर कर देना चाहिए।


भ्रव आप सकेत भेजने का अन्यास कर सकते हैं। यदि कई-एक गृजक बनाए जाएं तो आप कमरे में कुछ दूरी पर रख कर उन्हें संयोजित कर सकते हैं या आप दो मकानों के बीच सन्देश भेज मकते हों।

14. द्विमार्गो तार प्रणाली को संयोजित करना

क्रपर के प्रयोग--12 में बताए गए इपकरणों के समान दो तारयन्त्र व्विनत्र और दो चावियां लीजिए और फिर यहा दिए गए चित्रों का श्रनुसरण करके द्विमार्गी तार प्रणाली तैयार करिए ।



जब एक चाबी से सकेत भेजा जा रहा हो, तो दूसरी चाबी को दवा कर बाध देना चाहिए ताकि उसके द्वारा धारा वह सके ।



15. विद्युत् घंटी बनाना

यदि ध्राप चित्रों का ष्रष्ययन करेंगे तो धाग देखेंगे कि पोड़ी-मी वेकार वस्तुष्रों से एक ऐगी घंटी बनाना कितना सरल है, जिसे सुष्क विद्युत् मेलों की सहायता ने मुन्दरना से बजावा जा मके।

भापको पटरे के तीन टुकड़ों की भावश्यकता होगी-एक तो पेदी के लिए, जो लगभग 13×18 सेंटीमीटर का हो; एक चुंबक को ग्रपने स्थान पर स्थिर रखने के लिए और एक कम्पनकारी (बाइ-बेटर) के लिए, जो कि प्रत्येक लगभग 5×5 मेंटीमीटर नाप के हों। चुबक बनाने के लिए 8 सेंटीमीटर लम्बे कावले पर चुबक पर लपेटे जाने वाले मृत-मढ़े तार के या घंटी वाले तार के कम-से-कम 100 फेरे लपेटिए । तार इस तरह लपेटें कि चुंबक बन जाने पर तार के दोनों सिरे कई सेंटीमीटर तक कुंडली के बाहर निकले रहें। इस कुडली में तार लपेटने से पहले कावले पर दो वाशर और एक दिवरी चढ़ा कर रील-सी बना लें। कावले के पेच वाले सिरे की ओर कम-से-कम 1.5 सेंटीमीटर भाग छटा रहे। इस माग को लकडी की इंप्टिका में कस कर चुवक को टिकाया जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पदी के लगभग मध्य में चुबक की उचित नाप की कीलों से जड दीजिए।


कम्पनकारी (ग्रयीत् घंटी बजाने वाले पुर्जे) वनाने के लिए दीवार घडी की कमानी का 18 सेटीमीटर लम्बा एक टुकडा लीजिए, जिसकी चौड़ाई 1. 5 सेंटीमीटर से कम न हो। इसे नरम कर लें। श्रापके नगर का घड़ीसाज आपको कोई पुरानी कमानी दे देगा । उसका एक ट्कड़ा लीजिए और नरम करने के लिए उसे तथा कर लाल करिए। गैस की ज्वाला में या गैस न हो तो रसोई बनाने की ग्राग में ही, कमानी को सपाया जा सकता । ध्यान रहे कि कमानी लाल हो जाए । तब उसे धोरे-घीरे ठण्डा करिए। ऐसा करने से उसका कमानीपन कुछ कम हो जाएगा और नरम हो जाने के कारण वह चुवकत्व को धारण नहीं कर मकेगी। एक छेद इसके एक किनारे के बहुत पास करिए और दूसरे सिरे के पास दो छेद करिए, जिनके बीच की दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर हो। एक छेद वाले सिरे पर छेद में छोटे बोस्ट को दो दिवरियों की सहायता से कस कर लगा दीजिए। यह घटी बजाने की मुंगरी (छोटी हयौड़ी) का काम देगा। दूसरे सिरे पर कमानी का सगभग 4 सेंटीमीटर लम्बा भागसमकोण पर मोइदीजिए श्रीर उसे लकड़ी की इंग्टिका पर छोटे पेवों में कस दीजिए। फिर, इंग्टिका को पेंदी पर कत दें। इसे ऐसी स्थिति में रखना चाहिए कि कम्पनंकारी कमानी चुंबक से 6 मिलीमीटर पर रहे।

स्पर्श-बिन्दु के लिए प्राधार बनाने के लिए केंटीमीटर की कोनी या इंग्लेरन (ऐंग्ल म्रायरन) बहुत भ्रच्छा काम देगी । एक छोटा काबला लीजिए, जिसकी लम्बाई लगभग 10 मिलीमीटर हो । उस पर चित्र में दिखाई गई रीति से दो ढिवरियां चढ़ाइए । कावला पीतल का हो तो ग्रच्हा है। इसे पेंदी पर पेचों से जडिए। ग्रब यह काबला एक सन्तोपजनक स्पर्श का काम करेगा । स्पर्श-विन्दु मुंगरी वाले सिरे से लगभग 9 सेंटीमीटर हट कर हो। कसने के पहले कम्पनकारी कमानी को चंत्रक से उल्टी भोर केवल इतना मोड़ देना चाहिए कि जब कमानी स्पर्श-बिन्दु से लग जाए तो वह उसे पर्याप्त बल से दवाली रहे । हां, इस पर भी घ्यान रखना चाहिए कि जब स्पर्ध-बिन्द्र को समंजित कर दिया जाए तो कमानी चंबक के सिरे से लगभग 6 सेंटीमीटर दूर रहे, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है।

घंटी को झारोपित करने के पहले तारों को संयोजित कर लीजिए और भावश्यक समंजन करिए ताकि मुंगरी सजीव कम्पन करने सगे। तब कम्पायमान मुंगरी को देख कर भ्राप घंटी की ठीक स्थिति का निर्धारण सुगमता से कर सकेंगे। तारों के ओड़ने की विधि स्पष्ट रूप से दिलाई गई है। अब दो विद्युत् सेलों को संयोजित करिए ग्रीर स्पर्श-विन्दु को ग्रागे या पीछे हटा कर उसकी ठीक करिए । प्रगर समंजन ठीक हुमा तो घड़ी की कमानी जोर से कम्पन करने सगेगी। यह घ्यान रहे कि सब सन्धियां ठीक रहें धौर घड़ी की कमानी, जहां पर स्परा-त्रिन्दु को दबाए वहां उसे रेगमाल से रगड़ कर या लुरव कर पूरी तरह साफ कर दिया जाए । स्पर्ध-कादले के सिरे को भी रेगमान से रगढ़ देना चाहिए। जब मुंगरी कम्पन कर रही हो तो यह पता लगाइए कि


विद्युत् के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

पंटी को कहां पर श्रीर किस स्पिति में लगाना जाहिए ग्रीर यहीं उसे पेंदी पर जड़ दें। कमानी को योड़ा-बहुत मोड़ने भ्रषया स्पर्श पर दाव घटाने-बढ़ाने से या चुंबक तथा कम्पनकारी के बीच के स्थान में परिवर्तन करने या स्पर्श-बिन्दुमों पर फिर से रेगमाल फेरने से सायद यन श्रीर भी ग्रच्छा काम दे सके।



16. सरल टेलोफोन लाइन लगाना

ताबें की चादर के दो टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग 10 सेंटीमीटर वर्ग का हो। प्रत्येक में छेद करके लम्बा घंटी बाला तार जोड़ दें, परन्तु इसके पहले तारों के सिरों से विसंवाही पदार्थ हटा दें। भ्रच्छा यह होगा कि तारों को ताबे की चादरों पर झाल दिया जाए । किसी पुराने शुष्क सेल से कार्वन की छड़ निकाल लीजिए। उसे तोड़ कर टकडे-टकडे कर हालिए, जो लम्बाई में लगभग 5 मिलीमीटर के हों। एक नाप के टुकड़ों को चुनिए। लगभग मुद्ठी भर टकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर एक सिगार वक्स और एक अलाम घड़ी ली जिए, अलाम पड़ी को वक्सपर रखिए, घड़ी का मंह ऊपर पहें। तांवे की एक पट्टी को अलाम घड़ी पर रखिए। इस पट्टी के तार को दो श्रेणी-योजित शष्क सेलों से सयोजित करिए । वैटरी के दूसरी बोर टेलिफोन के चोंगे को सयोजित करिए । इस चोंगे के दूसरे तारको दूसरेतांबे के टुकड़े से संयोजित करिए। प्रव कार्बन के टकड़ों को तांबे के एक टुकड़े पर रखिए श्रीर दूसरे टकड़े से उसे दक दें। चोंगे में कान लगा कर सुनिए । भाषको घड़ी की टिक-टिक सुनाई पड़ेगी। सम्भवतः श्रापको ऊपर वाले तांबे के टकड़े को जरा-सा इधर-उधर खिसका कर उसे समंजित करनापडेगा।



17. सरल टेलीफोन प्रेपी बनाना

सिगार बक्स के ऊपरी तल में छुरी की नोक से दो खाचे काटिए, जो समानान्तर हो ग्रीर एक-दूसरे से 4 सेटीमीटर पर हों । प्रत्येक खाचे में एक रेजर ब्लेड कस कर बैठा दीजिए। ब्लेड ग्रपने स्थान पर मजुब्ती ने फंसे रहे। यदि वे ढीले हों तो उन्हें मुहर वाली गरम लाख से सस्थिर कर दें। इसके लिए ब्लेडो को गरम करिए तथा लाख पर रगड़िए और फिर तुरन्त, गरम दशा में ही, उनको लाचों में बैठा दीजिए। विद्युत्-संयोजन के लिए प्रत्येक ब्लेड में एक तार लगा दें। अब पैसिल के एक छोटे टुकड़े को दोनो ओर से छील कर नुकीला कर लें और उसे इन दोनो पड़ोसी ब्लेडों की घार पर रख दे। घ्यान रहे कि पेंसिल इतनी दूर तक छीली गई हो कि बीन का काला कार्वन, ब्लेडों को ही छता रहे न कि लकडी को । आपका टेलोफोन तैयार हो गया ।

कही से एक टेलीफोन का चौंगा प्राप्त करिए, जहां में वह श्रासानी से मिल मके। यदि श्राप टेलीफोन कम्पनी के किसी कमंचारी को जानते है तो सम्मय है कि वह कोई पुराना चौंगा श्रापको दिला सके। चित्र में दिखाई गई रीति से गुष्क सेलों को समीजित करिए।

सन्धियों को परीक्षा के लिए बोगे को कान में लगाइए और पेंसिल को उठाइए-गैठाइए । उमें इधर-उघर विसम्बाइए । तब फोन में वैद्यों ही लड़्खाइट मुनाई पड़नी चाहिए जैमी टेंडियों में आकासीय वियुत्त के कारण मुनाई पड़तों हैं।


अपने फोम को बातबीत मुनने के बोव्य बनाने के लिए यह विधि अपनाइए—बक्म पर एक धलामें पड़ी रिलए; फोन में मुनते रहिए और पेंमिल की स्थित को इस प्रकार संमजित करिए कि पड़ी विज्ञान-शिक्षण के लिए युनेस्को का आकर ग्रन्थ

के टिकटिकाने की ध्विन साधारण से दुगुनी या तिगुनी तेज सुनाई पड़े। जब सुप्राही स्थिति मिल जाए तव पड़ी को हटा दीजिए और वक्स में सीपे और स्पय्टता से फुछ बोलने पर आपको सुनाई पड़ना चाहिए। हां, आपको अपने दूसने कान को बन्द करना होंगा या फिर तार ही इतना लम्बा होना चाहिए कि वह आपसे दूर रहे।

सिगार वक्स से अपने कहे गए शब्दों को पुन. मुनना और उन्हें तार की सहायता से दूर भिजवाना जाद से कुछ कम नहीं है। परन्त यहां तो यह काम पूरा हो ही गया है। समझने की चेप्टा करिए कि यह कैसे हो पाता है। इतना तो ग्राप जानते ही होंगे कि आपके स्वर की ध्वनि-तरंगें बक्स को कम्पायमान कर देती है। अपनी अंगुलियों को बन्म पर रख कर कुछ बोलिए और बन्स में होने वाली कम्पनों का अनभव करिए । बक्स की कम्पन के कारण पैसिल भी उसी तरह खड़खड़ाने या कम्पन करने लगती है। इसके फलस्वरूप विद्युत्-धारा की एकरूपता में विकार उत्पन्न होता है भीर वह न्युनाधिक होने लगती है। चोंगे के विद्यत चंवक में यही धारा जाती है। इसी से चोंगे का तन्पट (डायाफाम) भी खड़खड़ाने या कम्पन करने लगता है और उससे उसी प्रकार की ध्वनि-तरंगें निकलने लगती है, जिस प्रकार की तरंगें लाइन की दूसरी और वक्स पर पड़ती हैं। यक्स को रगड़िए और चोंगे में उसकी ध्वनि मुनिए। वनस पर बाल के कण गिराइए ग्रीर




फोन में उनके गिरने की ध्विन मुनिए। भेष को ठोंकिए भीर फोन में मुनिए कि क्या इन परीक्षणों में दिए गए विवरण की पुष्टि होती है।



चुंबक श्रीर कुंडली को सहायता से विद्युत् उत्पन्न करना

इस प्रयोग के लिए श्रापके उस मुब्राही धारा-परिचायक की आवश्यकता पडेगी जिसे आपने खण्ड-ख के प्रयोग-8 में बनाया था। घंटी वाले तार को लगभग 50 फेरे देकर एक कुंडली बनाइए । सिरे वाले तारों को धारा-परिचायक से सम्बद्ध करिए । ये तार इतने लम्बे रहे कि परिचायक के दिनसूचक पर कुंडली के पास के च्यक का कोई प्रभाव न पड़े । कुंडली को स्थायी नाल-चुंबक के एक ध्रुव के ऊपर ले जाइए। दिक्सूचक को देखते रहिए । ग्रव कुंडली को चुंबक-ध्रुव में ग्रलग ले जाइए और दिक्सूचक को देखिए। कुंडली को दूसरे ध्रुव के पास ले जाइए ग्रौर हटा लोजिए। ग्रव कुंडली को स्थिर रख कर चुंबक की एक भुजा को शीघ्रतापूर्वक कूंडली के भीतर डाल दीजिए। कुंडली जब कभी चुबकीय यल-रेखायों को काटती है तब कुंडली में विद्यत्-धारा उत्पन्न हो जाती है।



 हाय के जिनत्र की सहायता से विद्युत् उत्पन्न करना

इस प्रयोग के लिए पुराने ढंग की दीवार बल टेलोफोन के एक मैगनेटो की धावस्थकता पड़ेगी। इस तरह का टेलीफोन घाज भी खेतो पर बने मकानों में काम घाता है (यह अमरीका की बात है)। यदि ब्रापका कोई मिन्न टेलीफोन कम्पनी में काम करता हो तो बहुत सम्भव है कि वह ब्रापकां एक मैगनेटो मुफत हो दिला सके, क्योंकि ब्राय उनके बदले बहुया ब्रापुनिक प्रकार के टेलीफोन लगने लगे हैं।

बक्स से मैंपानेटो को निकाल लें और इमें लगभग 15.5×30 सेंटीमीटर के पटरे के सिरे की भ्रोर लगा दे। पटरे के दूसरे सिरे के पास एक साधारण बल्बाम्राही को कस कर लगाइए । इस ग्राही के संयोगी पेचीं (टॉमनल्स) को जिन्न (जैनरेटर, मैंगनेटों) से संयोजित करिए । होल्डर में 10 बाट, 700 बोल्ट का बल्ब लगाइए।

स्रव इस यन्त्र में काम लिया जा सकता है। इत्त्यें की इस नेग से पृमाइए कि बल्ज जलने लगे.। इत्त्यें की धीरे-धीरे पृमाने पर बल्ज की रोगनी हत्यें को धीरे-धीरे पृमाने पर बल्ज की रोगनी कर कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? इपपनी आंखे बन्द कर लीजिए और जिनव को अपने हाथ से चलाने जाइए। किसी से कहिए कि कभी वह बल्ज निकाल ले, कभी लगा दे। बसा आप इनके आधार पर कि ले, कभी लगा दे। बसा आप इनके आधार पर कि हुने को पृमाने में कितना बल सग रहा है, यह बसा सकते हैं जि बल्ज कन लगा हुंसा है प्रीर कब निकला हुआ है? जब लैम्प जलता रहता है और कब



विद्युत् के अव्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री हत्ये को घुमाने में अधिक बल क्यों लगता है ?

हत्य को पुमान में क्षीयक बल क्यों लगता है ? माइकिल में लगाए जाने बाले दायनमी से भी यह प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु तब बस्व के जलने या बुझने पर ब्रावश्यक बल की मात्राको का धन्तर प्राय: नहीं के वरावर होता है।


20. पिन श्रौर कार्क से मोटर बनाना

इस मोटर का धात्र (आर्मेंचर) विसंवाहित
पतले तार द्वारा बनाया जाता है। काग में रेजर ब्लेड से खांचे काट कर तार को
इसमें लपेटा जाता है। काग के प्रत्येक सिरे में
एक-एक पिन खोंस कर उनते धुरी का काम लिया
जाता है। तार के दोनों सिरों की (नंगा करके,
प्रयांत् विसंवाही पदार्थ हटा कर) दो
प्रत्य पिनों पर लपेट दिया जाता है। ये पिनें
सयोगी पेच (टर्मिनल) की तरह काम करती है
और इन्ही के द्वारा पारा कुंडली में प्रविष्ट होती है
और किलती है। पतले टीन या तांवें की पत्योज
के कतरनों से बुग का काम विस्या जाता है।
इन्हें पेंदी पर ड्राइंग पिनों से जड़ दिया जाता है।

इन सब के ऊपर यथास्थान एक नाल-चुबक को रख देने में ढाचा (मॉडल) पूरा तैयार हो जाता है। इसे एक घुष्क मेल से चालू किया जा मकता है।

बहुत छोटा धात्र (भामेंचर) तो काग के बिना ही बनावा जा मकता है, पिन भी एक हो लगती है। कुंडली बनाने के लिए तार को पहले पेंसिल के चारों भोर लपेटा जाता है और फिर उमें पेंमिल से निकाल कर उस पर एक ताना बांध दिया जाता है। पिन पर गोंद लगा कागज चिपका कर पिन को एक बेलन-मा बना दिया जाता है और उसी पर कुंडली के चिरे तागे में बांघ दिए जाते है। इस प्रकार दिक्परिवर्तक (काम्यु-टेटर) बन जाता है।

टोन के छोटे टुकड़ों को मोड़ कर भ्राधार बना दिया जाता है भीर पतने तार दिक्परिवर्तक नक घारा लाने हैं भीर वहां में ने जाने हैं।



21. ग्राकर्षण-चालित मोटर बनाना



धात्र बनाने के लिए गतें से तीन बृत काटिए, प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास का रहे। इनमें से एक में बराबर-बराबर दूरियों पर तिन्या की दिशा में 6 चीर काटिए, जिनमें कील बंट सकें और सेंप नुतों को इस पर विपका सीजिए—एक इस और, दूसरा दूसरी और। किर 2 सेंटीमीटर की

बोर, दूसरा इसरी और । फिर 2 सेंटीमीटर की विज्ञ्या से पात्र पर एक बृत खीविए और उसकी परिधि पर 12 छेद बरावर-बरावर दूरियों पर किरए । इन छेदों में 18 मम्बर का गंगा (विज्ञा विसंवाही पदार्थ वाजा) तांवे का तार इस प्रकार डाल दीनिए जैसे सिलाइ की जाती हैं। इस प्रकार 6 स्पत्र (कांटैक्ट्स) बन जाते हैं। इस तार के सिरों को पुरी से संगीजत कर देना चाहिए। इसके तिए तार के खुले सिरों को पुरी पर लगेंट देता हो काफी होगा। धूरी के लिए सुनने की

चित्रुत् पुचक वनाने के लिए गत्ते के दो वृत्तों के भीतर में एक कील डाल दें। इन पृतों के बदले पानी के नल के पुराने बागरों से काम लिया जा सकता है। ये युत्त या बायर फुंडवी की वश्ती का काम देते हैं। कील पर पटेंगे के विसंवाहित तार के दो करे लगेटिए। विचार हो जाने पर इस विद्युत् चुंडक को एक पटरे में जह दीजिए। यह पटरा पेंदी का काम देगा।

(धात की) सलाई का उपयोग किया जाता है।

साधारण दिल्ले के टीन से दो कतरने काट कर पात्र के लिए साधार बनाइए। पुरी के लिए गौर पटरे पर जड़ने के लिए गुकीली कीत से खेद करिए। पुठों को एकत्र करने की चीति को तथा बन्न स्वीरों को, जिनमें यह नंगा नार भी ग्रामिनन है जो स्पर्श करने का काम करता है, चित्र में देखा जा सकता है।

यदि कम बोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा उपलब्ध हो, उदाहरणार्ष घंटी के लिए बने परिणामित्र (ट्रांसकामंर) से, तो बिना धारा-वियोजक के भी काम चल जाएगा । तब प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत चुंबक में सीधे जाने देना चाहिए । धोड से प्रमास के बाद धारा को ठीक ऐसे वेग से नचामा जा सकता है कि वह धारा के प्रत्यावर्तन के साय-साथ चले । यह बिजली से चलने वाली विद्युत् घड़ों को मोटर की किया को स्पष्ट कर देती है।

22. एक ग्रन्य सरल मोटर

इस सरल मॉडल से झापको वास्तविक सन्तोप मिलेगा । इसमें वैटरी की धारा से क्षेत्र-चूंबक (फील्ड मैगनेट) भी उत्तेजित होता है श्रीर धात्र फुंडली भी ।

20×25, 5 सेंटोमीटर की पेदी के लिए एक पटरा तैयार करिए । पटरे के ठीक केन्द्र में एक छोटा-सा छेद करिए और उसमें नीचे से 15.5 मेंटीमीटर लम्बी कील ऊपर को निकालिए। दो भ्रन्य 15 सेंटीमीटर की कीलें लीजिए और उन पर घंटी वाले विसंवाहित तार के 100 फीरे सफाई से लपेट दीजिए । प्रत्येक सिरा कुंडली से लगभग 30 सेंटीमीटर बाहर निकला रहे । इन कीलों को पेंदी में एक-दूसरे से 15.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ठोक दोजिए । केन्द्रीय कील से 5 सेटीमीटर की दूरी पर दो छोटी कीलें, एक इधर और एक उघर, इस प्रकार ठोंक दें कि इन कीलों को मिलाने वाली रेखा पटरे की लम्बाई से 45 का कोण बनाए) । प्रत्येक कुडली के एक सिरे पर से विसंवाही पदार्थ हटा कर इन छोटी कीलो पर लपेटिए (एक कुंडली के सिरे को एक पर, दूसरी के सिरे को दूसरे पर) भौर शेप को इस प्रकार मोड़ दें कि वह केन्द्रीय कील को कमानी की तरह छता रहे। ये भाग युत की तरह काम करेंगे। घ्यान रहे कि क्षेत्र कुंडलियां उचित दिशा में लपेटी जाएं।

विद्युत् के ग्रध्यवन के लिए प्रयोग और सामग्री


चित्र में लपेटने की दिशा प्रादि के ब्यौरे पूर्ण रूप से दिखाए गए हैं। अन्य किसी रीति से यन्त्र काम नहीं कर सकेगा। कुंडलियों के दूसरे सिरों को पेंदी के कोनों में जड़े पेचों पर लपेट देना चाहिए।

ग्रव ग्रापके क्षेत्र चुंवक ग्रीर बुश, जो मोटर के चार परमावश्यक भागों में से दो है, तैयार है। केवल धात्र कुंडली और दिक्परिवर्तक (काम्यु-टेटर) इन दोनों को ही बनाना शेष है। 4 सेटीमीटर व्यास के एक काग के माथे के पास वर्मी से एक बड़ा छेद करिए और उसमे 13 सेंटोमीटर लम्बी एक कील डाल दीजिए। उसके प्रत्येक सिरे पर घंटी के विसंवाहित तार के 40 फीरे लपेटिए । ध्यान रहे कि लपेटने की दिशा वही रहे जो दिखाई गई है। खले सिरों में लगे हुए विसंवाही पदार्थ को खरच डालिए। अब काग के केन्द्र को गील रुखानी से सफाई से काट कर निकाल डालिए । चाक से इस गडढे को ठीक गोल कर दोजिए श्रीर इस गड़ढ़े में 10.5 या 13 सेंटीमीटर लम्बी परीक्षण-नलिका का बन्द सिरा कस दोजिए। बस. धात्र कुंडली तैयार हो गई।

श्रव दिक्परिवर्तक वनाइए-। ताबें की चादर से दो आयताकार टुकड़े काटिए; लम्बाई क्षाभम 4 सेंटीमीटरहीं और लोड़ाई इतनी हो कि परीक्षण-निक्का पर चढ़ाने पर पूरी परिक्षि जमान कक जाए, केवल 6 मिलीमीटर का स्थान बचा रहें। इन टुकड़ों को बेसनाकार आहति दोजिए ताकि वे परीक्षण-निक्का पर लगभग कस कर बैठ सकें। प्रत्येक में एक छोटा छेत्र कर दें और धात पर लपेटे गए तार के खुरचे सिरों को इन छेदों में पहना कर एंठ द या झाल दें। तह दिक्परिवर्तक पत्रों को परीक्षण-निका पर जिंवत स्थान में रक कर विपक्षान-निका पर जिंवत स्थान में रक कर विपक्षान-जिंवत पर प्रतिक्तम में एक कर विपक्षान-जिंवत से सिरों पर प्रतिर एकदम नीचे अच्छो तरह यांध दोजिए।

भ्रव भाषका पूर्णक (रोटर), ओ धात्र भौर दिश्परिवर्तक मे वनता है, दूरा हो गया । इसे ऊर्ध्वाधर धुरी के ऊपर ऊर्ध्वाधर रख दीजिए भौर विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का श्राकर ग्रन्थ

बुशो का दिक्परिवर्तन से स्पर्श करा दोजिए। अब यदि आपके फेरे और सन्धिया दिलाई गई रीति के अनुरूप है तो उन्हें एक या दो विद्युत सेनों से संयोजित करिए । तब धात्र को जरा-सा ढकेल देने पर वह सजीवता से नाचने लगेगा । यदि धात्र नही चलता तो बुशो की परीक्षा करिए कि वे दिक्परि-वर्तक को हल्के-हल्के परन्तु निश्चित रूप से छ रहे हैं या नही । ब्रुशों के कोण को बदल देने से भी कुछ सहायता मिल सकती है। इस बात की जाच करने के लिए छोटी कीलों पर से बनीं को खोल लीजिए भीर उन्हें अंगुलियों से दवा कर इस प्रकार पकडिए कि वे दिक्परिवर्तक पत्रों को हल्के-हल्के छते रहे। दोनों तार बराबर परस्पर ममानान्तर रहे । श्रव किसी सहायक से कहिए कि वह धात्र को अपने हाथ से घुमाता रहे और श्राप बुशों की दिशा बदलते रहिए। उस स्थिति को देखिए जहा धात्र सबसे श्रधिक वेग से नाचता है श्रीर बुशो को उसी स्थिति में स्थिर करिए । थोडे धैर्य से सफलता अवश्य मिलेगी और यह रोचक श्रीर शिक्षाप्रद खिलौना बनाने में ग्रापको जो परिश्रम करना पड़ा होगा उसका आपको पूर्ण सन्तोप होगा ।




 वैद्युत ऊर्जा से उप्मा और प्रकाश कैसे पाए जाएँ

इस भ्रध्याय के खण्ड-ख का प्रयोग-24 देखिए।

2. सरल धारा-नियन्त्रक बनाना

श्रागे धाने वाले कुछ प्रयोगों में धापको विद्युत्-धारा को सामर्थ्य को घटाने की धावस्यकता पड़ेगी:।

परिपथ के किसी बिन्दु पर घारा को किसी मंद संवाहक द्वारा प्रवाहित करके घारा की सामध्य पटाई जा सकती है। इस मंद संवाहक को प्रवित्तेष (रेजिस्टेस) या धारा-नियन्त्रक (रियोस्टेट) कहते हैं। कई तरह के घारा-नियन्त्रक ताए जा सकते हैं। इतमें निए खन धारा-नियन्त्रक से काम बेना खानके निए खपिक सुगम होगा। पानी विद्युत का मंद



ยาว...ๆกำร

धव पर 40 फेरे

शेव वादर

क्षेत्र नम्बक

तानुसार पारा को भी घटा-बडा सकेंगे।

इस प्रकार के धारा-नियन्त्रक बनाने की एक
मुविधाननक रीति चित्र में दिसाई गई है।
पायरेवन कांच (ग्रथवा माधारण कांग) या
चीनी मिट्टी की धानी या गहरी नदनरों मीतिए,
जिनका स्थान 20 या 30 मेंटीमीटर हो,

जितना ही दूर चलना पड़ेगा, विद्युत् की मामप्य

उत्तनी ही अधिक घटेगी । इमिनग् यदि साप

ऐसा उपाय कर सकें कि धाप इस दूरी को

इच्छानुसार घटा-बड़ा सकें, तो आप आवश्यक-



(चेतावनी : घातु की थाली या बरतन का उपयोग मत करिए) ।

डिब्बों के दो ढक्कन लीजिए, जो घातु के बने हो श्रीर जिनका व्यास लगभग 8 सेंटीमीटर हो । प्रत्येक के पाइवें में एक छेद करिए और विसंवाहित तारों के साफ किए गए सिरों को उनमें जोड़ दीजिए। ये तार संयोजक का काम देंगे। इन दक्कनों को एक-दसरे से कुछ सेंटीमीटरों की दूरी पर रखिए और प्रत्येक में एक काफी भारी पत्थर रख दीजिए ताकि दक्कन जहां रखे जाएं वहीं डबे रहें। अब पिसे हुए साधारण नमक को चाय के चम्मच में समतल भर लीजिए और उसे दो लिटर पानी में घोलिए। इस घोल को थाली या तश्तरी में इतना डालिए कि दोनों डक्कन पूर्णतया डव जाएं । भाषका जल घारा-नियन्त्रक तैयार है। ग्राप इसे किसी भी परिपय में डाल सकते हैं और केवल दक्कनों के बीच की दूरी को बदल कर धारा की सामर्थ्य का इच्छानसार नियन्त्रण कर सकते हैं। दक्कनों को हटाने के लिए किसी विसंवाही पदार्थ का उपयोग करना चाहिए और पानी में हाय नहीं डालना चाहिए । डिब्बे के ढक्कनों के बदले कार्बन की



विद्युत् के अन्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

छड़ों का उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाया भी गया है।

तार को विद्युत् से गरम करके लाल करना

इस प्रयोग द्वारा ग्रापको यह ग्रध्ययन करने का श्रवसर मिलेगा कि विद्युत द्वारा विविध प्रकार के तार किस प्रकार गरम किए जाते हैं। लकडी का एक ग्राधार बनाइए, जिसकी पेदी 15× 15 सेटीमीटर की हो और जिसमें लगभग 20 सेंटी-मीटर ऊंची दो खड़ी पट्टियां हों । इन पट्टियों के माथे मे एक पेच या कील ग्रंशतः घुसा दीजिए। श्रव सॉपलाकार तंत (फिलामेंट) तैयार करने के लिए 30 से 24 तक का किसी भी नम्बर का लोहे का तार लीजिए, जो लगभग 1.5 मीटर लम्बा हो ग्रौर पेंसिल पर उसकी तह लपेटिए। इसे खिसका कर पेंसिल से उतार लीजिए और पर्वोक्त खडी पिट्टयों में जड़े पेचों या कीलों के बीच इसे खीच कर बांघ दीजिए। इसके लिए तार के सिरों को पेच या कील पर लपेट दीजिए। इसे एक जल धारा-नियन्त्रक और बल्बग्राही से संयोजित करिए, जैसा कि प्रयोग-2 में बताया गया है (परन्तू यह काम साववानी से करिए)। ध्यान रहे कि साकेट के भीतर प्लग डालने से पहले (ग्रथांत विजली चाल करने से पहले) घारा-नियन्यक यथासम्भव ग्रधिक खुला रहे ग्रथीत जल में इवे विद्युदम दूर-दूर रहें। तव प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) धीरे-धीरे कम करिए और देखिए कि किस प्रकार तार अधिकाधिक गरम होता जाता है, यहां तक कि यह चटक लाल रंग का हो जाता है। अपने हाथ को तार के पास लाकर उसकी आंच को देखिए। कागज के टुकड़े या लकड़ी की सलाई से तार को छुइए। उसमें आग लग जाएगी। अब घारा को इतना बढ़ाइए कि तार जल या पिघल जाए।

निकोम तार का एक टुकड़ा लीजिए और उसे लोहें के तार के स्थान पर लगा दीजिए । निकोम तार बही है जो हीटरों में लगता है। क्या जलने के पहले क्रन्य तारों की क्षेयेशा मह क्षषिक गरम किया जा करता है? विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्कों का आकर ग्रन्ब

नया इस प्रयोग से भापको विद्युत् उप्पक्त (हीटर) की निर्माण-पदित के बारे में कोई संकेत मितला है ?



4. विद्युत्-चाप उष्मक (आर्क होटर) बनाना

चमकील-से-चमकील जिस प्रकाश की हमें जानकारी है, वह 'विद्युत्-वाप' है। साथ ही यह मनुष्य को ज्ञात लगभग सबसे अधिक प्रचण्ड उपमा का स्त्रोत भी है। कार्यन-एण्ड के सिरे पर सबसे अधिक क्षमकीला विन्तु 3760 हिंग सिरेप्रेड के ताप पर पहुंच जाता है। सीलते गांनी का ताप केवल 100 डिग्री सेटेग्रेड है! 1535 डिग्री सेटीग्रेड ए रा सहा विपल जाता है।

अवस्य ही आप भी विद्युत्-चाप उप्मक या भट्टी बताना चाहेंगे, विद्योपकर जब इते बताने में केवल पौधे वाले एक छोटे. गमले, टार्च के पुराने विद्युत् को ते दो कार्यन-दण्ड, धातु को यो निलकाएं जो वर्दो लटकाने की छड़ से काटी जा सकती है घोर लकड़ी के कुछ टुकड़ों की आवस्यकता पड़ती है।

एक साधारण 8 मेटोमीटर व्यास का पौधों वाला गमला गीजिए, जिस पर चमक वाला मसाला न चढ़ा हो । पेंदी से 2.8 मेटीमीटर से अधिक कंचाई पर ही दो छेंद्र शामने-सामने करिए,। सर्वि सापके पास वर्मी न हो तो तिकांनी रेती से प्रया पातु की किसी भी नुकीली वस्तु से, ये द्वर किए जा सकते हैं। जब सार-पार धर हो जाएं तव रेती से पा अन्य किसी उपयुक्त बस्तु से होंं को सर्वत्र एक व्याप्त का कर वीलिए। ये खेर दर्ज बहे रहें कि उनमें कार्य-रच्छ सुमतात से बते लाएं। अब पर्वा टांगने की खोसली छड़ से दो टुकड़े काटिए, प्रत्येक की लम्बाई लगभग 15 संटीमीटर हो। यदि धातु काटने का भीर कोई अच्छा साधन न हो तो पर्दे की छड़ को, जो बहुत पतली चादर की बनी होती है, चारों ओर तिकांनी रेती से रेत कर सुमायता से तोड़ा जा सकता है पातु की इन निकामों में कार्य-रण्डों को कस कर पुता दीजिए। अब मही के वे सब मवयब तैपार हो गए है जो धातु से बनते हैं।

इन भागों को ययास्थान पकड़ने के लिए एक कंकाल चाहिए। लगभग 15× 15 सेंटीमीटर के पटरे से पेदी बनाइए और धगल-बगल लकडी की दो जर्घ्वाधर पतली पटरियां जह दीजिए, जो लगभग 15 सेंटीमीटर लम्बी हों । पेंदी पर आधी इंट या चपटा पत्थर रख दीजिए और उसके ऊपर पूर्वोक्त रीति से तैयार किए गए गमले को रिराए। काले ऐस्बेस्टस सीमेंट से गदि इंट को मेंदी पर चिपका दिया जाए और गमले को इँट पर, तो भापका उप्मक (होटर) भौर भी सन्तोषप्रद हो जाएगा । यह सीमेंट लोहा या पाइप वेचने वालों की दकान में मिलता है (काला ऐस्वेस्टस न मिने तो ऐस्वेस्टस की चादर लेकर उसे इंट के ऊपर तथा नीचे रखा जा सबता है) चिपकाने की रीति यह है कि योड़ा सीमेंट पेदी में चुपड़ कर गमले की अपने स्थान पर दश दिया गाए । यह पता लगाइए कि सड़ी लकड़ियाँ में किस ऊंचाई पर छेद किए जाएं ताकि जब उनमें भीर गमले के छेदों में छड़ें डाती जाएं तो दोनों धड़ें एक सीघ में रहें। छैर इतने बड़े रहें कि उनमें घानु याली निकाएं मुगमता से पाग-पीछे खिसक सकें । इतना भार भुवने पर छड़ों को छेदों में डाल दीजिए। तब मापकी भड़ी तैयार है।

भट्टी को परिषक्ष में वित्र में दिखाई गई विषि से जल धारा-नियन्त्रक धौर प्लग से संयोजित किए । प्रयोग घ-6, पृष्ठ 244 पर जताई गई विधि से चाप चनाइए । उनके सिरों पर विस्तवाहीं फीता (या रवड़) सपेटे विना या हाप में (रवड़ का) दस्ताना पहने विना छड़ों की छूना या पकड़ना नहीं चाहिए । भट्टी पर काम करते समय गहरे रंग का चश्मा पहन नेना अच्छा रहेगा।



विद्युत् सँकनी (टोस्टर) पनाना

आपको इस बात का पता लगाना होगा कि 24 नम्बर के निकाम तार के 5 मीटर के दुकड़े को (तिनक भी कम नहीं) पाब रोटी के एक टुकड़े के बराबर स्थान में किस तरह मुनीते से लगाया जाए। निकाम तार पर में अबहुत किए जाने बाते सभी विद्युत पन्त्रों में लगा रहता है। एसा तार विजयों का सामान बेचने वालों की दुकान से मिल सकता है।

तार को संपिलाकार रूप में लपेटने का बंग वित्र में दिलाया गया है। 24 नम्बर के तार से 5 मीटर नाप का एक टुकड़ा लोजिए और उसे 5 मिलोमीटर व्यास की किसी छड़ पर सफाई से लपेटिए। तार की इस प्रकार लपेटिए कि फरे विद्युष् के अन्दरन के निष् मयीग और सामग्री

एफ-दूसरे को छूते रहें । कहीं धन्तर पढ़ जाए तो तार खिसका कर उसे ठीक कर दीजिए। नियमित रूप से सर्वत्र इसी प्रकार से तार लपेटा जाए। परन्तु प्रत्येक सिरे पर सगभग 10 या 12 सेंटी-मीटर तार प्रवर्ध खड़े उस्तान चाहिए। अब धीर इसे घीरे-से खांच कर कुड़ती को उतार लीजिए धीर इसे घीरे-से खांच कर इन्ता तानिए कि छोड़ने पर बहु लगभग 75 सेटीमीटर लम्बा सर्पिल बन जाए। अब सर्पिल के प्रत्येक सिरे पर लगभग 10 सेंटीमीटर लम्बा तांवे का तार कस कर एठ दीजिए। यह तार निक्रोम तार में उस स्थान पर एठ कर सगाया जाए जहां से यह सर्पिल होना आरम्भ करता है। तांवे के ये तार निजली ले आने तथा ले जाने का काम करेंगे।

तंतु (निकोम तार) को लगाने के लिए इंजिन के पूर्वे बेचने वाली किसी दुकान से 30 सेंटीमीटर का वर्गाकार ऐस्बेस्टस बोई लीजिए। पेदी के लिए इसमें से 15 × 20 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काट लीजिए । बगलों के लिए 2.5× 15 सेंटीमीटर की चार पदियां भी काटिए। दिखाई गई रीति से इनको जोड़िए । जोड़ने के लिए बर्मी से छुद करके छोटे पेचों का उपयोग किया जा सकता है, या उन्हें भट्टी के सीमेंट से जोड़ा जा सकता है। भट्टी के लिए बनाया गया एस्वेस्टस वाला सीमेंट बहत भ्रच्छा होता है। यह लोहा या पाइप बेचने वालों से मिल सकता है (भारत में यह कदाचित ही कहीं मिले)। धव किसी पटरे से एक टकड़ा काटिए, जिसे पेंदी के नीचे जड़ा जा सके । ऐस्वस्टस बोई की ी पट्टियां रख कर, ताकि बीच में हवा के लिए स्यान छुट जाए, एस्वस्टस बाले चौलट को पटरे पर जड दोजिए।

भव तंतु लगाइए। सामन वाले सिरे के पास बराबर दूरियों पर चार छेद करिए धौर पार वाले तिरे के पास तीन छद बराबर दूरियों पर। इन छदों में छोट पैन कुछ दूर तक कर संविश्व सामने के पास में में हो है करदीलिए। इनमें में होनर

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

तांबे वाले तार आएंगे। फिर, पेंदी के कोनों के पास दो पेच लगा दीजिए। इनमें तार बांधे जाएंगे। श्रव अपने तंत् (निकोम तार के सर्पिल) को चौखटे की पेंदी वाले पेचों पर लपेटिए और बीच कर तान दीजिए। प्रत्येक खण्ड में बरावर तार पडना चाहिए। प्रत्येक खण्ड को पेच की एक गरारी में इस प्रकार फंसा दीजिए कि सब तार पेंदी से लग-भग 5 मिलीमीटर उठे रहें। ताबे के संयोगी पेचों (टर्मिनल्स) को उनके लिए बनाए गए छेदों द्वारा बाहर निकाल कर सिरों को उन पेचों पर लपेट दीजिए, जो उन्हें बांघने के लिए बनाए गए है । टोस्टर तैयार है, केवल अब एक जाली रखना घोप है जिस पर टोस्ट को रखा जाएगा । इसके लिए तार की एक ऐसी वर्गाकार जानी लीजिए जिसमें तार 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हों ग्रथवा रसोईघर से कोई छोटी जाली ले लीजिए।

संयोजक तार के लिए नायद आपको विजली की इस्त्री का टूटा हुआ तार मिल सके। तार के सिरों से विसंवाही पदार्ष हटा कर उन्हें बन्धन पेचों पर सपेट वीजिए। तार के दूसरे सिरे पर लगे प्लग को किसी साकेट में खोंस दीजिए या अनुकूलक द्वारा लैम्प होल्डर में लगा दीजिए और



टोस्ट सेंकना या रसोई पकाना या ब्राहार गरम करना इच्छानुसार आरम्भ कर वीजिए।

6. आर्क लैम्प बनाना

विशुदम बनाने के लिए टार्च की पूरानी बैटरियों से कार्बन से सीजिए । इन कार्बनों को नमकीन पानी वाले जल धारा-नियन्त्रक मौर दो तार वाली साधारण विजली की होर (पनेक्स) से संगीजित करिए । विजली की इस्त्री का पुराना पलेक्स तार मिल जाए तो एक सिरे से विसंवाही परार्थ हटाने से वह प्रच्छा काम देगा । धारा-नियन्त्रक को प्लेटों को एक-दूतरे से एव दूर रस कर प्ला को साकेट में लगाइए ।

ग्रव लकड़ी की चुटकियों (कपड़े टांगने की विलपों) से कार्वनों को उठाइए, प्रत्येक हाय में एक चुटकी पकड़िए प्रयंवा सुले भारी दस्ताने (या रवर के दस्ताने) पहन कर अंगुलियों से उठाइए । (खेतावनी: कार्वन-दण्डों को नंगी अंगुलियों से कभी मत उठाइए, जानते हैं चयों ?) कार्वनों की नोकों को हल्ले-के एक-दूसरे से छुआ दौलिए मौर किसी से कहिए कि वह धारा-नियन्त्रक के निरोध को धोरे-थीर कम करता जाए । धारा-नियन्त्रक की प्लेटों की कमी इतना समीप न लाया जाए कि वे एक-दूसरी को छ दें । क्यों ?

कार्यनों को खुआने के बाद ही उनको अरा अलग कर दीजिए। जब तक धारा-नियन्वक का निरोध कम होता रहे तव तक इस किया को बार-यार दोहराइए। प्रत्येक बार जब धार कार्यनों को अलग करेंगे तो सिर पाकत निर्मेण मीर सफेंद्र रोदानों की दमक दिलाई पड़ेंगी। चितावनों: प्रयोग के इस धंग को करते मनय गाड़े रंग का चरमा पहनना धावस्यक है। जब इस प्रकार दमक निकलने लगे तब घारा-नियनक को प्लेटों को कुछ भीर समीप लाकर धारा को धोड़ा धोर मी बनकों कर दीजिए। तब कार्यने बीच में लगभग उमिजीमीटर का रानी स्थान खोड़ कर उनको धानी जगह पर पाई रहिए। आपको एक बहुत स्थिर श्रीर चमकीला प्रकार दिसाई देगा। जब तक सफलता न मिले भ्रम्यास करते रहिए। भ्रव भ्रापने विद्युत् से बहुत प्रचण्ड प्रकाश

उत्पन्न कर लिया है। वया दोनों में से कोई कार्बन

विद्यत् के अध्ययन के लिए प्रयोग श्रीर सामग्री जलता जा रहा है ? विजली कार्वनों के बीच के स्थान को कैसे पार करती है ? यया इस प्रकार नैस्प द्वारा घरों में प्रकार किया जा सकता

है ?

अध्याय-16

अकाश के ब्रध्ययन के लिए प्रयोग धौर सामग्री

क. प्रकाश सीधी रेखा में चलता है

1. पर्वचिह्न बनाना

पूल से बकी कच्ची सड़क पर, या नदी प्रयस्त समुद्र के किनारे बालू पर खड़े हों। प्रपत्ती दृष्टि किसी दूरस्य वस्तु पर स्थिर रखिए प्रौर ठींक उसकी और बराबर चलते रहिए। प्रपत्न पर्वाच्छों को देखिए। ध्रापको पता चलेगा कि प्राप्त एक सीधी रेखा में चल रहे थे।

2. दोर का प्रयोग

एक डोर लीजिए, जो कम-से-कम 25 मीटर लम्बी हो । डोर के एक सिरे को किसी खम्में या वृक्ष से यांच वीजिए । डोर को खीच कर तानिए और उसे अपनी आंख के पास रिखए । डोर को ही दिशा में देखिए, तो आपको बही वस्तु दिशाई पड़ेगी जिसमें डोर वंधी है । अब डोर की दिशा छोड़ किसी अन्य दिशा में देखिए, तो आपको वह बस्तु दिशाई नहीं पड़ेगी । इससे पता चलता है कि प्रकार ऐसी बस्तुव्हीं से आंग्र तक सीधी रेखा में आता है।


3. फाडों की सहायता से प्रयोग करना

गतें के चार टुकड़े काटिए, प्रत्येक नगभग 10 सेंटीमीटर वर्ग का हो । उन्हें लकड़ी की घोटी इंटिटकामों पर कीन से जड़ दीजिए ताकि उन्हें खड़ा रखा जा सके । प्रत्येक गते में ठीक एक ही स्थान पर एक छोटा छेद कर दें ताकि गतों के खड़ा करे एक सीम में लगाया जाए तो धाप चारों घेंदों के पार सीमें-सीमें देख सकें । गत एक-इमरे से लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रहें । एक मोमबती की इस प्रकार रितए कि चारों छेदों द्वारा देखने पर वह दिसाई पड़ें। अब एक गयों पेंति से थीड़ा एक धोर खींने प्रीत एकेंट की दूरी गर वह सीमें पहें से भी होति से मीड़ा एक धोर खींने दीजिए भीर छेदों द्वारा मोमबती की देलने नी चेट्टा करिए।

नया आप उसे देख सकते हैं ? क्यों ? इससे क्या पता चलता है ?

4. सुई-छित्र कैमरा

एक डिक्ने की पेंटी में महीन छेद करके धीर प्रतिबिक्त को पतंग वाले पतले कागज पर प्रहण करके सप्त सूई-छिद्र कैमरा बनाया जा क्कता है। इस कैमरे की सहायता से किसी धन्येरे कगरे में मोमयती के प्रतिबिक्त को देखिए। घाप कैसा प्रतिबिक्त देखते हैं? इससे यह किस प्रकार सिद्ध होता है कि प्रकारा सीधी रेसामों में चलता है?



प्रकाश की किरएों के अध्ययन के लिए यूच-पेटिका बनाना


सगमग 30 संदोमीटर चोड़ी भीर सगभग 60 संदोमीटर सम्बी बाठ की पेटी लीजिए या बगहए। पेटी की जारी भीर सामने की खड़िक्यों में बॉब सगाइए। पोठ को पूना ही छोड़ दीविए, जेवा कि चित्र में दिखाया गया है, परन्तु यहां एक बाता कपड़ा सगा दीजिए, जो पर्दे की तरह सटका रहे। इस पर्दे को दो मान करने सटकाइए ताकि वे पेटी के मध्य में नगभग 10 सेटीमीटर कर पर्दे हुस्ते पर चहु हो पेटी के भीतरी भाग की पमर- रहित कारों रंग में पंग दीजिए। अपीरी सीवार की पमर-

गौर पेंदी के हिसाय से बीच में, परन्तु कांच गोने भाग से केवल 8 या 10 सेंटीमीटर हट कर एक सिरे में, एक विद्वकी काटिए, जो लगभग 10 सेंटीमीटर लम्बी ग्रीर 5 सेंटीमीटर चौड़ी हो। यह प्रकात-किरणों के भीतर जाने के लिए है। ग्राप इस विद्वकी को ऐसे गत्तों से दक सकते हैं जिनमें विविध प्रकार के छेद हों। गत्तों को शंगुरू कीलों से टिकाइए।

श्रव पहले प्रयोग वाले काले गते का एक टुकडा काटिए, जिसमें तीन छेद बराबर दूरियो पर हों। इन छेदों का व्यास जाभग 5 सेटीमीटर हो। हेसे खिड़की पर अगुट कीलों से टिका दोजिए। पेटी में पुत्रां भर पुटिजिए। पुत्रां मुनयते जीयहण, पुर्वित में पुत्रां भर तीलिए। पुत्रां मुनयते जीयहण, पुर्वित में या सिगरेटों से उत्पन्न किया जा सकता है। इन्हें तदतरी में रख कर पेटी के भीतर एक कोने में रख देना चाहिए। ध्रव खिड़की से लगभग


धूम्प्र-पेटिका द्वारा नियमित परावर्तन

पूत्र-पेटिका में घुधां भरिए। पिछले प्रयोग भी तरह तीन छेदो पर टार्च का प्रकाश फेकिए। भव बक्स के भीतर एक समतल दर्पण रख दीजिए भीर देखिए कि दर्पण से परावर्तित होने पर भी किरणे किस प्रकार सुस्पन्ट ही रहती हैं। जब प्रकाश की किरणें इस प्रकार बिना बिखरे परावर्तित होती हैं तो उन्हें 'यथानियम परा-वरित' कहा जाता है।




धूम्न-पेटिका द्वारा विसरणपुरत परावर्तन

कांच की चादर पर स्वच्छ सेलोफेन (पार-दर्शक प्लास्टिक) का एक टुकड़ा रिलिए भीर उसे इस्पात के धूए से रगड़ कर खुरदरा कर दोजिए, यहां तक कि वह सब जगह समान रूप से चमक-रिहत हो जाए। खुरदरे किए गए सेलोफेन को एक मौटर को दूरी पर एक टार्फ रिलए। टार्फ को इस प्रकार फ़ोकस करिए कि उससे समानान्तर किरणें निकल कर खिड़की के छेदों में आएं। पेटों के भीतर प्रकाश की किरणों को देखिए, जो कि पूर्ण के कारण दृष्टिगोचर हो जाती है। क्या यह प्रमेण सिद्ध करता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है?



ख. प्रकाश का परावर्तन

पूर्वोक्त कांच पर सरेस या रवड़ के छल्लों से चिपका दीजिए। इसे मूझ-मेटिका के भीतर रख कर टार्च की किरणावली में डालिए श्रीर परिणाम देखिए।



पिछले प्रयोग के सथानियम परावर्तन में इसकी तुलना करिए। जब प्रकाश किसी श्रानिय-मित सल से परावर्तित होकर विसार जाता है, तो उसे विस्तृत या विसरणपुक्त परावर्तन कहते हैं। प्रपनी भांस को दर्गण से परावर्तित किरणा-यती को सीध में रिलिए। सुरदरे किए गए सेलोफेन परावर्ती का उपयोग करके प्रयोग को सेहराइए। परिणाम को देखिए श्रीर भन्तर का वर्गत करिए।



रवड की गेंद द्वारा परावर्तन

किसी तल (कर्म या दीवार) पर रवड़ की गेद को सीवा और तिरखा मार कर देखिए कि उस परावर्ती तल से गेंद कैमे परावर्तित होती है। जिस कोण पर गेंद तल पर आधात करती है अगेर जिस कोण पर गेंद तल पर आधात करती है अगेर जिस कोण पर वह परावर्तित होती है, उन दोनों को आंकने और उनकी तुलना करने की चिट्टा करिए।

4. दर्पण द्वारा परावर्तन

किसी देपंग को फर्रा पर ऐसी जगह रिक्षए जहां उस पर मूर्य की किरणावली पड़े और परावितत हो सके। दर्पण के उस स्थान पर, जहां किरणावली पड़ती है, एक सींक सड़ी करिए। ग्राने वाली किरणां और सींक के बीच के कोण की तुलना परावितित किरणों और सींक के बीच के कोण से करिए।

परावितत प्रकाश-किरणावली बनानां


सफद गते पर एक कंधी रिखए श्रीर गते पर मूर्य-किरणावली पड़ने दीजिए। गते को इस



प्रकार तिरखा करिए कि कंधी के दोतों की परहा-ह्यां कई सेंटीमीटर लम्बी हो जाएं। तब किस्तो के मार्ग में एक दर्पण तिरखा रित्त । श्राप देखेंगे कि दर्पण पर पट्टो वाली रिप्तमां एक ही कोण पर परावर्तित होती है। दर्पन को मुमाहए और देखिए कि परावर्तित किस्तों भी किस प्रकार चुमती है।

परावतित प्रकाश के भ्रष्ययन के लिए दिशा-दशी पीठिका बनाना


यद्यपि भ्राजकल पिनों द्वारा प्रकाश ना श्रव्ययन नहीं किया जाता है तो भी इस रीति मे सही-सही परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रयोग को करते समय नौतिखिए लोगों को इसलिए भ्रम हो जाता है कि पिन वस्तु के रूप में भी प्रयुक्त होते है और किरणों के मार्ग ग्रंतित करने के लिए भी । यह भ्रम इस प्रकार दूर ही सकता है कि प्रथम प्रयोगों में दूरदर्शी पीठिकामीं का उपयोग किया जाए । टीन के 12×1.5 सेटीमीटर के एक ट्रकड़े को मोड़ कर पीठिका (छोटा पोड़ा) का रूप दे दीजिए। मुड़ने पर पीठिका के पाए टीन के किनारे बन जाते हैं। प्रत्येक पाए पर लोहे से चीर लगा देना चाहिए । वस्तु के लिए पिन का इस्तेमाल करिए और इनके प्रतिविन्व की दिशा को इन चीरों में से देसिए। तब सिल से रेखाएं खीच कर प्रकाश-पथ का पता लगाइए ।



7. परावर्तन के नियम


कागज पर एक विन्दुमय रेसा पटरी की महायता से सीचिए। फिर इससे किमी भी कीव पर एक रेमा लीचिए । जहां ये दोनों रेखाएं
मिनती हैं, बहां पर एक छोटे दर्पण को खडा करिए।
दर्पण को पुमा कर ऐसी स्थिति में लाइए कि
विन्दुमय रेखा का प्रितिबिच्च स्रसनी बिन्दुमय
रेखा को ठीक सीध में स्ना जाए। स्रव दर्पण में
देविए सीर दूसरी रेखा के प्रतिबिच्च की सीध में
स्पनी पटरी का एक किनारा रण दोजिए। इस
रेखा को देंसिल से खीचिए भीर बिन्दुमय रेखा के
दोनों सोर दने कोणों को चादे से नापिए।

इस प्रयोग को कई बार बोहराइए। प्रत्येक बार कोण की नाप को बदल दोजिए। इसमें यह परिणाम निकलना चाहिए कि प्रकाश सदा उभी, कोण पर परावतित होता है, जिस (कोण) पर वह दर्पण पर पडता है।



 किरण-पेटिका के लिए बेलनाकार लैन्स बनाना

पर्स्पेन्स या ल्यूबाइट नामक पारदर्शी प्लास्टिक का एक टुकड़ा की जिए, जो $5 \times 3 \times 6$ सेंटीमीटर का हो । इसके किनारों को रेती से रेत डालिए ।



प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रयोग और नामग्री

एक गोल (बेलनाकार) डिब्बा लीजिए। उसकी पार्व्य दीवारों के भीतर की क्षोर सरेस से एमरी कागज की एक नह चिषका दीजिए। इसी पर प्लास्टिक को रगड कर पिम लीजिए।


श्चन्त मे धातु-पालिश श्चौर रूई मे पालिश करिए ।

प्रकाश-किरणावली के लिए किरण-पेटिका बनाना

ऊपर बताए गए बेलनाकार लैन्सों का उपयोग किरण-पेटिका में भी किया जा सकता है। इस उपकरण में लकड़ी की दो पेटरिया होती है । प्रत्येक का नाप 22×6 सेंटीमीटर होता है । इनको लम्बे कावले या छड (नम्बर 2 वी ए) की सहायता से एक-दूसरे के समानान्तर रखा जाता है । इस वक्स में पेंदी नहीं होती ग्रौर प्रयोग करते समय इसे ड्राइंग बोर्ड पर पिन से लगाए कागज पर रख दिया जाता है। प्रकाश मोटरकार के 12 बोल्ट 24 बाट बाले बल्ब मे फेंका जाता है। लैम्प होल्डर में पीतल की एक नलिका जोड दी जाती है। इस नलिका को एक लकड़ी में कस दिया जाता है और वह लकड़ी पूर्वोक्त बक्स के ऊपरी भाग में (या मार्थे में वने खांचे मे) खिसकती है। लैन्स के सामने का खांचा, पर्दा या (रंगीन) छानना (फिल्टर) लगाने के लिए होता है। झिरी वाले कार्ड से संकरी किरणें मिलती है और रंगसाज की धारी डालने वाली कंघी से किरणावली । स्लाइडर की स्थिति में फेर-बदल करके श्रभिसारी, समा-मान्तर ग्रथवा ग्रपसारीः (कन्वजेंट, पैरेलल या डाइवजेंट) किरणवालियां प्राप्त की जा सकती है। समतल दर्पण की कतरनें, कांच की इंप्टिकाएं ग्रौर त्रिपादवं (प्रिचम) का उपयोग करके किरण सम्बन्धी सभी माघारण प्रयोग किए जा मकते हैं। टीन के वक टुकड़े से किरण-वक्र (कास्टिक कर्व) भी दिग्वाया जा सकता है।


लैन्सों भीर वर्तन सम्बन्धी प्रयोगों में लैम्प को यसासम्भव नीचे ही दबा रामना चाहिए ताकि प्रकास एकायट के ऊपर में होकर न जा विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

मके। नैन्म के सामने अगर एक ऐमा काई लगा दिया जाए, जो छिद्रयुक्त ही और जिसके झार-पार (काम) तार लगे हों तो उपकरण प्रकाध-पीठ(आप्टिकल वेंच) सम्बन्धी प्रयोगों में प्रकाध-स्रोत का भी काम दे सकता है।



10 किरण-पेटिका को सहायता से परावर्तन नियमों का ज्ञान

दर्पण की पट्टी को एक ऐसे कागज की सहायता से, जिसके एक भ्रोर एक खाचा कटा हो, अथवा कागज दवाने की कपानीदार किलप से, कध्वीधर खडा करिए। प्रकास की किरणावित्यों को कागज पर स्वस्तिक चिह्नों से भ्रंकित करिए। इन चिह्नों को पेंसिल की रेखाओं से मिला कर आपाती तथा परावर्ती किरण प्राप्त को का सकती है और अभिनवन्व (नामेंन) को ज्यामितीय रीतियों से सीचा का मकती है और अभिनवन्व (नामेंन) को ज्यामितीय रीतियों से सीचा जा मकती है ।




11 छड़ो श्रीर दर्गण

एक दर्पण को किसी पटरी के मिरे पर पुट-कियों से जड़ कर लगा दीजिए। किसी दरवाजे की आड़ में खड़े हो जाइए और दर्पण को दरवाजे के आइर निकाल मीजिए। बताइए कि परावर्तिन प्रकाश की सहायता से आप आड़ में पड़ने वानी वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं।




12. परिवर्शी (पेरिसकोप)का मॉडल बनाना

पोस्ट-फार्ड की लम्बी भुजा पर दी-दो सेंटीमीटर की दूरी पर तीन समानान्तर चीर लगाइए। (ये चीर इतने गहरें न हों कि पोस्टकार्ड मार-पार कट जाए)। चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर पोड़े टुकड़े काट कर निकाल दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है भीर तब कार्ड को मोड़ कर प्रायताकार वस्त बना सोजिए। दिसाए गए स्थानों में काग-देदक (कार्क-योरर) द्वारा गोल छेंद्र कर दीजिए। वस्त के भीतर इन छेंदों के विल्कुल सामने दर्भण के छोटे टुकड़े (45' कर) विपका दोजिए। विपकाने के निए प्लारिट-सीन या गोंद लगे कागज़ का उपयोग किएए!



13. वहरूपदर्शी बनाना

दर्पण के दो टुकड़े लंजिए। प्रत्मेक समभग 10×3 मेंटीमीटर हो। गते वा एक उतना ही बड़ा टुकड़ा भी लंजिए। तीनों को रवड़ के घन्ने या गोद लगे कागब ने बांध दीजिए। इस प्रकार जो त्रिभुजाकार त्रिपार्स्व वनं, उसके भीतर मश्च की दिशा में देखिए। इसके द्वारा प्राप्त जो भी वस्तु देखेंगे उसका एक नियमित रूप होगा। यदि पालिश किया कांच न मिले तो साधारण काच की पीठ पर काला रंग लगा कर भी काफी हद तक सफलता पार्ड जा सकती है।



14. बोहरा परावर्तन

गते के छोटे बक्स के एक सिरे में लगभग एक सेंटोमीटर चौडी एक झिरी काटिए । ध्यान रहे कि यह छिद्र बक्स की पेंदी सक पहुंच जाए । बक्स को करवट के बल रख दीजिए । बक्स को इस प्रकार व्यवस्थित करिए कि धूप की किरणावली बक्स की पेंदी पर पड़े । चित्र देखिए (शेंप बार्ते चित्र से स्पष्ट हैं।)




15. उन्टी लिखावट

मादे कागज के भीचे एक कार्बन पेपर इस तरह रितिए कि उसकी कालिल लगी सतह ऊपर रहे। कागज पर कुछ लिखिए। कार्बन के इस तरफ उन्टी लियाई विखाई पड़ेगी। इस उन्टी जिलाबट को टर्गण के मामन रख कर परिए। प्रकाश के ग्रध्ययन के लिए प्रयोग ग्रीर मामग्री
दर्गण की ग्रोर देखते हुए कागज पर कुछ लिखिए
ग्रीर पेंसिल की गतिविधि पर ध्यान दें जिए।



16. घड़ी का मुह ग्रौर दर्पण

दो दर्पणों को इस प्रकार सहा करिए कि वै एक-दूसरे से समकोण बनाएं और उनके कोर एक-दूसरे को छूते रहे । इन कोरों को फीता विषका कर जोड़ा जा सकता है । इन दर्पणों के सामने एक अलामें पड़ी रिलए । इसके मुख की खड़ी मध्य रेखा दर्पणों के कोण के संगम पर रहे । प्रतिबिम्ब को ध्यान से देखिए और उसकी तुलना केवल एक दर्पण से बने प्रतिबिम्ब से करिए !



17. परावर्तन द्वारा रपया बनाना

दो दर्पणों की को रों पर फीता विषका कर उन्हें वित्र में दिखाई गई रीति से साझ करिए । दर्गणों के बीच एक सिक्का रच दीजिए भीर देगिए कि कितने प्रतिविम्स बनते हैं । दर्गणों के बीच के कोण घटाने-बड़ाने से प्रतिविम्यों की संस्था घटाई-बड़ाई जा मकती हैं या नहीं। दर्गणों के बीच जलती हुई मोमवनी रम दीजिए भीर प्रतिविम्यों को देगिए।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्की का आकर प्रन्थ



18. समानान्तर दर्पेशों द्वारा परावर्तन

दो दर्पणों को मर के बल खड़ा करिए।

उनके परावर्तक लैन्स एक-दूसरे के समानान्तर
रहें। दर्पणों के बीच कोई निक्का या जनती हुई
मोमवत्ती रिविए। एक दर्पण की और देखिए कि
उसमें कितने प्रतिबिम्ब बनने हैं। दूसरे दर्पण
की और देखिए।



19. किरण-पेटिका से श्रवतल (कान्केव) वर्षण द्वारा परावर्तन

ऊपर के प्रयोग-9 के लिए बनाई गई किरण-पैटिका का उपयोग करिए । वृत्ताकार मोड़ी गई टीन की पट्टी ध्रयया चूड़ी के टुकड़े का संगमानन्तर, उस पर प्रकाश की समानान्तर किरणावसी फेंक कर, सीचे नापा जा सकता है।



20. उत्तल (कान्बेक्स) तल हारा परावर्तन

एक उसल दर्मण, उदाहरणार्थ मोटरकार के मडलार्ड १२ तमाया जाने वाला दर्मण, लेकिए। इसको किरण-येटिका में लगाइए प्रीर परावर्तित की गर्ड प्रकास-किर्ला का देविए। समतल दर्मण तथा अवसल द्वार्थ किए गए परावर्तन से इसको तलना करिए।



ग्. प्रकाश का वर्तन और उसके उपयोग

1. छड़ी मुड़ी-सी लगती है

पानी में अरे कांच के किसी सब्बे बरतन में एक छड़ी इस प्रकार रिवाए कि उसका एक भाग बाहर निकला रहे। देलिए कि छड़ी कहां पानी में घुमती है और नहां पर मुखे हुई जान पड़ती है। जब प्रकार की किरणें पानी में बाहर निकलतो है तो वे वर्तित हो जाती है, अर्थात् भुड़ जाती है। पानी की घपेसा हवा में प्रकार बांधक बेग से चलता है और इमलिए जब वह एक गाम्यम में दूसरे में प्रवेश करता है तो कुछ मुझ जाता है।

 प्रकाश की किरणाबसी में वर्तन (रिफ्रेक्शन) होना

एक गिलाम पानी में दूध की दो-चार यूर्दे

हाल दीजिए ताकि वह पुंपता हो जाए । काले कागज या गले में एक छोटा छेद करिए । मिलाम को घुष में रिलए । गले को मिलाम के सामर्जे रिलए तो भाषको छेद हारा किरणावनी निकलनी हुई दिखाई भी । गले को ऐसी स्थिति में रिलए कि छेद जल के स्तर में थोड़ा-मा नीचे गरे स्त्रीर पानी में किरणावनी को दिया दिलए । मब गले को इतना जंबा टठा दीजिए कि किरणावनी पानी के तल पर पड़े और तब किरणावनी की दिशा देलिए । प्रयोग हारा यह पता नगाइए कि बह कोण, जिस पर किरणावनी पानी पर पहली है, किस प्रकार पानी के मीतर किरणावनी की दिशा पर प्रभाव कालना



3 वर्तन-बोतल बनाना

दवा की द्योशी को बाहर में सर्वत्र कालें रमें सेरंग दीजिए। एक पाइवें पर वृत्त लीच कर उसके भीतर के रंग को छुट्टा दीजिए। श्रद द्योशे में इतना पानी भिरए कि उसका तल ठीक वृत्ता-केन्द्र के स्तर तक पहुंचे। जीशी के उत्परी भाग पर कहीं से रग हटा दीजिए छोर उससे टार्चका



प्रकाश भीतर फेकिए। ग्रगर पानी में दूध की एक बूद डाल दी जाए तो किरणावलो ग्रांधिक स्पट्ट दिखाई पड़ेगी। ग्रव ग्रायतन कोण ग्रीर वर्तन-कोण को चार्ड से नापिए।

4. धूम्र-पेटिका द्वारा वर्तन दिलाना

धून्न-पेटिका की खिड़की पर (प्रयोग क- 5) एक काला गला जब दें जिए और उसमें 8 मिलीमीटर का एक ही वर्गाकार छेद कर दीजिए। पहले के प्रयोगों की तरह टार्च से घून्न-पिटिका के भीतर किरणावली फेलिए। एक यही पौकिर गीतल को पानी से भरिए और उसमें दूस की दो-चार चूंदें या एक चुटको भर मेंदा या स्टार्च डाल कर पानी की घुंचला कर दें जिए। प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रयोग और नामग्री

बोतल में काम लगा दोजिए। पेटिका को धुए में भर दीजिए। बोतल को किरणावली में समकोण पर रिवाए और पानी में किरणो की दिशा देखिए। फिर किरणावली के सापेक्ष बोजल को विविध कोणों पर तिरखा करेणों पर किरखा की पान के भीतर प्रकाश की दिशा पर के मान प्रकाश की दिशा पर का मान पड़ता है।



वर्तन की सहायता से श्रदृश्य सिक्के को देखना

मेज पर चाय की प्याली रिलए प्रीर उसकी पेदी मे एक मिक्का रिलए। इतनी दूर हट जाइए कि सिक्का प्याली की बारी की घोट में ही जाए। वहीं खड़े हों कर देखते रहिए ग्रीर किसी के कि हिए की कि माने के कि पानी हों के कि हिए की कि माने के स्वाल दें। मिक्का ग्रयने स्थान से हटने न पाए। ग्राप क्या दखते हैं? इमका क्या कारण हैं?

प्रकाश की किरणों पर त्रिपाइवं (प्रियम) का क्या प्रभाव पड़ता है

भूभ-नेटिका को उसी तरह काम में लाइए जिस तरह ऊपर के प्रयोग-4 में लाया गया था। कांच का विभावतें लेकर उम पर प्रकाश की एकल किरणावली डालिए भीर देखिए कि किरणों का वर्तन किम प्रकार होता है।

7 प्रकाश-रश्मियों पर लैंग्सों का प्रभाव पड़ता है

इत प्रयोगों के लिए आप पुरानी ऐनकों के तथा पुराने प्रकार-धन्यों के लैनों का उपयोग कर सकते हैं, या पढ़ने के काच (रीडिंग प्लास) के लैन्स या हस्त प्रावर्धक (हैंड मैनिकायमें) भी मोल ने मकते हैं।

पूझ-मेटिका की खिड़की पर एक काला गता लगाइए घीर उममें तीन छेद कर दौलिए। ये छेद बरावर दूरियां पर (एक मीधी रेखा में) गहे, परन्तु दोनों बाहरी छेदों के बीव की दूरी आपके नैनम के व्याम से बीडी कम नहें। दार्च में प्रकास उत्तर के व्याम से बीडी कम नहें। दार्च में प्रकास उत्तर के व्याम से बीडी कम नहें। दार्च में विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

में किया गया था। पेटिक। में पुम्नां भर दीजिए। लैंग्स को तीनों किरणावितियों के मार्ग में इस प्रकार रख दीजिए कि मध्य किरणावली लैंग्स के केंग्द्र पर पड़े। प्रकाश से उल्टी और लैंग्स के पार की किरणाविलयों पर ध्यान दीजिए। उन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

इस प्रयोग को देहराइए परन्तु इस बार द्विक् प्रवतन (डवन काकेव) जैन्स सीजिए। इस प्रयोग से प्रापको जो वार्ते मालूम हों, उनकी पुलना ऊपर के प्रयोग-6 के परिणामों से करिए। दोनो द्विक् उत्तत जैन्सों को दो विपाद के मानिए, जिन्हें पेदी से मटा कर रखा गया हों और दिक् अवतल जैन्स को चोटो से सटा कर रखा गया त्रियद्वे समझए।

8. लैन्स किस प्रकार बस्तु की घड़ा कर दिखाते हैं एक पेंसिल (या अपनी अगुली) को पानी के पिलास में डालिए और उसे बगल से देखिए। क्या वह बड़ी दिखाई पड़ती हैं? मछलियों के कांच वालें गोल मटके में मछलियों को ऊपर में और फिर बगल में देखिए। क्या मटके और पानी के भीतर में देखते पर मछली बड़ी दिखाई पड़ती हैं? गोल अमुतवानों में तेल में डूवे हुए झामों या शीरे में जूबे हुए प्रांवलों को देलिए। क्या वे बड़े दिखाई पड़ते हैं? कांच की स्वच्छ गोलियां भी लैन्स की तरह काम करती है।



9. सन्स की मायर्थन-समता को मापना

रेखांकित (मृलदार) कागज के ऊपर किसी हस्त ग्रावर्षक लैन्स को फोकम करिए। मैन्स द्वारा जो रेखाएं दिखाई दें, उनके बीच के एक स्थान की तुलना सैन्स के बाहर दिखाई पड़ने



वाले स्थानों से करिए । चित्र में दिखाया गया लैन्स तिगुना आवर्धन करता है ।

 उत्तल लैन्स किस प्रकार चित्र-प्रतिबिम्ब बनाता है


किसी कमरें की खिड़िक्यों में से एक को छोड़ कर सेप सबको बन्द कर दीजिए। किसी छात्र से किहुए कि वह सैन्स को खिड़की के पात पकड़े रहे, कैन्स के प्रभित्तम्ब (नामंत) की दिया बाहर के दूरम की भीर रहे। एक सफेद कागज को लैन्स के समागत्तर रस्ते हुए भीरे-भीरे लैन्स के समीप लाइए। एक ऐसी स्थित ग्राएमी जब कागज पर बाहरी बस्तु का स्पष्ट प्रतिबिच्च बन जाएगा। प्रतिबिच्च की क्या स्थिति है भीर क्यों?



 लैन्सों के भ्रष्ययन के लिए एक सरत उपकरण बनाना

प्रकाश-पीठ (भ्राप्टिकल बेंच) बनाले के लिए केवल किसी मजबूत तल, दर्पणो भ्रीर सैन्सी को प्रकड़ने की किसी युक्ति भ्रीर दूरी नापने की किसी मुगम रीति की भ्रावस्यकता है।

उपकरण की नीव बमाने के लिए मीटर के पैमानों को बेंच पर चपटी ग्रीर से रणदीजिए। दंग प्रादि पकड़ने के लिए लकड़ी की इप्टिकाएं लीजिए धौर उनकी पेंदिमों में पटरी के नाप के अनुवार लांचे काटिए । इप्टिका पर सरेत से काग प्रयवा नरम गत्ते की एक तह चिपका देने .से पिन क्षेंसिने में मुविधा रहती है; ये पेने यस्तु प्रयवा लोज-पिनों (सर्व पिन्स) का काम देती हैं। एक किनारे टीन की कतरकों को पेच से कस देने पर इप्टिकाए प्रच्छी लैन्स-ग्राही बन जाती हैं। इप्टिका के ऊपरी किनारे में एक लांचा बना देने से लैन्स को प्रपने स्थान में टिका रहने में सहामता मिलती है और टीन पर रबड़ नलिका से काट कर छोटा छल्ला चढ़ा देने से इप्टिका की पकड़ने की शनित बढ़ जाती है।



प्रकाश-स्रोत और पदों के लिए टार्च के बच्चों भीर कार्डों से काम चलाया जा सकता है। उन्हें इंटिकामों पर तथा देना चाहिए। इस यात्र के कई-एक सेट बनाने चाहिए ताकि छात्र व्यक्तिगत रूप से लैन्स सम्बन्धी प्रयोग कर सकें। खांचा बनाने के लिए इंटिकामों में सारी से दो चीर लगाइए और तब रुखानी का प्रयोग किएए।

प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

इस उपकरण की महायता में व्यतिकरण (इटरिक्तयरेस) और विवर्तन (डिक्रैनशन) तथा भ्रन्य विषयो पर भी अनेक प्रयोग किए जा सकते हैं।

12. एक सरल सूक्ष्मदर्शी

कील पर एक बारतावे का तार लपेट कर फन्दा बनाइए। फन्दे की पानी में बुदा कर बाहर निकाल लीजिए और उसके भीतर से देखिए। आरम्भ में इसी प्रकार के सूक्ष्मदर्शी होते थे। बहुबा ऐसा लैन्स चार या पाच गुना आवर्षन करता है।



13 जलबिन्दु सुक्ष्मदर्शी

कांच के एक टुकडे पर सावधानी से एक जलिबन्दु गिराइए । अपनी भांख को विन्दु के पास लाइए भीर उस जलिबन्दु तथा कांच में से पार किसी छोटी वस्तु को देखिए । यह एक सरल सूक्सदर्शी का काम देता हैं।

14. स्योगिक सुक्ष्मदर्शी का मॉडल बनाना

प्रयोग-11 में बनाए गए प्रकामनीठ पर एक छोटा फोकस बाना नैन्स रिखिए। इस लैन्स के एक भोर खिड़की में लगने वाली जाली का एक टुकड़ा रिखए भीर उसके पीछे जाती हुई मीमवत्ती। लैन्स के दूसरी भोर उस बिन्दु पर एक सफेद गता रिसिए, जहां जाली का सबसे भ्रियक स्पष्ट प्रतिविम्ब बने। जाती तैन्म ने ऐसी दूरी पर न्हें कि वहां पर प्रतिविम्ब जाती से यहां हो। मब गत्ते को हटा दीजिए भीर एक दूसरे दोहरे उत्तल तैन्म को मतं से कुछ प्रथिक दूरी पर रिसए। विज्ञान-शिक्षण के लिए म्लेस्को का आकर ग्रन्थ

दोनों लैन्सों द्वारा जाली को देखिए। जाली बड़ी दिखाई पड़ेगी।

15 वर्तन दूरदर्शी का मॉडल बनाना

किसी लम्बे फोकस वाले लैन्स को प्रकाश-पीट के एक सिरं पर रिखए श्रीर उसे खिडकी के बाहर दूर से किसी दृष्य की दिशा में कर दीजिए। पिछले प्रयोग के अनुसार ही लैन्स के दूसरी श्रीर से एक सफेंद्र गत्ते को लैन्स के पास धीरे-बीरे लाकर ऐसी स्थिति में रख दीजिए कि वहा दूस्य का स्टाटतम प्रतिक्रिम्ब वने। अब गत्ते के पीछे एक छोटे फ़ौक्तिम्ब वने। अब गत्ते के पीछे एक छोटे फ़ौक्तिम्ब वना लैन्स इस स्थिति में रिखए कि गत्ते और लैन्स के बीच की दूरी जैन्स के फ़ीकन से कुछ कम रहे। गत्ते को हटा दीजिए श्रीर दृश्य को दोनों लैन्सों द्वारा दिखए।

16. एकरैसिक प्रकाश-उद्गम बनाना


एक लम्बा बल्ब लीजिए, जैसा कि मोटरकारों के दिशामूचको (ट्रैफिक इण्डिकेटर्स) में अथवा उनके भीतर प्रकाश देने के लिए बहुधा लगा रहता है। प्रकाश मम्बन्धी प्रयोगों में यह एक अच्छा प्रकाश-स्रोत सिद्ध होता है। लकड़ी के एक टुकड़े से मुविधाजनक होल्डर बनाया



जा सकता है। टीन की कतरनों को लकड़ी पर जड़ देने पर या पेच ने कस देने पर वे बस्य की टीपियों से वैद्युत सम्बन्ध स्थापित करने का काम दे सकती है।

17. लैग्स में बस्तु और प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध


लैन्स को लकड़ी की इंग्टिका के सामने वालें सिरे पर ज्लास्टिसीन (तेल में कुटी मिट्टी) से चिपकाइए । प्रतिबिम्ब यहां पड़ेगा जहां किरणें मिलती है। एक श्रोर U श्रीर दूसरी श्रोर V लिखिए श्रीर निम्न सूत्र की अंच करके देखिए:



लैन्स में प्रतिबिम्य भीर वस्तु का सम्बन्ध (बिना, प्रकाश-स्त्रोत के)

प्रकाश-स्त्रोत के स्थान पर 5 सँटीमीटर के वर्गाकार दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। वस्तु के स्थान पर भी दर्पण के केन्द्रीय 1 सँटीमीटर के वर्गाकार भाग को हटा कर उत्तका उपयोग किया जा मकता है। दर्पण का मुख प्रकाश की मोर होना चाहिए। लेन्स की दूसरी और एक पता रच कर उगपर प्रतिविन्द चिया जा सकता है।

प्रतिविम्व की नाप तथा वस्तु की नाप के सम्बन्ध की भी जांच की जा सकती हैं।




19. ऋन्तिक कोए

मूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होने वालों कांच की दो पहिंचा (स्लाड्डम) नीजिए। रांगे की क्ली में एक चौचट काटिए ग्रीर उसे दोनों पहिंचों के बीच रस कर ग्रीर कनाश मा बोस्टिक सीमेंट से कोड़ कर एक बायु-कोट (एग्ररसेल) बना लीजिए।

20 सॅटीमीटर सम्बी सकड़ी की एक पटरी लेकर उसके बीच में एक लम्बा छेद बनाइए भीर उसमें पूर्वोक्त वायु-कोच्ठ को कस दीजिए। सकड़ी के दोनों सिरों में बुनने की एक-एक सताई भार-पार डाल दोजिए। ये सताइयां सूचक का काम करेंगी। इनसे लकड़ी की पटरी की स्थिति कात होगी।

जब लकड़ी की पट्टी पानी के बीकर के ऊपर रखी जाएगी और वायु-कोच्छ पानी में रहूँ तो सताइयां उस कागज की प्रायः छती रहूँगी, जिस पर बीकर रखा रहेगा। यही क्रान्तिक कोण उपकरण है।

जप्योग में तीन पिनों से एक आधार-रेखा निश्चित की जाती है और बीकर का व्यास जसी पर रहता है । तब नकड़ी की पटरी को हतना पुमाया जाता है कि सम्पूर्ण परावर्तन हो जाए । उसके लिए दो स्वितयां है और प्रयोक राया में सलाइयों की नोकों के स्थान पर चिह्न लगा लेना चाहिए।




20. पानी का कान्तिक कोश नापना

इस प्रयोग के लिए एक वृत्ताकार मीमी शत्ते ग्रीर एक लम्बी पिन की भ्रावश्यकता पड़ेगी (जैसा गत्ता दूघ की बोतर्ले बन्द करने के लिए प्रजनत होता है।)

गत्ते के केन्द्र में पिन को घुसा कर पार कर दीजिए और पिन का सिर नीचे की ओर करके गत्ते को पानी में तैरा दीजिए। ऊपर से देखते रहिए प्रकाश के सम्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

भौर पिन को ऊपर-नीचे करते रहिए। एक ऐसी स्यिति आएगी जब पिन का सिर ठीक गते की ओट में हो जाएगा और वह कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। इस स्थिति में पिन के सिर से चली हुई किरण इस प्रकार वर्तित होती है कि वह पानी के तक को छती हुई जाती है और आख तक नहीं पहुंच पाती।


कोण सीमा ही नापा जा सकता है मा वह क ख, क ग का मान निकाल कर और त्रिज्या सारणी के उपयोग से ज्ञात किया जा सकता है।



21. क्रान्तिक कोएा सम्बन्धी एक अन्य प्रयोग

एक छोटी धानगी निलका (स्पेसियन ट्यूब)
या गोल शीशी को कांच की झायताकार टंकी में
रिक्षिए और उसे टंकी के पाइवों से देखिए ।
निलका का केन्द्रीय साग बेलनाकार अपसारी
तैन्स की तरह काम करेगा, परन्तु उसके
किनारे पालिश किए हुए (दर्पण की तरह)
जान पड़ेंगे।

किरण चित्र से स्पष्ट है कि




विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का श्राकर ग्रन्थ

ये दोनों दूरियां दिशादर्शी भीठिकाग्नें द्वारा नापी जा सकती है। इसके लिए एक मापक पटरी को टंकी के पार्खें के ममानान्तर रखना चाहिए और पीठिकाओं के सिरों को पटरी से हटा कर रखना चाहिए।

22. कैमरा कैसे काम करता है


दो वयन ऐसे लोजिए कि एक बक्स दूसरे के भीतर लगभग बैठ सके। प्रत्येक बक्स के एक सिरे को काट कर निकाल दोजिए। एक बक्स को दूसरे के भीतर डाल देंजिए, छोटे बक्स का कटा हुमा मिरा भीतर पुस जाए। अब छोटे बक्त का कटा हुमा मिरा भीतर पुस जाए। अब छोटे वक्त का कटा हुमा मिरा भीतर पुस जाए। अब छोटे वक्त का रिख्ता सिरा काट कर निकाल देंजिए और उसके ऊपर मीमी कागज मह दीजिए। दूसरे बक्स के सामने सिरे में एक छेद करिए, जा लेन्स के नाप का हो और उसमें उत्तल (काल्वेक्स) लैन्स नगा दीजिए। अब भीतर डाले गए वक्स के वाहर-भीतर खिसका कर मोमी कागज पर लैन्स द्वारा बाहर के दूसर के प्रतिविक्त की प्रत्ये के प्रतिविक्त की स्थान पर प्रकाशपाड़ी फिल्म रहती है।



23. सूई-छित्र कॅमरे से चित्र लेना


किमी लवाड़ी के वक्स से, उदाहरणार्थं खड़िया के वक्स से, एक सुई-छिद्र केमरा बनाइए (इस अध्याय का अयोग क-4 देखिए)। उसे भीतर से काला रंग दोजिए। एक मिरे में केन्द्र पर 1 मेंटीमीटर का छेद कर दोजिए। वक्स के भीतर की थ्रोर छेद को धातु की पतली पत्नी में दक दोजिए। सूई में पत्नी के केन्द्र में छेद कर दीजिए। सूई में पत्नी के केन्द्र में छेद कर दीजिए। सूई में पत्नी के केन्द्र में छेद कर दीजिए। पूर्व में पत्नी के केन्द्र में छेद कर दीजिए। पूर्व में पत्नी के केन्द्र में छेद कर दीजिए। प्यान रहें कि छेद सफाई से काटा जाए। यक्स के सामने बाले तिर में कुछ प्रदर्शी (पाइड) नमा दीजिए ताकि उनसे कट फिल्म के टुकड़े को विसकताया जा सके। छेद में कस कर

काम लगा दीजिए ताकि मुई-खिद हक जाए। भव किसी अन्धेरे कमरे में जाकर कुछ फोटी-फिल्मों को इस नाप का काटिए कि उन्हें प्रविधारी में खिसकाया जा सके। वनस में दनकर लगा दीजिए और अपने कैमरे को बाहर ले आइए। कैमरे का मुंह उस दृश्य की भोर की जिए जिसका श्राप चित्र कीचना चाहते हैं। काग को एक मा दो सैकंड तक के लिए हटा दीजिए । श्रीर फिर लगा दीजिए। प्रयक्त फिल्म की ग्रन्थेरे कमरे में बाहर निकालिए और डेवेलप करिए या काले कागज में लपेट कर किसी फोटो की दुकान पर डेवेलप कराने ले जाइए। (अन्धेरा कमरा पूर्णतः अन्धेरा हो, कैमरे के भीतर ग्रगर जरा भी प्रकाश जाने का डर हो ती फिल्म लगाने के बाद से उसे काले कपड़े में लपेटे रहिए, केवल सामने का थोड़ा-सा भाग खला रहे।)



24. रंगीन चित्रों के लिए प्रक्षेपी (प्राजेक्टर) बताना

जैता कि चित्र में दिलाया गया है, रंगीन चित्रों के लिए सरल सामग्री मे एक प्रशेषी बनाया जा सकता है। जिस तैन्स का उपयोग करना हो, उसनी फ्रांकन-दूरी मे थोड़ा बढ़ा वच्छा काम में साइए। प्रधिकांत्र तैनों के लिए वचस को 30 और 60 मेंटीमीटर के बीच की सामग्री का होना चाहिए। तैन्य पर आड़ करने के लिए मिठाई के छोटे बस्स को काम में लाइए लाकि नैन्स पर फानत प्रकात न पड़े। दो लैस्म होन्डर कि मानानात मानाजित को एए मेर प्राड करने बाने वन्स के प्रत्येक और एक-एक की लगा बीजिए। वरें बस्स के प्रत्येक और एक-एक की लगा बीजिए। वरें बस्स के तिरे के प्रगते भाग को जोड़ने के लिए भीर पिछले हिस्से को कावले की सरह बन



करने के लिए गोद लगे फीते का इस्तेमाल कीजिए।

वनस के पिछले भाग में एक जित्र उत्तर कर रिलिए। इसे आगे-पीछे चला कर फ़ोकस करिए ताकि प्रक्षेपी के सामने वाली दीवार पर स्पटनम प्रतिविभ्य पड़े।

25. सरल दृश्य वाला कैमरा


मरल दृश्य वाला कैमरा इस प्रकार बनाया जा सकता है — हस्त लैन्स से गते पर किसी पहाड़ी या वृक्ष का प्रतिविम्ब फ़्रोक्स करिए। लैन्स और गत्ते के वीच की दूरी को सापिए और किसी



बन्स को इस प्रकार काटिए कि उसको ऊंचाई उस दूरों के बराबर हो । उसकी पेंदी के ठीक मध्य में तैरन ने जरा छोटा छेद करिए । यस के किसी टुकड़े में पहले जैसा छेद करके लैन्स को उस पर विपका दीजिए। बक्स के ऊपर के खुले भाग पर टिशू पेपर लगा दीजिए। यह दृश्य कैसरा अच्येर कमरे में लैन्स को खिड़की की श्रीर करके प्रयोग में लाया जा मकता है।

26. फोकस करने वाला वृश्य-कैमरा

फोक्स करने वाला दृश्य-कैमरा भी बहुत कुछ उसी प्रकार बनाया जा सकता है जिस प्रकार प्रयोग-25 में बताया गया कैमरा घनाया गया था। फ्रांक्स करने के लिए पहले बक्स के भीतर एक दूसरा वक्म डाला जाता है। प्रष्टब्य वस्तु जितनी ही प्रथिक चमकीली होगी और प्रतिबिम्ब प्रहण करने वाले कागज पर जितना ही कम बाहरी प्रकार पड़ेगा, फोटो उतनी ही भच्छी होगी।



घ. रंग सम्बन्धी प्रयोग

1. धूप का रंग क्या है ?

जिस कमरे में धूप माती हो, उसे माधेरा करिए । खिडकी पर पड़े पर्वे में एक छोटा छेंद्र कर दीजिए, जिससे एक पतली किरणावली भाए । इस किरणावली में कांच का एक त्रिपाइव (प्रिचम) पकडे रहिए फ्रांट मामने की दीवार या छत पर पड़ने बाने वर्ण-पट को देखिए । इने वर्णकम (स्पेक्ट्रम) कहते हैं । क्या प्राप्त मूर्य के इन प्रकार बने वर्णकम में पाए जाने वाले रंगों के नाम बना मकते हैं ?

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूर्नेस्को का श्राकर प्रन्थं



2. यर्एकम के रंगों को एक साय जुटाना

किसी पड़ने वाले कांच के लैन्स को, अर्थात् किसी अवर्धक लैन्स को त्रिपाइव और वर्णकम के बीच सफेद धूप से उल्टो ओर, रंगीन वर्णकम में रिखए। दीवार पर पड़ने वाला वर्णकम कैसा हो जाता है?


3. वर्णकम (स्पेक्ट्रम) बनाने की एक दूसरी विधि

पानी से भरी एक तहतरी को पूप में रिखिए। बारी की टेंक लगा कर तहतरी के मीतर एक छोटा ध्रायताकार वर्षण तिरछा रिखिए और उसको इस प्रकार समंजित करिए कि धीबार पर रंगीन-पट या वर्णकम दिखाई पड़े।




करण-पेटिका की सहायता से वर्णकम का अध्ययन

किरण-पेटिका की सहायता से कांच का विपाइन समानान्तर किरणावली से एक दर्शनीय वर्णकम बनाएगी। रंगीन जिलैटिन या रंगीन पारदर्शक कागज, जिसमें कुछ वस्तुएं सपेट कर बेची जाती है, की सहायता से भी रंग सम्बन्धी प्रयोग किए जा सकते है।




रैखिक वर्णंक्रम को देखना

एक सरल प्रकाश सम्बन्धी किरी बनाने के लिए सूई से बोड़ा खरोच कर किसी दर्गण की पीठ से दूरतक पालिश निकाल दीजिए, प्रपबा इसी रीति से फोटोग्राफी की किसी गाड़ी नेगेटिन प्लेट से मसाला खरोब दीजिए। रीतक वर्णकम देखने के लिए खिरी के स्थान पर सूई का उपयोग किया जा सकता है। सूई को निपाइय के भ्रावर्ती कोर के समानात्तर रखना चाहिए बीर जिस प्रकार की परीका करनी ही, उसी से उसे धालोकित करना चाहिए।



6. इन्द्रधनुष बनाना

घूप में किसी खिड़की की देहली पर पानी से भरा हुआ एक गिलास रख दीजिए। गिलास मीतर




की भोर देहती से थोड़ा बाहर निकला रहे, भूमि पर सफेंद कागज रिलए । भ्राप उस पर इन्द्रभनुष या वर्णक्रम के पट को देख सकेंगे।

7. इन्द्रधनुष बनाने की एक दुसरी विधि

बहुत संवेरे (सूर्योदम के बाद) प्रथवा - पूर्यास्त के कुछ पहले, जब सूर्य चमक रहा हो, हीं ब से पानी को महीन बूंदों के रूप में उड़ाइए। पानी के पीछे यूक्षों की श्यामल पृष्ठभूमि रहें। सूर्य आप की पीठ की और रहे। तब आप एक बहुत सुन्दर इन्द्रधनुष देखेंगे।

पारदर्शी वस्तुओं का रंग

पिछले प्रयोगों की तरह धू भ्र-गेटिका का उपयोग किरए। केवल एक किरणावली को पेंकिटा के भीतर ग्राने दीजिए। किरणावली के मार्गे में स्वच्छ कांच या सेलोफेन रिखए। प्राप देखेंगे कि वक्स के सफेद पर्दे पर सफेद ही किरणावली के मार्गे में लाल कांच या सेलोफेन रिखए। पर्दे पर पड़ने वाली किरणावली लाल हो जाएगी। लाल ने देते उपना के ग्रन्य सब अवयवों को सोख लिया है। दूसरे रंगों की पारवर्गक पिट्टियों से जैसे (कांच या सेलोफेन की पिट्टियों से जैसे (कांच या सेलोफेन की पिट्टियों से जैसे (कांच या सेलोफेन की पिट्टियों से) प्रयोग किरए। ग्राप देखेंगे कि इन वस्तुओं का रंग कर रग के कारण उत्पन्न होता है, जिस में पार जाने देते हैं, ग्रन्य रंगों की ये सोख लेते हैं।



9. प्रपारदर्शी वस्तुओं का रंग

अन्धेरे किए गए कमरे में दीवार पर या सफेद कागज पर एक अच्छा-सा वर्णकम (स्पेक्ट्रम) बनाइए। वर्णकम के नीले प्रकादा में लाल कपड़ें का एक टुकड़ा रखिए। यह कौन-सा रंग जान पड़ता है? इसे हरे प्रकाश और फिर पीन प्रकादा में रखिए। केसा हो जाता है? इसे लाल प्रकादा में रखिए। अब रंग कैसा लगता है? हरे और पीले रंगों के कपड़ों से प्रयोग को दोहराइए। आप देखेंगे कि जसी रंग के प्रकादा को छोड़ कर अन्य प्रकादा में वे काले सगते हैं। इस प्रकार अपारदर्शक पदार्थों का रंग उस प्रकादा के कारण होता है जिसे वे परावर्तित करते हैं। वे वर्णकम के अन्य रंगों को सोख लेते हैं।

10. रंगीन पदार्थी (वर्एंक्रमों) को मिलाना

नीली और पीली. खड़िया का एक-एक टुकड़ा लीजिए। चुरा करके उनको मिलाइए। मिश्रण का रंग हरा दिखाई पड़ेगा। ये पदार्थ विद्युद्ध एक रंग के नहीं हैं। ग्राप देखेंगे कि वर्णकक्ष में हरा रंग पीले भीर नीले के बीच श्राता है। खड़िया का पीला रंग वर्णकक्ष के पीले और हरें को छोड़ श्रन्य सब रंगों को सोसता है। इसी प्रकार खड़िया का मीला रंग वर्णकक्ष के नीले और हरें रंगों को सोसता है। फिर इसी प्रकार मिश्रण में पीला और नीला एक-दूसरें को सोख लेते हैं और हरा परावर्धित हो श्रांख तक पर्वेचता है।

विद्यार्थियों के रंग के डिट्वों के रंगों की मिला कर प्रयोग करिए।


11. रंगीन प्रकाशों को मिलाना

(क) रंगीन प्रकाशों को मिलाने का काम गत्ते के वृत्त को जल-रंगों से रंग कर किया जा सकता है।

एक मुझाव यह है कि 10 मेंटीमीटर के वृत्त के एक स्रोर पीला (सण्डे के योक के समान पीला) रंग कर दिया जाए और दूसरी झोर नीला। जब विज्ञान-शिक्षण के लिए मूनेस्को का आकर ग्रन्थं

इस वृत्त में तागे बांघ दिए जाएंगे स्नीर तागों को श्रंगुलियों स्नीर स्रंगुठों के बीच बटा जाएगा तो वृत्त तेजी से नाचेगा स्नीर यदि रंग साबधानी से चुने गए होंगे तो वृत्त लगभग सफेद जान पढ़ेगा।

रंगों के अन्य मिश्रणों की जांच रंगीन सदुआं वाली पढ़ित से की जा सकती है। वृत्त के द्वैतिज्यों (सेब्दर्स) को रंग दिया जाता है। मान लीजिए उन्हें पारी-पारी से लाल और हरा रंग दिया गया है। (अव) तागे पर नाचने से नाचता हुआ वृत्त आंखों को हरा और लाल प्रकार परार्वति करता है और उनके मिश्रण का परिणाम, इस दशा में पीला होता है।




(स) प्रारम्भिक प्रकाशिकी में किरण सम्बन्धी प्रयोगों को करने के लिए तीन डिक्बों का उपयोग किया जाता है । उनते रंगीन प्रकाशों को मिलाने के लिए भी काम लिया जा सकता है । इसी प्रकार का ग्रन्य कोई भी वनस, जिसमें मीटरकार का एक बल्ब रखा हो, इस काम के लिए उपयुक्त होगा ।

वनस के सामने लाल, हरा और नीला माटकीय प्रकारा-छानना (किल्टर) रखिएऔर सफेद पर्दे पर प्रकारा के आयताकार खण्डों के प्रतिविद्य डालिए।

लाल मौर हरा मिल कर पीला हो जाता है। गीला मौर लाल यंगनी हो जाता है। हरा और नीला भीरपंत्री नीला हो जाता है।

लाल, हरा और नीला सफेद हो जाता है।



12. साबुन के पटल (फिल्म) में रंगों को बेलता साबुन का गांडा-सा मोल बनाइए, जिनसे साबुन के बुलबुले बनाए जा सकें। इस मोल की किसी चपटी तहतरी में भर दीजिए और उसमें प्रण्डें चाला कप या चाय की प्यांनी डुबा कर निकाल लीजिए, जिससे प्यांली के मृह पर एक पटल (फिल्म) बन जाए। इसे सीब प्रकास में रिखिए भीर जो रंग दिसाई पड़ें उन पर प्यांन दीजिए। । पत्नी पटलों में बहुसा रंग होते हैं।

13. तेल के पटल (फिल्म) में रंगों को दलना

13. तल क पटल (फल्म) में रंगा का देवना किसी कम गहरी तहतरी को पानी से पर दीजिए । पानी में इतनी स्थाही छोड़ दीजिए कि पानी बहुत गांड रंग का हो जाए । तहतरी को खिड़कों में रख दीजिए, जहां उस पर साकात का तीन्न प्रकाश पड़े, परन्तु वहां पूप न हों । पानी की घोर देखिए । पानी में सालाश का प्रकाश परावतित होकर सापकी आंखों पर पड़ेगा । जब साप इसी प्रकार देखते हुए हो तेन या पेट्रोल की एक बूंद पानी के तल पर तहारी की सास स्पन निमन्द्रतम स्थान पर शल देंगे, तो रंगों का धापकी इन्द्रभवन पर दाल देंगे, तो रंगों का धापकी इन्द्रभवन विल्कुल सामने वाली कोर परदमनना हुमा

दिलाई देगा। तेल पर फूंक मार्त्ने से म्रापको रंगों में परिवर्तन भी होता हुमा दिलाई पडेगा

14. पंथ से रंग

किसी पंस (चिड़िया झादि का पंस) के चिरे में से दूर किसी मोमवत्ती की ज्वाला को देखिए। आपको वास्तविक ज्वाला की अगल-वगल में दो या तीन ज्वालाएं और चार रंगीन भुजाओं का एक चपटा (×) दिखाई पड़ना चाहिए। यदि पंस बढिया होगा तो चारों भुजाओं में से प्रत्येक में आपकों दो नीती और लाल चौड़ी घारियां दिखाई पड़ोंगी।

प्रकाश के प्रध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

15. रंग कैसे बदलते हैं

किसी पित्रका से एक रंगीन चित्र काटिए श्रीर उसे एक गत्ते पर चिपका दीजिए। एक तस्तरी में तीन बड़े चम्मच भर कर नमक और कई चम्मच मेथिलंटेड स्पिरिट डालिए। दोनों को श्रच्छी तरह मिला कर जला दीजिए। उनसे एक बहुत चमकीला प्रकाश उत्पन्न होगा, जिसमें से केवल पीली किरणें निकलेंगी। यद पूर्वोक्त चित्र को एक ग्रम्थेरे कमरे में जाकर देखिए और ध्यान दे कि पीले को छोड़ ग्रन्थ सब रंग किस प्रकार बदल जातें हैं।


ग्रध्याय-17

मानव-शरीर के अध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री


क. हड्डियां और मांस-पेशियां

1. बाजू का मॉडल बनाना

सकडी के दो टुकड़े लीजिए, जो 5 से 8 मिली-मीटर तक मोटे और 5 सेटीमीटर चीड़े तथा 30 सेंटीमीटर लम्बे हो। (पर्ती लकड़ी बहुत सन्तोपजनक काम दगी)। एक टुकड़े के उपरी सिरे में वर्भी से एक खेद करिए। दूसरे टुकड़े को गोल कर दीजिए और प्रत्येक सिरे के पास एक छेद कर दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।



इसके बाद लकड़ी के पहले टुकड़े में दो हुक और एक पेचयुक्त ग्रांख को लगभग दिखाए गए स्वानों में कस कर लगा दीजिए। इसी प्रकार दूसरी लकड़ी में भी एक हुक और तीन आंखें कस कर लगाइए। चित्र देख करे दोनों तकड़ियों को छोटे कावले और ढिवरी से ग्रापस में जोड़ दीजिए।



बाइसिकल या कार की भीतरी रवड़-गितका से रवड़ की लम्बी धिज्यमां काटिए ग्रीर उन्हें लकड़ियों के नीचे लगी ग्रांसों में पहना कर हुकों में बांध दीजिए। उजर की ग्रीर ग्रांसों में मजबूत डोर पहना दीजिए ग्रीर उसका एक सिस्ट हुक में बांध दीजिए। जब रोत खोजी जाएगी तो साप थाजू की हड़ियां ग्रीर पित्रयों के काम करने का समाग वास्तिक हंगदेल सकेंगे।

2. पैर का मॉडल बनाना

पतली लकड़ी या गते से पैर और टांग के आकार के समान दो टुकड़े काट लीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पुरानी भीतरी रबड़-मिलिकाओं से रबड़ की धिंज्यां काटिए और उन्हें दिखाई गई रीति से मॉडन में लगाइए।

3. सिर श्रीर गर्दन का माँडल

चित्र से स्पष्ट है कि लकड़ी प्रयवा गतें की सहायता से यह मॉडल किस प्रकार बनाया जा सकता है।





4. चलने वाली बालपिन

्क जन्मी छो (डिजर नाइफ) को कस कर पकड़िए। (कल को धार मेंड के समानान्तर रहें)। छुी पर जूड़े में सोंसी जाने वाली एक चिमटीनुमा बालपिन चडा दीजिए, एक भूजो एक घोर रहें, दूसरी भूजा दूसरी मीर। घरी की में ब में इतना ऊपर रिविष कि बालिपन की भुजाएँ में ब'को करीब-करीब छूती रहें बीर बालिपन निरुद्धी रहें। ब्राप देखेंगे कि बालिपन छुरी पर चलती है। (हाथ मेज को न छूता रहे)। बाजू की पेशियों की सूक्ष्म गतियों के कारण बालपिन में गति उत्पन्न होती है।

ख. हमारी इन्द्रियां

1. झाऐन्द्रिय

मव छात्र स्थिर बैठे रहे भीर पूरी कक्षा में ममान रूप में फैले रहें। तब एक कोने में कोई बीज गन्य वाली वस्तु छोड़िए। इस काम के लिए क्पड़ें पर थोड़ा ईथर या अमोनिया गिराया गा सकता है।

छात्रों से कहिए कि ज्यों ही उनको गन्य मिले, वे हाथ उठाएं। हवा में कमरे के ब्रार-पार की गन्य के प्रसार की गति को देखिए।

ं कुछ ऐसे उदाहरण बताइए जब कि हमारी घ्राण-शक्ति हमें विपत्ति से बचानी है।

2. पड़ने के लिए आदर्श दूरी

छात्रों मे कहिए कि वे कोई पुस्तक पढ़े ग्रीर पुस्तक को उम दूरी पर रखें, जो पढ़ने के लिए मबसे भ्रिषक मुखद पड़े। सामान्य दूरी 34 में 40 सेटीमीटर तक होती है। यदि किसी छात्र को कम या ग्रीपक दूरी मबसे प्रिक मुखद लाती हो तो दृष्टि ठीक करने के लिए शायद उसे चन्मे की ग्रावस्यकता हो सकती हैं।

3. उचित प्रकाश

कमरे को अन्वेरा करके जसते हुए 40 वाट के विवृत्त लेग्य को किसी खुनों पुस्तक से ठीक 60 सेंटोमीटर ऊपर रिक्षए । आराम से पड़ानें के लिए इतना प्रकाश प्रायः काफो है। छानों को यह दिखाइए कि जब लैम्य को और दूर किया जाता है तो प्रकाश तीव्रता में घट जाता है। एक मीटर में कुछ कम दूरी पर उतना प्रकाश देने के लिए 100 वाट के बस्व की आवरयकता होगी, जितना 40 वाट का बस्व 60 मेंटोमीटर पर देता है।

छात्रों को यह दिखाइए कि उन्हें किस स्थिति में बैठ कर पढ़ना चाहिए ताकि वे चकाचीप मे बच सकें। इस वात की जाच करिए कि कक्षा के प्रत्येक स्थान में पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश है या नहीं। यदि नहीं है तो छात्रो को बताइए कि इस प्रकार की ग्रसन्तोपजनक परिस्थितियों को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है।

4. ग्रांख का ग्रनुकूलन

सफेद कागज के 10 या 12 ताब लेकर उनसे एक पोली नली बनाइए। ताबों की नाप ऐसी हो कि प्रत्येक ताब नली के ऊपर दो बार पूम जाए। उस नली के ऊपर रवड़ का छल्ला चढा देंजिए। नली को किसी पुस्तक के पृष्ठ पर खड़ा करिए धौर प्रपत्ती एक आंख को नली पर इस प्रकार दबा कर लगाइए कि नली को पेंदा या माथे से कुछ भी प्रकाश भीतर न घुस सके। धारम्भ में किसी पावद को पढ़ना धारम्भ होगा। यदि कोई शब्द तुरन्त पढ़ा जा सके तो नली पर कुछ ताब कागज और चढ़ा दोजिए।

दूसरी ग्रांख को बन्द रखिए। नली के भीतर खुली ग्रांख से मिनट, दो मिनट तक बिना प्रकाश को भीनर ग्राने दिए देखते रहिए। कागज से होंकर जो मंद प्रकाश ग्रा रहा होंगे। उसमें छुपाई थीरे-धीरे पठी जा सकेंगी।

ज्यों ही छपाई साफ-साफ पड़ी जा मके, दर्पण में अपनी आर्ले देखिए और आंखों के तारों (प्युपिस्त) की नामें देखिए। एक मिनट तक पुलिनवों को देखते रहिए और प्यान देखिए कि जब कक्षा का तीक प्रकार आंखों पर पड़ना है तो उनकी नामें किम प्रकार बदसती है। प्रदेख छात्र को यह खबसर देता चाहिए कि वह इस प्रयोग को स्वयं करके देखे।

छात्रों को घांल के नारे की नाप घट-बढ़ सकने की शक्ति के कुछ साम बताइए, उदाहरणार्थ तारो का छोटा होना भांत की म्रति प्रचण्ड प्रकाश से रक्षा करता है, उनका यडना बहुन मद प्रकाश में देखने में सहायता पहुचाता है, नयन तारों का प्रकाश के अनुकूल घटना-बडना विपत्ति से बचने में यहायक होता है।



मबा आप अपनी अन्य-चित्ती का पता लंगा सकते हैं .

जिस स्थान पर ृष्टि-तन्त्रिका (ग्राप्टिक नर्व) म्रक्षिगोलक (म्राइबाल) में मिलती है, वहां एक छोटी-सी अन्व-चित्ती होती है, जिसका व्यास केवल कुछ ही मिलीमीटर होता है। इस भ्रन्य-चित्ती का पता आप एक बहुत ही सरल प्रयोग से पा सकते हैं। सफेद कागज पर एक काला बिन्दु बनाइए और उमसे 5 सेंटीमीटर दाहिनी श्रोर हट कर एक काला स्वस्तिक। कागज को मेज पर रख कर ग्रपनी बाई झांल बन्द कर लोजिए और अपनी दाहिनी आंख से काले विन्दू को भ्रोर बराबर घुरते रहिए । इस प्रकार घुरते हुए ही कागज को उठा लीजिए और उसे धीरे-घीरे अपनी सांख की और लाइए। एक स्थिति ऐसी ग्राएगी जब दाहिनी ग्रोर वाला स्वस्तिक ग्रदृश्य हो जाएगा। वाई स्रांख की सन्ध-चित्ती का पता पाने के लिए दाहिनी आंख को बन्द करिए भीर स्यस्तिक को ग्रोर घुरते रहिए। जब कागज को ध्राप भ्रांत्व के कुछ पास लाएंगे तो काली चिनी प्रदश्य हो जाएगी।

6. दृष्टि-भ्रम

लोगों के दैनिया जीवन में कई प्रत्यन्त वैचित्रपूर्ण दृष्टि-श्रम होते हैं । जब चन्द्रमा ग्रीर सूर्य क्षितिज के निकट होते हैं, तो वे क्वे आकाश में होते की प्रपेक्षा, बहुत बड़े जान पड़ते हैं। जब वे पहाड़ी के पीछ से उदय होते देखे जाते हैं तब वे उस स्थित की अपेक्षा बहुत अधिक गीवता से चलते जान पड़ते हैं जब वे हमारे ऊपर होते हैं। मूर्य और चन्द्रमा के ब्यास को यन्त्र से नापने पर अपया उस्त होते समय उनके बेगों को नान पर हमारी प्रथम पारणाओं का समयन नहीं होता। क्षित्रक के पास की नापों और दूरियों का हमारा अनुमान अवास्तविक होता है क्योंकि तुनना की प्रमाप के लिए तब हम अपेक्षाकृत निकट पार्थिय वस्तुओं को चुनते हैं।

श्रध्याय 6 में बनाए गए वियोडोलाइट या ऐस्ट्रोलेव और पट्टन की सहायता से सूर्य या चन्द्रमा के उदय या श्रस्त के श्रवसर पर उनके वेग को नापिए। इसकी तुलना उनके उस मनय के वेग से करिए जब वे हमारे ऊपर पे।


हमारी दृष्टि प्रतिक्षण वदलती हुई इस दुनिया की स्थिर प्रतिछाया मात्र नहीं है। जिस प्रकार हमें किसी यन्त्र से काम लेना सीखना पड़ता है, उसी प्रकार हमें अपनी ग्रांखों का उपयोग भी सीखना पड़ता है । दूरी, दिशा और स्थिति के हुमारे अनुमान केवल इस पर निर्भर नहीं करते कि हमारी आंख का मृति-पटल या रेटिना (इस अध्याय के प्रयोग ग-1 को देखिए)हमें क्या बताता है, बरन् उन्हें देखने के लिए उनमें इन पेशियो की जटिल गतियां जो द्यांव के लैन्स को चलाती है, उन मांसपेशियों की गतियां जो ग्रक्षिगोलन को अपने कोटर में सम्भालती है और साम ही गरदन और अगों को चलाने वाली पेशियों की गतियां भीर वे सब संकेत भी सम्मिनित हैं, जिन्हें ये मय पेशियां किमी काम को करते समय मस्नित्क को भेजती है। हम अपनी, शारीरिक गृतियों में और अपनी आंखों की पेशियों की गतियों धीर रेटिना पर बने प्रकाश-चित्र में प्रतिदिन के जीवन के साधारण अनुसय में सम्बन्ध जोड़ना सीलते हैं ।

हमारे प्रतिदित के सतुभव का एक संग

मानव-शरीर के प्रध्ययन के लिए प्रयोग और सामग्री

गह भी है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। हम बस्तुओं को एक रेखा में रखना सीखते हैं। वह सुक्ष्म समंजन, जिसके कारण हम किसी रेखी हुई वस्तु को पकड़ सकते हैं, या किसी छुई हुई वस्तु को देख सकते हैं, अनायास अन्त-व्यस्त हो जाता है।

कुछ भ्रमोत्पादक चित्र नीचे दिए जाते हैं। भ्राप देखेंगे कि जिस वस्तु की भ्राप जो नाप समझते हैं वह वास्तव में भ्रापको धारणा से भिन्न है।



मध्या 1, 2, 3, 4 . रेखा क और ख को ध्यान मे देखिए और उनकी लम्याइयों की सुलना करिए।

संख्या 5 वाले स्नम्भो की जंबाङ्या विभिन्न जान पडती हैं।

संख्या 6, 7: क्षतिज रेखाओं को देखिए, क्या वे समानान्तर है ?

संख्या 8 पनों (न्यूब्स) को गिनिए श्रीर तब सावधानी से इन्हें फिर गिनिए ।


मन्या 9 : गीड़ी की कुछ समय तक ध्यान

से देखते रिहुए, तब पुस्तक को धीरे-धीरे घुमा कर उल्टा कर दीजिए ।

सल्या 10: भीतरकावर्गकभी उभरा हुआ ग्रीर कभी धंसा हुआ जान पड़ता है।

मंख्या 11 : कभी श्राप यह समझेंगे कि श्राप घन के माथे को देख रहे हैं तो कभी उसकी पेदी को ।

मस्या 12 : ध्यान से चित्र को देखिए और क ख तथा ख ग की लम्बाई की तुलना करिए। मन्या 13 . चित्र को सरसरी तौर पर देखिए,



नया यह वास्तव मे पूर्ण वृत्त है ?

७. स्पर्श-ज्ञान


अपने हाय की बीच की अंगुली (मध्यमा) की पहली मध्य के पिछली और अर्थात् उस मध्य की पीठ पर पेमिल में एक । मेटीमीटर का वर्ग बनाइए। पेसिल में एक । मेटीमीटर का वर्ग बनाइए। पेसिल में एक । पूजीनी कर नीजिए और मोक को वर्ग के भीनर की त्यचा पर कई स्थाप पर दबाइए। जिन निरिनकामी की महायनों में हमें स्पर्ग, उपमा, बीन और पीड़ा का जान या अनुभव होता है, उनके मिरान्स स्वचा में ही रहने

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

हैं। वर्ग के भीतर उन बिन्दुयों का पता लगाइए, जो इनमें से प्रत्येक का झनुभव कराते हैं।

कुछ ऐसी स्थितियों के उदाहरण दीजिए, जिनमे पड़ने पर स्पर्ग, उप्मा, शीत और पीड़ा का ज्ञान हमें हानि ग्रयवा खतरे से बचने में सहायता दे सकता है।

 ताप का ध्रनुभव करने वाली इन्द्रिय की जांच अध्याय-13, प्रयोग ख-1, पृष्ठ 185 देखिए ।




1. श्रांख

ग्रांख का विच्छेदन करना

श्राप किसी बकरी या भेड़ की श्रांख भी लेसकते हैं। सामने की पारदर्शक झिल्ली या कानिया को हटा दीजिए। तब पुतली (श्राइरिस) दिखाई पड़ेगी और उसके बाद मणिभ लैना।

यह लैन्स प्रांस को दो भागों में बांट देता है। सामने के भाग में एक पतला द्रव होता है, जिसे नैप-रस (ऐकुग्रस ह्यूमर) कहते है शौर पिछले भाग में थल-थल करता हुचा एक गाड़ा द्रव, जिसे काचामजल (बिट्यिस ह्यूमर) कहते हैं। अनकों संवेदी कोधिकाएं (मिसटिव सेस्स) रहती है। वे तन्त्रकाएं (मब्बं), जो संवेदानामें (संसेग्रंम) का ज्ञान कराती है, बाहरी न्वेत पटल (स्वेतराटिक मेन्द्रेन) के एक छेद से होकर बाहर निकलती है। इसलिए यह स्थान प्रकाम के प्रति सुप्राही (संसिटिव) नहीं होता भीर अन्ध-चित्ती (स्ताइंड स्पाट) कहलाता है।

2. किसी वस्तु का प्रतिबिध्य मूर्तिपटल (रेटिना) पर किस प्रकार पड़ता है सूई-ब्रिड कैमरा से सम्बन्धित प्रयोग क-4, पृष्ठ 246, प्रथ्याय-16 देखिए ।



र्सन्स ग्रीर काचामजल को हटाने पर. मूर्ति-पटन (रेटिना) भी ग्रमाँत प्रकाशप्राही तन को देखा जा मकता है; लैन्स के सम्मृप वाले स्थान में, जिमे पीत चित्ती (यैनो स्पाट) कहते हैं, 3. आंख का लंग्स मृतिपटल (रेटिना) पर किस मकार प्रतिबिच्च बनाता है उत्तल लंग्स ने प्रनिबिच्च बनने के विषय पर प्रयोग ग-10, पुट 25-4, ब्रह्माय-16 होत्तर ।

2. हृदय

 हृदय की घड़कन सुनमें के लिए एक सरल उपकरण बनाना

एक स्टेघोस्कोप बनाइए ग्रौर, हृदय की धड़कन मुनने के लिए छात्रों को इसे इस्तेमाल करने दोजिए।

कांच की छोटी कीय, कांच की एक तिस्ही नितंका (T ट्यूव या Y ट्यूव) और कुछ रवड-नितंका को सहायता से एक बहुत सन्तीय-जनक दिखाऊ स्टेयोरकोच जनाया जा सकता है। कीच की होटी पर 7 या 8 सेंटीमीटर लक्ष्मी राज्य नितंका चढ़ा दें जिए। (किसी भी प्रकार की छोटी कीच से कांच की जीए सो सितं की होटी से कांच चल जाएगा, जैसे प्रयोगसाला की कांच की कीच या बच्चों को दूध वाली घोतलों को भरते वाली कीच)। इस छोटी रवड-नितंब के सूसरे सिरे में तिमुही नितंका की मध्यस्य नितंब हात दें जिए और उस तिमुही नितंका की मध्यस्य नितंब हात दें जिए और उस तिमुही नितंब की नितंब की दोनों भुजारों में प्रधिक लक्ष्मी स्वड-नितंबाएं जोड दें जिए।



स्टेबोस्कोप को काम में लाने के लिए एक खात्र से कहिए कि वह कीप को अपने हाथ के अपर अब्द्रीत तरह से दबाए रहे और दूसरा छात्र लम्बी रवड़-निकामों के सिरों को अपने कान में लगा लें। हृदय की ध्वनियां बड़ी स्पष्टता से मुनाई पड़ेंगी, यदाप छात्र जनका अर्थ न समझ सकेंगे। बादर यह देखने के लिए स्टेबोस्कोप का उपयोग करते हैं कि हृदय की किया माधारण है या नहीं।

यह स्वाभाविक ही है कि इस प्रयोग के बाद इस पर प्रश्न-वार्ता की जाए कि हदम क्या काम करता है ग्रीर ग्रन्छा स्वास्थ्य बनाए रखने से उसका क्या महत्व है। यहा पर हृदय को हानि पहुचाने वाले जोलिय-पूर्ण कामों का भी विषेचन किया जा सकता है ग्रीर उन रोगों का भी जिनसे कभी-कभी हृदय ग्रम्बस्थ हो जाता है।

2. नाड़ी की गति देखना

छात्रों को नाड़ी की गति जानने की उचित रीति दिलाइए। दो ग्रंगुलियां कलाई पर रखी जाती है तथा घगूठा कलाई की दूसरी श्रोर। कलाई को घीरे-से स्वाइए। .15 श्रीर 30 संकड तक गिन कर नाड़ी की गति (अर्थात् 1 मिनट मे धडकनों की संल्या) जानने का श्रम्याम करिए।

3. नाड़ी पर व्यायाम का प्रभाव

कई छात्रों को अपनी नाड़ी की गति विश्राम अवस्था में और कड़े व्यायाम के बाद नापने दीजिए। परिणामों के सार को एक सारणी में लिख ले।

 नाड़ी की धड़कन के द्वारा हृदय की धड़कन देखना

दियासलाई के एक सिरे में चीड़े माथे की एक छोटी कील घसा दोजिए। प्रपना हाय फैला दें, कलाई का भीतरी भाग ऊपर प्रीर क्षेतिज रहे। कलाई के उस स्थान पर, जहां प्राप्त नाझी का धनुभक कर सकते हैं, कील के माथे को रंग कर दिया-सलाई को खड़ी कर दीजिए। प्रत्येक दार हृदय की धड़कन होने पर दियासलाई का अकना देनिए।

3. फेफडे

1. फेफड़े किस प्रकार काम करते हैं

नीचे के चित्र में दिखाएं गए उपकरण की सहामता से विद्यापियों को प्राचीर (द्यायाफाम) की किया दिखाइए । इसमें रबढ़ के गुब्बारें फेफड़े के रूप में हैं, रखड़ नितका, द्यमन-निका (बिंड पाइप) है और खुनी पेदी बाता काल का बरतात अस्थिमय उर-मेलला (योनी भौरिनिक गाडिल) निरुपित करता है। प्राचीर को नीचा करते में छाती की गुहा (बिंडिंग) को दाज कम ही नाती है और फेफड़ों में हवा चली जानी है। प्राचीर को उराने में छाती की गुहा (बींडिंग) को दाज कम ही नाती है और फेफड़ों में हवा चली जानी है। प्राचीर को उटाने में बाच का प्रवाह उलट जाता

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्कों का आकर ग्रन्थ

है। सन्धर को अन्द रख कर प्राचीर हिलाने-बुलाने की चेटटा करिए।



 ग्रपने फेफड़े की घारिता को जानना छात्रो को यह जानना रोचक लगेगा कि उनके फेफडे क्लिनी बायु विस्थापित कर सकते है। इसे बड़ी सरलता से नापा जा सकता है।

एक बड़ी धोतल को पानी से भरिए घोर उसमें दो छेद वाली डाट लगाइए। एक छेद में एक रवड़-निलका लगा दाँ जिए। दूसरा छेद निकासी के लिए हैं। एक जरतन को दूसरे बड़े बरतन पर उनट दोजिए घोर किसी छात्र से कहिए कि रवड़-निलक्ष द्वारा एक बार पूरी सांत छोड़े। इसके बाट निकासी बाले छेद को अंगुली से बन्द कर दांजिए प्रीर पहले बरतन को बड़े बरतन से हटा सीजिए। किसी प्रशासित ने माणिए कि पहले बरतन को फिर पूरा भर देने में कितने पानी की प्रावस्यकता पड़ती है। जितने पानी की प्रावस्यकता पड़ उत्तनी ही हा सांस ढारा बाहर निकानी गई थी।

ग्रध्याय-18

ग्रध्यापकों के लिए कुछ उपयोगी टिप्पणियां

1. कांच के बरतनों की साफ करना

एक लिटर पानी में 100 प्राम साद्र (कंसें-ट्रेटेड) सल्पपूरिक घम्न मिलाइए घीर उसमें 100 ग्राम पीटासियम डाइकोमेट । कांच के बरतन इस घील में भिगोए जा सकते हैं। पील का उपयोग बार-बार किया जा मकता है।


चेतावमी: यह घोल घरयन्त क्षारक होता है मतः वड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि यह पील त्वचा या कपडों पर न जाए। जब साह मल्पपूरिक घम्ल को ततु (डाइल्यूट) करना हो तो चीनी मिट्टी या जबलपुरी मिट्टी के बरता का उपयोग करए। घम्ल को पानी में बहुत घीरे-घीरे छोडिए (न कि पानी को प्रम्ल में) क्योंकि इस किया में बहुत उप्मा निकलती है।

जात कारणों से पड़े धब्यों को खुड़ाने के लिए शिक्षक को अपने रसायन-ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। यदि गन्दे बरतन में पहले क्षार (अरूकती) अयदा क्षारीय अतिक्या वाला नवण रहा हो तो प्रत्यक्ष है कि पहले योड़ा-या तन् अरूक लेकर देखना चाहिए कि यह साफ करना है या नहीं? यदि घटवा या रंग पोटा-सियम परमेगनेट के कारण पड़ा हो तो सोडियम मल्फाइट के घोल में थोड़ा तनु सल्पगूरिक अरूक डाल कर उस अरूबीहृत घोल से काम नेना चाहिए, इस्मादि।

क्षार काच को घीरे-घीरे ला डालते हैं और वे बोतलें, जिनमें बहुत दिनों तक दाहक सोडा (कास्टिक मोडा) भ्रादि रखा जाता है, पहले के समान दुवारा पारदर्शी नहीं हो सकेंगी।

2. पारे को साफ करना

जब किसी तल पर बहने पर पारा 'पूछे'



छोडने लगे तो उसकी सफाई ग्रादि करनी चाहिए। एक लम्बे-से बरतन में, तन नाइदिक ग्रम्ल भर कर पारे को उसमें टपकने दीजिए। यह नाइट्रिक अम्ल उस माधारण तन् नाइद्रिक ग्रम्ल की ग्रपेक्षा, जिसका उपयोग छात्र कक्षाओं में भ्रभिकर्मक के रूप में करते हैं, कुछ अधिक तनु होना चाहिए । यदि पारा भ्रम्ल में बहुत पतली धार में गिरे तो और भी अच्छा होगा। कीप के अन्त में लगी केशिका नली (कैंपिलरी ट्यूब) से जाने पर पारा पतली घारा के ही रूप में नीचे आता है। इसके बाद पारे को एक पक्की बोतल में डाल कर और पानी मिला कर खब जोर से हिलाया जाता है ताकि पारा अम्ल मे मुक्त हो जाए। अन्त में फिल्टर पेपर के बीचोंबीच एक मई-छिद्र बनाइए श्रीर पारेको उसमें से निकलने दोजिए। इसके लिए फिल्टर पेपर को साधारण रीति से मोड कर कीप में रखा जाता है। कीप में पारे की जो पन्तिम बूदें रह जाती है, उन्हें घलग उस प्रवसर के लिए रस छोड़ना चाहिए जब पारे की फिर से मफाई की जाएगी । यदि विशेष रूप में मुखे


विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

पारं की ग्रावश्यकता हो तो श्रन्तिम बार छानने के पहले उसे एग्रर भ्रोवन में गरम कर लेना चाहिए।

 नीचे गिरे हुए पारे को इकट्ठा करना और पारे में से हवा के बुलबुलों को दूर करना

गारा भरते समय निलका में में हवा के बुलबुले निकलने लगते हैं। उन्हें दूर करने के लिए निलका के पूरा भर जाने के पहले, उसको अंगुली से बन्द करके उलट दिया जाता है। तब हवा का एक बड़ा बुलबुला ऊपर चढ़ता है। जब निलका को फिर उल्टा जाता है, तो बड़ा बुलबुला अपना मार्ग उलट देता है और उड़ा बुलबुलों को अपने माथ लेकर ऊपर आकर निकल जाता है। तब निलका को भरने के लिए थोड़ा ही पारा डालना भेप रहता है, जो डाल दिया जाता है।

तक्तरी, मेज या फर्यं पर गिरे पारे को एक छोटी घोवन-बोतल (वाश-बाटल) में चूम कर डकट्ठा किया जा सकता है।



जोव-विज्ञान सम्बन्धी सामग्री एकत्र करना

यदि इन वस्तुओं को अच्छी दशा में न रखा जाए तो इनका कुछ मूल्य नहीं रहता, धीर विविध प्रकार की वस्तुओं को सम्भाल कर रखने के लिए विभिन्न रीनियों की आवश्यकता पदती है। फूल और पीधे: मुलाए हुए नमूनों के मंग्रह को जाक-संग्रह (हवेरियम) कहते हैं। बाक-संग्रह बनाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि सामान्य सन्दर्भ के लिए जात पीधे मुगमता से उपनव्य रहें और नए-नए एकत्रित नमूनों का नामकरण मुगम हो। विधिव प्रकार के फूलों, पत्तियों, फला भीर वहीं के उदाहरण दिखाने के लिए गिशक के पाम गदा पर्याप्त सामग्री रहनी चाहिए। कोई नी ममूना तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक उम्म पीधे के सभी श्रीर उपस्थित न रहें।

फल और फूल दोनों एक ही समय में बहुषा उपलब्ध नहीं होते, इसलिए यह आवश्यक हो ं जाता है कि एक पौचे का भूषा नमूना एकत्र करने के लिए एक से अधिक बार प्रयस्न किया जाए।

पौधो को समाचारपत्रों के कागजो के बीच में दबा कर सुखाया जा सकता है। इस काम के लिए विशेष कागज भी विकता है परन्तु यदि नम्ते के प्रत्येक 'ग्रोर दो या तीन ताव समाचारपत्र रम दिए जाएं तो भी सन्तोषप्रद काम हो सकता है। एक ही साथ नम्ने की कई तहें दबाई जा मकती है। प्रत्येक दो-चार तहीं के बीच कड़ी नालीदार दफ्ती रख देने से पौघा जल्दी मूलता है । दवाने के लिए कागजों सहित नमूनों को मेज पर रखना चाहिए, सबसे ऊपर पटरा रसना चाहिए और उस पर काफी बोझ । परन्तु गृदि नमुनों को जालीदार चौखटों के बीच रखा जाए, भीर चौलटों को कमानी, पेच, या पड़ों से एक-दूसरे पर दवाया जाए, तो नमूने बीझ मूनने लगते हैं। आरम्भ में चुछ दिनों तक नमूनों को प्रतिदिन निकाल कर नए कामजी के बीच रसना चाहिए, परन्तु जब वे कुछ मूच जाने हैं तो इतने भीघ्र कागज बदलने की ब्रावश्यकता नहीं रहती ।

यदि 100 मिनोनिटर मेपितटेड म्मिटिट में 0.5 ग्राम मर्प्युरिक बनोराइड को पीका जाए बीर इस पीत को नमूनों पर हुन से हुन्ते-हुन्ते नगा दिया जाए तो उनमें फ़कूरी नगने का डर कम गहुसा है। तब नमूनों को गोद या गोन

ग्रध्यापको के निए कुछ उपयोगी टिप्पणियां

से (सगभन 25×45 सेटीमीटर के लाप के)

गजबूत ब्राईन कागज पर, अथवा काई पर, जो
विसेप रूप से इसी काम के लिए बनता है, विपका
देना चाहिए। गोंद या सरेस बनाते समय उसमें
पोड़ा मवर्ष्ट्रिक क्लोराइड डाल देना चाहिए,
इससे नमूनों में कीड़े लगने की सम्भावना कम
हो जाती है। चिपकाने की बजाय या चिपकाने
के बाद भी, ममूनों को काई पर सी देना चाहिए,
अथवा चिपकाने वाले पारदर्शी फीते से चिपका
देना चाहिए।

प्रत्येक नमूने पर कम-से-कम निम्न ब्यौरा अकित कर देना चाहिए (क) नमूने का नाम तथा उसकी जाति, (छ) उस व्यक्ति का मा क्षोगों का नाम जिन्होंने नमूने की पहचान की हो, (ग) प्राप्ति स्थान और दिनांक, तथा (घ) पाने वाले का नाम।

सम्भव है फल तथा ग्रन्य स्यूल सामग्री को, जिनका नमूने से मध्वन्य हो, श्रलग नाम लिख कर रखना पड़े, परन्तु छोटे बीजो को तो एक लिफाफे में रख कर भारोपण काई पर टाका जा सकता है।

कोट: इन्हें मारने की सबसे अच्छी रीति यह है कि किसी चौड़े मह की बोतल में उपयुक्त विष रख कर उस बोतल का उपयोग किया जाए। मारक बोतल निम्नलिखित रीति से मुगमता से वनाई जा सकती है। थोड़े से पेरिस-प्लास्टर को 20 प्रतिशत पोटासियम सायनाइड के 20 प्रतिशत घोल मे फेंट कर पतली लेई-सी बना ली जाती है (पोटासियम श्रीर सोडियम सायनाइडों का बाजारू मिश्रण भी सन्तोपजनक होता है) और उसे शोधतापूर्वक बोतल की पेंदी में लगभग 1 सेंटीमीटर की ऊचाई तक उंडेल दिया जाता है। वहां वह शीध्र कड़ा हो जाएगा । सोस्ता का एक टुकड़ा काट कर उसे सायनाइड ग्रीर पेरिस-प्लास्टर पर रख दीजिए। उस कागज में पहले से ही बहत-से छेद कर दोजिए, बोतल पर पेचदार हक्कन हो या कस कर बैठने वाली वाय-स्रभेच डाट हो। तव यह बोतल कई महीनों तक काम दे सकेगी।

चेतावनी : पोटासियम और सोडियम के सायनाइड घातक विथ है और उनका प्रयोग बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए।

मारक बोतल में डालने पर पकड़ा हुआ कीट पहले केवल अचेत हो जाता है। इसलिए उमे बोतल में कुछ घटों तक रख छोड़ना चाहिए। तब वह मर जाएगा । फिर उसे निकाल कर ग्रारोपण-पट्ट पर रखना चाहिए । साधारण श्रारोपण-पट्ट पर अर्ध येलनाकार लांचा बना रहता है। उसके बदले में निम्नलिखित ढंग से भी एक और पट्ट बनाया जा सकता है। चित्र मे दिखाई गई रीति से एक मोटे गत्ते पर या सपीडित काग से बनाई गई चादर के एक टकडे पर उसी प्रकार के दो गत्ते आदि जड़ दिए जाएं, परन्त् उनके भीच कुछ जगह छुटी रहे । ग्रारोपण-पट्ट केवल इतना ही बड़ा रहे कि वह कीट को सन्तोपजनक रीति से पकड़े रहे। तब एक लम्बी पतली पिन को, जो इसी काम के लिए विकती है, कीट के वक्ष के बीच से पार कर दिया जाता है ताकि कीट खाचे में अपनी ठीक स्थिति में स्थिर हो जाए । उसके बाद एक पतली चिमटी लेकर कीट के पंख, टाग और श्रंग (एँटेना) को सावधानी से फैला दिया जाता है भौर कागज की पतली-पतली पट्टियां लगा कर उन्हें स्थिर कर दिया जाता है। (ये पट्टियां पिनों से जोड़ी जाती है, परन्तू पिनें कीट को छुने न पाएं)। इस नमुने को भ्रव परी तरह सुखाना चाहिए--बरसात के दिनों में यह सरल नहीं है: हां, यदि कीट सहित पटरे को शोपित्र (डेसिकेटर) में कई दिनों तक पड़ा रहने दिया जा सके तो वह सख सकता है। जब वह मुख जाए तो कागज की पदियो को हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रव कीट के विविध श्रम भ्रमने भाप ही उचित स्थान में रहेंगे। मूखने से कीट चुरमुरा हो जाता है, इमलिए वस वाली पिन को निकालने की चेप्टा नहीं करनी चाहिए। इस पिन को पकड़ कर कीट की मुखाने वाले पटरे से उठा लिया जाता है। फिर कीट को धारोपण-कार्ड पर उचित स्थिति में इसी पिन ने टिका दिया जाता है, धारोपण-काई गते

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर प्रन्थ

या सपोडिन काण की चादर है, जिसे पहले में काट कर टीन के चपटे डिब्बे अथवा किसी उपपुक्त बक्स के पेंद्र में बैठा दिया जाता है। ढक्कन के बदले काच का उपयुक्त ग्रावरण लगाया जा सकता है।



गरम देशो में नम्तों को सुरक्षित रखना कुछ कठिन होता है। वहां एक प्रमुख समस्या यह होती है कि नमनो को विविध प्रकार की चीटियों म कैसे बचाया जाए । चींटियों की कुछ नन्ही जातियां ग्रांतरंग (विसरा) खाने के लिए लालायित रहती है, चाहे वह सुखी मिले चाहे साजी भीर वे सिर, यक्ष (थोरेनस) भीर पंख को छोड़ सब कुछ खा जाने पर तुल जाती है। इसलिए नमुनों को या तो ऐसे डिब्बों में रखना चाहिए जिनमें ये चीटियां न घुस सके, या डिब्बों को किसी ऐसे आधार पर रखना चाहिए जो चारो स्रोर से द्रव से घिरा हम्रा हो। पानी का उपयोग करने पर उसमें बार-बार पानी डालने की भावश्यकता पड़ती है क्योंकि पानी सुख जाता है। फिर पानी के ऊपर तेल या कोई कीटाणुनाशी भी डालना पड़ता है ताकि मच्छर न उत्पन्न हों। मोटरकार के भीतर से निकाला गया डिजन का पुराना तेल पानी के बराबर ही अच्छा काम देता है और उस पर ध्यान देने की श्रावस्यकता भी कम ही रहती है। गम्भवतः सबसे श्रच्छां उपाय यह है कि नम्नों को किसी मेज पर रखा जाए और मेज की टांगें तेल या किसी कीटाण्-नाशों के बरतनों में डूबी रहें। यदि द्रव के बीच में छोटे डिब्बे जलट कर एस दिए जाए तो मेख की टांगें साफ भीर सूची रहेंगी। चीटिया तया भ्रम्य हानिकारक कीडे इस द्रव को पार नही कर मकते।

प्रत्य जीव-विज्ञानीय नमूने: स्पल-जलपरं, रेंगने वाले जानवरों (सांव ग्रादि), पक्षियों प्रोर स्तानवारी जीवों को मारले के लिए बनोगेकामं में काम लेगा चाहिए। इसके लिए वर्ले किसी ऐसे वनसे में बन्द कर दिया जाता है, जिसमें बनोरे फार्म से तर की गई रुई की गई। रही गई हो। स्तानपारी 70 प्रतिगत ऐस्कोहल या 4 प्रतिगत कार्मोलन में सुरक्षित रखें जा सकते हैं। स्था-जलबर, रेंगने वाले जानवर, प्रांधे भ्रादि (मोस्कः) और क्रव्हेमिया (कई खोल वाले जानवर) मादि को सुरक्षित करने के लिए जन्हें ऐस्कोहल में रखना प्रधिक जनते के लिए जन्हें ऐस्कोहल में रखना प्रधिक जरने के लिए जन्हें ऐस्कोहल में रखना प्रधिक जरने के लिए जन्हें ऐस्कोहल में रखना प्रधिक जितन होगा।

ह्योटे कंकालों की सफाई करने घोर सीण बाल बड़े बीटलों (चण्डों) से भांतरण निकानने का काम परम देशों में चीटियों पर छोड़ा जा सकता है। इसके लिए मरे जानवरों को मुविया-जनक स्थान में छोड़ दिया जाना है। उनकी उपस्थिति का पता विविध प्रकार की चीटियों को शीघ्र लग जाता है। घोर थोड़े ही समय में पूर्णत्या स्वच्छ नमूना पात्र बच रहता है। हिंहुयों को पहले विरंजन चूर्ण (ब्लीविंग पराज्य) लगा कर भीर बाद में हाइड्रोजन परासमाइड का उपभोग करके दोन साफ करने के पूरान यूना से रगड़ना चाहिए।

5. वानस्पतिक नमूने

मिंद इनको तुरन्त ही दवाया न जा सके नो तब तक इंन्हें ताजा रसने के लिए इन्हें टीन के किसी बन्द डिड्ये में रस कर प्रशोतक (रेफी गरेटर) में रस देना चाहिए। यहा वे मुगमता से एक मणाह तक कड़े भ्रोर ताजा रहेंगे।


6. हाय का सैन्स

कम भाषु के खातों को लैना तथा देती जाने बाली बस्तु को बिता हिलाए-दुनाए पन्ड़ रातने में कठिनाई पहती है भीर दशिनए वे प्रतिविभव को फ़ोक्स में नहीं रूस पाने। धीर एक हाय के झंगूठ तथा तजनी से सन्तु को पकड़ा जाए भीर दूसरे हाय के संगुठ तथा तजनी से लैन्स को पकड़ा जाए ग्रीर विचली श्रंगुलियों के सिरेसे दूसरे को दवाते रहें तो लैन्स ग्रीर वस्तु को स्थिर रखना बहुत सरल हो जाता है।



7. हाइड्रोजन भरे गुब्बारे

खेलने के गुध्यारों को हाइड्रांजन से भरने के लिए साधारण थिसल-फनेल के बदले टोटी (टंप) वाली कीप से भी काम लिया जा सकता है। निकास-निलका यथासम्भव बड़े व्यास की रहे। गुब्बारे के मृह को कांच-निलका के एकदम सिरे पर वाधना चाहिए ताकि ठीक समय पर बिना कांच-निलका से उतारे ही गुब्बारे के मृह को बांधा जा सके। बरतन में अम्ल उतारने दिया जाता है और तब टोटी चन्द कर दी जाती है। बरतन कोई मजबूत पलाम्क या बोतल हो।



 उप्णदेशीय परिस्थितियां प्रयोगशाला में गड़बड़ी के कई कारण होते हैं। ये गड़बडियां विशेष कर गरम देशों में बरसात में होती हैं। वस्तुएं नष्ट हो जाती है, कागज़ चिषक जाते हैं, यन्झों में जंग लग जाता है, नमूनों में फलूदी लग जाती है। लैत्सों पर ऐसी फलूदी सगती है जो उनको बेकाम कर देती है और लैत्सों के साफ और सही-सही बैठाए गए तकते को चिस-चिस कर पूर्णतया चौपट कर देती है। ऊपर से चीटियां, दीमक तथा अन्य कोट भी अपना विनाशकारी कार्य सदैव जारी रखते है।

जिन वस्तुमों को बायु-श्रभेग्ध वरतनों मे रखा जा सकता है, उन्हें वही रखना चाहिए। कांच के बरतन, उदाहरणार्थ अमृतवान अथवा नमृते रखने के बरतन इस काम के लिए सर्वोत्तम है बसर्ते कि उनके ढक्कनो की निष्मयों में अच्छी तरह से वसा (ग्रीज) लगा दी जाए। पेचदार ढक्कन वाले बरतन भी, जिनमें विजायती मिठा-इयां आती है, बहुन उपयोगी होते हैं। धातु के डिब्बों, केत के डिब्बों, इत्यादि को, डिब्बों और डक्कन की सन्धिपर विसंवाही फीता (इन्मुलेटिंग टेप) विपक्त कर, पर्याप्त वायु-अभेच बनाया जा सकता है।

माइकोस्काप के लैन्सो को, जब उनसे काम न निया जा रहा हो, सोविष्ठ (डेमिनेटर) में रखना चाहिए । गूड़यो को बैसिनन मले हुए कपड़ों में सोंसना चाहिए । धातु के उपकर्तनारों, लेमे पेच मापनी (स्कू गेज), वनियर कैनिपर्ग, स्विच्य (द्यूनिंग फोकें), डत्यादि को वना (श्रीज) पुपड़ कर रखना चाहिए । अभका धाम (रिटार्ट स्टैंड) के पेदे, छल्ने ग्रीर सन्धरों (वर्गपों) के पेचों पर बार-बार तेल लगाना चाहिए । छुरी ग्रादि पर वैसिनन चुपड़ कर उन्हें उनके योगों को बार्व मांगों को तेल लगे कपड़े ने राइना चाहिए।

लई, गोंद ग्रौर मरेन में कोई ऐना रामायनिक पदार्थ डाल देना चाहिए, जिसमें वे सड़ें नहीं। गरम देगों के लिए इस प्रकार की एक विशेष सेई मिलती हैं। परन्तु यदि गिशक इमें स्वयं बनाना चाहें तो बनाते समय इसमें मर्क्युरिक क्लोराइड का थोडा-सा घोल डाल कर काम चलाया जा सकता है। (मवर्युरिक क्लोराइड न मिले तो कार्बोलिक ऐसिड का उपयोग किया जा सकता है; पाव भर लेई में 20 बुंद बिना पानी मिला कार्बोलिक ऐसिड काफी होगा)। 'इट इज इजी ट रिड्युस ह्यमि-डिटी' शीर्षक पूस्तिका भी पढ ले; प्रकाशक है-दि कैल्सियम क्लोराइड इंस्टिट्यूट, 909 रिग बिल्डिंग, बार्सिगटन, डी० सी०, य० एस० ए०।

9. पोषक घोल (पोघों के लिए)

एक लिटर भासत जल (डिस्टिल्ड वाटर) मे निम्नलिखित लवणों को घोलिए; लवण विल्कल विश्व होने चाहिए :---

0. 70 ग्राम पोटासियम नाइटेट

- 0.25 ग्राम कैल्सियम सल्फेट (जलयोजित)
- 0.25 ग्राम कैल्सियम हाइड्रोजन फास्फेट
- (जलयोजित) 0. 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट (जलयोजित)
- 0. 08 ग्राम मोडियम क्लोराइड
- 0.005 ग्राम लौह (फ़ेरिक) क्लोराइड (जलयोजित)

इस घोल को बनाने पर इसमें निम्नलिखित घोलों को डालना चाहिए :--

- 1 मिलीलिटर बोरिक ग्रम्न का 0.06 प्रतिशत घोस ।
- 1 मिलीलिटर मैगनीज क्लोराइड का 0.04 प्रतिचत पोल ।

10. श्रमिरंजक

ग्राम तौर पर ग्रभिरज हो का बना-बनामा धील खरीदना ही अच्छा होता है परन्त्र निम्नलिखत योग (नूमने) भी उपयोगी सिद्ध हो मकते हैं :--

- (क) ऐनीसीन सल्फेंट : मंतृप्त (सैनुरेटेड) घोल में कुछ यूंद तन् (डाइल्यूट) मल्यप्रिक ग्रम्त छोड दिया जाता है।
- (स) घोरंबस कार्माइन : 100 मिलीजिटर पानी में 4 ग्राम बोरैक्स घोला जाता है, किर 3 ग्राम कामाँइन हाल कर धोलको तब तक गरम

किया जाता है जब तक कि कार्माइन पूल भ जाए । तब 70 प्रतिशत एपिन ऐल्फोहल 100 मिलीलिटर डाल कर घोन को छान निमा जाता है।

11. समुद्र-जल

2 लिटर पानी में निम्नलिखित बस्तुमों को घोल कर समुद्र-जल के बदले इस घोल से भी सन्तायजनक काम लिया जा सकता है :---

- 45.0 ग्राम सोडियम बलोराइड
- 3. 5 गाम भैम्नीशियम सन्केट
 - 5. 0 ग्राम मैग्नीशियम बलोराइड
 - ० ग्राम पोटासियम सल्फेट

12. संचायकों के लिए घोल

(क) जस्ते के संचायक : बैटरी की विविध अवस्थाओं में बैटरी में सल्पप्रिक अम्ल का पनन्त निम्नलिखित होता है :

परा धावेशित (चार्ज) होने पर 1.28 याधा आवेशित (चार्ज) होने पर 1.21 निरावेशित होने पर 1.15

ऊपर के अंक अनुमानित मात्र है। माधारणतः बैटरी निर्माताग्री द्वारा बैटरी पर भक्ति निरेशी का पालन करना चाहिए (1.28 पनत्व के सल्पयूरिक अम्ल को बनाने के लिए साधारण निदेश निम्नलिखित है :-

बीकर मे दो-तिहाई मासुत (डिस्टिल्ड) जन मरिए। उसमें साद (कंस्ट्रेटेड) सत्यपृरिक धान धीरे-धीरे छोडिए और मिश्रण को बराबर बताने रहिए। जब मिथण लगभग सौलने लगे तो पोल को ठण्डा होने दोजिए। फिर पहले ही भी तरह सावधानी के माथ और भम्ल छोडिए। जब मोन फिर खौलने लगे तब उसे ठण्डा होने दीजिए। जब धील का ताप कमरे के ताप के बराबर हो जाए तव पनत्व को मधिक घम्ल या मधिक जन द्योड़ कर ठीक कर लिया जाता है। पनत्व की द्रवपनत्वमापी से नापा जाता है।

(स) निकत-सीह संवायक (निके संवायक) इसमें जिस दाहक मोडा का प्रयोग विया जाता है उसका भ्रापेक्षिक घनत्व निम्नलिखित रहता है :

घोल को प्रावस्यक घनत्व के लगभग बराबर घनत्वका बनाने के लिए चार पाउंड (2 किलोग्राम) दाहक सोडे को 1 गैलन (5 लिटर) पानी में घोलिए । इममें और पानी डाल कर इसे ग्रावस्यकतानुसार तनु किया जा सकता है।

13. ध्रुव-सूचक कागज

सोक्ते को सोडियम सल्फेट के घोल में फैनाल्फ-थनीन की कुछ बूदें डाल कर तनु कर लिया जाता है। इस्तेमाल के पहले कागज को भियो लीजिए श्रौर तारो को एक-दूसरे से कुछ दूर रख कर कागज से छुश्राइए। कागज का जो भाग ऋण धृव से छू जाएगा वह लाल हो जाएगा।

विद्युत्-लेपन (एलेक्ट्रोप्लेटिंग) के लिए विविध घोल

(क) संबा—300 मिलीलिटर पानी में लगभग 100 याम तूतिया (कापर सल्केट) के रचे पोले जाते हैं, तब उसमें 6 ग्राम पोटासियम बाइसल्केट और 5 ग्राम पोटासियम सायानाइड डाला जाता है। फिर पानी मिला कर घोल को. 450 मिलीलिटर के बरावर कर दिया जाता है। (बनाते समय पोल कोठण्डा रखना चाहिए।)

(ख) चांदी—लगभग 500 मिलीलिटर पानी में लगभग 20 ग्राम सोडियम सायनाइड (विष्य) ग्रीर 40 ग्राम मणिम (किस्टेलाइन) सोडियम कार्योनेट घोले जाते हैं। फिर सत्तम से 250 मिलीलिटर पानी में लगभग 20 ग्राम मिल्वर माडद्रेट घोला जाता है ग्रीर सुसरे घोल को पहले में घीरे-धीरे छोडा जाता है ग्रीर पानी मिला कर मिल्यण को 1 लिटर के बराबर कर निया जाता है।

(पांसो में होकर कितनी विज्ञुत्भारा प्रवाहिश की जाए यह उस विद्युद्ध के सोत्रकल पर्नेतर है, जिस्स पर बादी चढ़ाई जाएगी। 100 वर्ग सेंटीमीटर तत्क के लिए विद्युत्भारा को 2 प्रीपस से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि विचुद्ध छोटा हो तो धारा को उसी अनुपात में कम होना चाहिए। इस प्रकार चढ़ाई गई चांदी चमक-रहित होगी। उसमें वह चमक-दमक नहीं रहेगी, जिसकी लोग आशा करते है। चमक के लिए उसे किसी कड़े, विकने अधातु-तस से, उदाहरणार्थ हुड्डी की छुरी से, घोटना अर्थात् रगडना पड़ता है।

कांच पर पालिश (कांच पर चमकीला रजत दर्पण चढ़ाने के लिए)

पहले 100 मिलीलिटर जल (ग्रासत जल) मे 12.5 ग्राम सिल्वर नाइटेट घोला जाता है ग्रीर 100 मिलीलिटर जल (ग्रासुत जल) में 32.5 ग्राम सोडियम पोटासियम टार्टरेट ग्रलग से घोला जाता है। दोनो घोलों को मिला कर 55° सेंटीग्रेड तक गरम किया जाता है और इसी ताप पर 5 मिनट तक रखा जाता है। तब मिश्रण ठण्डा किया जाता है तथा तलछट के ऊपर से साफ द्रव उंडेल लिया जाता है और उसमें (ग्रासत) जल मिला कर उसकी मात्रा 200 मिलीलिटर कर ली जाती है। इस घोल को हम घोल (क) कहेंगे। फिर 12 मिलीलिटर पानी में 1.5 ग्राम सिल्वर नाइदेट घोला जाता है । इसके बाद तन ग्रमोनियम हाइडाक्साइड का घोल पूर्वोक्त थोल में धीरे-धीरे इतना डाला जाता है कि जी तलछ्ट पहले बनती है, वह लगभग सारी-की-सारी घल जाए। इसमें (भ्रासत) जल मिला कर घोल को 200 मिलीलिटर कर लिया जाता है। यह घोल (छ) है। तद घोल (क) ग्रीर (छ) मिलाए जाते है (जिस तल पर पालिश करनी हो. उसे पहले बड़ी मावधानी से साफ कर लेना चाहिए ताकि कहीं भी चिकनाहट - तेल धादि- का नाम न रहे) फिर उसे पूर्वोक्त घोल में इस तरह ग्रींचा लटका देना चाहिए कि काच का तल घोल के तल के नाम-मात्र ही नीचे रहे। घोल को किसी साफ परीक्षण-नलिका सयवा छोटी पलास्क मे रखा जा सकता है श्रीर इस प्रकार इन बरतनों के भीतर पालिश चढ़ाया जा सकता है। घोल को योडा-मा गरम कर देने मे पालिश शीध चढना है।

विज्ञान-विक्षण के लिए यूनेस्को का धाकर ग्रन्थ

16. उप्मापाही कागज

जल में कोबास्ट बनोराइड घोल कर उसे
जल में घोले पए अमोनियम क्लोराइड में
मिला दिया जाता है (कोई विरोप अनुपात
आवश्यक नहीं)। तब घोल में इतना पानी
हो जाए। फिल्टर पेपर (सीख्ता) को इस घोल
से तर करके सूखने दिया जाता है। सूखन पर
बह लगभग वर्ण-रहित जान पड़ता है परन्तु गरम
करने पर जमका रंग चटक हरा हो जाएगा।

17. साधारण कामों के लिए विविध सीमेंट

श्राजकल बाजार में कई प्रकार के विशिष्ट सीमेट (चिपकाने वाले पदार्थ) विकते हैं। जहां ये न मिलें, वहां निम्नलिखित सीमेंटों को प्रयोगभाला में बड़ी सुगमता से बनाया जा. सकता है —

ग्रम्ल-निर्पेक्ष सीमेंट

- 1 भाग रबड़ सोल्युशन
- 2 भाग ग्रलसी (तीसी) का तेल
- 3 भाग पिसी सफेद मिट्टी (पाइप-बले) (या ह्वाइटिंग, जो पुटीन बनाने के लिए विकती है)।

जल-कुण्ड के लिए सीमेंट

- (क) पिमें 'गन्यक, अमोनियम बलोराइड' श्रार लोहे को रेतन (युरादा, फाइक्तिमा) को बरायर-वरावर अनुषात में मिलाइए। तब उसमें उवाना हुआ अससी (तीसी) का तेल डाल कर भच्छी तरह मिलाइए। फिर सफेदा (ह्वाइट लेड) डाल वर गाजा लेप वना लें जिए। जहां लगाना हो वहा इसे जमने के पहले ही लगाना चाहिए।
- (स) सोने की पन्नी चिपकाने वाले द्रव (गीटड साइज) में इनना सिन्दूर मिलाइए कि उनमें केई-सा गाड़ा चिकना मित्रण बन जाए और वहां सगाना हो तुरन्त नगाइए। कुछ दिनों तक कड़ा होने बीजिए और काम में साने से पहुरंग कुण्ड घो जी जिए।

सेल्लायड सीमेंट

सेंजुजायड की कतरनों को ऐतिरोन या ऐक्ट्र ऐसिटेट में घोलिए,। यह सीमेंट छोटे नंबादमें को बनाने में उपयोगी सिद्ध होता है।

लोहें के लिए सीमेंट

- 90 भाग महीन लौह रेतन
 - 1 भाग गन्यक के फूल (महीन गन्यक, पनामं ग्राय सल्फर)
- 1 भाग नौसादर (अमोनियम क्लोराइड) ठीक उपयोग के पहले इनमें पानी मिला कर नेत बना लेना चाहिए ।

मोम

चैटरटन कम्पाउंड

- ा भाग आर्चेजल पिच
 - 1 भाग रेजिन

इनको एक साथ विधलाइए और इनमें 3 भार केप रवड़ के महीन टुकड़े काट कर मिनाइए।

फैराडे मिंट

- 5 भाग रेजिन
- 1 भाग मधुमक्ली का मोम
- 1 भाग रामरज (ीली मिट्टी, येता पोनर) टीन के बरतन में रेजिन और मोम की एक्सीय

पिघलाइए और उसमें रामरज को केंटिए। बुड की मिश्र धातु (जो 70° मेंटीवेड वर पिघलती है)

- 2 भाग सीसा
 - 4 भाग रोंगा
 - 8 भाग विस्मय
 - 2 भाग कैडमियम,

डासेंट की मिश्र धातु (जो 70° में विंड पा विधनती है)

- 5 भागं सीसा
- 3 भाग · रांगा
- 8 भाग विस्मध

1৪. সলাই

झलाई टाक के द्वारा की जाती है। टांका एक निश्रधातु है, जिसमें 66 प्रतिश्रत रांगा और 34 प्रतिशत सीसा (धातु) रहता है और टांका यान्त्रिक तथा विजली से सम्बन्धित कार्यों में दो धातुओं की सिंध (बोड) बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। साधारणत. यह पेंसिल या छड़ी के रूप में विकता है। जहां इसे तगाना हो, वहां इसे पिथता कर तांबें की नुकीली इप्टिका से, जिसे कहिया कहते हैं, लगाया जाता है। कहिया विजली से भी गरम की जा सकती है (और साधारण कार्मों के लिए 75 वाट की कहिया ठीक रहेंगी) या इसे वुन्तन ज्वाला (या स्पिरिट जैम्प या प्रंगीठी) में भी गरम किया जा सकती है।

इसे गरम करने के लिए चाहे किसी भी साधन का उपयोग किया जाए परन्त पहले कहिया के तल को खरच कर ग्रथवा प्रदावक (पलक्स) में डवा कर साफ कर लेना चाहिए अन्यया टांका इसको पकड़ेगा नहीं। जब कहिया मे ठीक ताप आ जाएगा तो टांके की छड़ी से थोडा-सा टांका कहिया के मंह पर लगाने से वह मृंह के चारों स्रोर फैल जाएगा। झलने के पहले की इस आरम्भिक किया की 'टांका चढाना' (टिनिंग) कहते हैं। जहां पर जोड लगाना हो, उन तलों को भी साफ कर लेना चाहिए । उन पर भी टांका चढ़ाना चाहिए। इसके लिए तलों को गरम करना पडता है। तलों पर गरम कहिया रखी जाती है ग्रीर जब टांका पिघलने लगे तब उसे कहिया की घार से रगड़ कर सभीष्ट स्थान में फैलाया जाता है।

जब दोनों तलों पर टांका फैला दिया जाए तब उनको एक-साय करके भीर उचित स्थान में पकड़ कर किहाा से गरम करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों तलों पर चना टांका पिषल कर एक में मिल जाता है भीर ठण्डा होने पर जोड़ मजबूत बन जाता है। बड़े तमों को गरम करने में प्रियक घांच की प्रावस्पकता पड़ती है, जो स्वाभाविक भी है, और उन्हें ग्रभीप्ट ताप तक गरम करने के लिए विशिष्ट ज्वाला की भी ग्रावस्यकता पड सकती है।

झलाई में सफलता पाने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं . सफाई, प्रदावक और उपमा ।

प्रद्रावक

सबसे अधिक उपयोगी प्रदावक (पलक्स) रोजिन है। तांबा, पीतल और टीन (रागे की कलई किया लोहा) के लिए तो यह विशय उपयोगी है परन्तु लोहे और इस्पात कलिए यह उतना सन्तोपजनक नहीं है।

'मरा हुमा' जिक क्लोराइड या 'मारी हुई स्पिरिट' का इस्तमान करना सबस आसान होता है, परन्तु यह सक्षारक होता है (प्रयत् धातु को सा डालना है) श्रीर विजली क काम के लिए इसका प्रयोग न करना ही प्रच्छा है। जस्ते के टुकड़ो पर हाइड्रोक्लोरिक ग्रम्स डाल कर इसे सुगमता से बनाया जा सकता है। जब ग्रम्स की सब किया समाप्त हो, जाए तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ग्राप चाहें तो तस्त को छान कर उमें चौड मुह क बरतन में रस्त कते हैं।

विशेष कामो के लिए बाजार में कई प्रकार के प्रद्रावक मिलते हैं । साधारण कामों के लिए 'फलक्साइट' सम्भवत: सर्वोत्तम है ।

ग्रानकल झानने का लेप (पेस्ट) भी मिलने लगा है। यह टाका भीर प्रदानक का मिश्रण होता है। इसे बुत से लगाया जाता है और केवल कहिया की भांच में ही इस द्वारा मन्तोपजनक जोड़ लगाया जा सकता है।

सीसे को सीसे से जोड़ने के लिए अथवा पोतल को सीसे से जोड़ने के लिए कड़ी धर्वी, पोतल, तावा, टीन, जस्ता के लिए रॉडिन, 'मारी हुई स्पिटि' (अर्थात् जिंक क्लोराइड) धौर सीहे तथा चादी के लिए 'मारी हुई स्पिटि' उपयोगी हैं। सालने के वाद 'मारी हुई स्पिटि' को पानी में धोकर दूरकर देना चाहिए, रोडिन या पलक्नाइट को मेथिनटेडे स्पिटिट से पोना चाहिए। विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का स्नाक्र प्रत्य

19. देवामपटट के लिए रंग

निम्नलिखित रंग को लगाने से क्यामपट्ट मन्तोयजनक काम देता है :—

100 ग्राम चपडा (लाख)

1,000 मिलिलिटर मैथिलेटेड स्पिरिट 100 ग्राम महीन पिसा प्युमिस परवर (सम्भवत कपड़े से छानी गई सुर्खी—पिसी इंट-से काम चल जाएगा)

100 ग्राम कालिख (कोरा काजल, लैम्प ब्लैक)।

चपडे के घुलने में कुछ समय लगता है। इसलिए पहले स्पिटिट भीर चपड़े की मिलाना चाहिए। कुछ स्पिटिट न्यांतिल में मिलाने किए रल लेनी चाहिए। इस मिथण को महीन कपडे से छान कर चपड़े के घोल में डालना चाहिए। इस सिक्ष को लाहिए। इस सिक्ष को खुब हिला-मिला लेना चाहिए।

20. चमक-रहित काला रंग

'प्रकाश'-उपकरणों के भीतर रंगाई करने कों लिए यह बहुत उपयोगी होता है। प्राप जो प्रकाश नहीं चाहते यह उसको परावर्तित नहीं होने देता। किरणें भी कम विस्तरती हैं प्रीर प्रतिचयन प्रियोग के प्रतिचित्त के प्रतिचयन प्रतिच्या हो जाते हैं। कालिख को सीने की पप्री विपकाने वाले इव (गोल्ड साइज) में मिलाया जाता है प्रीर उसमें इतना तारपीन (टरपेंटाइन) मिलाया जाता है कि मिश्रण इतना पतना हो जाए कि उससे रंगाई की जा सके। (मिथ्येंटेड) स्पिट्ट में घोले गए चपड़े के 5 प्रतिशत योग में कालिख मिला कर भी काम जाता है।

21. फ्लुग्रोरेसिन घोल

(यह उपयोगी है, क्योंकि पनुधोरेनिन के तनु—फीके—घोल में प्रकाश-रिमि के चलने का मार्ग बहुत स्पट्टता से दिखाई पड़ता है)। 1 प्राम पनुमोरेतिन को 100 मिलीजिटर मेथिलेटेड स्पिरिट में घोला जाता है।

22. फांच फाटना

(क) फांच की खादर : पहले काच रामने के लिए कोई मजबूत सपाट तल वैयार करिए । एक मेज पर कंवल या नमदा (या समाचारपर्धा की कई तहें) विद्धा कर उसमें काम चनाया जा मकता है।

एक पैमाना लेजिए। हीरे को कलम या काम को कर्तनी (ग्लास कटर) को मृजवृती से पकट कर उस रेला पर दौड़ाइए जहां पर झाप बांब को काटना चाहते हों। कांच को उलट दौजिए और हीरे की कलम (या कर्तनी) के बाठ वाले सिरे हल्के हाथ से रेला के झासपान ठॉक्ने जाइए। यदि इससे कांच काट की रेला पर झना न हो जाए तो कांच को फिर उसट लीजिए और खरोंच को कटजा (हिंज) मान कर कांच को बेणडक मोड दीजिए।

(स) कांच को नितका : नितका को काटने की सबसे भच्छी विभि यह है कि उसे कांच काटने की छुरी (ग्लास नाइफ) में काटा जाए। भीर भव 'प्रचिनाक्षी' छुरियां मिलती हैं। कुछ लोग रेती का भी उपयोग करते हैं परम्नु चीर समाने के बदले यह कांच में गोल-सा खोचा बना देती है।

जिस स्थान पर श्राप काटना चाहते हैं, उसको खरोंचिए भीर इस सरोच के दोनो मीर कांच को समूटे भीर संगुतियों के बीच पर्कांग,।

फिर नितका को शीन कर दो टुकडे कर दीजिए, इस निया में नितका को जरा-मा मोडना भी पडेगा।

नित्तका ने बहुन छोटा टुक्का काट कर मनग करने के लिए, नरींच समाने के बाद मनिना को एक हाय ने पाडिए, मौर नरींच को किमी कड़े धारदार पदायें, उदाहरणायें मेंग टैंद (या तिकोगी रेती की कोर) पर रनिए, तथा किसी कड़ी बन्नुं ने छोटे निरे गो मटने ने माय टेरिक्ट मोटी निलका को सफाई से काटने के लिए चारों थ्रोर खरोंच कर लेनी चाहिए। फिर एक कांच की छड़ की नोक को इतना गरम करके, कि वह लगभग पिघलने लगे, खरोंच के एक थ्रोर रखने से दोनों दिशाओं में चटक पड़ जाएगी। यदि दोनों थ्रोर की चटकने की रेखाएं एक-दूसरे से ठीक नहीं मिलतीं तो निलका को दो दुकड़ों में विभवत करने के लिए इसके बिना चटकें भाग को कब्जा (हिंज) मान कर निलका को मोड़ना चाहिए।

(ग) बोतल को पेंदी को काट कर श्रलग करना: जितनी ऊंचाई पर काटना चाहें, वहां बोतल के चारो भीर खरोच लगा दीजिए। इस खरोंच के दोनो भ्रोर भीगे सोख्ते की धज्जियां लपेट दीजिए।

गैस की पतली ज्वाला खरोंच के किसी विन्दु पर पड़ने दीजिए। जब कांच इस विन्दु पर चटकना भारम्भ करे तो वोतल को घमाते जाइए।

कटी खुरदुरी सतह को रेती से चिकना करिए या उसे किसी चपटे कांच-पट्ट (ग्लास प्लेट) पर, जिस पर कार्बीरंडम पाउडर का लेप चुपड़ा गया हो, रगड़ कर चिकना करिए ।

(ये बोतलें विद्युत् विरलेपण सम्बन्धी प्रयोगों में ग्रीर परिच्छादक बेल-जार के रूप में उपयोगी होती है। परिच्छादक की सम्ब को बायु-प्रमोग बनाने के लिए नरम रवड़ के छस्ते (रिंग) का उपयोग किया जा सकता है।

(घ) यदि प्र० घा० (ए० सी०) या दि० घा० (दी० सी०) विजनी उपलब्ब है तो प्रयोग (क) धौर (ग) के लिए खरोंच पर जमन सिल्वर प्रथमा निकोम के सार का बलय रला जा सकता है। विजली चालू करने पर तार गरम होकर लाल हो जाएगा धौर काच को खरोंच के धनुदिस चटका देगा। विजली के पुराने बल्वों को काटने के लिए भी यह रीति उपयोगी हैं।

आग बुझाने के साधन (अग्निनाञ्चक)
 आग बुझाने के साधनों को किसी निश्चित

स्थान में इस प्रकार रखना चाहिए कि उनका प्रयोग तुरन्त किया जा सके 1 शिक्षक और छात्रों को जानना चाहिए कि उनका उपयोग ठीक ढंग से और शीध्रतापूर्वक किस प्रकार किया जा सकता है।

प्रायमिक चिकित्सा किट

प्रत्येक प्रयोगशाला में या उसकी बगल के कक्ष में, और हो सके तो अलग अलमारी में, प्राथमिक चिकित्सा किट (फस्ट एड किट) रखा रहना चाहिए। इसे अच्छी दशा में रखना चाहिए, और शिक्षक को जानना चाहिए कि उसका कैने उपयोग किया जाए।

24. नील-छाप (ब्लू प्रिट)

महला घोल :--पोटासियम फ़ेरीसायनाइड 10 ग्राम, पानी 50 मिलीलिटर।

दूसरा घोल :-फेरिक अमोनियम साइट्रेट 10 ग्राम, पानी 50 मिलीलिटर ।

इन घोलों को अलग-अलग बनाया जाता है
प्रीर अन्धेरे कमरे या मंद प्रकार में रखा जाता है । इस्तेमाल के लिए दोनों घोलों के बरावरवरावर सामों को एक में मिलाइए और कांच
स्वाय तामचीनी के कम गहरी तस्तरी में रिरिए। ।
कागज को प्रकाशप्राही बनाने के लिए घोल को
कागज पर नरम, चीड़े चुन से (अध्या कांच की
पट्टी के एक सिरे पर किसी साफ पुराने कपड़े
को आठ-इस तहें बाध कर बनाए गए बुझ से)
पीतिए, या इसके बदने कागज को घोल पर
कुछ सैंकंड के लिए तैरा दीजिए। प्रकाशप्राही
बना देने के बाद कागज को अन्धेर कमरे में सूखने
देता चाडिए।

किसी प्रपारदर्शी वस्तु को, जैसे पारदर्शक प्रववा प्रार्थपारदर्शक (ट्रॅमिंग) कागज पर काली स्याही से बना प्रात्नेत्र, प्रपवा जो कुछ भी छापना हो, उसको प्रकासग्रही कागज पर रख कर चौंपदे में कस दिया जाता है। तब को पूप में कुछ मिनटों तक (या तीव हृषिम प्रवास में कई मिनटों तक) राग जाता है।

विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का आकर ग्रन्थ

फिर कागज को बहते पानी में अच्छी तरह धी डाला जाता है।

25. चपड़े का रंगलेप

पांच भाग मेथिलेटेड स्पिरिट में 1 माग चपड़ा घोलिए।

26. साधारण मिश्रधातुग्रों को बनाना

कम ताप पर पिपलने बाली मिश्रधातुएं : साधारणतः इनको वुन्सन ज्वातक (या श्रंगीठी) को ग्राच की सह्ययता से बनाया जा सकता है। पहले बिस्मय भीर रांगे को एकसाय लगाया जाता है श्रीर तब दूसरे श्रवयव डांग जाते हैं। मनाबदयक ग्रावसीकरण से बचने के लिए ताप को श्रावदयकता से श्रधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। नीचे बताए गए भाग तौल के श्रनुसार हैं:—

मिश्रघातु	सीसा	रांगा	विस्मय	कैंड्मियम
वुड की घातु	4	2	7	1
टांका	1	1	0	0
विद्युत् संगलव की घातु ह		2.5	1.3	0

श्रविक ताप पर विचलने वाली मिथवातुएँ

इनको बनाने के लिए भट्टी की ध्रावस्वकता पड़ेगी। पहले तांवे को गलाना चाहिए और तब धन्य सामग्री डालनी चाहिए।

मिश्रधातु	तांचा		जस्ता	
कांसा	80	5	15	
षोतल, धातवर्ध्य				
(मैलिएवुल)	58	0	42	
पीतल ढलवां	72	4	24	

27. कपड़ों को रंगाई

(क) सीधी रंताई: मृती कपड़ों को रंगने के तिए उनकी माड़ी दूर करनी चाहिए। इनके लिए पहले उसे 5 मिनट तक तन् हाइड्रोमलोरिक घन्ल के पोल में जबालिए। यह पोल 10 माग पानी में एक मान सांद्र (कंतेंट्रेटरे) हाइड्रोनलोरिक अम्ल डालने से बनता है। निम्न नुसने ने सन्तीय-जनक रंग बनाया जा सकता है:--

कांगी रेंड 0.5 ग्राम सीडियम बाइकार्वेनिट 2.0 ग्राम सोडियम सल्फेट 1.0 ग्राम जल (ग्रासुत) 200.0 मिलीसिटर

यपहें को इसमें 4 या 5 मिनट तक उन्नातना चाहिए श्रीर तब ठण्डे पानी में हल्केनी घोकर मुखा देना चाहिए।

कागो रेड के बदले मेथिलीन ब्लू या प्रिम्युनित -बाउन का उपयोग किया जा सकता है। पहले रंग और लवजों को मिला तेना चाहिए भीर तब बराबर चलाते हुए उनको भीरे-भीरें पानी में डालना चाहिए। सफेर रेशम, रेयान पाइन को भी इसी प्रकार रेगा जा सकता है।

- (ख) रंगस्थापक (माइँट) का खपयोग करना:
 अमोनियम सल्केट के तनु घोल में सफ़ेद सूती सल को 10 मिनट तक जवाल कर रंगस्थापक का जपयोग दिखाइए । कुछ मिनटों तक जसे तनु अमोनियम हाइड्रोनसाइड में पड़ा रहने दीलिए । उसके बाद जसे हल्के-से घो डालिए । सफेद रेशम पर रंगस्थापक चड़ाने के लिए जसे 5 मिनट तक टैनिक अम्ल के घोल में उवानिए । इसके बाद जमें कुछ मिनटों तक बमन टार्टीर के घोल में डाल देना चाहिए । रंगस्थापक के परिणाम का अध्ययन कुछ मिनटों तक ऐलिईरीन के घोल में रंगस्थापित नया अरंगस्थापित मूती और रेशमी बस्त्रों को जवाल कर और फिन हल्के-से घोकर तथा सुना कर किया जा मकना
- (ग) बेसिक रंजक : मैतानास्ट ग्रीन वा उपयोग करके छात्रों को दिगाइए कि वेमिक रंजकों का इस्त्रेमाल कैसे किया जाता है! रंगस्मापित तथा अरंगस्मापित मूत्री बन्त और रंगस्मापित तथा अरंगस्मापित मूत्री बन्त और नमूत्रों को मैनाकास्ट ग्रीन (पयवा मैथियीन क्रू) के पीत में 5 पिनट तक उवानिए। उन्हें तब हुस्केन्ने भीकर मृत्या मीजिए। मैनाकास्ट भीन

घोल बनाने के लिए 1 प्राम रग को, 200 प्राम पानी में घोलिए । 200 प्राम पानी को एसेटिक अम्ल में अम्लीकृत कर दिया जाता है। फिर अम्लीकृत पानी में 40 प्राम रंग वाला घोल डाला जाता है।

(घ) सुत्रज या विकसित रंजक: कपड़ों के रेशों के भीतर उन रंगों के बनाने के लिए जिन्हें सूत्रज (इनग्रेन) या विकसित (डेवेलप्ड) कहते हैं, तीन घोलों की आवश्यकता होती है। पहले में 0.1 ग्राम शिम्युलिन और 0.1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 मिलीलिटर पानी मे घोला जाता है। माड़ी छुड़ाए (या विना माड़ी के) म्ती कपड़े को इस घोल में 1 मिनट तक उवालिए और तब उसे दूसरे घोल में डाल दीजिए। इस घोल को बनाने के लिए 100 मिली-लिटर पानी में 0.5 ग्राम सोडियम नाइट्राइट ग्रीर तीन मिलीलिटर हाइड्रोक्लोरिक ग्रम्ल डालना चाहिए । कपड़े को इसमें 15 मिनद तक पंडा रहने दिया जाता है और तब उसे विकासक घोल में डाल दिया है। विकासक घोल 100 मिलीलिटर पानी में 0.05 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रौर 0.05 ग्राम फीनोल घोलने से वनता है। (फीनोल के बदले ऐल्फा नैप्योल या रिसोसिनल का उपयोग किया जा सकता है) । इस घोल को थोड़ा गरम रखना चाहिए और इसमें कपड़े को 20 मिनट तक पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद कपड़े को हल्क-से घोकर मुखा लिया जाता है। कपड़ों को विविध प्रकार से रंग कर उनके परिणामों का म्रध्ययन करके यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि कौन-सी विधि उत्तम है।

28. दियासलाई बनाना

लकड़ी की छोटी सलाइया बनाइए प्रयवा दिवासलाइयों (तीलियों) के सिर काट कर फेंक दीजिए और बची हुई तीलियों से कारी लीजिए। इनतीलियों के सिरों को पिघले पैराफिन मोम (मीमवक्ती के मोम) में डुबा कर निकाल जीजिए। 2 ग्राम पिसे पोटासियम क्लोरेट में 1 प्राम ऐंटीमनी ट्राइ-सल्लाइड मिलाइए । मिथण को पीसना या धिसना नहीं चाहिए। योनों चूर्णों को अंगुलियों से मिलाना चाहिए। पतला गोंद डाल कर लेप बनाइए। सलाइयों के पैराफित लगे सिरों को इस मिथण में इसाय जाता है और कड़ा होने के लिए उन्हें तीलयों का एक सिर नीचा रख कर 1 दिन के लिए लटका दिया जाता है। सलाइयों को धिसने के लिए लाल फास्कोरस और महीन सफेंद बालू के बराबर आयतनों में गोंद डाल कर एक मिथण तैयार किया जाता है। इसे गले या लकड़ी के तल पर फला दिया जाता है। इसे गले सालाइयां जाता है। इसे सल सलावा जाता है। इस तल पर रगड़ने से सलाइयां जल उठती है।

इस प्रकार बनी दियासलाइयों की तुलना बाजार में विकने वाली दियासलाइयों और गर-सेफ्टी दियासलाइयों से करनी चाहिए।

29. राप्तायनिक 'फूल-उद्यान'


रासायनिक 'फूल-उद्यान' रसाकर्पण-किया (आस्मोटिक ऐवशन) से उत्पन्न होते हैं । जल-काज (बाटर-ग्लास या सोडियम सिलिकेट) का ऐसा थोल बनाइए जिसका धनत्व 1.1 हो। एक बीकर में इस घोल की 400 मिजीविटन मात्रा सी जाती हैं और तब उसमें तावे, लोहे, जिकल और अल्पीनियम के सल्फेटों, तांबे और लोहे के बलोराइडों और तांबे, लोहे, कोबाल्ट, निकल और कैल्सियम के भाइट्रेटों के टुकड़े झल दिए जाते हैं। इन टुकड़ों से 'फूल' बहुत सीझ उत्पन्न होते हैं। इन पानुमों के सिलिकेटों के डिल्लादार येंचे वन जाते हैं, जिनके भीतर सांव्रता बहुत होती है और इसी कारण ये धैते भीड़ा बढ़ते भी हैं।

30. चुम्बक बनाने में परिनित्तका (सालेनायड) का उपयोग

गत्ते या प्लास्टिक को एक निलका पर (जिसकी लम्बाई 13.5 मेंटीमीटर ही ग्रीर व्याम 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक हो) सं० 20 या सं० 22 विज्ञान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का ग्राकर ग्रन्थ वाले विसंवाही पदार्थयक्त तावे के तार के 400

या 500 फेरे लपेटिए । लपेटने से पहले नलिका के प्रत्येक सिरे के लिए लकड़ी का एक ग्राधार बना लिया जाता है। इन श्राधारों में नलिका की नाप के छेद रहते हैं। श्राघारों को नलिका पर सरेस मे चिपका दिया जाता है ग्रौर तार को नलिका में आधारों के बीच नपेटा जाता है। पेंदी के नीचे पेच कस कर इन ग्राघारों को पेंदी पर कसा जाता है। कुंडली के दोनों सिरे पर कसे टर्मिनल्स से सम्बद्ध कर दिए जाते है । यदि दिप्ट धारा (डी॰ सी॰) विजली हो तो जितनी भी घारा कंडली सहन कर सके उसमें जाने दी जा सकती है। यह कई श्रंपियर हो सकती है, सम्भव है कुंडली के साथ-साथ कोई प्रतिरोधी (रेजस्टिस) भी लगाना पड़े। जब कूंडली में विजली चालु की जाए तो उस छड़ के सिरे को, जिसे चुंबकित किया जा रहा है, कुछेक बार ठोंक देना चाहिए। दिवसचक ग्रीर दण्ड-चुंबकों को फिर से चंबकित किया जा सकता है।

हम परित्तिका का उपयोग प्रत्यावर्त धारा (ए० सी०) परिषय में भी किया जा सकता है परन्तु परिषय में एक टैंग चाबी डान् देनी चाहिए और विद्युत्-धारा को इस चाबी की सहापता से केवल क्षण भर के लिए चान् करना चाहिए। यदि उस दण्ड में, निमे चूंबिन-किया जा रहा है, उचित प्रृप नहीं उत्पन्न होते तो क्रिया को दोहराना चाहिए। यद्यिप इन् रीति से पूर्ण चूंबकल नहीं उत्पन्न होता दर्त सकता है। यो-चार बार परीक्षण करके देखन चाहिए। यो-चार बार परीक्षण करके देखन चाहिए।



परिशिष्ट-क तील और माप

रखिक माप				12 दर्जन	==	1 ग्रोस
12 इंच	202	1 फुट		12 ग्रोस	100	- 111 111 (111
3 फुट	===	1 गज				ग्रोस)*
5.5 गज	==	1 राड		24 ताव कार्गज	==	1 दस्ता
16.5 फुट	===	1 रोड		20 दस्ता ग्रथवा		
320 राइ	===	1 मील		480 ताव	=	1 रीम**
1,760 गज	=	1 मील		ऐवार्डुपायज तोल	(HIE	(की तील)
5,280 फुट	==	1 मील			•	
6 फूट	==	1 फ़ैदम		7,000 ग्रेन		1 पाउंड
				16 श्रींस		1 पाउंड
वर्ग माप				100 पाउंड		1 अमरीकी हंड्रेडवेट*
144 वर्ग इंच	_	1 वर्ग फुट		2,000 पाउंड		
9 वर्ग फट	=	ा वर्गपुट 1 वर्गगज		2,240 पाउंड	==	1 ग्रोस टन 🕆
३० <u>रे</u> वर्ग गज		1 वर्ग गर्भ 1 वर्ग राड		ट्राय तौल (सोना,	चांदी	मणि ग्रादि के लिए)
160 वर्ग राड		1 एकड		24 ग्रेन	==	1 पेनीवेट
640 एकड	270	1 वर्ग मील				1 श्रीस
1 वर्ग मील	=	1 सेवशन*		12 श्रींस	=	
36 वर्ग मील	=	1 टाउनशिप*	-			
धन माप				7,000 ग्रेन	=	1 स्रोस 1 पाउंड } ऐवार्हुपायज
1,728 घन इं	च =	1 घन फुट		100 मेंच	_	ı min)
27 घन फुट	=	1 घन गज		5.760 ग्रेन	_	1 भौंस 1 पाउंड } द्राय
लकड़ी की मा	प			दवाखानों की तीत)
16 घन फुट	==	1 कार्ड फुट			7	
128 घन फुट 8 कार्ड फुट	J =	1 कार्ड		20 ग्रेन	=	1 स्त्रूपल
8 कार्ड फुट	J	. 1/10		3 स्क्रूपल		1 ड्राम
गिनने की सार	र मार्ग			8 ड्राम	===	1 मींस
	-(11			12 मींस	=	1 पाउंड
12 एकक	=	1 दर्जन		5,760 ग्रेन ∫		

^{*}भारत में इसका प्रचार नहीं है। **अब साधारणतः 1 रीम में 500 ताव रहते हैं। †भारत और इंग्लैंड में इमें टन कहते हैं, न कि ग्रीस टन।

परिशिष्ट—ख तारे श्रीर ग्रह 1. चमक कमानुसार तारों की सूची

			ामा दक्षिण हासमय	मध्याह्म में सूर्यं की स्थिति से उत्तर या दक्षिण
		र 8 बजे गाम	10 बजे रात	,
तारा	तारा मण्डल	मास	मास	
(क)	(ন্ত)	(ग)	(घ)	(ଛ)
लुब्धक (सिरियस)	स्वान (विग डाग)	फरवरी	जनवरी	10°₹
ग्रगस्त्य (कैनोपस)	नौतल (शिप ग्रागों)	फरवरी	जनवरी	40°E
प्रथम किन्नर	िक्स (ग्रेंसर)	जून	मई	80*ব
(ऐल्फा-सेंटारी)	किन्नर (सेंटार) वीणा (लायर)	भूगस्त	जुलाई	30*उ
भ्रमिजित (वैगा) ब्रह्महृदय (कैपेल्ला)	रथी (चैरियटियर)	जनवरी	दिसम्बर	70 उ
स्वाति (ग्राकंटयूरस)	भृतप (हड्डं समैन)	जून	मर्द	0.
द्वितीय मृग या	मृग (ग्रोरियन)	जनवरी	दिसम्बर	10,3
कालपुरुष (राइगेल) प्रथम लघु स्वान (प्रोस्योन)	दवानिका (लिटल डाग)	फरवरी	जनवरी	20 [*] उ
वैतरणी भन्त (मासरनार)	वैतरणी (रिवर एरिडैनस)	दिसम्बर	नवस्वर	30° ₹
द्वितीय किन्नर (बीटा-सेंटारी)	किन्नर (सँटार)	जून	मर्द	80° ¤
प्रयम गरुड्	गरुड़ (ईंगल)	गितम्बर	भगरत	10 3
(माल्टेयर) मार्द्रा (वेटल्जूज)	मृग (ग्रोरियन)	फरवरी	जनवरी	20 व
प्रथम स्वस्तिक (ऐस्फा-कूमिस)	स्यस्तिक (मदनं कास)	सई	म प्रैंग	80° 5
रोहिणी (ऐल्डिबरन)	युष (गुल)	जनवरी	दिसम्बर	40" 7

(再)	(ख)	(ग)	(ঘ)	(₹)
द्वितीय मिथुन	मियुन (हेबनली			
(पोलक्स)	द्विन्स)	माच	फरवरी	30° ਵ
चित्रा (स्पाइका) ज्येष्ठा	कन्या (विजिन) वृक्ष्चिक	मई	ग्रप्रैल	30° द
(ऍटैरीज) प्रथम दक्षिणमीन	(स्कापियन) दक्षिण मीन	जुलाई	जून	50 [*] द
(फार्मंल् हाउट)	(सदर्न फ़िश)	भक्तूबर	सितम्बर	20° द
देनेव मधा	हंस (स्वैन)	सितम्बर	ग्रगस्त	' 40° ਤ
(रेगुलस) द्वितीय स्वस्तिक	सिंह (लायन)	श्रप्रैल	मार्च	0 *
(वोटा-कूमिस) प्रथम मिथुन	स्वस्तिक (सर्दन कास)	मई	ग्रप्रल	80 [*] द
(कैरटर)	मियुन (हेवनली ट्विन्स)	मार्च	फरवरी	30 ਰ

सारणी 1 में निम्नलिखित सूचना है: (क) सबसे ग्रधिक चमकीले तारों के नाम,

चमक के उतरते हुए कम में (पहले तारो के हिन्दी नाम हैं, कोप्ठकों में अंग्रेजी नाम है)।

(ख) उस तारामण्डल का नाम, जिसमें वह तारा है (रावियों के नाम काले श्रवारों में हैं (इस स्तम्भ में भी पहले हिन्दी नाम है, फिर कोटकों में श्रंभेजी नाम वे नहीं है जिन्हें गणित जयोतियी ठीक मानते हैं, विल्क उनके स्थान पर वहां के बोलचाल के नाम है।

- (ग) वह महीना, जिसमें तारा क्षितिज से अपनी महत्तम ऊंचाई पर, स्थानीय समय के अनुसार, लगभग 8 बज शाम पहुंचता है।
- (घ) वह महीना, जिसमें तारा क्षितिज से ग्रपनी महत्तम ऊंचाई पर, स्यानीय समय के भ्रनुसार लगभग 10वजे रात शाम को पहुंचता है।
- (ड) तारे की महत्तम ऊचाई और स्तम्भ-ग में बताएं गए महीने में स्थानीय समय के अनुसार

मध्याह्न पर सूर्य की ऊंचाई का ग्रन्तर। उदाहरणार्य ग्रह्महृदय को जनवरी में शाम को 8 वजे देखने के लिए इंप्टा (दर्शक) को पहले उस स्थान पर देखना चाहिए, जहां उस दिन स्थानीय समय के प्रनुसार मध्याह्न में सूर्य पा ग्रीर तव उसे प्रपत्ती इंप्टि नगभग 70° उत्तर की ग्रीर पृमानी चाहिए।

टिप्पणियां :—प्रथम किलर भौर द्वितीय किलर दक्षिण स्वस्तिक के लिए 'निर्देशक' होते हैं। प्रथम किलर स्वस्तिक से दूर याला तारा है। प्रथम किलर पृथ्वी से निकटतम चमकोला तारा है। यहां से पृथ्वी तक प्रकास के भाने में लगभग 4 वर्ष तगते हैं।

जन पार तारों में से, जिनसे दक्षिण स्वस्तिक की रूपरेका बनती है, प्रयम स्वस्तिक सबसे प्रिक दक्षिण में है और डितीय स्वस्तिक सबसे प्रिक पूर्व में है।

मियुन राशि में कैस्टर पोलक्स के उत्तर में है।

2. ग्रह-सूर्य से प्रधिकाधिक दूरी के कम में

	सूर्य से दूरी (करोड़ मीलों में)	च्यात (हजार मीलों में)	कक्षा में एक चक्कर सवाने का समय (वर्ष)
बुध (मरनयुरी)	3.6	3.2	0.24
शुक्र (बीनस)	6.7	7.85	0.62
पृथ्वी (ग्रयं)	9.3	7,9	1.00
मंगल (मार्स)	14.2	4.25	1.88
बृहस्पतिं (ज्यूपिटर)	48.3	89	11.9
शनि (सैटनं)	88.7	75	29.5
बारुणी (यूरेनस)	178.5	31	84
बरुण (नेपच्युन)	279.7	33	165
यम (प्लूटा)	367.5	.4	248

सारणी-2 के स्तम्भों में ग्रहों के नाम, सूर्य से उनकी दूरी, उनके व्यास और कक्षा में एक चककर लगाने का समय दिया गया है।

धर्ष के विभिन्न समयों में तारों को सापेक्षित में अनुमार प्रहों की स्थितियां भी बदलती रहती है। प्रत्येक प्रह की चमक मी बदलती रहती है (किसी समय आकाश में बहों की स्थिति क्या है, इसका पता पंचांग—ऐस्मनक—से लगाना चाहिए।)*

टिप्पणियाः

यथ-अधिक-से-अधिक केवल सर्योदय के

भाष पंटे पहले या सूर्यास्त के प्राय पंटे बाद तक दिखाई पड़ता है ।

शुक - मूर्यास्त के तीन घंटे से भीषक बाद या सुर्योदय के तीन घंटे से भीषक पहले नहीं दिसाई देता।

मंगल, बृहस्पति और शनि बहुमा मानाश में बहुत चमकीले और स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।

दोप ग्रहों में से केवन बादणो ही कोरी मांस से देखा जा सकता है भीर यह एक मंद पमक बाला तारा मानूम पड़ता है।

^{*}इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पंचांग, जो हिन्दी, अंप्रेडी तथा भारत की प्रान्त सभी भाषाओं में प्रकाशित होता है—मूल्य 25 नए पेसे—उपयोगी होगा । ——स्तवास्क

3. श्रक्षांश श्रीर दिनांक, जब मञ्याह्म में सूर्य सिर के ठीक ऊपर रहता है

ग्रक्षांश		दिनांव	5	मक्षांश			दिनांव
23.5° उ जून	211	जून	211	23.5° द दिसम्ब	C 222	दिसम्बर	222
23 ਤ ਯੂਜ	ाई 3		10	23°द जनवरी	2		11
22° उ	12		1	22° द	10		3
21° ਤ	19	मई	26	21° द	16	नवम्बर	27
20° ਵ	24		21	20° द	21		22
19° उ	29		16	19° ₹	25		18
18 उ अ	स्त 2		12	18°द	29		14
17° उ	6		8	17 [°] द फरवरी	2		10
16°3	9		5	16°द	5		7
15° उ	12		1	15° द	9		3
14 उ	16	ऋत्रैल	28	14° द	12	ग्रनतूबर	31
13° उ	19		25	13° द	15		28
12 [°] ਤ	22		22	12° द	17		25
11° ਵ	25		19	11° द	20		22
10° उ	28		16	10 [°] द	23		20
9 [*] ਫ	31		13	9 [°] द	26		17
8° उ सित	म्बर 2		11	8° द	28		14
7 ਵ	5		8	7ँद मार्चे	3		12
e _e ತ	8		5	6 [°] द	6		9
5 उ	10		3	5° द	8		6
4° उ	13	मार्च	31	4° द	11		4
3° उ	16		29	3° द	13		1
2° उ	18		26	2° द	16	सितम्बर	29
1° उ	214		233	1° द	18		26
भूमध्य रेखा	214		213	भूमध्य रेखा	213		234

3 वसंत विपुव (महाविपुव)4 शरद विपुव

¹ कर्क संकान्ति ² मकर संकान्ति

परिशिष्ट—ग

तत्वों की सारणी

सं० तत्वका नाम	संके		माणु परमाणु तांक भार	सं०	तत्व का साम	संकेत	परमा	
नाम 1 अविटनियम 2 ग्रहमीनियम 3 अमेरिकियम 4 ऍटिमनी 5 ग्रामंन 6 ग्रासेंनिक 7 ऍस्टेटिन 8 वेरियम 10 वेरिलियम 11 विस्मय 12 वोरन 13 बोमीन 14 केडिमयम 15 केलियम 16 केलिकोनियम 17 गार्वन 18 सीरियम 19 सीजियम 20 क्लोरियम 21 कोमियम 21 कोमियम 21 कोमियम 21 कोमियम 21 कोमियम 23 तांवा (कापर)	Ad Al Ar Sb A As At Ba Bk Be Br Cd Ca Cf C Cc C	**************************************	र्ताक भार 227 26.98	28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	नाम यूरोवियम फिमयम पनुमिरीन फीनियम पैडोलिनियम पैडोलिनियम पेतियम स्वर्ण (गोल्ड हैंफ्रनियम हॉलियम प्रेरोलियम पूरोमियम प्रेरोनियम	Eu Fm F Fr Gd Ga Ge Ht Ho H In I Ir Lu Mg	63 100 9 87 64 31 32 79 72 2 67 1 49 53 77 26 36 57 82 3	
24 वयूरियम 25 डिस्प्रोसियम	Dy	96 66	162.46			Mc 1		(256)*
26 बाइनस्टाइनियम	-	99	(253)*	-	रा (मर्करो)			200.61
27 प्रवियम	Er	68	167.2		लिन्डीनम		12	95.95

[ै]पूरेनियम तत्वों के परमाणु भार सभी निश्चित नहीं है। इस सम्बन्ध में 'फिबिबल रिख्य' तथा सन्य वैद्यानिक प्रकाशन देखने चाहिएं। कोष्टकों के मीतर बाहुत्यता को हष्यमान अंब्याएं (भाग नंबनं साथ दि सबंहेरेज़) है।

		•								d	रिशि	ट—ग
सं०	तत्व का	संकेत	परमाप	म् ।	परमाण्	- 7	सं ०	तत्व का	संकेत	परमा	ण्	परमाणु
	नाम		कमांव	7	भार			नाम		क्रमांव	Б	भार
54	नियोडियम	Nd	60	144	. 27		78	स्कैडियम	Sc	21	44	.96
55	निग्रान	Ne	10	20	. 183		79	सिलीनियम	Se	34	78	. 96
56	नेप्चुनियम	Np	93	237	. 07		80	सिलिकन	Si	14	28	.09
57	निकल	Ni	28	58	. 69		81	रजत (सिल्वर)	Ag	47	107	.880
58	नियोवियम	Nb	41	92	. 91		82	सोडियम	Na	11	22	. 997
59	नाइट्रोजन	N	7	14	1.008		83	स्ट्रोंशियम	Sr	38	87	. 63
60	श्रास्मियम	Os	76	196	. 2			गन्धक (सल्फर)	S	16	32	.066
61	ग्रावसीजन	0	8		6.0000		85	टैटलम	Ta	73	180	. 88
62	पैलेडियम	Pd	46	106	5.7 '		86	टैकनीशियम	Tc	43	99	
63	फास्फोरस	P	15		0.975		87	टेल्यूरियम	Te	52	127	. 61
64	प्लैटिनम	Pt	78	19	5.23			टवियम	Tb	65	159	. 2
65	प्लूटोनियम	Pu	94	239	9.08		89	थैलियम	TI	81	204	. 39
	पोलो नियम	Po	84	21	0		90	योरियम	Th	90	232	. 12
67	<u>पोटासियम</u>	K	19	3	9.100		91	धूलियम	Tm	69	169	. 4
68	प्रेजीयोडिमियम	Pr	59	14	0.92		92	वग (दिन)	Sn	50	118	.70
69	प्रोमीथियम	Pm	61	14	5		93	टाइटेनियम	Ti	22	47	.90
70	प्रोटोएविटनिय	7 Pa	91	23	1		-	टगस्टन	W	74	183	. 92
71	रेडियम	Ra	88	22	6.05		95	यूरेनियम	U	92	238	.07
72	? रैडान	Rn	86	22	2		96	वैनेडियम	v	23	50	. 95
73	रेनियम	Re	75	18	6.31		97	जीनान	Хe	54	131	. 3
74	रोडियम	Rh	45	10:	2.91		-	इटर्बियम	Ϋ́b	70	173	. 04
	रुबोडियम	RЬ	37	8	5.48			इद्रियम	Y	39	88	. 92
	६ व्येनियम	Ru	44	10	1.7			यशदरन (जिंक)		30	65	. 38
77	समेरियम	Sm	62	15	0.43	1	01	जर्कोनियम	Zr	40	91	. 22

शिलाएं और खनिज

सिनिज ऐसे प्राञ्चितिक प्रजीवोत्तमा (ध्वकार्य-निक) पदार्थ का नाम है जिसकी रामाय-निक संरचना लगभग स्थिर हो और जिसके भौतिक सक्षण भी बहुत कुछ निश्चित हों।

धातुक उस िसला या लिनिज को कहते हैं जिसमें एक या अधिक धातुएं हों और वे इतनी अधिक मात्रा में हों कि उनको निकालने से इन्य लाभ हो सके। लोहें और सीसे के बुख धातुकों में 50 से 75 प्रतिस्त तक धातु रहती है। दूसरी और प्रति टन एक घाँत (आबी खटाक) सोना देने वाले स्वनिज को अच्छा स्वणं स्वनिज समझा जाता है। बहुत कम हो ऐसा होता है कि धातु प्राष्ट्रतिक प्रवस्था में मिले। अनेक मूल्यना धातुक धातुके आलसाइड, सल्फाइड या कार्वोनेट होते हैं।

सनिजों की पहचान

सिनिज प्रपने गुण-धर्मो प्रयान तक्षणों से पहचाने जाते हैं। कुछ तिनिज मृगमता से पहचाने जा सकते हैं, दूसरों में वालधानी से परीक्षा करने की धौर बहुधा रासायनिक विरत्नेपण की भी भावरपनता होती है। सनिजों के गुण-धर्म निम्मलिखित हैं:—

- कुछ सिनजों के रंग बहुत निश्चित है, उदाहरणार्थ ऐरपुराइट गहरे नीले रंग का होता है। परन्तु कुछ भ्रन्य सिनज, उदाहरणार्थ स्फटिक, कई रंगों में पाए जाते हैं।
- सनिज का रेखांक (स्ट्रीक) उस चिह्न के रंग को कहते हैं जो बिना चमक की चीनी

मिट्टी की कसीटी पर कमने से (रमइने से) बनता है। उदाहरणाये ग्रेकाइट का रेसांक काता होता है, हेमाटाइट का ललखींह भूरा, मेनाकाइट का हत्का हरा।

- 3. कुछ सिनज इस प्रकार टूटले हैं कि टूटने का तल चिकना भीर समनल होना है। में विवसन (बलीवेज) कहते हैं। उदाहरमार्थ मिलना सीन संमतनों में विद्यसित होता है। से समतल परस्पर लम्ब होते हैं, फलतः गैनिना के कड़े टुकड़े को तोड़कर छोटे पन (बपूर) बनाए जा सकते हैं।
- 4. सिनिज की युति (सस्टर) का प्रयं है उसकी प्रकारा परावर्तित (रिपनेजट) करते की रीति । कई धातुकों में धातु की मी युति होती है। होरे की युति वड़ी चमकदार होती है प्रीर उसे होरकीय (ऐडामैनटाइन) कहते हैं। जिमोटाइन में, जो ऐस्वेस्टस का मुस्य प्राप्ति स्थत है, रेटाम की नी युति होती है, कैपोक्षीन में, जो एक प्रकार की कड़ी मिट्टी है, मेद युति होती है।
- 5. चिनजों की कठोरता 1 से 10 तक हुव.
 भी हो सकती है। टैन्क दनना नरम होता है कि
 नास से खुरचा जा सकता है, धौर इमकी कठोरता
 1 है। मबसे प्रधिक कठोरता हीरे में हैं,
 जो ज्ञात पदायों में सबसे प्रधिक कठोरता होते
 है। इसकी कठोरता 10 है। नल (नागृन) की
 कठोरता सगमग 2½ है घौर चाकू के फन की कठोरता सगमग 5½ होती है। सिनमों
 के क्लियों भी रामृने की कठोरता को सिनमों की

प्रत्यर का कोयला भीर पेट्रोलियम ऐसे पदायों से निकले हैं जो भ्रारम्भ में जीवीराप्र से, परन्तु समय ने उनको इस प्रकार बदन दिया है कि वे भव खनित्र राज्य के सदस्य समझे जाते हैं। इन्हें प्रायः 'सनित्र ईयन' कहा जाता है। करके ज्ञात किया जा सकता है। कठोरता की जांच करने में सावधानी वरतनी चाहिए। यदि एक खनिज दूसरे को खरोंनता है तो रगड़ कर मिटाने को चेप्टा करने पर, खरोंच मिटेगी नहीं । यदि वह मिटाया जा सकता है तो उसका मर्थ है कि नरम खनिज का चुण बड़े खनिज पर चिपक गया है और खरोच नहीं पड़ी है।

- 1. टैल्क
- 2. जिप्सम
- 3. कैल्साइट
- 4. पलुग्रीराइट
- 5. ऐपैटाइट
- धार्थोक्लेज फेल्डस्पार
- 7. स्फटिक (बवार्डज)
- 8. टोपाज
- 9. कोरडम
- 10. हीरा

6. ग्रावेक्षिक गुरुत्व-वह संख्या है जो यह बताती है कि उस पदार्थ का एक घन इंच (अथवा ग्रायतन का कोई भ्रन्य एकक) एक घन इंच पानी से कितना गुना भारी है। यदि स्फेलराइट की, जो जस्ते का धातुक है, 1 घन इंच की तौलु पानी के 1 घन इंच की तौल की 4 ग्नी है, तब हम कहते हैं कि स्फेलराइट का आपेक्षिक गुरुत्व 4 है। ग्रधिकांश खनिजों का आपेक्षिक गुरुत्व 2 भौर 4 के बीच रहता है। तरल पेट्रोलियम का आपेक्षिक गुरुत्व 1 से कम है नयोंकि वह पानी पर तैरता है। विशुद्ध सोने का आपेक्षिक ग्रुत्व 19 है ।

7. अम्ल में बुदबुदाना कुछ लिनिजों का गुण-धर्म होता है। यदि, चुनापत्यर, संगमरमर या कैल्साइट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बुंद डाल दी जाए. तो एक रासायनिक किया होगी जिससे गैस के बुलबुले निकलेंगे। इसी को बुदबुदाना (एफरवेसेन्स) कहते हैं। यह प्रयोग उन खनिजों , की पहचान के लिए किया जा सकता है जिनमें इस गुण का रहना हम जानते है।

8. खनिजों के स्फाटीय रूपों में बड़ी विभिन्नता होती है। यहां केवल 4 स्फाटीय रूपों का उल्लेख किया जाएगा : घनाकार स्काट, जिसके प्रतिनिधि गैलिना श्रीर हैलाइट (साधारण नमक) हैं; पडमज (6 भूजा वाले) जैसे स्फटिक; मध्य फलक (मान्टाहेड्न), जैसे पाइराइट और हीरा: और समभज फल (राम्बोहेडना) जैसे कैल्साइट । शिलाधों के वर्ग

शिला दो या ग्रधिक खनिजों के मेल से बनी रहती है-पद्मिष कुछ शिलाएं प्रायः पूर्णतया एक ही खनिज के भी बनी होती है। ग्रेनाइट तीन खनिजों से बना है-स्फटिक या विल्लौर, फेल्ड्स्पार ग्रीर अभ्रक (माइका) । दूसरी ग्रोर बलग्रा पत्यर (संडस्टोन) ग्रीर क्वार्ट जाइट प्रधानतः क्वार् ज ही होते हैं, पत्थर और संगमर-मर प्रधानतः कैल्साइट है। यह याद करना जरूरी है कि खनिजों की रासायनिक संरचना निश्चित होती है, परन्त्र शिलाओं की नहीं।

शिलाओं को तीन वर्गों में बांटा जाता है: ग्राग्नेय (इग्नियम), ग्रवसादी (सेडिमेंटरी) भीर कायान्तरित (मेटामार्फिक) ।

जब पिघलो शिला ठण्डी होकर जमती है तो वह . भाग्नेय शिला वन जाती है। उदाहरणार्थ 1. ग्रेनाइट, जो लाल या सुरमई (ग्रे) होता है ग्रीर प्रधानतः स्फटिक, फेल्ड्स्पार ग्रीर ग्रम्नक से बना रहता है; उसकी चित्तीदार आकृति का कारण है विभिन्न खनिज स्फाटों का दिखाई पडते रहना । 2. बेसाल्ट, जो ज्वालामखी पवंतों से निकले पिघले पदार्थ (लावा) का साधारण रूप है ग्रीर जो हरापन लिए काले रंग का होता है; इसमें कभी-कभी छोटे गड़ढे भी दिखाई पड़ते हैं, जो सम्भवतः भाप के कारण बने रहते हैं । 3. श्रोवसिडियन, जो ज्वालामुखीय कांच है, और काले, भूरे, हरे, इत्यादि रंगों का होता है। 4. प्यमिस पत्यर, जो सफेद से लेकर सरमई रंग तक का होता है, सरंघ (पोरस) होता है तथा पानी पर तैरता है। इ. स्कोरिया, जो काले, सरमई, या श्यामल लाल रंग का होता है भीर परवर के कोयले की राख की तरह दिलाई पडता है।

वि ान-शिक्षण के लिए यूनेस्को का माकर ग्रन्थ

श्रवसादी शिला पानी में बैठी तलछट मे बनती है । उदाहरणार्थ 1. चुने का पत्यर, सफेद से सुरमई तक, प्रमुखतः कैल्साइट से बना, बहुधा समुद्री प्राणियों के जीवारम उसमें मिलते है, घम्ल में बुदबुदाता है, लिमोनाइट (लौह घानसा-इड) के कारण बहुधा पीले सहित भरे रंग का रहता है। 2. बलुग्रा पत्यर, सुरमई ग्रयवा लाल, मुख्यतः स्फटिक, इसमें बालू के कण दिखाई पड़ते हैं । 3. दौल, गाड़े सुरमई रंग का, काला या लाल, साधारणतः पतली परतों में विभक्त किया जा सकता है, आई रहने पर मिट्टी की गंध श्राती है; तेल वाला शेल काला होता है । 4. विट्मिनयुक्त कोवला : काला, कार्वन तथा कार्वन-पौगिकों से निर्मित, इसमे कहें रोल मादि भपद्रव्य भी हो सकते हैं। 5. सम्पीडिताश्म, गोल पत्यर जो एक में जुड़ जाते हैं।

कायान्तरित जिलाएं वे हैं जिनकी काया दाव भीर ताप के कारण वदल गई है। उदाहरणार्य 1. नाइस: प्रधानत: कामान्तरित ग्रेनाइट. स्फटिक, फेल्ड्स्पार और अन्नक, बहुधा परतीं में मिलते हैं, अध्यक सफेद जाति का हो सकता है, जिसे मस्कीवाइट कहते हैं या काली जानि का (बायोटाइट) 2. संगमरमर : कायान्तरित नृता-पत्यर, भ्रनेक रंग, पालिश करने पर मन्दर, भ्रम्न में बुदबुदाता है । 3. बवार् जाइट: कापाना-रित बलुझा पत्थर, बहुत ही कड़ा और ठीम, सुरमई अथवा लाल, बालू के कण, दुइना में परस्पर चिपके हुए। 4. स्लेट: कावानारित शेल, साधारणतः काला, तोड्ने पर पतनी परतें निकलती है, शेन से कड़ा। 5. ऐंग्रासाहर : विट्मिनी कोयले से कड़ा भीर कम गर्द (पूर) देने वाला , उत्तम ईंधन ।

परिशिष्ट—ङ

घनत्व-सारणी

(ग्राम प्रति घन स	ॉ टीमीटर में)	मैग्नीशियम	1.74
ऐल्कोहल 95%	0.807	संगमरमर	2.5-2.8
ग्रहमीनियम -	2.7	पारा	13.6
पीतल	8.4	दूष	1.03
कार्वन टेटावलोराइड	1.6	निकल	8.9
ऐंग्रासाइट कोल	1.4-1.8	पैराफित	0.824-0.94
ताबा	8.93	प् लैटिनम	21.5
पेट्रोल	0.75	समुद्र-जल	1.03
सीस कोच	3.0-3.6	चांदी	10.5
किसीस कांच	2.4-2.7	रागा	7.3
सोना	19.3	लकड़ी-ग्राबनूस	1.2
वर्फ	0.917	बांस (योक)	0.7-0.9
		चीड़ -	0.4-0.6
लोहा	7.1-7.9	लिगनम बाइटी	1.33
सीसा	11.4	जस्ता	7.1
	पत्यर, ईंट, सीमेंट (केण्ट के भ्रनुसार)	
गोमेद	2.615	ग्रेनाइट	2.560-2.720
एस्फाल्टम	1 390	वजरी	1.600-1.920
इँट (नरम)	1.600	जिप्सम	2.080-2 400
इँट (साधारण)	1.790	हार्न ब् लैंड	3.200-3.520
इंट (कड़ो)	2.000	बिना बुझा चुना	0.800-0.880
इँट (कसी)	2.160	चुना-प्रस्थर	2.720-3.200
इँट (ग्रम्निसह)	2.250-2.400	मैंग्नी दाया (कार्वीनेट)	2,400
चूने में इँट का काम	1.600	संगमरमर	2,560-2.880
सीमेंट में ईंट का काम	1.790	पत्थर के ढोंकों की दीवार	2,240-2.560
सीमेंट (राजेनडेल)	0.960	पत्यर की दीवार	2,240-2.880
सीमेंट (पोर्टलैण्ड)	1.250	चुने का गारा	1.440-1.600
चिकनी मिट्टी	1.920-2.400	पिच	1.150
कंकोट	1.920-2.240	पेरिस-प्लास्टर	1.180-1.280
हीरा	3.530	चीनी मिट्टी	2.380
मिट्टो (पोली)	1.150-1.280	स्फटिक	2.640
मिट्टो (कुटो)	1.440-1.760	बालू	1.440-1.760
एमरो	4.000	बलुमा पत्यर	2.240~2.400 2.720~2.880
किसीस काच	2.520	स्लेट सिलसङ्ग	2.650-2.800
सीस काच	3.000-3.600	द्वेप देप	2.720-3.400
	2.640	ट्राइल	1.760-1.920
कांच (हरा)	2.040		

परिशिष्ट—च उप्मा सम्बन्धी स्थिरांक

पदाचे	विशिष्ट उप्मा	गलनांक (*सें)	क्वधनांक ("सें)	रैसिक प्रसार गुणांक (प्रति "सें)
ठोस			***************************************	
घरमीनियम	0.22	658	2,200	0.000023
पीतल	0.092	900		0.000018
वोबा	0.092	1,083	2,300	0.000016
कांच (साधारण)	0.16	1,100		0.000085
बर्फ	0.50	0		
लोहा	0.12	1,530	3,000	0.000012
योसा	0.031	327	1,755	0.000029
पारा	0,033	-39	356.7	
रोगा	0.055	232	2,260	0.000023
ा स्ता	0.093	419	907	0.000029
द्रव				
ऐत्कोहस (एथिस)	0.58	-130	87.3	
व्यित्र रीन	0.576	17	290	
मिट्टी का तेल	0.5-0.6			
पारा	0.033		357	
सल्पय्रिक प्रम्ल	0.34	10.5	330	
पानी	1,00		100	
गैसें				
हवा	0.24		-190	
ऐल्कोहल (एथिल)	0.41			
धमोनिया गैस	0.52	-78	-33	
कार्बन हाइ-पावनाइड	0.20	-56.6	-79	
हाइड्रॉजन	3.38			
नाइट्रोजन	0.25			
पाक्नीजन	0.22			
भाग	0.48			

विभिन्न तापमापियों का तुल्यांक

	परम	सेंटीग्रेड	फारेनहाइट	रोमर
परम शून्य	0° 4	-273° में	~459° फा	-218° रो
फारेनहाइट शुन्य	255° प	−18° में	0° फा	−14° रो
जल का हिमांक	273° 4	o° सें	23° फा	0° रो
जल का ववयनांक	373° प	100° सें	212° फा	80° रो

सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में परिवर्तन

		(1-14-)	6. 4.				
मे	फा	में	फा	स	দা	सें	फा
0	32					1	
1	34	26	79	51	124	76	169
2	36	27	81	52	126	77	171
3	37	28	82	53	127	78	172
4	39	29	84	54	129	79	174
5	41	30	86	5.5	131	80	176
6	43	31	88	56	133	81	178
7	45	32	90	57	135	82	180
8	46	33	91	58	136	83	181
9	. 48	34	93	59	138	84	183
10	50	35	95	60	140	85	185
11	52	36	97	61	142	86	187
12	54	37	99	62	144	87	189
13	55	38	100	63	145	88	190
14	57	39	102	64	147	89	192
15	59	40	104	65	149	90	194
16	61	41	106	66	151	91	196
17	63	42	108	67	153	92	198
18	64	43	109	68	154	93	199
19	66	44	111	69	156	94	201
20	68	45	113	70	158	95	203
21	70	46	115	71	160	96	205
22	72	47	117	72	162	97	207
23	73	48	118	73	163	98	208
24	75	49	120	74	165	99	210
2.5	77	50	122	75	167	100	212

परिशिष्ट--छ

मापेक्षिक माद्रैता (प्रतिशत)- फा

79 77 76 74 73 72 70 68 67 65 63 62 60 58 56 54 50 4 78 95 91 86 82 78 74 70 66 62 58 54 50 47 43 40 36 33 30 26 2

76 95 91 86 82 78 73 69 65 61 57 53 49 45 42 38 34 31 28 24 21 74 95 90 86 81 77 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 33 29 26 22 15

74 95 90 86 81 77 72 68 64 60 36 32 46 47 77 72 95 90 85 80 76 71 67 63 58 54 50 46 42 38 34 31 27 23 20 16

70	95	90	85	80	75	71	66	62	57	53	49	44	40	36	32	28	24	21	17	14
	69	67	66	64	62	61	59	57	55	53	51	49	47	44	42	39		33		26
68	95	90	84	79	75	70	65	60	56	51	47	43	38	34	30	26	22	18	15	11
66	95	89	84	79	74	69	64	59	54	50	45	41	36	32	28	23	20	16	12	8
64	94	89	83	78	73	68	63	58	53	48	43	39	34	30	25	21	17	13	9	5
62	94	88	83	77	72	66	61	56	51	46	41	37	32	27	23	18	14	10	5	
60	94	88	82	77	71	65	60	55	50	44	39	34	29	25	20	15	11	6	2	
	58	57	5 5	53	51	49	47	45	43	40	38	35	32	29	25	21				
58	94	88	82	76	70	64	59	53	48	42	37	31	26	22	17	12	7	2		
56	94	87	81	75	69	63	57	51	46	40	35	29	24	19	13	8	3			
54	93	87	80	74	68	61	55	49	43	38	32	26	21	15	10	5				
52	93	86	79	73	66	60	54	47	41	35	29	23	17	12	6					
50	93	86	79	72	65	59	52	45	38	32	26	20	14	8	2					
	48	46	44	42	40	37	34	32	29	26	22	18								
48	92	85	77	70	63	56	49	42	36	29	22	16	10	4						
46	92	84	77	69	62	54	47	40	33	26	19	12	6							
44	92	84	75	68	60	52	45	37	29	22	15	8								
42	91	83				50	42	34	26	18										
40	91	82			-		39	30												
•	38				28			. ~												
1500	णाः	इस	सारण	ा म	मासा	क का	ले ग्रव	ों म	₹ 1											_
						ग्र	ापेदि	क :	प्राद्धंत	ग (प्रति	शत)	°	सें						
झुद्रव	5																			
ताप-						7.7	हिं त	ापमा	पी में	वामी	(°	मॅ)								
मार्प	ŕ										•	•								
का																				
साप	ľ																			
°मे		_	_	_		_	_	_												
		1	2	3	4	_	6	7	8		9	10		12	14		6	18		0
50	-					4 7		65	6		57	53		46	40		33	28		2
45						3 6		63	59		55	51		42	35		8	22		6
40			-			1 6		61	56		52	47		38	31		.3	16	1	0
35		-					2	57 53	5		47	42		33	24	1	6	8		
30		-					_		47		41	36		26	16		8			
25		-			-	61 5 66 4		47 40	32		35 26	29 18		17	6					
20				-				30	21		26 12	18		5						
15					-			17	5			-1								
10		87	75	62	51 ;	8 2	'	.,				_	· Separate S							_
													7	٠,	1				301	ţ

पर्रिशय्ट—ज

ग्रीक वर्णमाला

ऐल्फा (a)	•••	***	Λα	न्य (n)	***	N >
बीटा (b)	•••	***	ВВ	एकताई (x)	***	Ξ <i>ξ</i>
गामा (g)	***	***	Гγ	श्रीमित्रन (o)	*** .	0 .
हेल्टा (d)			A dor a	पाई (p)	***	17 ×
एप्साइलेन (e)			E a	रो (r)	***	P .
जीटा (z)	***		Zζ	सिगमा (s)	pa .	Erere
ईटा (h)		***	Hn	ਗਰ (t)	***	Tr.
थीटा (th)	***	***	Θ ø	अप्साइलन (u)	***	To
भाइमोटा (i)	***		1 ,	फाई (ph)	***	4 por
कैपा (k)	-4-	***	K ĸ	काई (ch)		Xχ
मेंब्डा (I)	***	***	Λ λ	साई (ps)		Ψ.
EI (II)	•••		M 44	श्रोमेता (०)	***	Ωw

									_		-	_		-	-	т-	7-	-	_	_
12		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1		-	_	1	1	5 7		9
12	10	0000	0043	0038	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374	:								
100 100	11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755	:								
148	15	0792	0826	0864	0899	0931	0909	1004	1038	1072	1108									
154 156 157 158 158 158 158 158 159	13	1139	(173	1206	1239	1271	1363	1335	1367	1399	1430						20 19	23 22	28 25	50 29
16 2011 2068 2095 2112 2148 21175 209 2277 2253 2278 3 5 8 10 11 14 15 19 22 23 5 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	14	1461	1492	1523	1553	1594	1614	1644	1673	1703	1732									
17 2304 2335 2355 2365 2405 2405 2405 2408 2204 2209 2 8 7 7 10 32 15 19 31 22 18 2553 2577 2001 2625 2645 2677 2695 2718 2742 2785 2 5 7 7 9 12 11 16 18 19 21 22 19 2788 2810 2833 2856 2878 2000 2822 2745 2877 2885 2878 287	15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014	3					17 16	20 19	23 22	26 25
253 2577 2501 2524 2548 2504 2259 2 5 7 10 12 15 17 19 12 15 17 19 12 15 17 19 12 15 17 19 12 15 17 19 12 15 17 19 12 15 17 19 12 15 17 19 12 15 17 19 12 15 17 19 12 15 17 19 12 15 17 19 12 15 17 19 17 18 18 18 18 18 18 18	16	2011	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279									
2672 2695 2716 2742 2785 2 5 7 9 0 11 14 16 18 21	17	2304	2330	2355	2380	2403	2430	2455	2480	2504	2529						15 15	18 17	20 19	23 22
20 2010 3031 3054 3075 3066 318 3197 3160 318 3201 2 4 6 8 8 11 31 5 17 19 21 3722 3724 3725 3728 3725 3728 3726 3725 3726 3726 3727 3728 3727 3728 3727 3728 3727 3728	18	2553	2577	2601	2625	2643	2672	2695	2718	2742	2765									
22 3424 3444 3464 3655 3656 3572 3541 3565 3555 3575 3676 2 4 6 8 10 12 14 16 18 17 22 3 14 16 18 16 18 17 22 3 14 16 18 16 18 17 22 3 14 16 18 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 22 3 14 16 18 17 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989									
22 3 3079 3997 4014 4023 3853 3859 3859 3859 3859 3859 3859 385	20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201	2	4	8	В	11	13	15	17	19
23 5977 5985 5985 5976 4091 1971 5779 5774 5786 5786 2 4 6 7 8 9 11 13 15 17 2 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 2 4 5 6 1 8 9 11 13 15 17 2 4 5 6 1 8 9 11 13 15 17 2 4 5 6 1 8 9 11 13 15 17 2 4 5 6 1 8 9 11 13 15 17 2 4 5 6 1 8 9 11 13 15 17 2 4 5 6 1 8 9 11 13 15 17 2 4 5 6 1 8 9 11 13 15 17 2 4 5 6 1 8 9 11 13 15 17 2 4 5 6 8 9 10 11 13 15 17 2 4 5 6 8 9 10 11 13 15 17 2 4 5 6 8 9 10 11 13 15 17 2 4 5 6 8 9 10 11 13 15 17 2 4 5 6 8 9 10 11 13 15 17 2 4 5 6 8 9 10 11 13 15 17 2 4 5 6 8 9 10 11 13 15 17 2 4 5 8 10 11 13 15 17 2 4 5 8 10 11 13 15 17 2 4 5 8 10 11 13 15 17 2 4 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	21																12	11	16	18
23 3979 3997 4014 4031 4048 4055 4062 4069 4116 4133 7 3 3 7 7 8 9 10 12 14 15 26 4 159 41	23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784] 2	4	8	7	9	11	13	15	17
25 4150 4160 4163 4261 4271 4282 4283 4283 4283 4281 4286 2 3 5 7 8 8 10 11 13 15 27 4 414 4350 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	-	_	-	-		-		-	-	-	-	١-		_	-	_	<u> </u>	-		_
27 614 6350 6346 452 637 636 685 695 695 685 695 647 648 647 647 648 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647	-	-	-	-		-		-	-	-	-	μ	_	_	_	-				-
28 6472 4687 4592 5518 5333 5454 6518 553 5458 4564 6779 4594 6909 22 3 5 6 6 8 9 11 12 14	27	4314	4330	4345	4362	1378	4393	4409	4425	4440	4456	2	3	5	6	8	9	11	13	14
30 4771 4780 4800 4814 4829 4845 4837 4871 4858 4800 1 3 4 6 7 9 10 11 13 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	28	6472				4533		4564												
11 9714 9723 9492 9555 9599 9502 3103 5119 5122 5145 5159 5172 1 7 4 5 7 7 8 9 11 1 1 2 3 4 5 7 8 9 11 1 1 2 3 4 5 7 8 9 11 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 8 8 9 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 8 8 9 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 8 8 9 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 8 8 9 10 1 2 3 4 8 8 9 10 1 2 3 4 8 8 9 10 1 2 3 4 8 8 9 10 1 2 3 4 8 8 9 10 1 2 3 4 8 8 9 10 1 2 3 4 8 8 9 10 1 2 3 4 8 8 9 10 1 2 3 4 8 8 9 10 1 2 3 4 8 8 9 10 1 2 3 4 8 8 9 10 1 2 3 4 8 8 9 10 1 2 3 4 8 8 9 10 1 2 3 4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	Ľ	_	_	_	ı.	-	_	_	_
32 5031 5065 5079 5092 \$105 \$119 5122 \$145 \$159 5172 \$1 7 4 5 7 7 8 9 11 1 2 3 4 5 7 8 9 11 1 2 3 4 5 7 8 9 11 1 2 3 4 5 7 8 9 11 1 2 3 4 5 7 8 9 11 1 2 3 4 5 7 8 9 11 1 2 3 4 5 7 8 9 11 1 2 3 4 5 7 8 9 11 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 8 9 7 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	-	-	-		-	-	-		-	-	١.	_	Ļ	÷	-		_	~	-
\$\frac{3}{3}\$ \frac{3}{3}\$ \fra									5145		5172			:	5			9	11	12
33 5441 5433 3465 5476 3490 5507 5514 5477 5539 5551 1 2 4 5 6 7 9 10 11 1 56 8633 5575 5387 5599 641 6423 5635 4.7 5486 670 1 2 4 5 6 7 9 10 11 57 5627 5633 5575 5387 5599 641 6423 5635 4.7 5486 670 1 2 4 5 6 7 8 10 11 38 3799 5509 5621 7529 5709 5732 5749 5775 5785 1 2 3 5 6 7 8 9 10 38 3799 5509 5621 8532 5843 5855 5608 5677 5588 62 9 1 2 3 5 6 7 8 9 10 40 6021 6021 6022 6053 6845 6855 6865 6877 5888 599 610 1 2 3 5 6 7 8 9 10 41 6122 6139 6149 6160 6170 6180 6191 6720 6121 62 5 6 7 8 9 10 42 6222 6222 623 623 624 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625	33	5185	5198	5211	5224	\$237	3250	5263	5278	5289	5302	į i	8	4	5	6		9	10	12
36 8363 5375 5387 3539 5611 5623 5633 5.47 5638 6670 1 2 4 5 6 7 8 10 11 37 37 5507 5608 5670 57 8 10 11 2 3 4 5 6 7 8 10 11 57 8 10	-	-	****		1	-		-	-	-	-	Ŀ	_	_	-	-	_	_		_
\$ 575 Sect 5604 \$705 \$317 \$7729 \$7740 \$7732 \$7753 \$7754 \$7754 \$1 2 3 5 6 7 7 8 9 10 38 3798 \$305 \$321 \$532 \$344 \$835 \$308 \$509 \$5077 \$588 \$509 \$1 2 3 5 6 7 7 8 9 10 38 5 5 8 7 8 9 10 38 5 9 10 38 5 9 10 38	-		-	-	-	-	-	├	-	_	_	Ŀ	_	-	-	1	÷	_		-
38 3799 3800 3621 8832 5645 3835 5806 3877 5888 5899 6101 1 2 3 5 6 7 7 8 9 10 7 8 9									5763			ŀ		3						
40 6021 6031 6042 6053 6064 6075 6085 6096 6107 6117 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 11 12 13 4 5 6 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	38	\$798	5809	3821	9832	5843	5855	\$886	5877	5888	5899	ŀ	2	3	5	6	7		9	10
41 102 2130 4130 4130 4130 4130 4130 4130 4130 4	1-	1	1	-	-	-	-	-	-	_	_	-	_	_	-	_	_	_	-	-1
42 6222 6243 6233 6235 6727 67284 6234 6235 6314 6235 12 3 4 5 6 7 8 9 4 4 8 633 6335 6345 6325 6325 6325 6325 6325 6325 6325 632	1	-	6129	8149	6160	6170	6180	6191	6201	8212	8222	٠	_	3	-	-	-	-	-	-
44 6135 6444 6154 6454 6157 6506 630 6509 6509 6615 1 2 3 4 3 8 7 8 9 4 5 8322 6432 6513 6512 6514 6515 6515 6500 6509 6609 6615 1 2 3 4 3 8 7 8 9 8 65 8615 6615 6615 6615 6615 6615 6615	42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325		2	3		3	6	7		0
45 8312 6342 6351 6351 8351 8351 8350 6390 6599 6609 6615 1 2 3 4 3 6 7 8 9 4 7 8 9 14 7 8 9 14 7 8 9 14 7 8 9 14 7 8 9 14 7 8 9 14 7 8 9 14 7 8 9 14 7 8 9 14 7 8 9 14 9 15 8 9 14 9 14 9 14 9 14 9 14 9 14 9 14 9					6365	6375														
47 8721 6730 6739 6749 8758 6767 6755 6755 6704 8803 1 2 3 4 5 5 6 7 2 4 48 6812 6231 6830 6830 5834 6837 6656 6375 6684 6839 1 2 3 4 4 5 5 6 7 2 4 6 5 6 7 2 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 7 8	-	-		-	-	-	-	_	_		_	_	_	_	-1		<u> </u>	_	_	4
49 6902 6911 6920 6923 6937 6948 6857 6666 6875 6884 6903 1 2 3 4 4 5 6 7 8 4 6 6902 6911 6920 6923 6937 6948 6933 6964 6972 6981 1 2 3 4 4 5 6 7 8												1					8			
49 6902 6911 6920 6925 6937 6948 6935 6964 6972 6981 1 2 3 4 4 5 6 7 8																				
50 6990 6998 7007 7018 7024 7033 7042 7030 7050 7057 1 2 3 3 4 5 6 7 6		6902																		
	50	6990	6998	7007	7018	7024	7033	7042	7000	7050	7067	1	2	3	3	•	3	6	7	•

इस सारणी के उस भाग के प्रकाशन-प्रिथिकार मेससं मैक्मीनन एण्ड कम्पनी रिमिटेड के पास सुरक्षित हैं, जिसमें लघुगणक की 1,000 से 2,000 सच्याएं प्रकित हैं। गरन्तु कम्पनी ने दीक्षणिक प्रयोग के लिए इसके पुनर्मृद्रण की इजाजत दे रखी है।

	_																		
_	0] 3	2	3	4	5	6	1 7	1.	1.	1	. :	: 3	4	15	Ī,	,	,	,
51	2071	2054	7093	7101	1 211/	.1.,	. 1	. 1		.,	+	-		3	1.	1		,	-
32	1.	•			,	- 1			• • •	•			2 2	3	1 4	11		3	;
24			- 1	•		. :			् ।"		٠.,	. ;			1:	1			3
23	7404	7413	7419	7177	7435	744	7451	245	740	3 747	1	7	. 2	'3	1.	١,	-	•	,
1		,				,	10				•			1			÷		
•		•						٠.			•			٠	•	١	ě	ï	
:						. '				٠. ،	٠.			٠	, :	,;	:	;	
60	7782	7789	7798	7803	7810	7818	7825	723	750	284	1	,	1	3	•	1	8	6	4
67	7853	7800	7808	7573	7832	7890		2903	2910	7917	٦,	1	2	3	•	1	1		•
62 63	7924	2031	7938	2943	7952	2023	7935	2973	7990	7987		9	1	3	3	Į.	š	ï	ě
64	2062	8000	8007	8014	9021	8023		8041					2	3	3	l:	*		
63	8129	8136	8142	8140	8138	8162	-	8176	-	+	4	_	_	-4	-	L	-	<u>.</u>	•
66	8195	8202	6209	-	-	-	-	-	-	-	+		2	3	,	4	•	*	•
67	8231	8267	6274	8213 8250	8222	8328 8333	8235	8241	8248 8312		1:	1	2	3	3		:		:
68	5325	8331	8333	8344	8351	5357	8383	8370	8376	8333	li	i	2	31	3	ï	ï		ï
69	8333	8395	8491	8407	3616	8420	8426	8432	8439	8443	L	١	2	2]	•		4	*	*
70	8451	8457	8453	8470	8476	8482	8423	8194	8500	8500	Ŀ	1	2	2	3	4	4,		٠
72	8313	6519	8525	8531	8537	8543	8519	8355	8581	8567	Į:		2	2	3	4		3	3
72	8573 8633	8579 8539	8585 8645	8391 6651	8597 8657	8663 8663	8800	8575	8621	8633	H	1	2	: }	3	:			1
74	5692	5538	8704	8710	8715	8722	8727	6733	8739	B745	H	ï	â	ž.	3	i			ı
73	8751	6730	8762	8763	8774	8779	8785	8791	8797	8302	t	1	2	;	•	1	4	3 /	1
76	8008	8514	6820	8825	8331	8537	8842	8348	8354	8359	†	1	,	,	,	7	4	1	d
77	8885	6371	6876	8882	8337	8833	83379	8904	8710	8315	١,	1	2	2	3	•	•		ı
78 79	8921 8978	6927 5362	8772 8957	8005 8995	8543 8598	8004	8934 9009	8753 9015	8965	(971 (025	1;	;		:	;	•	: :		
80	9031	9038	9042	9047	9053	9058	9063	9089	9074	9079	,	7	_	,	-	,		_	4
-			4000			-	-			-	١,	-	_	+	,	-	_	_	1
81 82	9085 9135	9000	9093 9148	9101 9154	9106	9112	9137 9170	9123	9128	9133 9186	ı.				- 1	,			I
83	8191	\$188	P201	9204	9212	9217	8222	8222	9232	9233	ļi.			ı I		,		•	l
24	9243	9248	9:53	9258	9283	9267	9274	9279	1284	8233	Ľ	١.	2 :	1	-	* 1	_	_	ł
85	9294	8209	9304	9309	8315	9323	9725	9330	9333	8340	,	1	2 2	1	1	_		_	l
26	8345	9350	9353 9493	\$360 \$410	8365	9370 M20	9375 9435	\$330 \$430	9333 9433	9390	;		2 1		3	. :		:	ţ
87 69	8005 9445	9400 9450	9453	9410	9415 8465	9469	P474	8479	9184	8483	0		1		: :	,		÷	Į
#9	9494	9439	9504	8509	9513	8518	8525	9529	1533	\$333	0	1		L	*	_3	•	•	l
90	9542	9547	\$553	9537	9367	\$500	\$571	8576	9581	91,96	0	1		+-	9 1	_	4	•	ļ
91	8320	8198	9000	9603	620	9514	8619	9924	9625	\$623					2 3			:	l
93	9638	B643	9547 9594	9612	9703	pc51 s758	9566 9713	9772	9773	9687	:							4	ı
#4	1023 1731	9638 9738	9743	9745	9750	p754	F759	9753	87E8	9723	0			L	1 3	,	•	4	
93	9777	8732	8756	9791	9735	9800	9003	9309	9816	\$215	•	-	3	1	1	,	4	4	
*	0523	6327	8672	9536	BUI	9845	B6.90	9634	E850	9060	0 (*	1	,	,	4	4	
97	9553	9327	9877	4431	9533	9500 F	9034	90000			0 1			1		3	:	:1	
98	9012	9317	9055	9725	9334	9954 1978		9941 9967			0 1		*	1		i	ï	4	
"	9958	P251	-500	723			-~					_	_	L	_	_		J	
														-					

हिष्यही: — ये सार्यानमा ऐसे बनाई गई है कि सपूगणक के प्रयोग में प्रान्त बीदा भंग सर्वोत्तम 4-भंग धनुमान के एक इनाई नीने या ऊरर हे क्षीयक मिल्न मही होता। उदाहरण ने लिए, भगर प्राप्त समूगनक 0.5014 है तो गर्वोत्तम 4-भंक भनुमान 0.5013, 0.5014 या 0.5015 में में कोई एक होगा। इन प्रकार की विभिन्नहामी की एक गमान गारणों के प्रयोग से इनमें बढ़ नह सही उत्तर प्राप्त नहीं किया जा महता।

